

**ADOBE®**

# Photoshop® Elements 6

Guide de l'utilisateur

WINDOWS® XP

WINDOWS VISTA™

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.

Guide de l'utilisateur Adobe® Photoshop® Elements 6.0 pour Windows®

Si le présent guide est distribué avec un logiciel sous contrat de licence de l'utilisateur final, ce guide, de même que le logiciel dont il traite, est cédé sous licence et ne peut être copié ou utilisé que conformément à cette licence. Sauf autorisation spécifiée dans la licence, aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée sur un système de recherche ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (enregistrement électronique, mécanique ou autre), sans l'autorisation écrite préalable d'Adobe Systems Incorporated. Veuillez noter que le contenu de ce manuel est protégé par des droits d'auteur, même s'il n'est pas distribué avec un logiciel accompagné d'un contrat de licence pour l'utilisateur final.

Les informations contenues dans ce guide sont données à titre purement indicatif. Elles peuvent être modifiées sans préavis et ne constituent aucunement un engagement de la part d'Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated ne peut être tenu pour responsable des erreurs ou des inexactitudes susceptibles d'apparaître dans ce manuel.

Nous attirons votre attention sur le fait que les illustrations ou images que vous pouvez être amené à incorporer à vos projets peuvent être protégées par des droits d'auteur, auquel cas leur exploitation sans l'autorisation de l'auteur constituerait une violation de ces droits. Veuillez à obtenir toutes les autorisations requises de la part des auteurs.

Toutes références à des noms de sociétés dans les modèles sont purement fictives et ne visent aucune entreprise existante.

Adobe, le logo Adobe, Acrobat, Premiere, Flash, GoLive, Illustrator, InDesign, Photoshop, PostScript et Reader sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft et Windows Vista sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Macintosh et Mac OS sont des marques d'Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Dolby est une marque de Dolby Laboratories. Intel est une marque déposée d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. UNIX est une marque déposée de The Open Group aux Etats-Unis et dans d'autres pays. SGI est une marque de Silicon Graphics, Inc. Toutes les autres marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit est fourni avec un logiciel développé par Apache Software Foundation ([www.apache.org](http://www.apache.org)). © 1998-2000 Apache Software Foundation. Tous droits réservés.

Ce programme a été écrit avec MacApp®, © 1985-1988 Apple Computer, Inc.

Certaines contributions sont autorisées dans le cadre d'une licence fournie par Focoltone Colour System.

La technologie de compression audio MPEG Layer-3 est cédée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson Multimedia.

The Proximity/Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. Database © 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc., © 1994. Tous droits réservés. Proximity Technology Inc. The Proximity/Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. © 1990 Williams Collins Sons & Co. Ltd. © 1997 - Tous droits réservés, Proximity Technology Inc. © 1990 Williams Collins Sons & Co. Ltd. © 1990 - Tous droits réservés, Proximity Technology Inc. © Oxford University Press © 2000. Tous droits réservés, Proximity Technology Inc. © 1990 IDE A.S. © 1990 - Tous droits réservés, Proximity Technology Inc.

Ce produit contient les logiciels BISAFE et/ou TIPEM de RSA Data Security, Inc.

e\_Db est un produit de Simple Software Solutions, Inc. cédé sous licence.

Les portions de ce produit exploitant une technologie utilisée sous une licence d'Autonomy sont protégées par le droit d'auteur. Portions Copyright © 1998 Gilles Vollant.

Ce produit est fourni avec un logiciel développé par le groupe OpenSymphony (<http://www.opensymphony.com/>).

Des portions de ce code sont cédées sous licence par Nellymoser ([www.nellymoser.com](http://www.nellymoser.com)).

La technologie de compression et de décompression vidéo Sorenson Spark™ est cédée sous licence par Sorenson Media, Inc.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San José, Californie 95110, Etats-Unis.

Note aux utilisateurs du gouvernement des Etats-Unis : le logiciel et la documentation sont des articles commerciaux (« Commercial Items »), selon la définition de ces termes dans l'article 48 C.F.R. §2.101, composé d'un logiciel commercial (« Commercial Computer Software ») et d'une documentation pour logiciel commercial (« Commercial Computer Software Documentation »), selon la définition de ces termes dans l'article 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202, selon le cas. Conformément aux articles 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §§227.7202-1 à 227.7202-4, selon le cas, le logiciel commercial et la documentation pour logiciel commercial sont cédés sous licence aux utilisateurs finals du gouvernement des Etats-Unis (a) en tant qu'articles commerciaux uniquement et (b) avec uniquement les droits conférés à tout autre utilisateur final conformément aux termes et conditions stipulés dans le présent document. Droits non publiés réservés en vertu de la législation américaine sur les droits d'auteur. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San José, CA 95110-2704, Etats-Unis. A l'attention des utilisateurs finals du gouvernement des Etats-Unis : Adobe s'engage à respecter toutes les lois sur l'égalité des chances, y compris, si approprié, les dispositions du décret-loi (Executive Order) 11246, comme modifié, la section 402 de l'Acte d'assistance à la réhabilitation des vétérans du Vietnam (Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act) de 1974 (38USC4212) et la section 503 de l'Acte de réhabilitation (Rehabilitation Act) de 1973, comme modifié, ainsi que les règlements de l'article 41 C.F.R., sections 60-1 à 60-60, 60-250 et 60-741. La clause relative à l'égalité des chances et les règlements énoncés dans la phrase précédente doivent être compris comme tels lorsqu'il y est fait référence.

# Sommaire

## Chapitre 1 : Prise en main

Installation de Photoshop Elements .....	1
Utilisation de l'aide et contact du support technique .....	1
Nouvelles fonctions et améliorations .....	3
Utilisation de Photoshop Elements .....	4

## Chapitre 2 : Espace de travail de Photoshop Elements

A propos des espaces de travail .....	11
Menus contextuels .....	14
Outils .....	15
Palettes et corbeilles .....	18
Annulation et rétablissement .....	23
Disques de travail et modules externes .....	25
Utilisation conjointe des applications .....	26

## Chapitre 3 : Importation de photos et de vidéos

A propos de l'importation de photos et de vidéos .....	28
Appareils photos numériques et lecteurs de cartes .....	31
Scanners .....	36
Fichiers locaux, CD, DVD et vidéos .....	38
Appareils photos de téléphones mobiles .....	43

## Chapitre 4 : Affichage et retouche de photos dans l'Organiseur

Affichage de photos dans le Navigateur de photos .....	45
Affichage de clips vidéo et d'images plein écran .....	52
Affichage de photos en mode Affichage par date .....	56
Retouche de photos dans l'Organiseur .....	60

## Chapitre 5 : Ajout d'étiquettes et organisation des photos

Ajout d'étiquettes aux photos .....	63
Modification des étiquettes, des catégories et des sous-catégories .....	71
Création d'albums .....	75
Création et modification d'albums dynamiques .....	79
Modification d'albums et de groupes d'albums .....	81

## Chapitre 6 : Recherche de photos dans l'Organiseur

Recherche de photos dans l'Organiseur .....	85
Recherche de photos par étiquettes de mots-clés .....	88
Recherche de photos par contenu, type et métadonnées .....	91

## Chapitre 7 : Gestion des fichiers et des catalogues

Gestion des catalogues .....	96
Déplacement, copie et changement de nom des fichiers .....	102
Empilement des photos .....	105
Regroupement de photos en jeux de versions .....	109
Noms et versions de fichiers .....	113
Ajout de légendes et de remarques .....	116

Informations sur les fichiers .....	119
Reconnexion des fichiers .....	123
<b>Chapitre 8 : Utilisation de l'Editeur</b>	
Ouverture des fichiers dans l'Editeur .....	126
Affichage d'images dans l'Editeur .....	131
Règles et grille .....	134
Enregistrement et exportation des images .....	135
Modification guidée .....	142
<b>Chapitre 9 : Utilisation des calques</b>	
Création de calques .....	145
Modification des calques .....	149
Copie et organisation des calques .....	152
Opacité et modes de fusion .....	156
Calques de réglage et de remplissage .....	158
Groupes de calques .....	162
Styles de calque .....	163
<b>Chapitre 10 : Fichiers Camera Raw</b>	
Traitement des fichiers image Camera Raw .....	167
Paramètres et commandes .....	170
Couleur et Camera Raw .....	171
<b>Chapitre 11 : Sélection partielle d'une image</b>	
Sélections .....	175
Modification des sélections .....	184
Lissage des contours de sélection à l'aide des fonctions de lissage et de contour progressif .....	187
Déplacement et copie de sélections .....	188
Mémorisation des sélections .....	191
<b>Chapitre 12 : Correction des couleurs et des tons</b>	
Concepts de base sur la correction des couleurs et des tons .....	194
Réglage des tons foncés et des tons clairs .....	201
Correction des dominantes couleur .....	205
Réglage de la saturation et de la teinte des couleurs .....	209
Filtres Réglages .....	214
Définition des valeurs cibles de presse .....	219
<b>Chapitre 13 : Recadrage, redimensionnement, retouche et transformation de photos</b>	
Recadrage .....	222
Taille et résolution de l'image .....	227
Retouche .....	230
Netteté .....	239
Transformation .....	242
<b>Chapitre 14 : Définition de la couleur</b>	
Définition de la couleur .....	250
Utilisation des modes et des tables de couleur .....	252
Configuration de la gestion des couleurs .....	257

**Chapitre 15 : Filtres, effets, styles et illustrations**

Effets .....	260
Filtres .....	265
Filtres Artistiques .....	270
Filtres Flou .....	271
Filtres Contours .....	273
Filtres Déformation .....	274
Filtres Bruit .....	278
Filtres Pixellisation .....	279
Filtres Rendu .....	280
Filtres Esquisse .....	283
Filtres Esthétiques .....	285
Filtres Textures .....	286
Filtres Vidéo .....	287
Filtres Divers .....	287

**Chapitre 16 : Peinture**

Présentation de la peinture .....	290
Sélection des couleurs .....	294
Outils de peinture .....	297
Configuration des formes .....	303
Fonds et contours .....	307
Motifs .....	308
Dégradés .....	310
Paramètres prédéfinis et bibliothèques .....	314

**Chapitre 17 : Ajout de texte et de formes**

Ajout et modification de texte .....	318
Modification de texte asiatique .....	324
Création de formes .....	325
Modification des formes .....	328

**Chapitre 18 : Création de projets**

Présentation des projets .....	330
Création de projets photo .....	331
Création d'un collage de photos, d'une étiquette, d'une carte de vœux ou autre .....	336
Modification de projets photo .....	337
Création de projets numériques .....	340
Création de diaporamas .....	345
Assemblage de plusieurs panoramas .....	357

**Chapitre 19 : Optimisation pour le Web**

Optimisation des images .....	361
Utilisation de la transparence et du détournage .....	368
Tramage dans les images Web .....	371
Prévisualisation des images Web .....	372

**Chapitre 20 : Impression et partage de photos**

Impression de photos .....	375
Options d'impression .....	385
Partage de photos à l'aide des services en ligne .....	386

Partage de photos par courrier électronique .....	391
Partage de photos vers un téléphone mobile .....	396
Affichage et partage de photos sur un ordinateur Media Center .....	397
Exportation de photos .....	399
<b>Chapitre 21 : Raccourcis clavier</b>	
Raccourcis pour l'Organiseur .....	401
Raccourcis pour l'Editeur .....	403
<b>Chapitre 22 : Glossaire</b>	
Recherche de la définition de termes .....	412
Terminologie du domaine de l'imagerie numérique .....	412
<b>Index</b> .....	427

# Chapitre 1 : Prise en main

Alliant puissance et simplicité, le logiciel Adobe® Photoshop® Elements vous permet de révéler le meilleur de vos photos, de partager vos créations de manière originale, et de localiser et d'afficher facilement vos photos et vos clips vidéo.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs.

## Installation de Photoshop Elements

### Configuration système requise

Pour passer en revue l'ensemble des configurations système requises et des recommandations du logiciel Adobe®, consultez le fichier Lisez-Moi fourni avec le logiciel.

### Installation du logiciel

- 1 Fermez toutes les applications Adobe ouvertes sur votre ordinateur.
- 2 Insérez le disque d'installation dans votre lecteur DVD et suivez les instructions à l'écran.

*Remarque :* pour plus de détails, reportez-vous au fichier Lisez-Moi qui accompagne le logiciel.

### Enregistrement

Enregistrez votre produit afin de bénéficier d'une aide à l'installation gratuite, d'alerte en cas de mise à jour et d'autres services.

❖ Pour procéder à l'enregistrement, suivez les instructions de la boîte de dialogue Enregistrement qui apparaît après l'installation du logiciel.



*Si vous décidez de remettre l'enregistrement à plus tard, sachez que vous pouvez enregistrer votre produit à tout moment dans le menu Aide > Enregistrement.*

### Fichier Lisez-Moi

Le DVD d'installation contient le fichier Lisez-Moi du logiciel. (Ce fichier est également copié dans le dossier de l'application lors de l'installation du produit.) Ouvrez le fichier pour lire les informations importantes qu'il contient.

## Utilisation de l'aide et contact du support technique

### Utilisation de l'aide de Photoshop Elements

Photoshop Elements offre différentes sources d'aide, à utiliser selon les circonstances.

- Aide LiveDocs sur le Web
- Aide de l'application
- PDF d'aide
- Liens dans l'application

Les deux formes d'aide qui vous seront les plus utiles sont l'aide LiveDocs, accessible sur le Web, et l'aide de l'application. Accessible depuis l'application et ne nécessitant pas de connexion Internet, l'aide de l'application constitue une source d'aide simple et instantanée. Elle couvre la plupart des concepts et des tâches sous une forme condensée. Plus approfondie, l'aide

LiveDocs sur le Web requiert une connexion Internet. Pour obtenir de plus amples informations sur une rubrique d'aide de l'application, il vous suffit de cliquer sur le lien Cette page sur le Web situé au bas de chaque rubrique pour accéder directement à l'aide LiveDocs sur le Web.

### Conseils de recherche

La fonction de recherche de l'aide parcourt tout le texte de l'aide et recherche les rubriques comportant les termes saisis dans la zone Rechercher. Pour améliorer les résultats de vos recherches dans l'aide, suivez les conseils ci-après :


- Si votre recherche porte sur une expression, telle que « outil de forme », placez cette expression entre guillemets. De cette manière, seules les rubriques contenant tous les mots de l'expression s'afficheront dans les résultats.
- Assurez-vous que les termes sur lesquels porte la recherche sont correctement orthographiés.
- Si la recherche d'un terme ne renvoie pas de résultats, essayez d'utiliser un synonyme, comme « Web » au lieu d'« Internet ».
- Si vous trouvez une rubrique que vous envisagez de consulter de nouveau ultérieurement, associez-lui un signet pour y accéder rapidement.

### Impression d'une rubrique

Pour imprimer une rubrique d'aide, utilisez la commande Imprimer du navigateur.

### Aide LiveDocs sur le Web

L'aide LiveDocs sur le Web est la version la plus complète et la plus à jour de l'aide de Photoshop Elements. Elle est vivement recommandée si vous disposez d'une connexion Internet.



Une fois dans l'aide LiveDocs de Photoshop Elements, vous pouvez naviguer dans le panneau latéral de différentes manières :

- Sélectionnez un autre produit dans le menu déroulant.
- Utilisez le champ Rechercher pour effectuer une recherche dans l'aide de Photoshop Elements.
- Parcourez l'ensemble des rubriques de l'aide de Photoshop Elements depuis la table des matières ou l'index.

### Aide de l'application

L'aide de l'application offre un accès facile à des informations condensées sur les tâches et les concepts courants. Elle est particulièrement utile si vous découvrez Photoshop Elements ou que vous ne disposez pas d'une connexion Internet.

Pour accéder à l'aide de Photoshop Elements dans l'application, appuyez sur la touche F1 du clavier ou sélectionnez l'option Aide de Photoshop Elements dans le menu Aide.

Si vous disposez d'une connexion Internet, vous pouvez cliquer sur le lien Cette page sur le Web dans n'importe quelle page de l'aide de l'application et accéder à la page correspondante dans LiveDocs.

**Remarque :** si vous n'avez pas Internet et que vous cliquez sur le lien Cette page sur le Web, vous obtiendrez un message d'erreur.

#### PDF d'aide

L'aide est également disponible sous la forme d'un fichier PDF optimisé pour l'impression ; pour consulter ce document, cliquez sur le lien suivant : [PDF d'aide de Photoshop Elements](#). Ce PDF vous permet d'obtenir une aide complète sans connexion Internet.

#### Liens dans l'application

Photoshop Elements comprend des liens, tels que les liens En savoir plus pour les tâches guidées de la section Modification guidée. En cliquant sur ces liens, vous accédez à la rubrique correspondante dans l'aide LiveDocs ou l'aide de l'application.

**Remarque :** si le lien pointe vers une page LiveDocs et que vous n'avez pas Internet, vous obtiendrez un message d'erreur.

#### Site Web d'Adobe Photoshop Elements

Consultez les [ressources didactiques d'Adobe Photoshop Elements](#) qui regroupent des didacticiels, des liens vers des services et des ressources en ligne, ainsi que des informations sur des ouvrages éducatifs d'apprentissage du produit.

#### Support technique

Consultez le site Web de support d'Adobe, à l'adresse [www.adobe.fr/support](http://www.adobe.fr/support), pour obtenir des informations de dépannage pour votre produit et vous renseigner sur les options de support technique payantes et gratuites.

## Nouvelles fonctions et améliorations

### Nouveautés

#### Embellissez vos photos

**Créez des composites étonnants** Faites des essais avec les outils de composition faciles d'emploi qui vous permettent de créer des photos de groupe parfaites, des panoramas spectaculaires et bien plus encore.

**Bénéficiez d'une assistance spécialisée** Vous souhaitez effacer une rayure ou créer une page de scrapbook, mais vous ne savez pas par où commencer ? Le mode Modification guidée de Photoshop Elements vous guide pas à pas lors de l'édition de vos photos et vous permet de tirer le meilleur de vos photos en un clin d'œil.

**Effacez les imperfections** Estompez facilement les rides et les objets indésirables à l'aide de l'outil Correcteur de tons directs pour des résultats instantanés ou à l'aide de l'outil Correcteur si vous souhaitez plus de contrôle. Pour un résultat optimal, affichez un aperçu des changements effectués à l'aide de l'outil Correcteur avant de les valider.

**Effectuez des sélections rapides** Effectuez rapidement des sélections dans les images de façon à pouvoir ajuster facilement des zones spécifiques d'une photo. Il vous suffit d'utiliser un outil de forme sur votre sélection, puis d'utiliser les curseurs pour fusionner les changements avec l'arrière-plan.

**Affinez l'exposition** Réglez facilement les couleurs, la luminosité et le contraste d'une photo à l'aide de la commande améliorée Luminosité/Contraste, qui permet d'obtenir des couleurs vives tout en conservant la majorité des informations d'origine de la photo, ou utilisez les réglages des courbes de couleur pour obtenir une exposition parfaite.

**Faites meilleur usage de vos photos**

**Mettez rapidement votre créativité à l'œuvre** Bénéficiez d'une aide détaillée pour créer des projets photo, tels que des pages de scrapbook, des cartes et des étiquettes de CD/DVD. Il vous suffit de choisir le type de projet que vous souhaitez créer, et les outils et instructions correspondants s'affichent immédiatement.

**Partagez vos photos avec vos proches de manière interactive** Pour changer du traditionnel diaporama, partagez vos photos dans des galeries Web animées et personnalisées. La technologie Adobe® Flash® CS3 Professional permet à vos proches d'interagir avec les photos que vous leur envoyez, pour une expérience plus amusante !

**Partagez facilement vos photos** Partagez rapidement et facilement vos photos par messagerie électronique, dans des galeries en ligne ou en les gravant sur CD ou DVD, à partir d'un nouveau centre de partage pratique. Enregistrez vos options de partage par courrier électronique favorites sous forme de paramètres prédéfinis de façon à envoyer à l'aide de quelques clics seulement vos photos aux membres de votre famille ou des diaporamas à votre équipe de football par exemple.

**Egayez vos projets photo** Les nouveaux thèmes et illustrations donnent à vos projets photo une allure professionnelle.

**Envoyez vos photos dans des messages électroniques personnalisés** Envoyez vos photos dans des messages électroniques à thème avec des légendes et des arrière-plans. Photoshop Elements offre de nouveaux modèles de message amusants et optimise automatiquement vos photos pour un téléchargement rapide et une allure réussie sans saturer les boîtes de messagerie de vos destinataires.

**Recherchez et visualisez facilement vos photos et vos clips vidéo**

**Bénéficiez de performances améliorées** Lancez Photoshop Elements pour afficher et organiser vos photos en un clin d'œil. Parcourez vos photos, appliquez des étiquettes et affichez et récupérez plus rapidement vos photos, même si votre bibliothèque de photos comprend des milliers de photos.

**Choisissez les photos à afficher** Concentrez-vous sur les photos de votre choix dans l'Organiseur, sans devoir les étiqueter manuellement. Grâce aux nouveaux albums dynamiques, vous pouvez afficher les photos prises avec un appareil spécifique, les photos prises depuis le début de l'année, les photos cinq étoiles, etc.

**Créez des projets plus rapidement** Gagnez du temps en regroupant toutes les photos dont vous avez besoin pour un projet spécifique dans un seul et même emplacement. Une Corbeille des projets spéciale vous permet d'accéder rapidement à toutes les photos ouvertes, aux pages de catalogue de photos et aux albums enregistrés.

## Utilisation de Photoshop Elements


### Présentation de Photoshop Elements

Photoshop Elements associe puissance et simplicité pour vous permettre d'organiser vos photos de manière créative. Commencez par importer vos photos dans l'Organiseur, où vous pouvez rechercher et visualiser toutes vos photos et séquences vidéo, et effectuer des corrections rapides. Retouchez ensuite vos photos dans l'Editeur qui vous permet d'effectuer des retouches de base, de suivre des procédures guidées de retouche ou d'utiliser des outils de retouche avancés. Réalisez ensuite des projets photo papier ou électroniques, par exemple des pages de scrapbook, des diaporamas, des catalogues de photos et des galeries interactives en ligne, à partager facilement avec vos proches.

### Importation et organisation des photos


Lorsque vous lancez Photoshop Elements, un écran de bienvenue s'affiche pour vous permettre d'accéder aux fonctions dont vous avez besoin. Le programme utilise deux espaces de travail principaux : l'Organiseur et l'Editeur. Vous pouvez passer de l'un à l'autre selon la tâche que vous effectuez. Cliquez sur l'onglet Organiser pour commencer à importer des photos. Si vous préférez accéder directement à l'Organiseur ou à l'Editeur sans passer par l'écran de bienvenue, choisissez l'espace de travail souhaité dans le menu déroulant situé au bas de l'écran de bienvenue.

Photoshop Elements vous permet d'importer des photos depuis un appareil photo ou un lecteur de carte, un scanner, un dossier du disque dur ou un téléphone mobile. Pour accélérer l'importation, vous pouvez configurer le programme afin qu'il importe automatiquement les photos lorsque vous connectez votre appareil photo à l'ordinateur ; vous pouvez même configurer la correction automatique des yeux rouges à l'importation.



*Affichez un aperçu des photos et corrigez automatiquement les yeux rouges à l'aide des fonctions de la boîte de dialogue Avancé du téléchargeur de photos.*

Utilisez ensuite l'Organiseur pour rechercher et gérer vos photos, vos fichiers vidéo et audio et vos documents Adobe PDF, même s'ils sont stockés dans différents emplacements. Photoshop Elements classe automatiquement vos photos par date au moment du téléchargement ; vous pouvez ensuite les trier et les organiser en leur donnant une note, en les empilant et en leur attribuant des étiquettes de mots-clés pour identifier les personnes, les lieux et les événements. Vous pouvez, par exemple, afficher rapidement toutes les photos de votre chien en cliquant sur l'étiquette de mot-clé correspondante. Photoshop Elements vous permet même de rechercher toutes les photos qui contiennent des visages afin d'étiqueter et de trier plus facilement les photos de vos proches. Vous pouvez en outre rechercher des images par plage de dates, par légende, par nom de fichier, par type de support, etc.



Dans l'Organiseur, vous pouvez utiliser des étiquettes de mots-clés, des albums et des étoiles pour classer et gérer vos photos.

Vous pouvez également gérer vos photos en utilisant les albums, dans lesquels vous regrouperez des photos apparentées pour des projets spéciaux. Par exemple, vous pouvez utiliser un album pour rassembler toutes les photos à utiliser dans un diaporama de réunion de famille. Il vous suffit de faire glisser les photos pour les ajouter à un album ou les supprimer. Vous pouvez également créer des albums dynamiques reposant sur des critères de recherche. Vous pouvez rechercher toutes vos photos de plage prises pendant différentes vacances de Pâques, par exemple, et enregistrer le résultat sous forme d'album dynamique. Les nouvelles photos répondant aux critères d'un album dynamique sont ajoutées automatiquement à cet album à mesure que vous les importez.

L'Organiseur vous permet en outre d'afficher des versions précédentes d'une photo, de régler la taille des vignettes, de visualiser les photos en mode plein écran et de comparer les photos côte à côte.

## Retouche de photos

Photoshop Elements offre plusieurs niveaux de modification, de la simple retouche en un seul clic à la correction de couleurs et la composition avancées. L'Organiseur donne accès à des fonctions de retouche photo de base ; pour avoir accès à des fonctions de modification plus détaillées, vous devez utiliser l'espace de travail Editeur.

L'Organiseur vous permet d'effectuer un grand nombre de retouches en un clic pour effectuer des réglages de base : Retouche optimisée automatique, Couleur automatique, Contraste automatique et Netteté automatique, par exemple. Vous pouvez même utiliser la fonction Correction automatique des yeux rouges pour corriger les yeux rouges sans avoir à retoucher manuellement les photos.

L'espace de travail Editeur fournit trois modes de modification supplémentaires : Retouche rapide, Modification guidée et Retouche standard. Le mode Retouche rapide comporte des curseurs pour le réglage de l'éclairage, des couleurs et de la netteté des photos entières ou de zones spécifiques des photos. Le mode Retouche standard fournit un jeu d'outils et de commandes de modification complet. Ces derniers vous permettent de régler l'exposition de zones spécifiques d'une photo à l'aide d'outils professionnels, tels que Densité -, Densité + et Eponge, d'affiner l'exposition à l'aide de la commande améliorée Luminosité/Contraste ou d'utiliser les réglages des courbes des couleurs pour obtenir une exposition parfaite.



Utilisez les curseurs du mode *Retouche rapide* de l'Editeur pour améliorer rapidement les couleurs et l'éclairage d'une photo.

En mode *Retouche standard*, vous pouvez également supprimer les imperfections ou les éléments indésirables, estomper les rides et les petits défauts ou appliquer des filtres et des effets artistiques.

Si vous ne savez pas comment procéder, passez en mode *Modification guidée* pour obtenir une assistance détaillée sur l'exécution de tâches courantes, telles que la rotation ou le redressement de photos, la correction de la coloration de la peau ou les corrections des couleurs.



Le mode *Modification guidée* vous guide à travers chaque étape de la modification pour rendre l'amélioration de vos photos plus facile que jamais.


Vous êtes en outre libre de faire des essais, car vous pouvez annuler ou rétablir plusieurs tâches d'un simple clic.

### **Création de composites**

Des outils faciles d'emploi vous permettent de créer de superbes composites, y compris des photos de groupe ou des panoramas plus vrais que nature. La nouvelle technologie de fusion de photos appelée *Photomerge* vous permet d'associer facilement les meilleures expressions du visage et positions du corps de différentes photos de groupe dans un seul composite dans lequel tout le monde est à son avantage. Vous pouvez même vous amuser à fusionner différents traits provenant de

visages différents. Vous pourriez par exemple mélanger vos traits de visage à ceux de votre conjoint(e) pour voir à quoi vos enfants ressembleraient. Photomerge permet d'assembler automatiquement une série de photos de paysages pour créer des images panoramiques parfaites.

Vous pouvez utiliser Photomerge afin de créer des composites dans les trois modes de l'espace de travail Editeur. Pour cela, il vous suffit de choisir la commande Fichier > Nouveau, puis de sélectionner l'une des trois commandes Photomerge. Vous pouvez également choisir l'une des trois commandes Photomerge dans l'onglet Modification guidée.



*A l'aide d'un seul outil, vous pouvez associer les meilleures expressions du visage aux meilleures positions du corps à partir d'une série de photos de groupe afin d'obtenir un composite dans lequel tout le monde est à son avantage.*


## Création et partage de projets photo

Une fois que vous avez amélioré vos photos dans Photoshop Elements, vous pouvez les utiliser dans un grand nombre de projets amusants à partager avec votre famille et vos amis. Par exemple, vous pouvez créer des projets de tirages tels que des albums, des pages de scrapbook, des cartes de vœux, des étiquettes et des jaquettes de CD/DVD, mais aussi des collages que vous pouvez imprimer chez vous ou envoyer à un service d'impression en ligne (ces services ne sont pas disponibles partout en dehors des Etats-Unis). Des modèles conçus par des professionnels comprennent des mises en page à thèmes avec des couleurs coordonnées pour vous permettre de créer des pages de scrapbook, des cartes et bien plus encore. Il vous suffit de choisir un type de projet dans l'onglet Créer ou Partager. Photoshop Elements vous guide ensuite tout au long du processus de création à l'aide d'outils et d'instructions appropriés.




*Créez des étiquettes et des jaquettes de CD/DVD.*

Pour donner à vos projets un aspect plus personnel, vous pouvez personnaliser les modèles. Vous pouvez, par exemple, régler les couleurs des modèles pour agrémenter vos photos et ajouter des éléments graphiques, du texte et des effets tels que des ombres portées et des lueurs. Utilisez la palette Illustration pour parcourir rapidement des centaines de cadres, de thèmes, d'arrière-plans, de cliparts et d'effets à appliquer à vos photos et projets.




Créez des collages de photos personnalisés à l'aide d'éléments graphiques tels que des cadres, des ombres portées, des arrière-plans et du texte.

Vous pouvez également utiliser vos photos dans des projets numériques, tels que des galeries de photos en ligne, des diaporamas et des folioscopes. Comme pour les projets de tirage, Photoshop Elements vous guide dans le processus de création de vos projets numériques. Vous apprendrez à concevoir une page, organiser les photos, personnaliser la mise en page et graver le projet sur disque ou le télécharger sur un serveur FTP.



Créez des diaporamas accrocheurs avec des légendes, des effets de panoramique et de zoom, des transitions, un commentaire audio et un fond musical.



*Envoyez vos photos par message électronique ou partagez des galeries en ligne à partir du nouveau Centre de partage.*

# Chapitre 2 : Espace de travail de Photoshop Elements

Photoshop Elements comporte deux principaux espaces de travail : l'Organiseur et l'Editeur. L'Organiseur vous permet de rechercher, d'organiser et de partager vos photos et vos fichiers de support. L'Editeur vous permet de créer, modifier et retoucher vos images. Vous pouvez étoffer l'éventail des fonctions disponibles à l'aide de modules externes et augmenter la quantité de mémoire système en utilisant des disques de travail.

Lorsqu'une photo est sélectionnée dans l'Organiseur, cliquez sur le menu déroulant Editeur , puis choisissez la commande Retouche rapide, Retouche standard ou Modification guidée pour ouvrir la photo dans l'espace de travail Editeur. Lorsque vous travaillez dans l'espace de travail Editeur, cliquez sur le bouton Organiseur  pour ouvrir l'espace de travail Organiseur.



*Lorsque l'Organiseur et l'Editeur sont ouverts, vous pouvez passer d'un espace travail à l'autre en cliquant sur le bouton correspondant dans la barre des tâches Windows®.*

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs](#).

## A propos des espaces de travail

### Ecran de bienvenue

L'écran de bienvenue s'affiche par défaut au lancement de Photoshop Elements pour vous orienter vers les tâches principales. Si vous préférez que l'espace de travail Editeur ou Organiseur s'ouvre au lancement de l'application, choisissez votre espace de travail dans le menu Démarrer avec Ecran de bienvenue au bas de l'écran de bienvenue.

Cliquez sur un bouton pour ouvrir l'espace de travail requis. Ainsi, cliquez sur le bouton Organiser pour ouvrir l'Organiseur afin d'importer, d'étiqueter ou d'organiser vos photos, ou cliquez sur le bouton Modifier pour ouvrir l'Editeur afin d'améliorer vos images ou d'ajouter des effets spéciaux.

Par ailleurs, vous pouvez fermer ou rouvrir l'écran de bienvenue à tout moment en choisissant la commande Fenêtre > Bienvenue. Vous n'avez pas besoin de revenir à l'écran de bienvenue pour ouvrir d'autres espaces de travail ; vous pouvez le faire à partir de n'importe quel espace de travail.

### Espace de travail Organiseur


L'Organiseur est un espace de travail pratique pour rechercher, organiser et partager des photos ainsi que des fichiers de support. Son Navigateur de photos permet d'afficher les vignettes des photos importées dans Photoshop Elements. Vous pouvez afficher une grande vignette d'une seule photo ou des petites vignettes de plusieurs photos, selon la taille de la vignette définie à l'aide du curseur de vignettes. Si vous préférez consulter vos photos par date, l'affichage par date de l'Organiseur vous permet d'utiliser les fichiers dans un format de calendrier.

Le Navigateur de photos affiche toutes les photos ainsi que les vidéos et les fichiers PDF importés dans une fenêtre que vous pouvez facilement explorer et filtrer. Il permet même d'afficher les vignettes des fichiers stockés sur un autre support, par exemple ceux que vous avez archivés sur CD.

Vous disposez des outils de l'onglet Retoucher, dans le panneau des tâches, pour corriger les défauts photographiques les plus fréquents, notamment les yeux rouges et les couleurs artificielles. Pour effectuer des retouches plus complexes, sélectionnez une photo dans l'Organiseur, puis cliquez sur l'outil  Retouche standard dans l'onglet Retoucher. La photo s'ouvre dans l'espace de travail Editeur.

Vous pouvez créer des projets, du catalogue de photos imprimé au diaporama, à partir de l'onglet Créer du panneau des tâches.

Enfin, vous pouvez partager vos photos et vos projets grâce aux outils regroupés dans l'onglet Partager du panneau des tâches.



Barre de menus et boutons de l'Organiseur

A. Bouton Ecran de bienvenue B. Parties gauche et droite de la barre de menus C. Boutons Annuler et Rétablir D. Boutons Retour à la vue précédente et Avancer à la vue suivante E. Barre de recherche F. Menu Organisation du navigateur de photos G. Filtre par nombre d'étoiles H Les quatre onglets du panneau des tâches I. Menu Affichage J. Menu Retouche standard, Retouche rapide ou Modification guidée K. Boutons Rotation vers la gauche et Rotation vers la droite L. Curseur Régler la taille de la vignette

L'espace de travail Organiseur est composé des éléments suivants :

**Bouton Ecran de bienvenue** Ouvre l'écran de bienvenue à partir duquel vous pouvez vous connecter à des services en ligne ou sélectionner les outils permettant d'exécuter les tâches principales : Organiser, Modifier, Créer ou Partager.

**Barre de menus** Contient des menus pour exécuter des tâches. Ces menus sont organisés par sujet : Fichier, Edition, Rechercher, Affichage, Fenêtre et Aide.

**Bouton Affichage** Ouvre le menu des modes d'affichage du Navigateur de photos.

**Bouton Editeur** Ouvre le menu regroupant les sélections Retouche rapide, Retouche standard et Modification guidée.

**Boutons de navigation** Permettent de revenir à la vue précédente ou de passer à la vue suivante du Navigateur de photos.

**Barre de recherche** Faites glisser ici une photo, une icône d'album ou une icône d'étiquette de mot-clé pour rechercher des photos.

**Navigateur de photos** Affiche les photos, les séquences vidéo, les fichiers audio et les projets dans l'Organiseur, individuellement ou dans un tableau de vignettes.

**Panneau des tâches** Accueille les onglets Organiser, Retoucher, Créer et Partager ainsi que leurs palettes ou boutons respectifs.

**Barre d'état** La barre d'état du Navigateur de photos affiche le nombre d'éléments sélectionnés et le nombre d'éléments de son organisation.

**Remarque :** si vous modifiez votre thème Windows alors que l'Organiseur est ouvert, l'espace de travail de l'Organiseur risque d'être déformé à l'affichage. Fermez alors l'Organiseur, puis relancez-le pour rétablir son aspect habituel.


## Voir aussi

« Affichage et recherche de photos en mode Affichage par date » à la page 56

## Espace de travail Editeur

L'espace de travail Editeur propose trois modes de création et de retouche d'images : Retouche standard, Retouche rapide et Modification guidée. L'espace de travail Retouche standard  dispose des outils nécessaires pour effectuer des corrections chromatiques, créer des effets spéciaux et améliorer les photos. L'espace de travail Retouche rapide  met à votre disposition des commandes et des outils simples pour corriger rapidement les problèmes courants, tels que les yeux rouges. Si vous découvrez le monde de l'image numérique, l'espace de travail Retouche rapide ou Modification guidée est parfait pour s'initier à la correction de photos.

Si vous avez déjà utilisé des applications de retouche d'images, vous apprécierez la souplesse et les performances de l'espace de travail Retouche standard en matière de correction d'images. Il regroupe des commandes d'éclairage et de correction chromatique, mais aussi des outils pour corriger les défauts d'une image, effectuer des sélections, ajouter du texte et peindre sur les images. Vous pouvez organiser l'espace de travail Retouche standard en fonction de vos besoins en déplaçant, en masquant et en affichant des palettes. Vous pouvez organiser les palettes dans la Corbeille des palettes, agrandir ou réduire les photos, faire défiler la fenêtre de document pour atteindre une autre zone et créer plusieurs fenêtres et vues.



Espace de travail Retouche standard

A. Barre de menus B. Palette d'outils C. Corbeille des projets D. Bouton Organiseur E. Barre d'options F. Palettes G. Zone de l'image active H. Corbeille des palettes

**Barre de menus** Contient des menus pour exécuter des tâches. Ces menus sont organisés par sujet. A titre d'exemple, le menu Accentuation contient des commandes qui permettent d'effectuer des réglages sur une image.

**Boutons de l'espace de travail** Permettent de basculer entre les espaces de travail Retouche rapide  et Retouche standard . Ces boutons sont situés au bas de la zone de travail et changent en fonction de l'espace de travail actuel.

**Palette d'outils** Contient les outils de retouche d'images.

**Barre d'options** Fournit des options pour l'outil que vous sélectionnez.

**Corbeille des projets** Affiche les vignettes des images ouvertes et permet de les gérer facilement.

**Palettes** Permettent de contrôler et de modifier les images.

**Corbeille des palettes** Permet d'organiser les palettes dans votre zone de travail.

## Voir aussi

« Correction chromatique en mode Retouche rapide » à la page 194

« Affichage des informations sur le fichier dans la palette Infos ou dans la barre d'état » à la page 121

## Fermeture de Photoshop Elements

Pour quitter Photoshop Elements, vous devez fermer à la fois l'Editeur et l'Organiseur, car la fermeture de l'un n'entraîne pas automatiquement la fermeture de l'autre.

**1** Dans l'Editeur, l'Organiseur ou dans chacun des deux espaces de travail, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Fichier > Quitter.
- Cliquez sur le bouton Fermer (X) dans le coin supérieur droit de l'espace de travail.

**2** Lorsque vous fermez l'Editeur, indiquez si vous voulez enregistrer les fichiers ouverts.


## Voir aussi

« Enregistrement de modifications dans différents formats de fichiers » à la page 137

# Menus contextuels

## Utilisation des menus contextuels

Vous pouvez utiliser les menus contextuels dans l'espace de travail de l'Editeur comme celui de l'Organiseur. Les menus contextuels affichent des commandes spécifiques à l'outil actif, à la sélection ou à la palette utilisée. Ces menus ne sont souvent qu'une alternative pour accéder aux commandes qui figurent dans la barre de menus de la fenêtre.



Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu contextuel. Ce menu apparaît dans la Corbeille des projets en mode Retouche standard.

**1** Placez le pointeur sur une image ou un élément de palette.

**Remarque :** certaines palettes offrent des menus contextuels.

**2** Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez une option dans le menu.

## Utilisation des commandes de raccourcis et des touches de modification

Vous pouvez utiliser les commandes de raccourcis dans l'espace de travail de l'Editeur comme celui de l'Organiseur. Une commande de raccourci vous permet d'exécuter rapidement une commande sans utiliser un menu. Une touche de modification vous permet de changer le comportement d'un outil. La commande de raccourci apparaît, le cas échéant, à droite du nom de la commande dans le menu.

### Voir aussi

« Touches de navigation » à la page 401

« Touches de sélection des outils » à la page 404

## Outils

### A propos de la palette d'outils


Les outils de l'Editeur sont accessibles dans l'espace de travail. Certains outils de la palette d'outils sont utilisés pour la sélection, la retouche et l'affichage des images ; d'autres s'emploient pour la peinture, le dessin et le texte. La palette d'outils s'affiche dans la partie gauche des espaces de travail Retouche standard et Retouche rapide. Dans l'espace de travail Retouche standard, vous pouvez déplacer la palette d'outils en faisant glisser la barre de manipulation située au sommet de la palette.

Vous devez sélectionner un outil dans la palette d'outils avant de l'utiliser. Une fois sélectionné, l'outil est mis en surbrillance dans la palette d'outils, et des paramètres facultatifs s'affichent pour l'outil dans la barre d'options qui se situe sous la barre de raccourcis, dans la partie supérieure de l'espace de travail de l'Editeur. Certains outils de la palette d'outils en masquent d'autres ; il s'agit des *outils masqués*. Le petit triangle situé en bas à droite de l'icône d'un outil indique la présence d'outils masqués. Lorsque vous sélectionnez un outil, tous les outils qu'il masquait s'affichent dans la barre d'options.

**Remarque :** *vous ne pouvez pas désélectionner un outil ; une fois qu'un outil est sélectionné, il le reste jusqu'à ce que vous en sélectionniez un autre. Si, par exemple, vous sélectionnez l'outil Lasso et que vous souhaitez cliquer dans votre image sans effectuer de sélection, sélectionnez l'outil Main.*

Il vous suffit de placer le pointeur sur un outil pour en obtenir une description. L'encadré comportant le nom de l'outil qui s'affiche sous le pointeur est appelé *info-bulle*. Dans certaines info-bulles, vous pouvez cliquer sur un lien pour afficher des informations supplémentaires sur l'outil.

## Présentation de la palette d'outils



### A Outils de mesure et de navigation

- Déplacement (V)
- Zoom (Z)
- Main (H)
- Pipette (I)

### B Outils de sélection

- Rectangle de sélection (M)
- Ellipse de sélection (M)
- Lasso (L)
- Lasso magnétique (L)
- Lasso polygonal (L)
- Baguette magique (W)
- Sélection rapide (A)
- Forme de sélection (A)

### C Outils de texte

- Texte horizontal (T)
- Texte vertical (T)
- Masque de texte horizontal (T)
- Masque de texte vertical (T)

### D Outils de recadrage

- Recadrage (C)
- Emporte-pièce (Q)
- Redressement (P)

### E Outils de retouche

- Retouche des yeux rouges (Y)
- Correcteur de tons directs (J)
- Correcteur (J)
- Tampon de duplication (S)
- Tampon de motif (S)
- Gomme (E)
- Gomme d'arrière-plan (E)
- Gomme magique (E)
- Goutte d'eau (R)
- Nette (R)
- Doigt (R)
- Eponge (O)
- Densité - (O)
- Densité + (O)

### F Outils de dessin et de peinture

- Pinceau (B)
- Crayon (N)
- Forme impressionniste (B)
- Remplacement de couleur (B)
- Pot de peinture (K)
- Dégradé (G)

### G Outils de forme

- Rectangle (U)
- Rectangle arrondi (U)
- Ellipse (U)
- Polygone (U)
- Trait (U)
- Forme personnalisée (U)
- Sélection de forme (U)


■ Indique l'outil par défaut \* Les raccourcis clavier sont indiqués entre parenthèses

Présentation de la palette d'outils

## Sélection d'un outil

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur un outil. Si un petit triangle apparaît en bas à droite de l'icône de l'outil, maintenez le bouton de la souris enfoncé pour afficher les outils masqués. Cliquez ensuite sur l'outil à utiliser.
- Appuyez sur la touche de raccourci de l'outil. Celle-ci apparaît dans l'info-bulle de l'outil. Vous pouvez, par exemple, sélectionner l'outil Déplacement en appuyant sur la touche V.



*Utilisation des outils*

A. Palette d'outils B. Outil actif C. Outils masqués D. Nom de l'outil E. Raccourci de l'outil F. Triangle d'outil masqué

**Voir aussi**

« Touches de sélection des outils » à la page 404

**Définition des préférences des outils**

- 1 Dans l'Editeur, choisissez la commande Edition > Préférences > Général.
- 2 Sélectionnez les options ci-après selon votre convenance, puis cliquez sur le bouton OK.
  - Sélectionnez l'option Descriptions d'outils pour afficher ou masquer les info-bulles.
  - Sélectionnez l'option Touche Maj pour changer d'outil afin d'activer l'un après l'autre les outils masqués d'un groupe en maintenant la touche Maj enfoncée. Lorsque cette option est désélectionnée, il vous suffit d'appuyer sur la touche de raccourci des outils d'un groupe masqué (sans utiliser la touche Maj) pour les activer ou les désactiver à tour de rôle.

**Définition de l'aspect d'un pointeur**

- 1 Choisissez la commande Edition > Préférences > Affichage et pointeurs dans l'Editeur.
- 2 Sélectionnez un paramètre pour les pointeurs des outils de dessin :

**Standard** Affiche les pointeurs sous forme d'icônes.

**Précis** Affiche les pointeurs sous forme de réticules.

**Pointe standard** Affiche les pointeurs sous forme de cercles dont la taille est égale à la moitié de la taille de la forme.

**Taille réelle de la pointe** Affiche les pointeurs sous forme de cercles ayant la taille de la forme.

**Affichage du réticule de la pointe** Affiche les réticules à l'intérieur de cercles lorsque vous sélectionnez l'option Pointe standard ou Taille réelle de la pointe.


- 3 Sélectionnez un paramètre pour les pointeurs des autres outils :

**Standard** Affiche les pointeurs sous forme d'icônes.

**Précis** Affiche les pointeurs sous forme de réticules.

**Définition des options des outils**

La barre d'options apparaît en haut de l'espace de travail de l'Editeur, au-dessous de la barre de raccourcis. Elle est contextuelle, ce qui signifie que son contenu change selon l'outil sélectionné. Certains paramètres de cette barre sont communs à plusieurs outils ; d'autres sont spécifiques à un seul outil.



Barre d'options de l'outil Lasso  
 A. Icône d'outil B. Outil actif C. Outils masqués D. Options d'outil

- 1 Sélectionnez un outil.
- 2 Passez en revue les options disponibles dans la barre d'options. Pour plus de détails sur la définition des options d'un outil particulier, effectuez une recherche sur son nom dans l'Aide de Photoshop Elements.

**Remarque :** pour rétablir les paramètres par défaut d'un outil (ou de tous les outils), cliquez sur l'icône de l'outil dans la barre d'options, puis choisissez la commande Réinitialiser cet outil ou Réinitialiser tous les outils dans le menu contextuel.

### Voir aussi

« Touches de sélection des outils » à la page 404

### Définition d'une alerte des opérations terminées


- 1 Dans l'Editeur, choisissez la commande Edition > Préférences > Général.
- 2 Sélectionnez l'option Signal sonore en fin d'opération, puis cliquez sur le bouton OK.

## Palettes et corbeilles

### A propos des palettes

Les espaces de travail de l'Editeur et de l'Organiseur comportent tous deux des palettes ; cependant, celles-ci se comportent de manières un peu différentes. Les palettes vous permettent de gérer, contrôler et modifier les images. Le menu de certaines palettes permet d'accéder à des commandes et options supplémentaires. Vous pouvez organiser vos palettes dans votre espace de travail de différentes manières. Vous pouvez ranger des palettes dans la Corbeille des palettes, tout en les conservant à votre portée, ou laisser ouvertes celles que vous utilisez fréquemment. Rien ne vous empêche de regrouper des palettes ou d'ancrer une palette au bas d'une autre palette.

**Remarque :** pour garder une palette ouverte ou la supprimer de la Corbeille des palettes, faites-la glisser en dehors de la Corbeille.



Déplacement d'une palette

### Menus de palette


Certaines commandes apparaissent à la fois dans le menu des palettes et dans la barre de menus. D'autres commandes sont spécifiques au menu d'une palette.

Seules les palettes qui possèdent un bouton Plus dans la partie supérieure contiennent un menu. Cliquez sur le bouton Plus pour sélectionner une commande du menu de la palette. La position et l'aspect du bouton Plus varient selon l'emplacement de la palette (Corbeille des palettes ou groupe de palettes).

### Curseurs déroulants dans les palettes

Certaines palettes et boîtes de dialogue contiennent des curseurs déroulants (par exemple, l'option Opacité de la palette Calques). Il suffit de cliquer sur le triangle, situé en regard de la zone de texte, le cas échéant, pour activer le curseur déroulant. Placez le pointeur sur le triangle situé en regard de la valeur définie, maintenez le bouton de la souris enfoncé, puis faites glisser le curseur ou le rayon d'angle jusqu'à obtenir la valeur souhaitée. Cliquez à l'extérieur du menu ou appuyez sur la touche Entrée pour le refermer. Appuyez sur la touche Echap pour annuler les modifications.

 Pour augmenter ou diminuer une valeur par incréments de 10 % lorsque le menu du curseur déroulant est ouvert, appuyez sur la flèche Haut ou Bas tout en maintenant la touche Maj enfoncée.




Diverses méthodes de saisie de valeurs

A. Cadran B. Cliquer ici pour ouvrir la fenêtre C. Zone de texte D. Flèche de menu E. Curseur de proximité F. Case à cocher G. Curseur H Triangle de curseur déroulant

### Utilisation des palettes dans l'Editeur

Dans l'Editeur, la Corbeille des palettes permet de stocker plusieurs palettes dans une seule zone que vous pouvez facilement configurer, fermer ou laisser ouverte pour y accéder rapidement et simplement. Par défaut, la Corbeille des palettes s'affiche dans la partie droite de l'espace de travail. Lorsque vous réglez des palettes, elles restent telles que vous les avez laissées jusqu'à réinitialisation ou modification ultérieure.



*Corbeille des palettes*

**A.** Réduire ou développer une palette **B.** Règle la hauteur de la palette **C.** Menu de la palette **D.** Faire défiler pour afficher le reste de la palette  
**E.** Modifier les outils de la palette **F.** Régler la largeur de la palette **G.** Afficher ou masquer la Corbeille des palettes

**1** Pour ajuster la Corbeille des palettes, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour ajuster la largeur ou la hauteur, faites glisser la barre gris foncé de gauche ou la barre en pointillé du bas.
- Pour afficher ou masquer la corbeille, choisissez la commande Fenêtre > Corbeille des palettes, ou cliquez sur la barre gris foncé sur le bord gauche de la Corbeille des palettes pour la masquer et sur le bord droit de la fenêtre de l'Editeur pour l'afficher.

**2** Pour utiliser les palettes dans la Corbeille des palettes, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour retirer une palette de la Corbeille des palettes, faites glisser la barre de titre de la palette à l'extérieur de la corbeille.
- Pour ajouter une palette à la Corbeille des palettes, faites glisser la barre de titre de la palette dans la corbeille. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Plus de la palette, sélectionner ensuite Placer dans la corbeille des palettes lors de la fermeture, puis refermer la palette.
- Pour réorganiser les palettes dans la Corbeille des palettes, faites glisser la barre de titre de chaque palette vers l'emplacement voulu.
- Pour développer ou réduire les palettes dans la Corbeille des palettes, cliquez sur le triangle en regard du nom de la palette.

**3** Pour utiliser les palettes hors de la Corbeille des palettes, utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Pour ouvrir une palette, sélectionnez son nom dans le menu Fenêtre.
- Pour fermer la palette, procédez de la même manière ou cliquez sur le bouton Fermer  dans la barre de titre de la palette. (Cette option concerne les palettes que vous avez ouvertes depuis un menu. Si vous avez fait glisser une palette hors d'une corbeille puis cliqué sur le bouton Fermer, la palette est tout simplement réintégrée à la corbeille.)
- Pour modifier la taille de la palette, faites glisser un de ses coins.
- Pour regrouper les palettes (sous la forme d'une palette avec plusieurs onglets), faites glisser l'onglet d'une palette sur le corps de la palette cible. Un trait épais encadre le corps de la palette cible lorsque le pointeur se situe au bon endroit pour le regroupement. Pour déplacer une palette vers un autre groupe, faites glisser son onglet vers le groupe cible. Pour séparer une palette d'un groupe, faites glisser l'onglet de la palette en dehors du groupe.
- Pour déplacer un groupe de palettes, faites glisser la barre de titre.
- Pour développer ou réduire une palette ou un groupe de palettes, cliquez deux fois sur l'onglet ou la barre de titre de la palette.

- Pour ancrer des palettes ensemble (sous la forme d'une pile), faites glisser l'onglet d'une palette (et non sa barre de titre) vers le bas d'une autre palette. Le double trait qui apparaît au bas de la palette cible indique que le pointeur se situe au bon endroit. Vous ne pouvez pas ancrer tout un groupe de palettes ensemble.
- Pour rétablir la position par défaut des palettes, choisissez la commande Fenêtre > Réinitialiser la position des palettes.

**Remarque :** pour que l'Editeur s'ouvre systématiquement avec les palettes positionnées par défaut, choisissez la commande Edition > Préférences > Général, puis désélectionnez l'option Enregistrer la position des palettes. Les modifications prendront effet lors du prochain lancement de l'application.

## Utilisation du panneau des tâches de l'Organiseur

Le panneau des tâches de l'Organiseur s'affiche sur le côté droit du Navigateur de photos. Il contient un onglet pour chaque étape de base de la modification de photos : Organiser, Retoucher, Créer et Partager. Ouvrez le panneau des tâches pour accéder aux onglets ou fermez-le pour développer le Navigateur de photos.




Panneau des tâches avec l'onglet Organiser sélectionné

### Affichage ou masquage du panneau des tâches

- ❖ Sélectionnez la commande Fenêtre > Afficher/Masquer le panneau des tâches.

### Utilisation des palettes de l'onglet Organiser

L'onglet Organiser contient plusieurs palettes. Vous ne pouvez pas supprimer les palettes Albums et Etiquettes de mots-clés. Vous pouvez toutefois choisir d'afficher ou non les palettes Partage rapide ou Propriétés et libérer la palette Propriétés de l'onglet Organiser.



Onglet Organiser

A. Affiche ou masque le panneau des tâches B. Réduit ou développe la palette C. Règle la hauteur de la palette

- ❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Pour développer ou réduire une palette, cliquez sur le triangle en regard de son nom sur l'onglet Organiser.
  - Pour afficher ou masquer la palette Partage rapide, la palette Propriétés ou ces deux palettes, sélectionnez la commande Fenêtre > [nom de la palette].
  - Pour déplacer la palette Propriétés à l'intérieur ou à l'extérieur du panneau des tâches, cliquez deux fois sur la barre de titre de la palette.


### Utilisation des outils des onglets Retoucher, Créer et Partager

1 Dans le panneau des tâches, cliquez sur l'onglet Retoucher, Créer ou Partager.

2 Cliquez sur un bouton correspondant à l'un des outils répertoriés sur cet onglet.

## Utilisation de la Corbeille des projets dans l'Editeur

Située dans la partie inférieure des espaces de travail Retouche standard et Retouche rapide, la Corbeille des projets affiche les vignettes des photos ouvertes. Elle est utile pour passer d'une photo à l'autre lorsque plusieurs photos sont ouvertes dans votre espace de travail. La Corbeille des projets offre la possibilité d'ouvrir ou de refermer des images, de masquer des images, de feuilleter les images ouvertes, de placer des images au premier plan, de dupliquer une image, de faire pivoter une image ou encore d'afficher les informations sur les fichiers. Etant donné que la Corbeille des projets s'affiche à la fois dans les espaces de travail Retouche standard et Retouche rapide, vous pouvez facilement importer des images ouvertes dans l'espace Retouche rapide pour les modifier. Les projets multipages sont mis en évidence par un cadre gris autour des vignettes de page. Pour afficher ou masquer les pages individuelles, cliquez sur le bord droit du cadre.



Corbeille des projets

A. Photo sélectionnée B. Création photo non développée C. Cliquer pour développer la création photo D. Faire glisser le bord vers le haut ou vers le bas pour ajuster la hauteur de la Corbeille des projets E. Afficher ou masquer la Corbeille des projets F Menu déroulant de la Corbeille des projets

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour ouvrir une image, faites glisser le fichier qui se trouve sur votre ordinateur (y compris dans le Navigateur de photos) ou sur un périphérique de stockage connecté à votre ordinateur dans la Corbeille des projets.
- Pour placer une image ouverte au premier plan, cliquez deux fois sur une vignette.
- Pour réorganiser les photos, faites glisser les vignettes dans la Corbeille des projets. L'ordre des photos dans la corbeille n'a aucun impact sur l'ordre des photos dans l'Organiseur.
- Pour fermer une image, cliquez dans la Corbeille des projets sur une vignette avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Fermer.
- Pour masquer une image, cliquez sur une vignette avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Réduire dans le menu contextuel.

**Remarque :** pour afficher une image masquée, cliquez deux fois sur sa vignette dans la Corbeille des projets, ou cliquez sur sa vignette avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option Restaurer dans le menu contextuel.

- Pour afficher les informations de fichier d'une photo, cliquez sur une vignette avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Informations dans le menu contextuel.
- Pour dupliquer une image, cliquez sur une vignette avec le bouton droit de la souris, choisissez l'option Dupliquer dans le menu contextuel, puis nommez le fichier.
- Pour faire pivoter une image, cliquez sur une vignette avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Rotation 90° vers la gauche ou Rotation 90° vers la droite dans le menu contextuel.
- Pour afficher les noms de fichier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vignette dans la Corbeille des projets, puis choisissez l'option Afficher les noms de fichier dans le menu contextuel.
- Pour ouvrir ou fermer la Corbeille des projets, choisissez la commande Fenêtre > Corbeille des projets.
- Pour afficher ou masquer manuellement la Corbeille des projets, cliquez sur le bouton Corbeille des projets. Pour afficher ou masquer automatiquement la Corbeille des projets, choisissez la commande Edition > Préférences > Général, puis sélectionnez l'option Masquage automatique de la corbeille des projets, ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la Corbeille des projets, puis choisissez l'option Masquage automatique dans le menu contextuel.

# Annulation et rétablissement

## Annulation ou rétablissement d'opérations

Vous pouvez annuler ou rétablir de nombreuses opérations effectuées dans l'Organiseur et dans l'Editeur. Par exemple, vous pouvez rétablir en totalité ou en partie la dernière version enregistrée d'une image. Notez toutefois que la mémoire disponible risque de limiter l'utilisation de ces options.

- 1 Pour annuler ou rétablir une opération, choisissez la commande Edition > Annuler ou Edition > Rétablir.
- 2 Pour annuler une opération en cours d'exécution, maintenez la touche Echap enfoncée jusqu'à ce que celle-ci s'arrête.

## Utilisation de la palette Annuler l'historique (Editeur)

La palette Annuler l'historique (Fenêtre > Annuler l'historique) vous permet de revenir à un état récent de l'image créée pendant la séance de travail en cours. Chaque fois que vous apportez une modification aux pixels d'une image, le nouvel état de cette image est ajouté à la palette. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer une modification pour que celle-ci soit affichée dans l'Historique.

Si, par exemple, vous sélectionnez, peignez et faites pivoter une partie d'une image, chacun de ces états est recensé séparément dans la liste des états de la palette. Vous pouvez ensuite sélectionner l'un de ces états et rétablir l'état antérieur de l'image avant sa modification. Vous pouvez continuer à travailler à partir de cette version.

Les opérations telles que le zoom et le défilement n'ont aucune incidence sur les pixels de l'image et n'apparaissent pas dans la palette Annuler l'historique. Les modifications apportées à l'application, par exemple aux palettes, aux paramètres de couleur et aux préférences, n'y figurent pas non plus.



Palette Annuler l'historique  
A. Etat original B. Etat C. Etat sélectionné et curseur d'état

Tenez compte des observations suivantes lorsque vous utilisez la palette Annuler l'historique :

- Par défaut, la palette Annuler l'historique répertorie les 50 états ou versions précédents. Les versions plus anciennes sont automatiquement supprimées afin de libérer de la mémoire pour Photoshop Elements. Vous pouvez changer le nombre d'états affichés dans la palette Annuler l'historique dans les préférences de performances (Edition > Préférences > Performances). Le nombre maximum d'états est égal à 1 000.
- L'état d'origine de la photo s'affiche toujours dans la partie supérieure de la palette Annuler l'historique. Vous pouvez donc toujours rétablir l'état d'origine d'une image en cliquant sur cet état. Cette option est pratique pour effectuer des comparaisons avant/après de vos retouches.
- Lorsque vous fermez un document et le rouvrez, tous les états de la dernière séance de travail sont supprimés de la palette.
- Les versions sont ajoutées au bas de la liste. La version la plus ancienne s'affiche en début de liste, et la plus récente en fin de liste.
- Chaque version est accompagnée du nom de l'outil ou de la commande utilisés pour modifier l'image.
- La sélection d'une version estompe celles qui suivent. Ainsi, vous pouvez identifier facilement les modifications qui seront ignorées si vous poursuivez votre travail à partir de la version sélectionnée.
- La sélection d'une version et la modification de l'image suppriment les versions qui suivent. De même, la suppression d'une version supprime cette version et celles qui suivent.

### Restauration de la dernière version enregistrée

Lorsque vous retouchez une photo en mode Retouche standard ou Retouche rapide, vous pouvez rétablir la dernière version enregistrée.

- ❖ Choisissez la commande Edition > Rétablir.

*Remarque : la fonction Version précédente est recensée dans la palette Annuler l'historique sous la forme d'un état et peut être annulée.*

### Rétablissement d'un état antérieur d'une image

- ❖ En mode Retouche standard ou Retouche rapide, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le nom de l'état dans la palette Annuler l'historique.
- Faites glisser le curseur situé à gauche de l'état vers le haut ou le bas pour sélectionner un autre état dans la palette Annuler l'historique.
- Cliquez sur le bouton Annuler  ou Rétablir  dans la barre de raccourcis.
- Choisissez la commande Annuler ou Rétablir dans le menu de la palette Annuler l'historique ou le menu Edition.

 Pour définir la commande de raccourci des options Aller vers l'avant et Aller vers l'arrière, choisissez la commande Edition > Préférences > Général, puis choisissez une commande dans le menu Aller vers l'arrière/avant.

### Suppression d'un ou de plusieurs états de la palette Annuler l'historique

- ❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour supprimer un état, cliquez sur le nom de l'état, puis choisissez la commande Supprimer dans le menu de la palette Annuler l'historique. Les états qui se trouvent après l'état que vous avez sélectionné sont également supprimés.
- Pour supprimer la liste des états de la palette Annuler l'historique sans modifier l'image, choisissez la commande Effacer l'historique des annulations dans le menu de la palette ou choisissez la commande Edition > Effacer > Annuler l'historique. Cette opération est pratique pour libérer de la mémoire, notamment si vous recevez une alerte signalant que la mémoire de Photoshop Elements est presque saturée.

*Remarque : l'effacement effectué à partir de la palette Annuler l'historique est irréversible.*

### Effacement de la mémoire utilisée par le Presse-papiers et la palette Annuler l'historique

Vous pouvez supprimer des données que vous avez copiées dans le Presse-papiers ou des états de la palette Annuler l'historique pour libérer de la mémoire.

- ❖ En mode Retouche standard, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour effacer la mémoire utilisée par le Presse-papiers, choisissez la commande Edition > Effacer > Contenu du Presse-papiers.
- Pour effacer la mémoire utilisée par la palette Annuler l'historique, choisissez la commande Edition > Effacer > Annuler l'historique ou choisissez la commande Effacer l'historique des annulations dans le menu de la palette.
- Pour effacer simultanément la mémoire utilisée par le Presse-papiers et par la palette Annuler l'historique, choisissez la commande Edition > Effacer > Tout.

*Remarque : l'effacement de la palette Annuler l'historique ou du Presse-papiers est irréversible.*

### Restauration des préférences par défaut

Les réglages des préférences commandent notamment la façon dont Photoshop Elements affiche les images, les curseurs et la transparence, enregistre les fichiers et utilise les modules externes et les disques de travail. Si l'application se comporte de manière inattendue, il est possible que le fichier de préférences soit endommagé. Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut de toutes les préférences.

- ❖ Appuyez sur les touches Alt+Ctrl+Maj et maintenez-les enfoncées immédiatement après le démarrage de Photoshop Elements. Cliquez sur le bouton Oui pour supprimer le fichier de paramètres Adobe Photoshop Elements.

Un nouveau fichier de préférences est créé au redémarrage de Photoshop Elements. Pour plus de détails sur une option de préférence spécifique, reportez-vous à la rubrique d'aide correspondante.

### Réaffichage de messages d'avertissement désactivés

Dans certains cas, des messages d'avertissement ou d'invite s'affichent. Vous avez la possibilité de désactiver l'affichage de ces messages en sélectionnant l'option Ne plus afficher dans la fenêtre de message et de rétablir les messages désactivés ultérieurement.

- 1 Dans l'Éditeur, choisissez la commande Edition > Préférences > Général.
- 2 Cliquez sur le bouton Réinitialiser tous les messages d'avertissement, puis sur le bouton OK.

## Disques de travail et modules externes

### A propos des disques de travail

Lorsque la mémoire vive (RAM) de votre système est insuffisante pour effectuer une opération, Photoshop Elements utilise des disques de travail. Un disque de travail est un disque ou une partition de disque dont la mémoire est disponible. Par défaut, Photoshop Elements utilise le disque dur sur lequel le système d'exploitation est installé comme disque de travail principal.

Vous pouvez changer le premier disque de travail ou spécifier un deuxième, troisième ou quatrième disque de travail qui prendra la relève du premier en cas de saturation. Veillez à ce que votre premier disque de travail soit le plus rapide et qu'il dispose d'un espace défragmenté suffisant.

Pour optimiser vos résultats, tenez compte des indications suivantes lors de l'affectation des disques de travail :

- Veillez à ce que les disques de travail et les fichiers volumineux que vous retouchez résident sur une unité différente de celle qui exécute Photoshop Elements.
- Veillez à ce que les disques de travail résident sur une unité différente de celle utilisée pour la mémoire virtuelle du système d'exploitation.
- Les disques de travail doivent être localisés sur un disque local, c'est-à-dire un disque non accessible par réseau.
- Les disques de travail doivent être des médias conventionnels (non amovibles).
- Les disques RAID et les piles de disques conviennent parfaitement comme volumes de disques de travail dédiés.
- Vous devez défragmenter périodiquement les unités comportant des disques de travail. Afin d'éviter les problèmes de fragmentation, une meilleure solution consiste toutefois à utiliser un disque vide ou disposant d'un espace disponible important.

### Changement de disques de travail

Pour créer un disque de travail, Photoshop Elements requiert un espace de disque dur contigu. Il vous est donc conseillé de défragmenter fréquemment votre disque dur. Vous êtes invité à le faire au moyen d'un utilitaire pour disque, tel que le Défragmenteur de Windows. Pour plus de détails sur les utilitaires de défragmentation, reportez-vous à votre documentation Windows.

- 1 Dans l'Éditeur, choisissez la commande Edition > Préférences > Performances.
- 2 Sélectionnez les disques de travail dans le menu correspondant (quatre maximum), puis cliquez sur le bouton OK.
- 3 Redémarrez Photoshop Elements pour appliquer la modification.

### A propos des modules externes

Les modules externes sont des programmes logiciels développés par Adobe Systems ou d'autres éditeurs de logiciels afin d'enrichir les fonctionnalités de Photoshop Elements. De nombreux modules externes accompagnent l'application, en particulier pour l'importation, l'exportation et les effets spéciaux ; ils sont automatiquement installés dans le dossier des

modules externes de Photoshop Elements. Vous pouvez sélectionner un dossier de modules externes supplémentaires dans lequel charger les modules externes compatibles stockés dans une autre application. Vous pouvez également créer un raccourci vers un module externe stocké dans un autre dossier du système. Ajoutez le raccourci ou l'alias créé dans le dossier des modules externes pour utiliser le module avec Photoshop Elements. Les modules externes, une fois installés, sont disponibles comme commandes dans le menu Importation ou Exportation, comme filtres dans le menu Filtre ou comme formats de fichier dans les boîtes de dialogue Ouvrir et Enregistrer sous. Si vous installez un grand nombre de modules externes, il se peut que Photoshop Elements ne puisse pas tous les faire figurer dans les menus appropriés. Dans ce cas, les derniers modules externes installés apparaissent dans le sous-menu Filtre > Divers. Pour empêcher le chargement d'un module externe ou d'un dossier de modules externes, ajoutez le signe tilde (~) devant le nom du dossier, répertoire ou module externe. Ce fichier (ou tous les fichiers inclus dans le dossier) est ignoré par l'application lorsque vous la redémarrez. Pour afficher les informations relatives aux modules externes installés, choisissez la commande Aide > A propos des modules externes, puis sélectionnez un module externe dans le sous-menu.

### Voir aussi

« Filtres externes » à la page 288

### Installation de modules externes

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Utilisez le programme d'installation du module externe, s'il est fourni.
- Suivez les instructions d'installation qui accompagnent le module externe.
- Assurez-vous que les modules externes ne sont pas compressés avant de les copier dans le dossier des modules externes approprié du dossier Photoshop Elements.

### Sélection d'un dossier de modules externes supplémentaires

Vous pouvez sélectionner un dossier de modules externes supplémentaires dans lequel charger les modules externes compatibles stockés dans une autre application.

- 1 Dans l'Éditeur, choisissez la commande Edition > Préférences > Modules externes.
- 2 Dans la boîte de dialogue Préférences, sélectionnez l'option Dossier des modules externes supplémentaires, sélectionnez un dossier dans la liste, puis cliquez sur le bouton Sélectionner.
- 3 Cliquez deux fois sur le nom d'un dossier pour en afficher le contenu. Le chemin d'accès au dossier s'affiche dans la fenêtre des préférences.

*Remarque :* sélectionnez un emplacement à l'extérieur du dossier des modules externes de Photoshop Elements.

- 4 Redémarrez Photoshop Elements pour charger les modules externes.

## Utilisation conjointe des applications

### A propos des applications

Voici quelques exemples de méthodes de partage de fichiers entre Photoshop Elements et Adobe® Premiere® Elements.

- Organisez vos photos, clips vidéo et séquences audio dans Photoshop Elements, puis faites-les glisser dans le panneau Média d'Adobe Premiere Elements.
- Créez un diaporama dans Photoshop Elements avec des légendes, des transitions, des effets, de la musique, des commentaires, des graphiques et des titres, puis exportez-le dans Adobe Premiere Elements pour des retouches complémentaires. Vous pouvez également importer des photos dans Adobe Premiere Elements pour y créer le diaporama.

- Personnalisez des modèles de menu DVD dans Photoshop Elements, puis utilisez-les dans votre projet Adobe Premiere Elements. (Les modèles DVD sont des fichiers PSD stockés dans le dossier de l'application Adobe Premiere Elements.)
- Créez un fichier Photoshop Elements avec les paramètres de votre projet vidéo, optimisez-le dans Photoshop Elements, puis utilisez-le dans Adobe Premiere Elements.

## Organisation de la zone de travail

Pour partager des fichiers entre Photoshop Elements et Adobe Premiere Elements, il est conseillé d'avoir les deux programmes ouverts et accessibles sur le moniteur de l'ordinateur.

- 1 Lancez Photoshop Elements et Adobe Premiere Elements.
- 2 Si vous utilisez le format Plein écran, cliquez sur le bouton Restaurer  dans l'angle supérieur droit de la fenêtre de chaque application.
- 3 Juxtaposez les fenêtres des applications ou faites-les se chevaucher légèrement.

## Différences en matière de prise en charge de types de fichier

Photoshop Elements et Adobe Premiere Elements prennent en charge un grand nombre de types de fichier communs, ce qui facilite le transfert de la plupart des fichiers entre les deux programmes. Vous pouvez, par exemple, cataloguer des fichiers Photoshop (PSD) dans l'Organiseur puis les intégrer à un projet dans Adobe Premiere Elements en tant qu'images fixes.

Toutefois, les types de fichier suivants ne sont pas reconnus par les deux programmes :

Organiseur Photoshop Elements	Editeur Photoshop Elements	Adobe Premiere Elements
		MOD (.mod ; JVC Everio)
Adobe PDF (.pdf)	Adobe PDF (.pdf)	
TIFF avec compression LZW (.tif)	TIFF avec compression LZW (.tif)	
	Illustrator (.ai)	Illustrator (.ai)
AIFF (.aiff)		AIFF (.aiff)
ASF (.asf)		ASF (.asf)
Séquence AVI (.avi ; prise en charge partielle uniquement)		AVI (.avi ; prise en charge partielle uniquement)
Dolby audio (.ac3)		Dolby audio (.ac3)
DVD (.vob)		DVD (.vob)
Vidéo Flash (.flv)		Vidéo Flash (.flv)
MPEG (.mpg, .mp3, .mp4)		MPEG (.mpg, .mp3, .mp4)
QuickTime (.mov)		QuickTime (.mov)
WAV (.wav)		WAV (.wav)
Windows Media (.wmv, .wma)		Windows Media (.wmv, .wma)

**Remarque :** l'Organiseur catalogue correctement les fichiers vidéo AVI, mais les fichiers audio AVI apparaissent sous forme d'icône de vignettes vidéo non valides. Ils sont toutefois lus correctement. De plus, les couleurs créées dans les couches de ton direct d'un fichier dans Photoshop ne s'affichent pas lors de l'importation du fichier dans Photoshop Elements.



L'Editeur peut importer des images vidéo individuelles à partir de fichiers ASF, AVI, MPEG et Windows Media. (Choisissez la commande Fichier > Importation > Image à partir de la vidéo.)

# Chapitre 3 : Importation de photos et de vidéos

Pour commencer à utiliser Photoshop Elements, vous devez placer tous vos fichiers de support dans un ou plusieurs catalogues. Pour plus de détails sur l'utilisation des catalogues, reportez-vous à la section « A propos des catalogues » à la page 96.

Utilisez l'Organiseur pour importer des fichiers de support dans des catalogues à partir d'une source quelconque (appareil photo, scanner, CD, dossier de votre disque dur ou téléphone mobile). Cependant, si vous souhaitez commencer à modifier une photo sur votre disque dur et que vous connaissez son chemin et son nom de fichier, vous pouvez utiliser les commandes Ouvrir ou Importer de l'Editeur pour accéder au fichier.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien Cette page sur le Web afin d'accéder à LiveDocs.

## A propos de l'importation de photos et de vidéos

### Placement de photos et de vidéos dans l'Organiseur

Utilisez l'Organiseur pour ajouter des photos et des vidéos à un catalogue Photoshop Elements. Lorsque vous utilisez la commande Fichier > Importation ou Fichier > Ouvrir dans l'Editeur, choisissez l'option Enregistrer dans l'organiseur lorsque vous enregistrez le fichier pour l'ajouter à votre catalogue.

Si vous avez déjà mis en place une arborescence de dossiers sur votre ordinateur et que, dans un souci de continuité, vous souhaitez utiliser cette structure, vous pouvez utiliser le mode d'affichage Emplacement du dossier dans l'Organiseur pour afficher vos dossiers tels qu'ils apparaissent sur votre disque dur. Le mode Emplacement du dossier vous permet d'attacher instantanément à vos images des étiquettes portant le nom du dossier qui les contient.

Lorsque vous utilisez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos de l'Organiseur pour importer une photo de votre disque dur dans un catalogue, Photoshop Elements crée un lien vers la photo. L'image d'origine n'est ni copiée ni déplacée. Lorsque vous importez une photo à partir d'un CD, d'un DVD ou d'un périphérique tel qu'un scanner, un appareil photo, un lecteur de carte ou un téléphone, Photoshop Elements commence par copier la photo sur le disque dur, puis crée un lien vers cette copie.

**Important :** *si vous supprimez le fichier d'origine de votre disque dur, vous ne pouvez plus le modifier dans Photoshop Elements, même si sa vignette figure toujours dans un catalogue.*

### Voir aussi

- « Ouverture d'un fichier » à la page 126
- « Affichage et gestion des fichiers par emplacement de dossier » à la page 48
- « Création et association d'étiquettes de mots-clés d'après des noms de dossier » à la page 69
- « Déplacement de fichiers dans un catalogue » à la page 102
- « Enregistrement de modifications dans différents formats de fichiers » à la page 137

### Consignes pour l'importation de photos à partir de périphériques

Prenez compte les observations suivantes lorsque vous téléchargez des fichiers image depuis un périphérique (appareil photo, lecteur de carte ou téléphone portable) :

## 1. Utilisation du téléchargeur de photos Adobe

Pour certains périphériques, il convient d'installer le logiciel sur votre ordinateur avant de télécharger des fichiers. Pendant l'installation, il vous faudra peut-être spécifier si la retouche des fichiers image nécessite un programme spécifique. Dans ce cas, choisissez Photoshop Elements.

Certains logiciels de périphériques s'exécutent automatiquement dès la connexion et la mise sous tension du périphérique. Cependant, le téléchargeur de photos Adobe vous donne accès à une panoplie de fonctions d'importation dont le logiciel de périphérique est dépourvu. Pour importer des fichiers image avec le téléchargeur de photos Adobe, fermez tous les logiciels de périphériques qui s'exécutent automatiquement.

## 2. Organisation des photos pendant l'importation

La boîte de dialogue Avancé du téléchargeur de photos Adobe vous permet d'améliorer et d'organiser vos photos pendant leur importation vers votre ordinateur. Une organisation judicieuse des photos pendant leur importation simplifie et accélère par la suite leur recherche et leur enrichissement.

Supposons, par exemple, que votre appareil photo numérique stocke de nombreuses photos prises pendant vos récentes vacances. Certaines illustrent les scènes d'une réunion familiale, et d'autres des sites touristiques que vous avez visités. Pendant l'importation, libre à vous de ranger ces photos dans les dossiers Lieux et Famille et de leur donner des noms évocateurs.

### Voir aussi

« A propos des appareils photos numériques et des lecteurs de cartes » à la page 31

« A propos de la numérisation » à la page 36

« A propos des catalogues » à la page 96

« A propos des étiquettes de mots-clés » à la page 63

## Définition des préférences d'importation des fichiers

Les préférences d'importation des fichiers déterminent la manière dont Photoshop Elements gère les fichiers importés dans l'Organiseur à partir d'une source quelconque.

**1** Dans l'Organiseur, choisissez la commande Edition > Préférences > Fichiers.

**2** Utilisez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

**Utiliser la date de la dernière modification si aucune date EXIF n'a été trouvée** Utilisez la date de modification pour stocker et classer des photos sans données EXIF. Si cette option est désélectionnée, le fichier est stocké avec une date indéterminée.

**Importer la légende EXIF** Importe la légende qui a été stockée avec la photo dans l'appareil photo. Désélectionnez cette option si vous souhaitez supprimer ces informations et saisir vous-même une légende pour chaque photo. (Il convient de noter que les données de légende peuvent être stockées à divers endroits d'un fichier. Lorsque vous désélectionnez cette option, vous ne bloquez que les données de légende EXIF.)

**Rechercher et reconnecter automatiquement les fichiers manquants** Recherche les fichiers manquants déconnectés. Sélectionnez cette option pour éviter les messages d'avertissement relatifs aux fichiers déconnectés.

**Afficher un avertissement automatique de sauvegarde des fichiers et du catalogue** Vous invite à sauvegarder les fichiers lorsque vous ouvrez un catalogue contenant plus de 500 transactions, y compris des photos importées et des corrections.

**Activer la gravure multisession sur CD/DVD** Vous autorise à graver (copier) plusieurs fois des fichiers sur un disque, ce qui vous permet d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible. En règle générale, vous êtes limité à une seule session de gravure sur un CD ou un DVD, et l'espace inutilisé est perdu.

**Rotation des fichiers JPEG selon les métadonnées d'orientation** Accélère la rotation des photos dans le Navigateur de photos grâce à l'utilisation de vignettes de résolution inférieure. Sélectionnez cette option si vous faites pivoter régulièrement des images JPEG, et désélectionnez-la si vous souhaitez afficher des vignettes de meilleure résolution.

**Rotation des fichiers TIFF selon les métadonnées d'orientation** Accélère la rotation des photos dans le Navigateur de photos grâce à l'utilisation de vignettes de résolution inférieure. Sélectionnez cette option si vous faites pivoter régulièrement des images TIFF, et désélectionnez-la si vous souhaitez afficher des vignettes de meilleure résolution.

**Dossiers des fichiers enregistrés** Indique les dossiers par défaut dans lesquels sont stockés les projets et les autres fichiers enregistrés. Pour modifier cet emplacement, cliquez sur le bouton Parcourir, puis naviguez jusqu'à un nouvel emplacement.

**Taille du fichier d'aperçu** Indique la taille des fichiers d'aperçu utilisés par l'Organiseur pour le stockage des photos hors ligne.



Si vous avez modifié les paramètres et que vous rencontrez des difficultés lors de l'importation de vos photos, cliquez sur le bouton Restaurer les paramètres par défaut dans la boîte de dialogue Préférences pour rétablir les préférences d'origine.

## Voir aussi

« Définition de la taille des fichiers d'aperçu » à la page 41

« Reconnexion des fichiers manquants dans l'Organiseur » à la page 123

## Importation d'étiquettes jointes à des photos

Si les photos que vous recevez contiennent des étiquettes ou des métadonnées de type mots-clés, vous pouvez importer ces dernières avec les photos. Vous pouvez décider de conserver ou non l'étiquette associée, de la renommer ou de la faire correspondre à l'une de vos propres étiquettes. Si vous importez une nouvelle étiquette, elle apparaît dans votre palette Etiquettes de mots-clés et peut servir à étiqueter d'autres photos.



Une étiquette importée apparaît dans la palette Etiquettes de mots-clés.

**1** Dans l'Organiseur, sélectionnez la commande Fichier > Obtenir des photos et des vidéos, puis sélectionnez la méthode d'acquisition de votre choix.

**Remarque :** si les photos que vous importez contiennent des étiquettes ou des métadonnées de type mots-clés, la boîte de dialogue Importer les étiquettes jointes apparaît.

**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez les étiquettes à importer. Les étiquettes que vous sélectionnez sont ajoutées à la palette Etiquettes de mots-clés lors de l'importation des photos. Si une étiquette est marquée d'un astérisque (\*), cela signifie qu'il existe déjà une étiquette du même nom dans le catalogue et que cette dernière est attachée aux photos.
- Cliquez sur le bouton Avancé pour afficher des options supplémentaires.

**3** Lorsque vous sélectionnez l'option Avancé, utilisez l'une des méthodes suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

- Sélectionnez les étiquettes à importer en cliquant sur les cases à cocher en regard du nom des étiquettes. Lorsque vous sélectionnez une étiquette, les options à sa droite deviennent actives.
- Pour renommer une étiquette lors de l'importation, cliquez sur le bouton à droite de l'étiquette dans la section Importer comme nouvelle étiquette sous le nom, puis saisissez un nom dans la zone de texte. Photoshop Elements ajoute une étiquette portant le nouveau nom au catalogue et joint l'étiquette aux photos importées.

- Pour établir une correspondance entre une étiquette importée et une étiquette existante dans le catalogue, cliquez sur le bouton situé tout à fait à droite, sous la section Utiliser une étiquette existante, puis choisissez une étiquette dans le menu déroulant. L'étiquette que vous avez choisie est attachée aux photos importées à la place de l'étiquette d'origine.
- Cliquez sur le bouton Élémentaire pour annuler vos modifications et revenir à la boîte de dialogue Importer les étiquettes jointes.

**Remarque :** si un grand nombre d'étiquettes sont attachées aux photos que vous importez, une boîte de dialogue s'affiche. Vous pouvez y choisir d'importer toutes les étiquettes ou aucune étiquette. Si vous préférez sélectionner les étiquettes à importer une à une, fermez la boîte de dialogue, puis annulez l'importation en choisissant Edition > Annuler Importer les éléments, ou sélectionnez toutes les étiquettes importées, puis supprimez-les du catalogue. Ensuite, réimportez les photos en lots de moindre taille.

### Voir aussi

« A propos des étiquettes de mots-clés » à la page 63

## Appareils photos numériques et lecteurs de cartes

### A propos des appareils photos numériques et des lecteurs de cartes

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour télécharger (copier) des photos à partir d'appareils photos et de lecteurs de cartes :

- Copiez les photos depuis votre appareil photo ou lecteur de carte, puis importez-les directement dans l'Organiseur de Photoshop Elements avec le téléchargeur de photos Adobe. Cette méthode simple et rapide vous est recommandée, d'autant qu'elle permet d'améliorer et d'organiser les photos pendant leur importation.

**Remarque :** pour empêcher l'ouverture du téléchargeur de photos Adobe lors de la connexion d'un périphérique, désactivez la fonction correspondante dans les options de téléchargement des préférences de l'appareil photo ou du lecteur de carte.

- Utilisez le logiciel fourni avec votre appareil photo numérique pour télécharger les photos sur votre ordinateur, puis importez-les dans Photoshop Elements à l'aide de la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir de fichiers et de dossiers dans l'Organiseur.
- Si votre appareil photo ou lecteur de carte est affiché dans Poste de travail en tant que lecteur, vous pouvez faire glisser les fichiers directement dans l'Organiseur. Vous pouvez également les faire glisser dans un dossier du disque dur, puis les importer dans Photoshop Elements à l'aide de la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir de fichiers et de dossiers dans l'Organiseur.

Dans la plupart des cas, vous devez installer le pilote logiciel fourni avec votre appareil avant de pouvoir télécharger des photos sur votre ordinateur. La configuration des préférences de l'appareil photo ou du lecteur de carte dans Photoshop Elements peut s'avérer nécessaire.

### Voir aussi

« Placement de photos et de vidéos dans l'Organiseur » à la page 28

« Importation de photos à partir de fichiers et de dossiers » à la page 38

« Définition des préférences de l'appareil photo et du lecteur de carte » à la page 35

### Importation des photos depuis un appareil photo numérique ou un lecteur de carte

**1** Connectez votre appareil photo ou lecteur de carte à votre ordinateur (voir la documentation fournie avec le périphérique, si nécessaire).

2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Si le téléchargeur de photos Adobe apparaît, choisissez le nom de l'appareil photo ou du lecteur de carte dans le menu Obtenir des photos à partir de. Photoshop Elements est capable de détecter votre appareil photo, et le nom du périphérique connecté s'affiche généralement de façon automatique.

**Remarque :** vous devez mettre votre appareil photo ou lecteur de carte sous tension pour qu'il apparaisse dans la liste Obtenir des photos à partir de. Si le nom du périphérique souhaité n'apparaît pas dans le menu, choisissez le chemin <Unité>:/<Appareil photo ou lecteur de carte>. Si aucune option n'est disponible pour le périphérique, choisissez la commande Actualiser la liste.

- Si le téléchargeur n'apparaît pas, cliquez deux fois sur l'icône du téléchargeur de photos Adobe  dans la barre d'état système située dans le coin inférieur droit de votre écran. Vous pouvez également choisir la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir d'un appareil photo ou d'un lecteur de carte dans l'Organiseur.

3 Dans la section Paramètres d'importation, définissez les options suivantes :

**Position** Définit le dossier vers lequel sont téléchargées les images. Pour modifier l'emplacement des dossiers par défaut, cliquez sur le bouton Parcourir, puis indiquez un nouvel emplacement.

**Créer sous-dossier(s)** Crée un sous-dossier en utilisant le format sélectionné dans le menu déroulant. Si vous sélectionnez l'option Nom personnalisé, entrez un nom de sous-dossier dans la zone de saisie.



Si vous utilisez des raccourcis pour créer des sous-dossiers (Alt+C) ou pour renommer les fichiers (Alt+R), appuyez sur la barre espace pour développer le menu avant d'utiliser les touches fléchées permettant de sélectionner une option.

**Renommer les fichiers** Change les noms de fichier en utilisant le format sélectionné dans le menu déroulant. Si vous sélectionnez l'option Nom personnalisé, entrez un nom de fichier dans la zone de saisie.

**Remarque :** si le nom spécifié existe déjà, le nom du fichier image copié est assorti du suffixe -1 ou d'un autre indicateur dûment numéroté.

**Champs de la section Renommer les fichiers** Saisissez le nom de fichier de base et le numéro de départ dans les deux champs pour attribuer des noms de fichier ayant des suffixes numérotés de façon séquentielle.

**Conserver le nom de fichier actuel dans XMP** Sélectionnez cette option pour nommer le fichier stocké dans les métadonnées de la photo d'après le fichier actuel.

**Ouvrir l'Organiseur à la fin** Importe immédiatement les photos téléchargées dans l'Organiseur pour pouvoir les visualiser. Si vous laissez cette option désélectionnée, les images seront importées au prochain lancement de l'Organiseur.


**Remarque :** si l'Organiseur est déjà ouvert, l'option ci-dessus n'est pas disponible.

**Supprimer les options** Etablit s'il faut conserver les photos dans votre appareil photo, vérifier et supprimer les fichiers ou simplement supprimer les fichiers une fois leur copie terminée. La suppression automatique des fichiers dispense de les supprimer individuellement à l'aide de l'appareil photo. Les photos non importées dans Photoshop Elements demeurent sur le périphérique.

**Remarque :** sous Windows Vista, si votre appareil photo est connecté en mode PTP, vous ne pourrez peut-être pas afficher les fichiers Camera Raw ou vidéo dans le téléchargeur de photos Adobe. Pour afficher les fichiers Camera Raw ou vidéo, connectez votre appareil photo en mode de stockage de masse USB, ou retirez la carte de l'appareil photo et utilisez un lecteur de cartes pour la connecter à votre ordinateur.

4 Cliquez sur le bouton Obtenir des photos.

Les photos sont copiées sur votre disque dur. Si les photos copiées contiennent des métadonnées de type mots-clés, vous devez indiquer si vous souhaitez importer les étiquettes dans la boîte de dialogue Importer les étiquettes jointes qui apparaît.




Sélection d'un périphérique dans le téléchargeur de photos de Photoshop Elements

💡 Il est possible de modifier ultérieurement ces paramètres. Dans l'Organiseur, choisissez la commande *Edition > Préférences > Appareil photo ou lecteur de carte*.

### Définition des options avancées de téléchargement des photos

Plusieurs options de la boîte de dialogue Avancé du téléchargeur de photos Adobe sont absentes dans la boîte de dialogue Standard. Par exemple, vous pouvez afficher toutes les photos enregistrées sur un périphérique, prévisualiser les vidéos avant de les importer et ajouter des métadonnées de copyright. Les paramètres définis dans cette boîte de dialogue conservent leurs valeurs jusqu'à ce que vous décidiez de les réinitialiser.



Boîte de dialogue des options avancées du téléchargeur de photos Adobe Photoshop Elements

A. Nom du périphérique connecté B. Options d'enregistrement des fichiers C. Case à cocher pour télécharger la photo D. Boutons de rotation E. Nom de tous les fichiers F. Sélection des modèles de métadonnées G. Sélection ou désélection de toutes les photos H. Obtention des photos

1 Cliquez sur le bouton Boîte de dialogue Avancé dans la boîte de dialogue Standard du téléchargeur de photos Adobe. Chaque fichier stocké sur le périphérique est représenté par une vignette.

2 Pour afficher ou masquer différents types de fichier, cliquez sur les boutons Image , Vidéo  ou Son . Si le périphérique contient des fichiers dupliqués, le bouton Copie  est également disponible.

**Remarque :** les fichiers dupliqués sont ceux qui se trouvent déjà dans l'Organiseur ou qui ont déjà été copiés sur le disque dur. Si vous téléchargez des fichiers dupliqués, ils sont copiés sur le disque dur, mais ils ne sont pas ajoutés à l'Organiseur.

3 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner les photos à télécharger :

- Pour sélectionner isolément des photos, cochez la case située sous leur vignette respective.
- Pour sélectionner plusieurs photos, délimitez un rectangle autour de leur vignette respective, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Vérifier les éléments sélectionnés, ou cliquez sur une case située sous l'une des images sélectionnées pour toutes les cocher.
- Pour sélectionner toutes les photos, cliquez sur le bouton Tout vérifier. Pour désélectionner toutes les images, cliquez sur le bouton Tout désélectionner.

4 Pour faire pivoter une ou plusieurs photos, sélectionnez-les en cliquant sur les images (pas sur les cases à cocher), puis cliquez sur le bouton Rotation vers la gauche  ou Rotation vers la droite .

5 Choisissez une option de dénomination des sous-dossiers dans le menu Créer sous-dossier(s) de la section Options d'enregistrement. L'option Groupes personnalisés (Avancé) permet de créer un sous-dossier avec le format de nom de groupe que vous sélectionnez dans la zone Nom de groupe. L'intitulé (la vignette) du groupe permet de rechercher et de différencier les photos d'une catégorie.

**Remarque :** si vous passez à la boîte de dialogue Standard, vous perdez les paramètres de l'option Groupes personnalisés.

6 Dans la section Options avancées, sélectionnez l'une des options suivantes :

**Correction automatique des yeux rouges** Retouche les yeux rouges dans toutes les photos sélectionnées.

**Remarque :** la correction automatique des yeux rouges dans un grand nombre de fichiers image ralentit l'importation des photos.

**Suggérer automatiquement les piles de photos** Regroupe des photos sélectionnées dans une pile par similarité visuelle.

**Définir Nom personnalisé du groupe comme étiquette** Applique l'étiquette du nom personnalisé du groupe spécifié à toutes les photos sélectionnées. N'utilisez cette option que si vous avez créé des groupes personnalisés. Les étiquettes attribuées lors du téléchargement facilitent la recherche des photos dans l'Organiseur.

**7** Pour ajouter des métadonnées, sélectionnez un modèle à utiliser, puis renseignez les champs suivants :


**Auteur** Définit l'auteur du fichier. Les informations saisies dans ce champ sont ajoutées aux métadonnées de l'auteur dans le fichier.

**Copyright** Indique la date et d'autres informations nécessaires à la protection de vos photos. Les informations saisies dans ce champ remplacent les données figurant déjà dans les métadonnées de copyright du fichier.

**8** Cliquez sur le bouton Obtenir des photos.

## Définition des préférences de l'appareil photo et du lecteur de carte

Une fois que vous avez défini les préférences concernant un périphérique, ces dernières restent inchangées tant que vous ne les modifiez pas vous-même. Si vous utilisez un autre appareil photo ou lecteur de carte, faites en sorte de définir des préférences pour ce périphérique en particulier.



*Définition des préférences d'importation de photos à partir d'appareils photo numériques et de lecteurs de carte*

**1** Dans l'Organiseur, choisissez la commande Edition > Préférences > Appareil photo ou lecteur de carte.

**2** Définissez les options d'importation spécifiques au fichier :

**Enregistrer les fichiers dans** Indique l'emplacement auquel les fichiers sont copiés sur votre disque dur. Cliquez sur le bouton Parcourir pour choisir un autre emplacement.

**Correction automatique des yeux rouges** Corrige les yeux rouges lors du téléchargement des fichiers.

**Suggérer automatiquement les piles de photos** Vous propose des piles de photos en fonction des dates et des similarités visuelles.

**3** Pour définir des options de téléchargement, cochez la case Lancer automatiquement le téléchargeur de photos Adobe à la connexion du périphérique. Cette option ouvre automatiquement le téléchargeur de photos Adobe lorsqu'un appareil photo ou un lecteur de carte est connecté à l'ordinateur. Décochez cette case si vous souhaitez déplacer manuellement les photos de votre appareil photo vers votre ordinateur.

**4** Pour modifier les options spécifiques à un périphérique, sélectionnez le périphérique sous Nom du profil, puis cliquez sur le bouton Edition. Choisissez une option de téléchargement dans le menu qui s'ouvre et cliquez sur le bouton OK. Pour supprimer un périphérique de cette liste, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Supprimer.

**5** Pour définir des valeurs par défaut pour les téléchargements automatiques, définissez les options suivantes :

**Début du téléchargement** Définit le début du téléchargement dès que le périphérique est connecté.

**Créer un sous-dossier avec** Indique le mode de répartition et de dénomination des photos prises à des dates différentes.

**Supprimer les options** Indique si les photos d'origine doivent être supprimées de l'appareil photo après leur copie sur le disque dur et, le cas échéant, définit le mode de suppression.

**Copier seulement les nouveaux fichiers (ignorer les fichiers déjà importés)** Permet au téléchargeur d'ignorer les fichiers déjà enregistrés sur votre disque dur.



*Si vous avez des difficultés pour obtenir vos photos après avoir modifié les paramètres, cliquez sur le bouton Restaurer les paramètres par défaut pour rétablir les préférences d'origine.*

## Scanners

### A propos de la numérisation

Photoshop Elements se connecte à votre scanner pour vous permettre d'obtenir des images de vos photos, négatifs et diapositives. Vous disposez de deux méthodes pour importer des images à partir de scanners :

- Utilisez le module externe du pilote de scanner qui accompagne votre scanner. Ce logiciel est compatible avec Photoshop Elements ou utilise l'interface TWAIN® pour numériser et ouvrir des images directement dans Photoshop Elements.
- Utilisez le logiciel de numérisation autonome fourni avec votre scanner pour numériser et enregistrer vos images. Vous pouvez ensuite importer les images dans Photoshop Elements à l'aide de la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir de fichiers et de dossiers.



*Sous Windows® XP et Windows Vista™, vous pouvez définir des préférences qui entraînent le démarrage de Photoshop Elements dès que l'ordinateur détecte qu'un scanner est connecté. Pour plus de détails, consultez l'Aide en ligne de Windows.*

Avant d'essayer de numériser vos photos et de les ouvrir dans Photoshop Elements, vérifiez que vous avez installé tous les logiciels fournis avec le scanner. Lisez attentivement la documentation qui accompagne le scanner pour vérifier que ce dernier est correctement connecté à l'ordinateur. Sous Windows, si la boîte de dialogue Préférences apparaît à l'écran lorsque vous cliquez sur le bouton Obtenir des photos et des vidéos, définissez les préférences de votre scanner.

### Importation de photos à partir de scanners

**1** Assurez-vous que le scanner est connecté et sous tension.

**2** Dans l'Organiseur, sélectionnez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir d'un scanner dans le menu déroulant.


**Remarque :** vous pouvez également télécharger des photos à partir d'un scanner en mode Retouche standard.

**3** Si la boîte de dialogue Obtenir des photos à partir d'un scanner apparaît, choisissez le nom du scanner dans le menu Scanner.

**Remarque :** si la mention « <Aucun détecté> » est affichée dans le menu Scanner, assurez-vous que le scanner est sous tension et correctement connecté à l'ordinateur.

**4** Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un emplacement auquel enregistrer les photos.

**5** Choisissez un format de fichier dans le menu Enregistrer sous. JPEG, le format par défaut, constitue en général le meilleur choix. Si vous choisissez le format JPEG, faites glisser le curseur Qualité en fonction du réglage souhaité. Plus la qualité est grande, plus la taille du fichier augmente.



Déplacez le curseur pour augmenter ou diminuer la taille du fichier et la qualité

6 Cliquez sur le bouton OK. Si vous utilisez un scanner doté d'un pilote TWAIN, Photoshop Elements lance le pilote fourni avec le scanner. Suivez les instructions qui accompagnent le logiciel du pilote pour numériser votre photo. En principe, vous pouvez également sélectionner une zone à numériser ou corriger les éventuels problèmes de couleur que vous remarquez.

**Remarque :** sous Windows XP, Photoshop Elements lance l'interface de numérisation de Windows XP si vous utilisez un scanner WIA (Windows Imaging Architecture). Reportez-vous aux instructions de l'aide en ligne de Windows XP. Une interface utilisateur spécifique au fournisseur est lancée sur les scanners conformes à la norme TWAIN.

Une fois la photo numérisée, un aperçu s'affiche dans la boîte de dialogue Obtention de photos. Photoshop Elements attribue une date d'importation aux photos.

### Voir aussi

- « Formats de fichier pour l'enregistrement » à la page 135
- « Modification de la date et de l'heure de fichiers » à la page 115
- « A propos de la taille et de la résolution d'image » à la page 227

### Définition des préférences du scanner

- 1 Dans l'Organiseur, choisissez la commande Edition > Préférences > Scanner.
- 2 Choisissez le nom de votre scanner dans le menu Scanner.

**Remarque :** chaque fois que vous connectez un scanner différent, vous devez sélectionner ce périphérique dans la liste. Le scanner connecté est indiqué, ce qui vous permet de l'identifier.

- 3 Choisissez un format de fichier dans le menu Enregistrer sous. JPEG, le format par défaut, constitue en général le meilleur choix. Si vous choisissez le format JPEG, faites glisser le curseur Qualité en fonction du réglage souhaité. Plus la qualité est grande, plus la taille du fichier augmente.
- 4 Sélectionnez l'emplacement auquel vous souhaitez enregistrer vos photos numérisées, puis cliquez sur le bouton OK.

### Numérisation de photos dans l'Editeur à l'aide d'un pilote TWAIN

TWAIN est un pilote logiciel qui permet d'acquérir des images capturées avec certains scanners, appareils photo numériques et numériseurs d'images vidéo. Pour que votre périphérique TWAIN fonctionne avec Photoshop Elements, son fabricant doit fournir un gestionnaire de source et une source de données TWAIN.

Pour importer des images dans Photoshop Elements par l'intermédiaire d'un scanner, vous devez installer le périphérique TWAIN et son logiciel, puis redémarrer l'ordinateur. Pour plus de détails sur cette installation, consultez la documentation fournie par le fabricant du périphérique.

❖ Dans l'Organiseur, choisissez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos, puis sélectionnez un périphérique dans le sous-menu.

Une fois numérisée, l'image s'affiche dans une fenêtre Photoshop Elements sans titre.

**Remarque :** une fois que vous avez appuyé pour la première fois sur le bouton de numérisation de certains scanners, (le Canon MP960, par exemple), la barre de progression de la numérisation s'ouvre derrière Photoshop Elements. Il suffit de réduire la fenêtre de Photoshop Elements pour faire apparaître cette barre de progression.

### Voir aussi

« Formats de fichier pour l'enregistrement » à la page 135

« A propos de la taille et de la résolution d'image » à la page 227

## Fichiers locaux, CD, DVD et vidéos

### Utilisation des dossiers contrôlés

L'Organiseur détecte automatiquement les photos ajoutées aux dossiers contrôlés. Le dossier Mes images est contrôlé par défaut, mais vous pouvez ajouter d'autres dossiers à la liste à contrôler de l'Organiseur.

Si vous le souhaitez, les nouvelles photos ajoutées à un dossier contrôlé peuvent être automatiquement ajoutées à votre catalogue. Sinon, vous serez invité à indiquer s'il faut ajouter ou non les nouvelles photos. Cliquez sur le bouton Oui pour ajouter les photos à votre catalogue ou sur Non pour les ignorer. A moins que vous ne les supprimiez, les fichiers de photo restent dans leur dossier, que vous choisissiez de les importer ou non dans l'Organiseur.

#### Ajout de dossiers à la liste de dossiers à contrôler

- 1 Choisissez la commande Fichier > Contrôler des dossiers.
- 2 Cliquez sur le bouton Ajouter, puis naviguez jusqu'au dossier souhaité.
- 3 Sélectionnez le dossier, puis cliquez sur le bouton OK. Le nom du dossier s'affiche alors dans la liste des dossiers à contrôler.



Pour ajouter rapidement des dossiers à contrôler lorsque l'Organiseur est en mode Emplacement du dossier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier à ajouter, puis choisissez l'option Ajouter aux dossiers contrôlés.

#### Modification des paramètres des dossiers contrôlés

- 1 Choisissez la commande Fichier > Contrôler des dossiers.
- 2 Choisissez l'une des options suivantes :
  - Me notifier pour conserver la liberté d'ajouter les fichiers à votre catalogue.
  - Ajouter automatiquement les fichiers dans l'organiseur, pour que les photos soient ajoutées automatiquement à votre catalogue dès leur détection.

### Importation de photos à partir de fichiers et de dossiers

Vous pouvez importer des photos dans l'Organiseur à partir d'un disque dur ou d'un lecteur de disque optique de votre ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez faire glisser les photos de l'Explorateur Windows vers le Navigateur de photos de l'Organiseur, les parcourir en utilisant la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir de fichiers et de dossiers, les rechercher sur votre ordinateur en utilisant la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos > Par recherche  ou sélectionner l'option Ajouter les fichiers non gérés au catalogue, disponible en mode Emplacement du dossier dans le Navigateur de photos.

**Remarque :** l'Explorateur Windows peut se figer pendant l'importation des photos que vous avez fait glisser vers le Navigateur de photos. Vous pouvez toutefois basculer vers la boîte de dialogue Photoshop Elements qui apparaît pendant l'importation en appuyant sur les touches Alt-Tab ou en cliquant sur l'icône Organiseur dans la barre des tâches Windows.

## Voir aussi

- « Déplacement de fichiers dans un catalogue » à la page 102
- « Importation d'étiquettes jointes à des photos » à la page 30
- « Reconnexion des fichiers manquants dans l'Organiseur » à la page 123
- « Création et association d'étiquettes de mots-clés d'après des noms de dossier » à la page 69
- « Importation d'étiquettes jointes à des photos » à la page 30

## Navigation pour accéder aux fichiers de votre ordinateur

**1** Dans l'Organiseur, sélectionnez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos, puis choisissez l'option  A partir de fichiers et de dossiers dans le menu.

**2** Dans la boîte de dialogue, naviguez jusqu'au dossier contenant les fichiers à importer dans l'Organiseur. Utilisez le menu Regarder dans, ainsi que les autres commandes de navigation en haut et à gauche.


**3** Maintenez le pointeur sur un fichier pour afficher des informations sur la photo, ou sélectionnez-le pour en afficher un aperçu.

**4** Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner des photos :

- Pour obtenir une seule photo, sélectionnez-la.
- Pour obtenir plusieurs photos, cliquez sur les fichiers à sélectionner tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Vous pouvez également cliquer sur le premier fichier à sélectionner, puis sur le dernier tout en maintenant la touche Maj enfoncée.
- Pour obtenir toutes les photos d'un dossier, remontez au niveau immédiatement supérieur à votre niveau actuel dans la boîte de dialogue Obtenir des photos à partir de fichiers et de dossiers, puis sélectionnez le dossier voulu. Pour obtenir des photos dans des sous-dossiers du dossier, sélectionnez l'option Obtenir des photos à partir de sous-dossiers.

 Vous pouvez importer un fichier PDF ou un projet Photoshop Elements au format PDF. Le texte figurant dans les fichiers PDF importés est intégré à l'image. Il est donc impossible de le modifier.


**5** Cliquez sur le bouton Obtenir des photos. Les photos apparaissent dans l'Organiseur.



Importation de photos par le biais du menu Regarder dans et du bouton Obtenir des photos

## Recherche de fichiers sur votre ordinateur

**1** Choisissez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  Par recherche.



Recherche de photos sur votre ordinateur

A. Emplacement de la recherche B. Bouton de recherche C. Importation du dossier sélectionné à partir des résultats de la recherche D. Aperçu pour afficher les vignettes des photos E. Fenêtre des résultats de la recherche F. Dossier sélectionné pour l'importation G. Vignettes des photos du dossier sélectionné

2 Sélectionnez une option de recherche dans le menu Dans.

3 Sélectionnez des options pour limiter votre recherche :

**Exclure les dossiers système et des programmes** Exclut de la recherche les dossiers qui ne sont guère susceptibles de contenir vos photos.

**Exclure les fichiers inférieurs à** Inclut les fichiers suffisamment volumineux pour contenir des photos haute résolution. Entrez une taille de fichier minimum, en kilo-octets, dans la zone de texte Ko.

**Remarque :** par défaut, les supports amovibles (tels que les CD et les DVD) et les lecteurs de réseau ne sont pas inclus dans la recherche.

4 Cliquez sur le bouton Rechercher. La recherche peut prendre un certain temps. Cliquez sur le bouton Annuler pour arrêter la recherche.

La recherche renvoie tous les dossiers contenant des photos et des clips vidéo.

5 Cliquez sur un dossier pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs dossiers, cliquez sur un autre nom de dossier tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Vous pouvez prévisualiser les éléments d'un dossier en cliquant sur le nom du dossier dans la liste.

6 (Facultatif) Sélectionnez l'option Correction automatique des yeux rouges pour corriger les photos ayant ce problème au moment de leur importation dans l'Organiseur.

7 Cliquez sur le bouton Importer les dossiers. Les photos apparaissent dans le Navigateur de photos.

**Remarque :** si des étiquettes sont jointes aux photos que vous importez, la boîte de dialogue Importer les étiquettes jointes apparaît.

#### Ajout de fichiers à partir de dossiers spécifiques

1 Dans le menu Affichage  de l'Organiseur, sélectionnez la commande Emplacement du dossier.

Le panneau de la hiérarchie des dossiers s'ouvre sur le côté gauche du Navigateur de photos.

2 Dans ce panneau, accédez au dossier contenant des fichiers à importer.

3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier, puis sélectionnez la commande Ajouter les fichiers non gérés au catalogue.

La boîte de dialogue Obtention de photos indiquera si des fichiers ont été importés.

4 Cliquez sur le bouton OK.

En cas d'importation de fichiers, l'icône de dossier non géré  se transforme en icône de dossier géré .

## A propos des fichiers d'aperçu

Lorsque vous importez des photos, vous pouvez choisir de télécharger les photos principales en pleine résolution sur votre ordinateur (option par défaut) ou d'obtenir des copies basse résolution, ou fichiers d'aperçu, de ces photos principales. Ces fichiers d'aperçu basse résolution s'affichent dans le catalogue à la place des originaux haute résolution pour gagner de l'espace sur le disque. Lorsque vous effectuez une opération qui exige la photo d'origine, vous êtes invité à insérer le disque contenant la photo hors ligne. Vous pouvez ensuite choisir d'utiliser les fichiers d'aperçu ou d'importer une copie haute résolution de la photo.

Si vous choisissez d'utiliser des fichiers d'aperçu, vous devez attribuer un nom de volume de support hors ligne au CD ou au DVD sur lequel sont enregistrés les fichiers principaux. Veillez à inscrire le nom du volume de support hors ligne sur le CD ou le DVD. Ainsi, vous pourrez insérer le disque approprié lorsque vous serez invité à insérer le disque principal (Photoshop Elements indique le nom de référence nécessaire).

## Définition de la taille des fichiers d'aperçu

1 Dans l'Organiseur, choisissez la commande Edition > Préférences > Fichiers.

2 Dans la section Volumes hors ligne, choisissez les dimensions en pixels des fichiers d'aperçu. Le format 640 x 480 convient dans la plupart des cas. Utilisez un format plus petit si vous souhaitez conserver de l'espace sur votre ordinateur, ou un format plus grand pour une meilleure qualité d'affichage.

## Importation de photos à partir d'un CD ou d'un DVD

Vous pouvez copier les photos figurant sur un CD ou un DVD sur votre disque dur et dans l'Organiseur. Vous pouvez réaliser des copies en pleine résolution, par exemple pour retoucher les photos, ou des copies hors ligne basse résolution (*fichiers d'aperçu*) pour gagner de l'espace disque.

1 Dans l'Organiseur, sélectionnez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir de fichiers et de dossiers.

2 Naviguez jusqu'au lecteur de CD ou de DVD, puis sélectionnez les photos à importer.

3 (Facultatif) Définissez les options suivantes :

**Copier les fichiers à l'importation** Réalise une copie pleine résolution du fichier contenu dans votre disque dur.

**Générer des aperçus** Réalise une copie basse résolution du fichier contenu dans votre disque dur, ce qui permet de gagner de l'espace disque.

4 (Facultatif) Si vous conservez une photo principale hors ligne, indiquez le nom de volume de support pour le CD ou le DVD sur lequel la photo se trouve, puis inscrivez ce nom sur le disque. Ainsi, vous pourrez retrouver et télécharger rapidement le fichier principal, si vous êtes invité.

5 (Facultatif) Cochez la case Correction automatique des yeux rouges si vous souhaitez que Photoshop Elements effectue cette correction dès l'importation des photos dans l'Organiseur.


*Remarque : cette option n'est pas disponible pour les fichiers hors ligne.*

6 (Facultatif) Sélectionnez l'option Suggestion automatique de piles de photos si vous voulez que Photoshop Elements regroupe les photos comportant des similarités visuelles et vous laisse décider si vous voulez placer ces groupes dans des piles.

7 Cliquez sur le bouton Obtenir des photos pour importer vos photos dans l'Organiseur.

Si elles contiennent des métadonnées de type mots-clés, la boîte de dialogue Importer les étiquettes jointes apparaît.

**Remarque :** la vignette d'un fichier d'aperçu se caractérise par une icône de CD . Son emplacement de fichier fait référence au lecteur dans lequel le CD contenant son fichier principal a été inséré.



Informations de l'historique indiquant le nom du volume hors ligne d'une photo hors ligne dans l'Organiseur

### Voir aussi


« Création et association d'étiquettes de mots-clés d'après des noms de dossier » à la page 69

« Importation d'étiquettes jointes à des photos » à la page 30

### Importation de photos à partir d'une vidéo

Vous pouvez acquérir des images à partir de vos vidéos numériques si elles sont enregistrées dans un format de fichier que Photoshop Elements peut ouvrir, soit les formats ASF, AVI, MPEG, MPG, M1V et WMV. Les photos capturées sont enregistrées et nommées d'après le nom du fichier vidéo auquel s'ajoute un nombre (par exemple, clip vidéo 01, clip vidéo 02, et ainsi de suite).

**Remarque :** pour créer des photos à partir de la gamme de formats vidéo la plus étendue possible, installez la version la plus récente de logiciels de vidéo standard, tels que QuickTime ou Windows Media Player.



Importation d'images à partir d'un clip vidéo

- 1 Dans l'Éditeur, choisissez la commande Fichier > Importation > Image à partir de la vidéo.
- 2 Dans la boîte de dialogue Image vidéo, cliquez sur le bouton Parcourir, naviguez jusqu'à la vidéo à partir de laquelle vous souhaitez importer des images fixes, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
- 3 Pour lancer la vidéo, cliquez sur le bouton Lecture .

4 Pour importer une image de la vidéo sous forme d'image fixe, cliquez sur le bouton Saisir l'image ou appuyez sur la barre d'espace lorsque l'image est visible à l'écran. Vous pouvez faire défiler la vidéo vers l'avant ou l'arrière pour acquérir d'autres images.

**Remarque :** certains formats vidéo ne prennent pas en charge le retour arrière ou l'avance rapide. Dans ces cas, les boutons Retour arrière ◀◀ et Avancée rapide ▶▶ ne sont pas disponibles.

5 Dès que vous avez toutes les images qu'il vous faut, cliquez sur le bouton Terminer.

6 Sélectionnez la commande Fichier > Enregistrer pour enregistrer chaque fichier image fixe dans un dossier sur votre ordinateur.

## Appareils photos de téléphones mobiles

### A propos des appareils photos de téléphones mobiles

Si vous disposez d'un téléphone mobile équipé d'un appareil photo intégré, vous pouvez peut-être importer des photos dans votre catalogue. Assurez-vous que votre téléphone mobile enregistre les photos dans un format de fichier que vous pouvez importer dans votre catalogue. Pour savoir quel format votre téléphone mobile utilise, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne.

Pour importer des photos dans votre catalogue, utilisez l'une des méthodes suivantes :

**Transfert direct** Si vous possédez un téléphone compatible avec NOKIA® PC Suite 6.5 ou version ultérieure, ou si votre téléphone enregistre les photos sur une carte mémoire ou flash amovible, vous pouvez importer les photos directement de votre téléphone vers Photoshop Elements à l'aide du téléchargeur de photos Adobe. Pour savoir comment votre téléphone mobile enregistre les photos, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne.

**Transfert par câble ou sans fil** Transférez les images sur votre disque dur à l'aide d'un câble ou par transfert sans fil. Pour plus de détails, consultez le fabricant du téléphone mobile ou reportez-vous à la documentation qui accompagne ce dernier. Après avoir transféré les photos sur votre ordinateur, choisissez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos dans l'Organiseur pour importer les photos dans votre catalogue. Avec certains appareils photo de téléphones mobiles, le téléchargeur de photos Adobe s'affiche automatiquement dès que vous établissez une connexion par câble ou sans fil. Il n'est donc pas nécessaire de sélectionner la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos.

**Remarque :** tous les téléphones mobiles et tous les opérateurs de télécommunications ne vous permettent pas de transférer des photos vers un ordinateur à l'aide des méthodes décrites ci-dessus. Votre opérateur de télécommunications ou le fabricant de votre téléphone mobile pourront vous informer sur les choix à votre disposition. Vous pouvez également vous rendre sur le site Web d'Adobe pour consulter les informations les plus récentes.

### Importation de photos à partir d'un téléphone mobile

Avec les téléphones Nokia, le téléchargeur de photos Adobe s'affiche automatiquement lorsque vous connectez le téléphone à l'ordinateur.


**Remarque :** par conséquent, vous pouvez ignorer les étapes de cette section et consulter les instructions relatives au téléchargement de photos depuis un appareil photo numérique.

1 Sélectionnez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir d'un téléphone mobile.

2 Si c'est la première fois que vous importez des fichiers à partir de votre téléphone mobile dans le catalogue, la boîte de dialogue Indiquer le dossier Téléphone mobile apparaît. Cliquez sur le bouton Parcourir, puis sélectionnez un dossier.

**Remarque :** vous pouvez ajouter le dossier d'enregistrement des fichiers importés depuis votre téléphone mobile à la liste des dossiers contrôlés : il vous sera ainsi encore plus facile d'importer les photos dans votre catalogue (voir la section « Utilisation des dossiers contrôlés » à la page 38).

3 Cliquez sur le bouton OK. Les photos apparaissent dans l'Organiseur.



*Ajout du dossier du téléphone mobile aux dossiers contrôlés et choix de l'option Ajouter automatiquement les fichiers dans l'organiseur*

### **Définition des préférences d'importation à partir d'un téléphone mobile**

Les options des préférences de l'appareil photo et du lecteur de carte peuvent également affecter l'importation des photos depuis les téléphones mobiles.

- 1** Dans l'Organiseur, choisissez la commande Edition > Préférences > Téléphone mobile.
- 2** Cliquez sur le bouton Parcourir pour spécifier le dossier dans lequel les photos provenant du téléphone mobile sont placées.
- 3** Cochez la case Correction automatique des yeux rouges pour corriger les yeux rouges lors de l'importation. La sélection de cette option risque de ralentir l'importation.

# Chapitre 4 : Affichage et retouche de photos dans l'Organiseur

L'Organiseur permet d'afficher et de trier des clips de différentes façons et de corriger les problèmes photographiques les plus courants. Dans le Navigateur de photos, vous pouvez garder la trace de vos photos, clips vidéo et clips audio à l'aide d'icônes de vignette qui affichent la date de création, les étiquettes de mots-clés et autres informations. Par exemple, différents modes d'affichage vous permettent d'afficher uniquement les clips vidéo, d'afficher les photos côte à côte, par lieu géographique ou dans un affichage cartographique.


Les outils de l'onglet Retoucher de l'Organiseur permettent de corriger rapidement les problèmes les plus courants. Vous pouvez, par exemple, d'un seul clic supprimer les teintes vertes d'une photo, améliorer le contraste ou supprimer les yeux rouges.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs](#).

## Affichage de photos dans le Navigateur de photos

### A propos du Navigateur de photos

Le Navigateur de photos affiche les vignettes de vos photos dans la partie centrale de l'Organiseur. (Pour revenir au Navigateur de photos à partir du mode Affichage par date, choisissez la commande  Affichage > Navigateur de photos.) Le Navigateur de photos permet d'afficher et de rechercher les vignettes des photos, clips vidéo et fichiers audio figurant dans l'un de vos catalogues. Vous pouvez sélectionner des objets dans le Navigateur de photos pour leur associer des étiquettes, les ajouter à des projets ou les retoucher.



Le Navigateur de photos affiche vos photos pour un accès rapide.

A. Curseur Régler la taille de la vignette B. Menu déroulant Organisation du navigateur de photos C. Barre de raccourcis D. Bande de montage E. Barre de recherche F. Fenêtre principale

## Voir aussi

- « Espace de travail Editeur » à la page 13
- « A propos des étiquettes de mots-clés » à la page 63
- « A propos de la bande de montage » à la page 86
- « Recherche depuis la barre de recherche » à la page 87
- « Affichage des photos en plein écran ou côte à côte » à la page 52

## Ouverture du Navigateur de photos

- ❖ Pour ouvrir le Navigateur de photos à partir de l'affichage par date de l'Organiseur, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Sélectionnez la commande  Affichage > Navigateur de photos.
  - Cliquez sur l'icône  Revenir au navigateur de photos dans la partie inférieure de l'Organiseur.

## Définition des préférences d'affichage du Navigateur de photos

1 Dans le Navigateur de photos, choisissez la commande Edition > Préférences > Général.

2 Choisissez parmi les options suivantes :

- Pour classer les images du jour de manière à afficher la plus récente en premier, sélectionnez l'option Afficher le plus récent de chaque jour en premier.
- Pour redimensionner les photos mises à l'échelle au-delà de 100 % de leur taille réelle à la taille maximale de l'espace disponible, sélectionnez l'option Autoriser le redimensionnement des photos. Désélectionnez cette option pour afficher les photos à leur taille réelle, même si l'espace disponible est plus grand.

- Pour réactiver l'affichage des boîtes de dialogue que vous aviez désactivé, cliquez sur le bouton Réinitialiser tous les messages d'avertissement.

## Icônes du Navigateur de photos

Certaines icônes apparaissent uniquement lorsque vous cochez la case Détails, tandis que d'autres sont affichées en permanence :

**Icône Pile**  Indique que la vignette représente une pile de photos.

**Icône Jeu de versions**  Indique que la vignette représente une pile de versions modifiées d'une photo.

**Icône Vidéo**  Indique que la vignette représente un clip vidéo.

**Icône Disque**  Indique que la vignette représente une photo hors ligne.

**Icône Audio**  Indique que la vignette comprend une légende audio.

**Icônes des étiquettes de mots-clés**  Indiquent que des étiquettes de mots-clés sont associées à la photo. Placez le pointeur sur une icône d'étiquette pour afficher le nom de l'étiquette. Ces icônes sont les icônes d'étiquettes par défaut. Pour modifier l'icône d'une étiquette par défaut, reportez-vous à la section « Modification des étiquettes, des catégories et des sous-catégories » à la page 71. Si la vignette est affichée en petite taille, les icônes de plusieurs étiquettes peuvent être condensées en une seule icône.

**Icône Album**   Indique que la photo fait partie d'un album. Placez le pointeur sur l'icône pour afficher le nom de l'album.

**Icône Projet**  Indique que la photo est utilisée dans un projet.

**Icône Projet photo**  Indique que la photo fait partie d'un projet multipage.

**Etoiles**  Indique la note de la photo, comprise entre 0 et 5 étoiles.

## Sélection d'un mode d'affichage du Navigateur de photos

❖ Choisissez la commande  Affichage > [option d'affichage].

Choisissez l'une des options d'affichage suivantes :


**Affichage par vignettes** Affiche les vignettes de vos fichiers dans l'ordre de tri spécifié.

**Lot importé** Affiche les photos selon les lots dans lesquels elles ont été importées et indique la méthode d'importation.

**Emplacement du dossier** Affiche les photos selon les dossiers dans lesquels elles sont stockées.

**Affichage par date** Ouvre l'affichage par date à partir d'un affichage du Navigateur de photos. Affiche un calendrier présentant des vignettes aux dates des prises de vue.

**Navigateur de photos** Ouvre l'affichage par vignettes du Navigateur de photos à partir de l'affichage par date.



Différentes vues apparaissent dans la bande de montage et le Navigateur de photos selon le mode d'affichage sélectionné dans le menu déroulant Affichage du navigateur de photos.

## Affichage des photos dans le Navigateur de photos

Vous pouvez marquer des photos pour ne pas qu'elles apparaissent dans le Navigateur de photos, sans pour autant les supprimer du disque dur. Vous pouvez également faire réapparaître temporairement des fichiers masqués ou supprimer leur marque de sorte qu'ils restent toujours visibles.

### Masquage de photos en les marquant

**1** Sélectionnez la ou les photos à masquer. Pour sélectionner plusieurs photos adjacentes, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur le premier et le dernier élément à sélectionner. Pour sélectionner plusieurs photos non contiguës, cliquez sur chaque photo en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

**2** Choisissez la commande Edition >  Visibilité > Marquer en tant que masqué pour masquer les photos sélectionnées. Une icône Masqué  apparaît dans le coin inférieur droit de chaque photo sélectionnée.

**3** Pour masquer les photos sélectionnées dans le Navigateur de photos, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Edition >  Visibilité, puis sélectionnez l'option Afficher les photos masquées.
- Choisissez l'option Affichage, puis Fichiers masqués.

### Pour afficher des photos marquées en tant que masquées

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Edition >  Visibilité, puis sélectionnez l'option Afficher les photos masquées.
- Choisissez l'option Affichage, puis Fichiers masqués.

### Suppression de l'icône Masqué des photos

**1** Dans le Navigateur de photos, affichez les photos marquées en tant que masquées.

**2** Sélectionnez les photos dont vous voulez supprimer l'icône Masqué . Pour sélectionner plusieurs photos adjacentes, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur le premier et le dernier élément à sélectionner. Pour sélectionner plusieurs photos non contiguës, cliquez sur chaque photo en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

**3** Choisissez la commande Edition >  Visibilité > Marquer en tant que visible.

## Affichage et gestion des fichiers par emplacement de dossier

Le mode Emplacement du dossier dans l'Organiseur divise le Navigateur de photos en deux sections : un panneau de hiérarchie des dossiers et un panneau de vignettes d'images. Dans ce mode, vous pouvez gérer vos dossiers, ajouter des fichiers à votre catalogue, associer automatiquement des étiquettes aux fichiers en reprenant leur nom de dossier comme étiquette de mot-clé et ajouter ou supprimer des dossiers de l'état Dossier contrôlé.

Par défaut, le panneau de hiérarchie des dossiers affiche tous les dossiers du disque dur. Les dossiers contenant des fichiers gérés présentent une icône de dossier géré . Les fichiers gérés sont ceux que vous avez importés dans un catalogue, manuellement ou automatiquement. Les dossiers contrôlés présentent une icône de dossier contrôlé . Photoshop Elements importe automatiquement des fichiers compatibles enregistrés dans des dossiers contrôlés. Les dossiers gérés et contrôlés sont indiqués par une icône de dossier contrôlé et géré . Par défaut, le panneau de vignettes d'images affiche des vignettes pour tous les fichiers du disque dur, en commençant par ceux qui se trouvent dans le dossier sélectionné. Vous pouvez limiter cet affichage par défaut aux seules vignettes des fichiers du dossier sélectionné.

**Remarque :** pour modifier l'affichage par défaut de chaque panneau, choisissez la commande Edition > Préférences > Emplacement du dossier, puis sélectionnez les options qui vous conviennent.

**1** Dans le Navigateur de photos, sélectionnez la commande Emplacement du dossier dans le menu  Affichage dans l'angle supérieur droit de l'Organiseur.

L'hiérarchie des dossiers est visible sur le côté gauche de la fenêtre, tandis que les vignettes d'image apparaissent dans le panneau du centre.

**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes pour spécifier les fichiers devant apparaître dans le panneau de vignettes d'images :

- Pour afficher dans le panneau de vignettes d'images uniquement les fichiers du dossier sélectionné, cliquez dans le panneau de hiérarchie des dossiers avec le bouton droit de la souris, puis désélectionnez l'option Afficher tous les fichiers (la coche à gauche de cette option disparaît lorsqu'elle est désélectionnée).
- Pour afficher dans le panneau de vignettes d'images uniquement les fichiers gérés, cliquez dans le panneau de hiérarchie des dossiers avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez l'option Afficher tous les fichiers (une coche apparaît à gauche de cette option lorsqu'elle est sélectionnée).



*Si vous souhaitez rechercher tous vos fichiers gérés en mode Emplacement du dossier, vous devez sélectionner l'option Afficher tous les dossiers.*

**3** Pour rechercher l'emplacement du dossier d'un fichier, cliquez sur la vignette du fichier dans le panneau de vignettes d'images. Le dossier du fichier s'affiche en surbrillance dans le panneau de gauche.

**4** Pour rechercher des fichiers dans un dossier spécifique, cliquez sur le dossier dans le panneau de hiérarchie des dossiers. Les vignettes des fichiers de ce dossier apparaissent regroupées sous le nom du dossier dans le panneau de vignettes d'images.

**5** Pour appliquer instantanément des étiquettes aux fichiers par emplacement de dossier, cliquez sur l'icône Etiquette de mot-clé instantané  dans l'angle supérieur droit du panneau de vignettes d'images de chaque groupe auquel associer une étiquette (voir la section « Création et association d'étiquettes de mots-clés d'après des noms de dossier » à la page 69).

**6** Pour gérer les fichiers et les dossiers, sélectionnez un dossier, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour déplacer un fichier dans un autre dossier, faites glisser la vignette du fichier du panneau de vignettes d'images vers un dossier dans le panneau de hiérarchie des dossiers.
- Pour afficher le dossier dans l'Explorateur, cliquez dans le panneau de hiérarchie des dossiers avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Révéler dans l'Explorateur.
- Pour ajouter le dossier ou le supprimer de l'état de dossier contrôlé, cliquez dans le panneau de gauche avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Ajouter aux dossiers contrôlés ou Supprimer des dossiers contrôlés.
- Pour ajouter les fichiers du dossier à votre catalogue, cliquez dans le panneau de hiérarchie des dossiers avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Ajouter les fichiers non gérés au catalogue.
- Pour renommer le dossier, cliquez dans le panneau de hiérarchie des dossiers avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Renommer le dossier. Entrez ensuite le nouveau nom.
- Pour supprimer le dossier, cliquez dans le panneau de hiérarchie des dossiers avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Supprimer le dossier.

**7** Pour créer un dossier, cliquez dans le panneau de hiérarchie des dossiers avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Nouveau dossier.

## Voir aussi

« Utilisation des dossiers contrôlés » à la page 38

« Importation de photos à partir de fichiers et de dossiers » à la page 38

« A propos des étiquettes de mots-clés » à la page 63

## Spécification des types de support à afficher

❖ Dans le Navigateur de photos, choisissez la commande Affichage > Types de support > [type de fichier].

**Remarque :** après l'importation d'éléments, tous les types de support s'affichent temporairement dans le Navigateur de photos.


## Tri de fichiers dans le Navigateur de photos

❖ Choisissez une option de tri dans le menu déroulant Organisation du navigateur de photos situé dans l'angle supérieur droit du Navigateur de photos. Vous pouvez choisir parmi les options de tri suivantes :

**Date (ordre décroissant)** Affiche en premier les dernières photos prises ou importées (pour un même jour, les photos sont affichées dans l'ordre dans lequel elles ont été prises, en commençant par la plus ancienne, sauf indication contraire dans le volet Général de la boîte de dialogue Préférences). L'ordre décroissant est pratique lorsque vous devez associer des étiquettes aux dernières photos importées.

**Date (ordre croissant)** Affiche toutes les photos par ordre chronologique.

**Ordre d'album** Affiche les photos dans l'ordre dans lequel vous les avez placées dans un album (uniquement disponible lorsqu'un album est sélectionné).



Le menu Organisation du Navigateur de photos trie les vignettes dans l'ordre chronologique, chronologique inverse ou dans l'ordre de l'album.

## Redimensionnement, actualisation ou masquage des vignettes

Vous pouvez modifier la taille des vignettes ou actualiser les vignettes après la retouche d'une image dans une autre application. D'autre part, vous pouvez faire pivoter rapidement les vignettes pour les afficher correctement dans la fenêtre.

- Faites glisser le curseur de taille de la vignette dans la barre de raccourcis pour modifier la taille des vignettes par incréments.



Faites glisser le curseur de taille de la vignette vers la droite pour agrandir les vignettes.

- Cliquez sur le bouton à gauche du curseur pour afficher les vignettes les plus petites possibles.
- Cliquez sur le bouton à droite du curseur pour afficher une seule photo.
- Choisissez la commande Affichage > Actualiser pour actualiser l'affichage d'une vignette.
- En haut du Navigateur de photos, cliquez sur le bouton Rotation vers la gauche  pour faire pivoter une image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou sur le bouton Rotation vers la droite  pour la faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre.

## Voir aussi

« Mise à jour de la vignette d'un fichier » à la page 116

## Sélection d'éléments dans le Navigateur de photos

Pour manipuler une photo ou un autre élément dans le Navigateur de photos, vous devez au préalable sélectionner l'élément. Un cadre bleu apparaît autour de la vignette d'une photo sélectionnée.

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour sélectionner un seul élément, cliquez sur sa vignette.
- Pour sélectionner plusieurs éléments adjacents, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur le premier et le dernier élément à sélectionner.

- Pour sélectionner plusieurs éléments non adjacents, cliquez sur chaque élément tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- Pour sélectionner ou désélectionner tous les éléments dans le Navigateur de photos, choisissez la commande Edition > Tout sélectionner ou Edition > Désélectionner.

## Affichage et modification des détails des photos

Vous avez la possibilité d'afficher ou non les détails de chaque vignette et d'indiquer comment afficher certains détails dans le Navigateur de photos. Vous pouvez également ajouter ou modifier des légendes, y compris des légendes audio, et ajouter des informations de date et heure.

### Voir aussi

« A propos des informations de fichier (métadonnées) » à la page 119

« Modification de la date et de l'heure de fichiers » à la page 115

### Spécification du format de la date et de la police des détails

**1** Sélectionnez la commande Edition > Préférences > Général.

**2** Dans la zone Options d'affichage, spécifiez le format des dates ainsi que la police d'affichage des détails en sélectionnant l'une des options suivantes :

**Format de date** Sélectionnez le format MM/JJ/AA ou JJ/MM/AA.

**Utiliser la police système** Choisissez cette option pour afficher tous les détails dans la police système.

**Régler la date et l'heure en cliquant sur les vignettes des dates** Cette option permet de modifier les détails de date et d'heure des photos d'un simple clic.

### Affichage ou masquage des détails des photos


❖ Cochez ou décochez la case Détails dans l'angle supérieur droit du Navigateur de photos.

### Modification des détails des photos

Vous pouvez modifier les informations sur une photo, telles que la date, les étiquettes jointes, le nom de fichier, la légende et la légende audio.

❖ Dans le Navigateur de photos, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour ajouter ou modifier une légende de texte, cochez la case Détails, cliquez sur le bouton Mode Une seule photo , puis cliquez sur une légende existante, le cas échéant, ou cliquez sur le texte « Cliquer ici pour ajouter une légende ».
- Pour ajouter, écouter ou modifier une légende audio, cochez la case Détails, cliquez sur le bouton Mode Une seule photo, puis cliquez sur le bouton Enregistrer une légende audio .



Détails de la photo

A. Date et heure B. Albums auxquels la photo appartient C. Étiquettes de mots-clés jointes à la photo D. Barre de défilement pour passer à la photo suivante/précédente. E. Cliquer ici pour ajouter ou modifier une légende. F. Cliquer ici pour ajouter ou lire une légende audio.

- Pour modifier la date associée à une photo, sélectionnez la vignette, choisissez la commande Edition > Régler la date et l'heure, puis spécifiez une option dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

 Si vous souhaitez modifier les dates d'un simple clic, choisissez la commande Edition > Préférences > Général, puis sélectionnez l'option Régler la date et l'heure en cliquant sur les vignettes des dates.

## Affichage de clips vidéo et d'images plein écran


### Affichage de clips vidéo

Dans le Navigateur de photos, la première image d'un clip vidéo fait office de vignette de clip. L'icône de film fixe  identifie un clip vidéo dans le Navigateur de photos.

- 1 Cliquez deux fois sur le clip vidéo dans le Navigateur de photos.

**Remarque :** pour visionner les vidéos QuickTime dans Photoshop Elements, le lecteur QuickTime doit être installé sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, téléchargez et exécutez le programme d'installation de QuickTime sur le site [www.apple.com/fr/quicktime/download](http://www.apple.com/fr/quicktime/download).

- 2 Lorsque Photoshop Elements Media Player apparaît, cliquez sur le bouton Lecture pour lancer la vidéo. Pour visionner le clip vidéo image par image, faites glisser le curseur de position. Si le clip vidéo est long, il se peut qu'il saute quelques images.



Photoshop Elements Media Player

A. Boutons Début et Fin B. Bouton Enregistrement C. Bouton Lecture D. Bouton Arrêt E. Temps écoulé F. Faire glisser le curseur de position tout le long du clip vidéo G. Commande Volume


- 3 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton de fermeture  pour refermer Photoshop Elements Media Player.

 Vous pouvez extraire des photos à partir des images d'un clip vidéo en choisissant Fichier > Importation > Image à partir de la vidéo dans l'Editeur.

### Affichage des photos en plein écran ou côte à côte


En modes Plein écran et Côte à côte, vous pouvez visualiser vos images sans être distrait par les autres éléments de l'interface, tels que les fenêtres, menus et palettes. La barre de contrôle, contenant les boutons de lecture, rotation, zoom, etc., disparaît après quelques secondes si vous ne déplacez pas la souris (il suffit de déplacer la souris pour la faire réapparaître).

La commande Afficher les photos en plein écran affiche de façon amusante et efficace un ensemble de photos sous la forme d'un diaporama plein écran. Vous pouvez personnaliser le diaporama, par exemple, lire un fichier audio pendant l'affichage des images, afficher les vignettes des fichiers sélectionnés dans la bande qui apparaît sur le côté droit de l'écran ou ajouter une transition en fondu entre les images. Décidez des photos à inclure dans le diaporama et apportez toutes les modifications nécessaires avant de les envoyer directement de cet affichage à l'Editeur de diaporamas en cliquant sur le bouton Créer le diaporama.



*Vue Plein écran avec légende entourée*

La commande Comparer les photos côte à côte permet d'afficher deux photos simultanément. Ce mode est utile lorsque vous devez vous concentrer sur les détails et les différences entre des photos. Vous pouvez sélectionner deux photos ou plus pour les comparer. En mode Côte à côte, la photo sélectionnée présente une bordure bleue. Lorsque vous cliquez sur le bouton Photo suivante ➔, la sélection passe à l'image suivante. Si vous avez activé l'option de film fixe, vous pouvez cliquer sur une image dans la bande de vignettes pour la faire apparaître à la place de l'image sélectionnée (celle qui présente une bordure bleue).



*Le mode Côte à côte vous permet d'analyser la composition et les détails des photos. L'image 1 est marquée pour l'impression.*

Vous pouvez passer d'un mode à l'autre en cliquant sur les boutons Vue Plein écran [ ] et Mode Côte à côte [ ]. Dans les deux modes, vous pouvez marquer vos photos favorites pour l'impression, retoucher les yeux rouges, ajouter une photo à un album, faire un zoom avant sur les photos, appliquer une rotation ou supprimer une photo, ainsi qu'appliquer plusieurs étiquettes de mots-clés à une photo.

## Voir aussi

« A propos des diaporamas » à la page 345

## Utilisation de l'affichage en plein écran ou côte à côte

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner les photos à afficher :

- Dans le Navigateur de photos, sélectionnez une étiquette de mot-clé ou des photos individuelles.
- En mode Affichage par date, sélectionnez une date à laquelle il existe des photos.

**Remarque :** si vous ne sélectionnez qu'une photo, cette dernière s'affiche en premier dans le mode Plein écran ou Côte à côte, tandis que les autres photos de la Corbeille des photos apparaissent dans la bande de vignettes du mode d'affichage.

2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Choisissez la commande Affichage > Comparer les photos côte à côte.
- Choisissez la commande  Affichage > Afficher les photos en plein écran dans l'angle supérieur droit de l'Organiseur, ou choisissez la commande Affichage > Afficher les photos en plein écran depuis la barre de menus.

 Une fois l'un de ces modes d'affichage activé, vous pouvez passer d'un mode à l'autre en cliquant sur le bouton Vue Plein écran  ou Mode Côte à côte  dans la barre de contrôle.

3 (Mode Plein écran) Dans la boîte de dialogue Options de la vue Plein écran qui s'affiche, spécifiez l'une des options de présentation, puis cliquez sur le bouton OK (voir la section « Options de la vue Plein écran » à la page 55). A défaut, cliquez sur le bouton Annuler pour ne pas appliquer ces options.

4 Affichez les photos en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- (Mode Plein écran) Pour lancer le diaporama, cliquez sur le bouton Lecture  ou appuyez sur la barre d'espace.
- Pour revenir à la photo précédente ou passer à la suivante, utilisez les touches fléchées Gauche ou Droite de votre clavier, ou cliquez sur les boutons Photo précédente  ou Photo suivante .




Commandes de diaporama

A. Photo précédente B. Lecture/Pause C. Photo suivante D. Quitter E. Afficher tous les contrôles

**Remarque :** la barre de contrôle disparaît après quelques secondes si vous ne déplacez pas la souris. Il suffit de déplacer la souris pour la faire réapparaître.

- (Mode Plein écran) Pour passer directement à une photo, cliquez sur une vignette de la bande, sur le côté droit de l'écran. Pour afficher la bande de vignettes, sélectionnez l'option Afficher le film fixe dans la boîte de dialogue Options de la vue Plein écran.
- (Mode Côte à côte) Pour changer la photo sélectionnée, cliquez sur une vignette de la bande, sur le côté droit de l'écran.
- (Mode Côte à côte) Pour afficher deux photos l'une au-dessus de l'autre (et non côte à côte), cliquez sur l'icône triangulaire en regard de l'icône Mode Côte à côte, puis choisissez l'option Au-dessus et au-dessous.
- Pour faire pivoter une image, choisissez la commande  Rotation 90° vers la gauche ou  Rotation 90° vers la droite. L'image conserve la rotation lorsque vous revenez dans le Navigateur de photos.



Commandes de rotation, d'action et d'affichage

A. Rotation 90° vers la gauche B. Rotation 90° vers la droite C. Menu d'actions D. Vue Plein écran E. Mode Côte à côte F. Cliquer sur ce bouton pour passer du mode Côte à côte au mode Au-dessus et au-dessous.

 Si toutes les commandes ne s'affichent pas, par exemple Rotation 90° vers la gauche, cliquez sur le triangle à l'extrémité droite de la barre de contrôle.

5 Pour supprimer une image du catalogue, cliquez sur le bouton Supprimer .

**Remarque :** cochez l'option *Supprimer aussi les éléments sélectionnés du disque dur* si vous êtes sûr de ne plus avoir besoin de l'image.

6 Pour agrandir ou réduire l'affichage de l'image, cliquez sur le bouton Zoom avant ou Zoom arrière ou faites glisser le curseur entre les deux icônes de zoom. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Taille écran ou Taille réelle des pixels pour afficher l'image dans ces dimensions.

**Remarque :** pour appliquer les valeurs de zoom aux deux images en mode Côte à côte, cliquez sur le bouton Synchronisation du déplacement et du zoom.



Commandes de zoom

A. Affichage de l'image à la taille de l'écran B. Affichage de l'image en taille réelle (100 %) C. Zoom arrière D. Zoom variable E. Zoom avant F. Synchronisation des fonctions de zoom et de panoramique des images G. Étoiles H. Bouton de masquage

7 Pour appliquer une étiquette, appliquer une retouche automatique à une photo, retoucher les yeux rouges, afficher les propriétés, étendre ou réduire une collection ou exécuter d'autres actions, sélectionnez une option dans le menu d'actions .

8 Pour imprimer les photos, choisissez la commande Marquer pour l'impression dans le menu d'actions (une icône d'imprimante  s'affiche dans les vignettes des photos marquées pour l'impression). Lorsque vous fermez le mode Plein écran ou Côte à côte, la boîte de dialogue d'impression s'affiche pour vous permettre d'envoyer les photos à une imprimante en ligne.

9 Pour envoyer les images directement vers l'Éditeur de diaporamas, qui permet d'ajouter des transitions, des options de panoramique et de zoom, ainsi que du texte et des graphiques, cliquez sur le bouton Créer le diaporama.

Lorsque vous envoyez des images vers l'Éditeur de diaporamas, certaines spécifications choisies en mode Plein écran, telles que le fond musical, la durée de la diapositive, le texte et les légendes audio, sont conservées dans l'Éditeur de diaporamas.

10 Pour fermer les modes d'affichage, appuyez sur la touche Echap ou cliquez sur le bouton Quitter .

## Voir aussi

« Création d'un diaporama » à la page 345

« A propos des diaporamas » à la page 345

## Options de la vue Plein écran

### Options de la boîte de dialogue Options de la vue Plein écran

**Fond musical** Indique le fichier audio à lire pendant le diaporama. Pour choisir un autre fichier, cliquez sur le bouton Parcourir, localisez le fichier, puis sélectionnez-le.

**Lire les légendes audio** Active la lecture des légendes audio des fichiers sélectionnés pendant le diaporama. Vous pouvez utiliser des fichiers mp3, WAV et WMA pour les légendes audio.

**Fréquence des pages** Indique la durée d'affichage de chaque image à l'écran avant l'affichage ou l'apparition progressive de l'image suivante.

**Inclure les légendes** Affiche les légendes au bas de l'écran.

**Autoriser le redimensionnement des photos/des vidéos** Redimensionne les photos ou les séquences vidéo à la taille de l'écran.

**Afficher le film fixe** Affiche toutes les images sélectionnées dans une bande de vignettes sur le côté droit de l'écran. Pour choisir l'image à afficher en plein écran, cliquez sur sa vignette.

**Fondu entre les photos** Ajoute une transition en fondu entre les images pendant le diaporama.

**Lancer automatiquement à l'ouverture** Lance le diaporama à l'ouverture de l'image en plein écran. Lorsque cette option est sélectionnée, vous n'avez pas besoin de cliquer sur le bouton Lecture pour lancer le diaporama.

**Répéter le diaporama** Lit le diaporama en boucle jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

## Notation des photos, ou suppression des notes, en mode plein écran

1 Dans le Navigateur de photos, cliquez sur une photo avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez la commande  Afficher les photos en plein écran.

2 Dans la boîte de dialogue Options de la vue Plein écran, sélectionnez des options pour l'affichage en plein écran, puis cliquez sur le bouton OK, ou cliquez sur le bouton Annuler pour afficher simplement les photos en plein écran (voir la section « Options de la vue Plein écran » à la page 55).

La photo s'affiche en plein écran avec une barre de contrôle superposée au-dessus.

3 Dans la barre de contrôle, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez une étoile pour attribuer une note à la photo.
- Si la photo a une note que vous voulez effacer, cliquez sur l'étoile dorée à l'extrême droite.



*Jusqu'à 5 étoiles pour noter une photo*

## Retouche des photos, ajout d'étiquettes à des photos, ajout de photos à des albums, impression des photos, etc., en mode plein écran

1 Dans le Navigateur de photos, cliquez sur une photo avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez la commande  Afficher les photos en plein écran.

2 Dans la boîte de dialogue Options de la vue Plein écran, sélectionnez des options pour l'affichage en plein écran, puis cliquez sur le bouton OK, ou cliquez sur le bouton Annuler pour afficher simplement les photos en plein écran.

La photo s'affiche en plein écran avec une barre de contrôle superposée au-dessus.

3 Dans la barre de contrôle, cliquez sur le bouton Menu d'actions  pour afficher les options.

4 Sélectionnez une option du menu.

## Suppression de photos en mode plein écran

1 Dans le Navigateur de photos, cliquez sur une photo avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez la commande  Afficher les photos en plein écran.

2 Dans la boîte de dialogue Options de la vue Plein écran, sélectionnez des options pour l'affichage en plein écran, puis cliquez sur le bouton OK, ou cliquez sur le bouton Annuler pour afficher simplement les photos en plein écran.


La photo s'affiche en plein écran avec une barre de contrôle superposée au-dessus.

3 Dans la barre de contrôle, cliquez sur le bouton Supprimer .

## Affichage de photos en mode Affichage par date

### Affichage et recherche de photos en mode Affichage par date

Le mode Affichage par date permet de parcourir les photos dans l'ordre chronologique ou de rechercher les photos d'un jour, d'un mois ou d'une année spécifique. Une fois que vous avez trouvé le jour que vous recherchez, vous pouvez visualiser les photos de ce jour sous forme de mini-diaporama. Vous pouvez également garder la trace d'événements récurrents, comme, par exemple, les vacances et les anniversaires, et ajouter des remarques au jour de votre choix. La plupart des opérations réalisables sur les photos depuis le Navigateur de photos sont disponibles en mode Affichage par date.



#### Affichage par date

A. Cliquer ici pour sélectionner un mois B. Cliquer ici pour sélectionner une année C. Date sélectionnée D. Cliquer ici pour afficher le mois précédent/suivant E. Cliquer ici pour choisir un affichage par année, mois ou jour F. Cliquer ici pour sélectionner une date G. Cliquer ici pour afficher le jour précédent/suivant H. Nombre de photos pour la date sélectionnée I. Commandes pour l'affichage du diaporama J. Ajout d'un événement K. Cliquer ici pour saisir une note quotidienne

**Remarque :** il est impossible d'imprimer le calendrier de l'affichage par date. Pour créer un calendrier mural, cliquez sur le bouton **Calendrier avec photos** de l'onglet **Créer**.

- 1 Cliquez sur la commande **Affichage > Affichage par date** dans l'angle supérieur droit de l'Organiseur. Le mode Affichage par date s'ouvre au mois et jour de la photo sélectionnée dans le Navigateur de photos.
- 2 Cliquez sur le bouton **Année**, **Mois** ou **Jour** au bas de l'affichage par date.
- 3 Naviguez jusqu'au mois et au jour à afficher en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  - Cliquez sur le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour revenir en arrière ou avancer. Pour vous déplacer plus rapidement, maintenez le bouton enfoncé.
  - Cliquez sur l'année, puis choisissez une année dans la liste qui s'affiche. L'icône de photo située en regard d'une année indique qu'il existe des photos pour cette année.
  - Dans l'affichage par mois, cliquez sur le nom du mois, puis choisissez un mois dans la liste qui s'affiche. L'icône de photo située en regard d'un mois indique qu'il existe des photos pour ce mois.
  - Cliquez sur la date affichée en haut à droite, puis entrez la date à rechercher dans la boîte de dialogue **Définir la date**.
  - Dans l'affichage par mois ou par année, cliquez deux fois sur un jour. Le calendrier passe en mode d'affichage par jour et affiche la première photo du jour concerné.
- 4 Si le jour contient plusieurs photos, utilisez l'une des méthodes suivantes pour afficher les photos :
  - Dans l'affichage par jour, cliquez sur la vignette d'une photo dans la colonne de droite.
  - Dans l'affichage par jour, sélectionnez la commande **Affichage > Afficher les photos en plein écran** pour afficher les photos du jour sélectionné dans ce mode.
  - Dans l'affichage par mois ou par année, affichez toutes les photos du jour sélectionné sous forme de diaporama en cliquant sur le bouton de lecture sous l'image à droite.
- 5 Pour afficher une photo dans le Navigateur de photos lorsque vous vous trouvez dans l'affichage par jour, cliquez sur le bouton **Rechercher cette photo** dans le navigateur de photos, situé à droite en dessous de la photo.

 La plupart des commandes disponibles dans le Navigateur de photos le sont également en mode Affichage par date. Cliquez sur une photo avec le bouton droit de la souris pour obtenir le menu des commandes disponibles.

## Voir aussi

« Envoi de photos à des services d'impression en ligne » à la page 388


« Utilisation de l'affichage en plein écran ou côte à côte » à la page 54

## Modification des photos affichées à une date donnée

Par défaut, l'affichage par date affiche la première photo numérisée ou prise à une date donnée. Si la photo par défaut n'est pas représentative du groupe de photos prises ce jour-là, vous pouvez en choisir une autre.

❖ En mode Affichage par date, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans l'affichage par mois ou par année, utilisez les commandes de diaporama pour rechercher la photo à utiliser. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre du diaporama, puis choisissez la commande Définir comme priorité du jour.
- En mode Affichage par jour, sélectionnez la photo dans la liste des vignettes, cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur la grande photo ou sa vignette, puis choisissez la commande Définir comme priorité du jour.



Sélection d'une image en mode Affichage par jour

## Affichage des photos dont la date est indéterminée

Vous pouvez afficher les photos en mode Affichage par date si leur date contient une année. Si l'année n'est pas connue, la photo n'apparaît pas du tout dans l'affichage par date.

❖ En mode Affichage par date, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Si la photo indique une année et un mois, mais pas de jour, cliquez sur l'icône Date indéterminée  qui apparaît dans l'angle supérieur droit du mois dans l'affichage par mois ou par année.
- Si la photo indique une année, mais ni mois, ni jour, cliquez sur l'icône Date indéterminée qui apparaît dans l'angle supérieur droit de cette année dans l'affichage par année.
- Si l'icône représente plus d'une photo, cliquez dessus pour afficher les photos dans un diaporama.

## Voir aussi

« Modification de la date et de l'heure de fichiers » à la page 115

## Ajout d'une note quotidienne en mode Affichage par date

Le mode Affichage par date permet d'écrire des notes et de garder trace des événements d'un jour particulier. Vous pouvez, par exemple, ajouter des remarques aux photos prises dans la journée. La note quotidienne est différente de la légende, car elle correspond à un jour donné du calendrier, plutôt qu'à une photo particulière. Les notes quotidiennes ne sont accessibles qu'en mode Affichage par date.


- 1 En mode Affichage par date, sélectionnez un jour.
- 2 Entrez la note dans la zone Note quotidienne.



*Vous pouvez ajouter une note quotidienne à n'importe quel jour de l'affichage par date, même s'il ne contient pas de photos. Dans l'affichage par mois, une icône de note s'affiche sur chaque jour accompagné d'une note.*

## Ajout d'un événement en mode Affichage par date

Le mode Affichage par date permet d'effectuer le suivi d'événements quotidiens ou annuels, tels que des anniversaires.



*Ajout d'un événement au calendrier*

- 1 En mode Affichage par date, sélectionnez un jour.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Cliquez sur l'icône d'événement .
  - Dans l'affichage par mois ou par année, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un jour, puis choisissez l'option Ajouter un événement dans le menu contextuel.
- 3 Attribuez un nom à l'événement dans la zone de texte Nom d'événement.
- 4 Si nécessaire, modifiez les dates affichées dans les menus déroulants.
- 5 Si l'événement est annuel, sélectionnez l'option Événement périodique. Si vous le souhaitez, entrez l'année de fin de l'événement périodique. Cliquez sur le bouton OK.

Dans les affichages par mois et par année, les vacances et les événements apparaissent dans des couleurs spécifiques.



*Pour ajouter, supprimer ou modifier des événements, utilisez l'option Calendrier de la boîte de dialogue Préférences.*

## Ajout ou modification d'une légende en mode Affichage par date

- 1 En mode Affichage par date, affichez la photo dont vous souhaitez modifier la légende.
- 2 Cliquez sur le bouton Jour  pour ouvrir le mode d'affichage par jour.
- 3 Saisissez le texte dans la zone Légende dans l'angle inférieur droit.

## Définition des préférences du mode Affichage par date

- 1 Choisissez la commande Edition > Préférences > Affichage par date.
- 2 Sélectionnez l'option Définir le lundi comme premier jour de la semaine de sorte que la semaine commence le lundi ; sinon, la semaine commence le dimanche.
- 3 Dans la liste Fêtes et jours fériés, sélectionnez les fêtes que vous souhaitez noter sur le calendrier.
- 4 Ajoutez, supprimez ou modifiez des événements en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  - Pour ajouter un événement, cliquez sur le bouton Nouveau, puis entrez les informations pertinentes dans la boîte de dialogue Créer un événement.
  - Pour modifier un événement, sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur le bouton Modifier. Modifiez les informations dans la boîte de dialogue Modifier l'événement.
  - Pour supprimer un événement, sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur le bouton Supprimer.
- 5 Cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue Préférences.

## Retouche de photos dans l'Organiseur

Dans l'Organiseur, les outils de l'onglet Retoucher permettent de corriger rapidement les problèmes les plus courants.

*Remarque :* utilisez l'Editeur Photoshop Elements pour apporter des changements plus élaborés ou plus complexes aux photographies. Cliquez sur l'outil  Retouche standard de l'onglet Retoucher pour ouvrir l'Editeur.

### Outils de l'onglet Retoucher

Les boutons d'outils de l'onglet Retoucher permettent de corriger les défauts les plus souvent observés sur des photos. Des versions personnalisables de ces outils sont disponibles à partir de l'Editeur, mais les versions simples présentées ici sont faciles et rapides à utiliser.

### Voir aussi

« Recadrage d'une image » à la page 222

### Retouche rapide avec la fonction Retouche optimisée automatique

L'outil Retouche optimisée automatique analyse les photos et corrige les problèmes les plus courants résultant d'une exposition incorrecte : contraste, balance des couleurs et saturation des couleurs.

- 1 Cliquez sur l'onglet Retoucher pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le Navigateur de photos. Pour sélectionner plusieurs photos, cliquez sur chaque photo en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 3 Sur l'onglet Retoucher, cliquez sur l'outil  Retouche optimisée automatique.

L'outil Retouche optimisée automatique crée des copies des photos sélectionnées, effectue des réglages sur les copies et les enregistre dans les jeux de versions des photos sur lesquelles elles sont basées.

### Correction chromatique avec la fonction Couleur automatique

L'outil Couleur automatique analyse les photos et corrige les problèmes courants de balance des couleurs, tels que les teintes vertes des photos prises sous des lampes fluorescentes ou les teintes bleutées des photos prises en extérieur avec des paramètres d'éclairage d'intérieur.

- 1 Cliquez sur l'onglet Retoucher pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le Navigateur de photos. Pour sélectionner plusieurs photos, cliquez sur chaque photo en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

3 Sur l'onglet Retoucher, cliquez sur l'outil  Couleur automatique.

L'outil Couleur automatique crée des copies des photos sélectionnées, corrige les couleurs sur les copies et les enregistre dans les jeux de versions des photos sur lesquelles elles sont basées.

### Définition des niveaux avec l'outil Niveaux automatiques

L'outil Niveaux automatiques analyse les photos et corrige les problèmes courants de luminance, tels que le manque de détails des photos surexposées ou sous-exposées.

1 Cliquez sur l'onglet Retoucher pour l'ouvrir.

2 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le Navigateur de photos. Pour sélectionner plusieurs photos, cliquez sur chaque photo en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

3 Sur l'onglet Retoucher, cliquez sur l'outil  Niveaux automatiques.

L'outil Niveaux automatiques crée des copies des photos sélectionnées, règle les niveaux de luminance sur les copies et les enregistre dans les jeux de versions des photos sur lesquelles elles reposent.

### Amélioration du contraste avec l'outil Contraste automatique

L'outil Contraste automatique analyse les photos et corrige les problèmes de contraste courants, tels qu'un manque de distinction entre les zones claires et les zones sombres d'une photo.

1 Cliquez sur l'onglet Retoucher pour l'ouvrir.

2 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le Navigateur de photos. Pour sélectionner plusieurs photos, cliquez sur chaque photo en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

3 Sur l'onglet Retoucher, cliquez sur l'outil  Contraste automatique.

L'outil Contraste automatique crée des copies des photos sélectionnées, règle le contraste des copies et les enregistre dans les jeux de versions des photos sur lesquelles elles reposent.

### Réglage de la netteté d'une photo avec l'outil Netteté automatique

L'outil Netteté automatique analyse les photos et corrige les problèmes de netteté les plus courants, tels que les zones floues provenant d'une mise au point incorrecte.

1 Cliquez sur l'onglet Retoucher pour l'ouvrir.

2 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le Navigateur de photos. Pour sélectionner plusieurs photos, cliquez sur chaque photo en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

3 Sur l'onglet Retoucher, cliquez sur l'outil  Netteté automatique.

L'outil Netteté automatique crée des copies des photos sélectionnées, règle la netteté des copies et les enregistre dans les jeux de versions des photos sur lesquelles elles reposent.

### Suppression de l'effet yeux rouges avec l'outil Correction automatique des yeux rouges

L'outil Correction automatique des yeux rouges recherche les yeux rouges dans les photos et les remplace par une couleur noire naturelle.

1 Cliquez sur l'onglet Retoucher pour l'ouvrir.

2 Dans le Navigateur de photos, sélectionnez une ou plusieurs photos dont les sujets ont les yeux rouges. Pour sélectionner plusieurs photos, cliquez sur chaque photo en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

3 Sur l'onglet Retoucher, cliquez sur l'outil  Correction automatique des yeux rouges.

L'outil Correction automatique des yeux rouges crée des copies des photos sélectionnées, modifie les yeux rouges en noir des copies et les enregistre dans les jeux de versions des photos sur lesquelles elles reposent.

## Rotation de photos

**1** Dans le Navigateur de photos, sélectionnez une ou plusieurs photos. Maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner des photos adjacentes, ou la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner des photos non contiguës.

**2** Dans la barre de raccourcis, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, cliquez sur le bouton Rotation vers la gauche .
- Pour faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, cliquez sur le bouton Rotation vers la droite .

# Chapitre 5 : Ajout d'étiquettes et organisation des photos

Vous pouvez utiliser des étiquettes de mots-clés pour identifier des photos et des clips à l'aide de mots-clés et récupérer des photos individuelles ou des albums de photos. Comme les albums photo standard, les albums Adobe® Photoshop® Elements vous permettent de grouper des photos et d'autres fichiers de support par catégorie, puis de les placer dans l'ordre souhaité.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs](#).

## Ajout d'étiquettes aux photos

### A propos des étiquettes de mots-clés

Les étiquettes de mots-clés sont des mots-clés personnalisés (par exemple, Papa ou Floride), associés à vos photos, clips vidéo, clips audio, fichiers PDF et projets photo dans le Navigateur de photos, qui simplifient l'organisation et la recherche de ces fichiers. Grâce aux étiquettes de mots-clés, vous n'avez plus besoin de classer manuellement vos photos par dossiers de catégories ni de renommer vos fichiers selon leur contenu. Il suffit désormais de joindre une ou plusieurs étiquettes de mots-clés à chaque photo et de récupérer les photos recherchées en cliquant sur leurs étiquettes dans la palette *Étiquettes de mots-clés*.

Ainsi, vous pouvez créer une étiquette de mot-clé intitulée « Anna » et l'associer à chaque photo représentant votre sœur, puis trouver instantanément toutes les photos portant cette étiquette en la sélectionnant dans la palette *Étiquettes de mots-clés*, quel que soit l'endroit où elles sont stockées sur votre ordinateur.

Vous pouvez créer des étiquettes avec les mots-clés de votre choix. Vous pouvez ainsi créer une étiquette de mot-clé pour chaque personne, lieu et événement. Lorsque vous associez plusieurs étiquettes de mots-clés aux photos, vous pouvez facilement effectuer des recherches sur une combinaison d'étiquettes pour retrouver une personne particulière en un lieu et une occasion donnés. Par exemple, vous pouvez rechercher toutes les étiquettes intitulées « Anna » et « Marie » pour afficher toutes les photos de votre sœur Anna avec sa fille Marie ou rechercher toutes les étiquettes appelées « Anna » et « Rome » pour afficher toutes les photos de votre sœur Anna à Rome.



*Utilisez les étiquettes de mots-clés pour organiser et rechercher les photos selon leur contenu. Donnez un nom à vos étiquettes, puis choisissez une icône de photo pour les représenter.*


### Voir aussi

« Recherche de photos à partir de leurs étiquettes de mots-clés » à la page 68

« Association d'étiquettes aux photos » à la page 65

## Utilisation de la palette Etiquettes de mots-clés

La palette Etiquettes de mots-clés du panneau des tâches vous permet de créer et de manipuler les étiquettes de mots-clés.



Palette Etiquettes de mots-clés

A. Catégorie B. Sous-catégorie C. Etiquette de mot-clé D. Case Rechercher E. Etiquette de mot-clé sélectionnée F. Triangle permettant de développer ou de réduire les étiquettes de mots-clés de cette catégorie ou sous-catégorie.

Dans la palette Etiquettes de mots-clés, Photoshop Elements propose quatre catégories par défaut : Personnes, Lieux, Événements et Autre. De plus, si les images que vous importez comportent déjà des étiquettes, celles-ci s'affichent sous la section Etiquettes importées. Vous pouvez organiser les étiquettes sous ces catégories et créer vos propres catégories et sous-catégories.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes dans la palette Etiquettes de mots-clés :

- Afficher toutes les étiquettes de mots-clés, catégories et sous-catégories d'étiquettes. Cliquer sur le triangle  en regard d'une catégorie ou sous-catégorie pour développer ou réduire les étiquettes de mots-clés qu'elle contient.
- Créer, modifier et supprimer des étiquettes de mots-clés.
- Organiser les étiquettes de mots-clés dans les catégories et sous-catégories.
- Faire défiler la liste des étiquettes de mots-clés vers le haut ou le bas.
- Masquer toutes les étiquettes de mots-clés en cliquant sur le triangle  en regard de l'intitulé Etiquettes de mots-clés.


### Voir aussi

« Définition des préférences des palettes Etiquettes de mots-clés et Albums » à la page 75

« Recherche de photos à partir de leurs étiquettes de mots-clés » à la page 68

## Création d'une étiquette de mot-clé

Vous pouvez créer des étiquettes de mots-clés et les classer dans la catégorie ou sous-catégorie de votre choix pour organiser les photos récemment ajoutées à votre catalogue. Les nouvelles étiquettes de mots-clés se distinguent par un point d'interrogation .



La boîte de dialogue *Créer une étiquette de mot-clé* vous permet de créer des étiquettes de mots-clés.

- 1 Cliquez sur le bouton Nouveau **+** dans la palette *Étiquettes de mots-clés* du panneau des tâches, puis choisissez l'option *Nouvelle étiquette de mot-clé* **+**.
- 2 Dans la boîte de dialogue *Créer une étiquette de mot-clé*, utilisez le menu *Catégorie* pour choisir la catégorie ou sous-catégorie dans laquelle placer l'étiquette.
- 3 Dans la zone de texte *Nom*, entrez un nom pour l'étiquette de mot-clé.
- 4 Dans la zone de texte *Remarque*, saisissez les informations relatives à l'étiquette à ajouter. Vous pouvez, par exemple, préciser que l'étiquette représente les photos de vos vacances.
- 5 Cliquez sur le bouton *OK*.


L'étiquette de mot-clé apparaît dans la palette *Étiquettes de mots-clés*, dans la catégorie ou la sous-catégorie sélectionnée.

**Remarque :** la première fois que vous attachez l'étiquette de mot-clé à une photo, cette photo devient son icône. Pour modifier l'icône, reportez-vous à la section « *Modification de l'icône d'une étiquette* » à la page 71.

## Association d'étiquettes aux photos

Joignez l'étiquette de mot-clé créée aux photos concernées. Vous pouvez joindre plusieurs étiquettes de mots-clés à une même photo. La première fois que vous attachez l'étiquette à une photo, cette photo devient son icône. Si vous faites glisser plusieurs photos sur une étiquette de mot-clé, la première photo sélectionnée devient l'icône de l'étiquette.

- 1 Dans le *Navigateur de photos*, sélectionnez la ou les photos auxquelles attacher l'étiquette (pour sélectionner plusieurs photos, cliquez sur les photos tout en maintenant la touche *Ctrl* enfoncée).
- 2 Pour attacher une photo à une étiquette, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Faites glisser l'étiquette de la palette *Étiquettes de mots-clés* sur les photos sélectionnées.
  - Faites glisser les photos sur l'étiquette dans la palette *Étiquettes de mots-clés*.
- 3 Pour associer des étiquettes de mots-clés à plusieurs photos, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Faites glisser l'étiquette de la palette *Étiquettes de mots-clés* sur l'une des photos sélectionnées.
  - Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes de mots-clés, puis faites glisser les étiquettes sur l'une des photos sélectionnées.



*Glissement de plusieurs étiquettes de mots-clés vers plusieurs photos*

- Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes de mots-clés, puis faites glisser les photos sur l'une des étiquettes sélectionnées dans la palette *Etiquettes de mots-clés*.

 *Pour attacher une étiquette aux photos d'un album, cliquez deux fois sur l'album dans la palette *Albums*. Cliquez ensuite sur la palette *Etiquettes de mots-clés*, sélectionnez toutes les photos dans le *Navigateur de photos*, puis joignez l'étiquette.*


### **Voir aussi**

« Suppression d'étiquettes de photos » à la page 74

« Modification de l'icône d'une étiquette » à la page 71

### **Recherche automatique de visages pour l'ajout d'étiquettes**

Lorsque vous utilisez la commande *Rechercher des visages* pour l'ajout d'étiquettes, Photoshop Elements isole et affiche les visages sur les photos pour vous permettre de leur joindre une étiquette. Les vignettes de chaque visage s'affichent dans la boîte de dialogue *Ajout d'une étiquette au visage* qui permet de créer des étiquettes de mots-clés et de les appliquer, ou d'appliquer des étiquettes existantes. Au fur et à mesure que vous ajoutez des étiquettes aux visages dans la boîte de dialogue *Ajout d'une étiquette au visage*, Photoshop Elements supprime ces visages, facilitant ainsi l'ajout d'étiquettes aux visages restants. Vous pouvez sélectionner *Afficher les visages avec étiquette* si vous préférez les garder visibles après l'ajout d'étiquettes.



Boîte de dialogue *Ajout d'une étiquette au visage*

**A.** Sélectionnez cette option pour afficher les visages avec une étiquette, ou désélectionnez-la pour masquer ces visages. **B.** Etiquettes de mots-clés et options d'étiquettes **C.** Etiquettes de mots-clés récemment utilisées **D.** Image de contexte entière du dernier visage sélectionné **E.** Vignette de visage sélectionnée **F.** Barre d'état de la recherche

**1** Dans le Navigateur de photos, sélectionnez les photos des personnes auxquelles ajouter une étiquette.

**2** Choisissez la commande Rechercher > Rechercher des visages pour l'ajout d'étiquettes ou cliquez sur l'icône du même nom dans la palette Etiquettes de mots-clés.

💡 Si vous appuyez sur la touche *Ctrl* tout en choisissant la commande Rechercher > Rechercher des visages pour l'ajout d'étiquettes, vous obtenez des résultats plus précis (par exemple, Photoshop Elements identifie plus de visages dans un arrière-plan chargé), mais l'affichage des visages est plus lent.

Photoshop Elements analyse les photos et recherche les visages. Les vignettes des visages s'affichent dans la boîte de dialogue Ajout d'une étiquette au visage.

**3** Dans la boîte de dialogue, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour ajouter une étiquette à un visage, faites glisser l'étiquette sur le visage ou le visage sur l'étiquette. Vous pouvez ajouter des étiquettes à plusieurs photos à la fois.


💡 Vous n'avez pas besoin d'attendre l'identification de tous les visages pour appliquer des étiquettes de mots-clés.



*Ajout d'une étiquette aux visages sélectionnés pendant la recherche de visages*

- Pour créer une étiquette, cliquez sur le bouton Nouveau dans l'angle supérieur droit. Choisissez une catégorie, puis entrez le nom de l'étiquette.

- Pour afficher la vignette de la photo entière du visage, sélectionnez le visage, puis visualisez la vignette de la photo dans l'angle inférieur droit de la fenêtre.
- Pour sélectionner tous les visages associés à une photo, sélectionnez la vignette de la photo dans l'angle inférieur droit.
- Pour supprimer un visage de la boîte de dialogue Ajout d'une étiquette au visage sans y ajouter d'étiquette, sélectionnez ce dernier, puis cliquez sur l'option Ne pas ajouter d'étiquette à la sélection (si vous changez d'avis plus tard, sélectionnez le visage dans l'Organiseur, puis choisissez de nouveau la commande Rechercher > Rechercher des visages pour l'ajout d'étiquettes).



Suppression d'une vignette d'image ne représentant pas un visage réel

- Sélectionnez l'option Afficher les visages avec étiquette pour afficher tous les visages avec une étiquette. Désélectionnez cette option si vous souhaitez masquer automatiquement les visages après l'ajout d'une étiquette.



Si vous souhaitez modifier une étiquette appliquée à un visage, sélectionnez l'option Afficher les visages avec étiquette.

4 Une fois l'ajout d'étiquettes terminé, cliquez sur le bouton Terminer.

## Voir aussi


« Modification de l'icône d'une étiquette » à la page 71

## Recherche de photos à partir de leurs étiquettes de mots-clés

❖ Dans la palette Etiquettes de mots-clés du panneau des tâches, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez deux fois sur une étiquette.
- Cliquez sur la case en regard d'une ou plusieurs étiquettes.
- Faites glisser une ou plusieurs étiquettes de la palette Etiquettes de mots-clés sur la barre de recherche située en haut du Navigateur de photos.

L'application recherche toutes les photos auxquelles ces étiquettes de mots-clés sont associées. Si vous sélectionnez une catégorie ou sous-catégorie d'étiquette de mots-clés qui comporte des sous-catégories imbriquées, l'application affiche toutes les photos de la hiérarchie. Si, par exemple, une sous-catégorie Mariage contient deux étiquettes de mots-clés, La mariée et Le marié, et que vous sélectionnez la sous-catégorie Mariage, toutes les photos avec les étiquettes La mariée ou Le marié s'affichent.



Pour commencer une recherche, faites glisser une étiquette de mot-clé dans la barre Rechercher (en haut), ou cliquez dans la case en regard d'une étiquette de mot-clé (en bas). Les photos associées à cette étiquette s'affichent.

## Création d'une catégorie ou sous-catégorie d'étiquettes de mots-clés

1 Dans la palette Etiquettes de mots-clés du panneau des tâches, cliquez sur le bouton Nouveau **+**, puis choisissez l'option Nouvelle catégorie ou Nouvelle sous-catégorie.

2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour créer une catégorie, saisissez son nom dans la zone Nom de la catégorie. Cliquez sur la commande Choisir une couleur pour spécifier la couleur des étiquettes de mots-clés dans cette catégorie. Cliquez ensuite sur une icône dans la liste Icône de la catégorie pour la sélectionner.
- Pour créer une sous-catégorie, saisissez son nom dans la zone Nom de sous-catégorie. Utilisez ensuite le menu Catégorie parent ou sous-catégorie pour choisir la catégorie dans laquelle placer la sous-catégorie.

3 Cliquez sur le bouton OK.

La nouvelle catégorie ou sous-catégorie s'affiche dans la palette Etiquettes de mots-clés.

**Remarque :** il est possible de modifier ou de supprimer une sous-catégorie. Toutefois, son icône apparaît toujours sous la forme d'une étiquette normale, et vous ne pouvez pas y ajouter de photo.

## Voir aussi

« Utilisation de la palette Etiquettes de mots-clés » à la page 64

## Création et association d'étiquettes de mots-clés d'après des noms de dossier

Vous pouvez créer automatiquement une étiquette de mot-clé portant le nom d'un dossier de votre disque dur et l'associer aux fichiers gérés du dossier (les fichiers gérés sont ceux que vous avez ajoutés à votre catalogue Photoshop Elements). Il est pratique de créer et d'ajouter ainsi des étiquettes lorsque vous avez utilisé des noms de dossier descriptifs pour organiser les photos sur votre disque dur et que vous souhaitez ajouter des étiquettes rapidement aux photos gérées portant les noms de dossier.

1 Dans le Navigateur de photos, choisissez la commande **Affichage > Emplacement du dossier**.

Le Navigateur de photos affiche les photos gérées en fonction du dossier dans lequel elles se trouvent, le chemin complet du dossier étant indiqué au-dessus des photos qu'il contient.

**2** Dans l'arborescence de dossiers à gauche, sélectionnez le dossier contenant les photos auxquelles vous souhaitez ajouter des étiquettes. Les vignettes des photos gérées de ce dossier s'affichent dans le Navigateur de photos.

**3** Cliquez sur le bouton *Étiquette de mot-clé instantanée* à l'extrême droite de la barre de séparation dans laquelle le chemin d'accès au dossier apparaît.

Tous les éléments qui se trouvent dans ce dossier sont sélectionnés, et le nom du dossier est copié dans la zone de texte Nom de la boîte de dialogue Créer et appliquer une nouvelle étiquette.


**4** Choisissez une catégorie ou sous-catégorie dans le menu déroulant Catégorie.

**5** (Facultatif) Si vous souhaitez changer le nom, saisissez le nouveau nom dans la zone Nom.

**6** Dans la zone de texte Remarque, saisissez les informations relatives à l'étiquette à ajouter. Par exemple, vous pouvez écrire que cette étiquette identifie les photos de votre restaurant préféré.

**7** Cliquez sur le bouton OK.

L'étiquette s'affiche dans la palette *Étiquettes de mots-clés*, sous la catégorie ou sous-catégorie que vous avez sélectionnée, et est attachée à tous les éléments du dossier. Notez que l'étiquette utilise la première photo du dossier comme icône.



*En mode d'affichage Emplacement du dossier, le Navigateur de photos affiche le chemin du dossier et les photos qu'il contient. Cliquez sur le bouton *Étiquette instantanée* pour créer et appliquer rapidement des étiquettes de mots-clés reflétant l'organisation de votre dossier de photos.*

**8** Répétez les étapes 2 à 7 pour chacun des dossiers auxquels vous souhaitez associer une étiquette instantanée.

### Voir aussi

« Utilisation de la palette *Étiquettes de mots-clés* » à la page 64

« Modification de l'icône d'une étiquette » à la page 71

« Affichage et gestion des fichiers par emplacement de dossier » à la page 48

# Modification des étiquettes, des catégories et des sous-catégories

## Modification de l'icône d'une étiquette

Par défaut, Photoshop Elements crée une icône d'étiquette à partir de la première photo à laquelle vous attachez l'étiquette. Vous pouvez changer d'icône pour mieux représenter l'étiquette.

- 1 Sélectionnez l'icône dans la palette Etiquettes de mots-clés du panneau des tâches.
- 2 Cliquez sur le bouton Modifier  en haut de la palette.
- 3 Cliquez sur le bouton Modifier l'icône dans la boîte de dialogue Modifier l'étiquette de mot-clé.
- 4 Pour remplacer l'icône par une autre photo, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher toutes les photos portant cette étiquette. Sélectionnez une photo et cliquez sur le bouton OK, ou utilisez les flèches de part et d'autre du bouton Rechercher pour faire défiler les photos et sélectionner celle de votre choix.
  - Cliquez sur le bouton Importer, localisez une photo, sélectionnez-la, puis cliquez sur le bouton OK.

**Remarque :** vous pouvez utiliser une photo importée comme icône, mais l'étiquette n'est pas attachée automatiquement à la photo importée. Vous pouvez toutefois l'attacher manuellement.

5 Pour modifier la partie de la photo qui est incluse dans l'icône, redimensionnez ou déplacez le rectangle de sélection (le contour en pointillé) :

- Pour redimensionner le rectangle de sélection, déplacez le pointeur sur un angle du rectangle, puis, lorsque le pointeur se transforme en flèche à deux têtes, faites glisser l'angle. Vous ne pouvez pas redimensionner les icônes des étiquettes importées.
- Pour déplacer le rectangle de sélection, placez-y le pointeur, puis, lorsque le pointeur se transforme en main, faites glisser le rectangle de sélection.



Redimensionnement du rectangle de sélection (à gauche) et déplacement du rectangle de sélection (à droite)

- 6 Cliquez sur le bouton OK puis de nouveau sur le bouton OK dans la boîte de dialogue Modifier l'étiquette de mot-clé.

## Voir aussi

« Utilisation de la palette Etiquettes de mots-clés » à la page 64

## Modification d'une catégorie ou sous-catégorie d'étiquettes

Vous pouvez modifier le nom d'une catégorie ou sous-catégorie ou son emplacement.

**1** Sélectionnez la catégorie ou sous-catégorie dans la palette Etiquettes de mots-clés, puis cliquez sur le bouton Modifier , ou cliquez sur une catégorie avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option Modifier la catégorie <nom de la catégorie>.

**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

- Pour modifier son nom, saisissez un nouveau nom dans la zone de texte Nom de la catégorie ou Nom de sous-catégorie.
- Pour changer la catégorie ou sous-catégorie à laquelle une sous-catégorie appartient, choisissez-en une dans le menu Catégorie parent ou sous-catégorie. Choisissez la commande Sans (Convertir en catégorie) pour transformer une sous-catégorie en catégorie.

 Vous pouvez également faire glisser une catégorie ou une sous-catégorie dans une autre.

- (Catégories seulement) Pour modifier la couleur des étiquettes de mots-clés dans la catégorie, cliquez sur Choisir une couleur, choisissez une nouvelle couleur dans le sélecteur de couleurs Photoshop Elements, puis cliquez sur le bouton OK.
- (Catégories seulement) Pour modifier l'icône de catégorie, cliquez sur une autre icône dans la liste Icône de la catégorie pour la sélectionner.



Modification de l'icône d'une catégorie en commençant par une étiquette de mot-clé

A. Transformation de l'étiquette en une sous-catégorie B. Transformation d'une sous-catégorie en une catégorie C. Modification de l'icône de catégorie

 Pour ajouter vos propres icônes de catégorie à la liste, placez des images de 20 x 20 pixels au format JPEG ou PNG dans le dossier Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\shared\_assets\caticons.

### Voir aussi

« Utilisation de la palette Etiquettes de mots-clés » à la page 64

## Réorganisation des étiquettes de mots-clés, des catégories et des sous-catégories par glisser-déposer

Par défaut, les étiquettes de mots-clés et sous-catégories sont répertoriées par ordre alphabétique. Toutefois, il suffit de les faire glisser vers une autre position pour modifier leur ordre de classement.

- 1 Choisissez la commande Edition > Préférences > Etiquettes de mots-clés et albums.
- 2 Dans la zone Activer le tri manuel, sélectionnez l'option Manuel pour Catégories, Sous-catégories et Etiquettes de mots-clés, puis cliquez sur le bouton OK.
- 3 Dans la palette Etiquettes de mots-clés, sélectionnez une ou plusieurs étiquettes de mots-clés, catégories ou sous-catégories.
- 4 Faites glisser les éléments sélectionnés vers un nouvel emplacement en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  - Pour réorganiser les étiquettes de mots-clés dans une catégorie ou sous-catégorie, faites glisser l'étiquette jusqu'à l'apparition d'une bande grise, puis relâchez le bouton de la souris. L'étiquette s'affiche directement sous la bande grise.
  - Pour déplacer une étiquette vers une nouvelle catégorie, faites glisser l'étiquette sur la catégorie cible, puis relâchez le bouton de la souris lorsque la catégorie est en mise en surbrillance.
  - Pour réorganiser des catégories ou sous-catégories, faites-les glisser jusqu'à l'apparition d'une ligne grise. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la catégorie ou sous-catégorie s'affiche directement sous la bande grise.
  - Pour insérer des catégories ou sous-catégories dans d'autres catégories, faites-les glisser jusqu'à la catégorie ou sous-catégorie cible, puis relâchez le bouton de la souris lorsque cette dernière est en mise en surbrillance.

**Remarque :** si vous déplacez par erreur une catégorie ou sous-catégorie et que cette dernière devient une sous-catégorie ou une sous-sous-catégorie, sélectionnez l'élément en question, puis cliquez sur le bouton Modifier  dans la palette Etiquettes de mots-clés. Utilisez ensuite le menu Catégorie parent ou sous-catégorie pour choisir l'emplacement correct.

Lorsque vous déplacez une catégorie ou sous-catégorie, les étiquettes de mots-clés qu'elle contient se déplacent en même temps.

**Remarque :** vous ne pouvez ni transférer des étiquettes de mots-clés, des catégories ou des sous-catégories dans la catégorie Favoris ni transférer des étiquettes de mots-clés de cette catégorie dans d'autres catégories.

### Voir aussi

- « Utilisation de la palette Etiquettes de mots-clés » à la page 64
- « Définition des préférences des palettes Etiquettes de mots-clés et Albums » à la page 75

## Transformation d'une étiquette de mots-clés en sous-catégorie, et inversement

- ❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'onglet Organiseur du panneau des tâches :
  - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une étiquette de mot-clé dans la palette Etiquettes de mots-clés, puis choisissez l'option Changer étiquette de mot-clé [nom] en une sous-catégorie.
  - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une étiquette de mot-clé dans la palette Etiquettes de mots-clés, puis choisissez l'option Changer la sous-catégorie [nom] en étiquette de mot-clé. Il ne peut y avoir ni étiquettes de mots-clés ni sous-catégories sous la sous-catégorie.

### Voir aussi

- « Utilisation de la palette Etiquettes de mots-clés » à la page 64

## Suppression d'une catégorie ou sous-catégorie

- 1 Sélectionnez une ou plusieurs catégories ou sous-catégories dans la palette Etiquettes de mots-clés.
- 2 Cliquez sur le bouton Supprimer  dans la palette Etiquettes de mots-clés, puis cliquez sur le bouton OK pour confirmer la suppression.

## Voir aussi

« Utilisation de la palette Etiquettes de mots-clés » à la page 64

## Suppression d'étiquettes de photos

❖ En fonction de la vue affichée dans le Navigateur de photos, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour supprimer l'étiquette de mot-clé d'une photo en mode Affichage par vignettes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo, puis choisissez la commande Supprimer l'étiquette de mot-clé > [nom de l'étiquette].
- Pour supprimer l'étiquette de mot-clé d'une photo dans les affichages plus grands, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une icône de catégorie sous la photo, puis choisissez la commande Supprimer l'étiquette de mot-clé [nom de l'étiquette].



*Selon la vue affichée, vous pouvez maintenir le pointeur sur l'icône de catégorie pour afficher la liste des étiquettes de mots-clés associées à la photo.*

- Pour supprimer une étiquette de plusieurs photos dans un affichage quelconque, cliquez sur les photos tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour les sélectionner. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur l'une des photos sélectionnées, puis choisissez la commande Supprimer l'étiquette de mot-clé des éléments sélectionnés > [nom de l'étiquette].

## Voir aussi

« Utilisation de la palette Etiquettes de mots-clés » à la page 64

## Rédaction des informations d'étiquettes dans vos fichiers

Lorsque vous envoyez des fichiers JPEG, TIFF ou PSD avec étiquettes par courrier électronique ou que vous les exportez depuis Photoshop Elements, les informations d'étiquettes sont automatiquement incluses dans ces fichiers de sortie sous la forme d'un mot-clé IPTC. Ainsi, lorsque les destinataires sont invités à importer les étiquettes associées lors de l'importation des photos, les étiquettes sont jointes dans leur version de Photoshop Elements.

Si vous préférez envoyer une photo par courrier électronique ou la partager sans utiliser les fonctions de courrier électronique ou d'exportation de Photoshop Elements, vous pouvez écrire manuellement les informations d'étiquettes dans la section de mot-clé IPTC de l'en-tête du fichier.

❖ Dans le Navigateur de photos, sélectionnez un ou plusieurs fichiers, puis choisissez la commande Fichier > Ecrire les informations d'étiquettes de mots-clés et de propriétés dans la photo.

## Importation et exportation des étiquettes de mots-clés

L'importation et l'exportation d'étiquettes de mots-clés vous permettent de partager vos photos avec des personnes ayant les mêmes centres d'intérêt que vous. Supposez, par exemple, que vous ayez créé une série d'étiquettes de mots-clés pour des photos liées à votre passion. Si vous enregistrez cet ensemble d'étiquettes, les personnes partageant la même passion peuvent les importer dans leur palette Etiquettes de mots-clés et les appliquer à leurs propres photos. Vous pouvez également importer les étiquettes de mots-clés de vos amis et les appliquer à vos photos. Vous et vos amis pouvez alors utiliser les mots-clés en commun pour rechercher des photos associées à votre passion partagée.

## Voir aussi

« Utilisation de la palette Etiquettes de mots-clés » à la page 64

## Exportation d'étiquettes de mots-clés

Vous pouvez enregistrer votre jeu d'étiquettes de mots-clés actuel, avec la hiérarchie complète des catégories et sous-catégories, dans votre palette Etiquettes de mots-clés ainsi que les icônes d'étiquettes de manière à pouvoir les partager avec quelqu'un d'autre. Le fichier d'étiquettes exporté est enregistré sous le format XML (Extensible Markup Language).

*Remarque : l'exportation d'étiquettes n'entraîne pas celle des photos associées aux étiquettes.*

**1** Dans la palette Etiquettes de mots-clés, cliquez sur le bouton Créer , puis choisissez la commande Enregistrer les étiquettes de mots-clés dans un fichier.

**2** Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

**Exporter toutes les étiquettes de mots-clés** Crée un fichier contenant toutes les étiquettes de mots-clés et leur hiérarchie.

**Exporter les étiquettes de mots-clés spécifiées** Crée un fichier contenant toutes les étiquettes de mots-clés et la hiérarchie d'étiquettes de la catégorie ou sous-catégorie que vous sélectionnez dans la liste.

**3** Dans la boîte de dialogue Enregistrer les étiquettes de mots-clés dans un fichier qui apparaît, spécifiez l'emplacement et le nom du fichier. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.

### Importation d'étiquettes de mots-clés

Vous pouvez importer un jeu d'étiquettes de mots-clés existant (enregistrées au format XML à l'aide de la commande Enregistrer les étiquettes de mots-clés dans un fichier), avec la hiérarchie complète des catégories et sous-catégories, ainsi que les icônes.

Les étiquettes de mots-clés peuvent également être importées en important des images déjà dotées d'autres étiquettes. Par exemple, lorsque des photos sont envoyées par courrier électronique, exportées et retouchées, ou que des informations d'étiquettes sont ajoutées, les étiquettes de mots-clés sont attachées en conséquence.

*Remarque : l'importation d'étiquettes de mots-clés n'entraîne pas celle des photos associées aux étiquettes.*

**1** Dans la palette Etiquettes de mots-clés, cliquez sur le bouton Nouveau , puis choisissez la commande A partir du fichier.

**2** Dans la boîte de dialogue Importer les étiquettes de mots-clés à partir du fichier, sélectionnez le fichier XML (Extensible Markup Language) contenant les étiquettes de mots-clés, catégories et sous-catégories, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

### Définition des préférences des palettes Etiquettes de mots-clés et Albums

**1** Dans l'Organiseur, choisissez la commande Edition > Préférences > Etiquettes de mots-clés et albums.

**2** Spécifiez l'ordre de tri des étiquettes de mots-clés, catégories, sous-catégories, albums et groupes d'albums : Alphabétique ou Manuel. Si vous avez activé le tri manuel pour un type d'étiquette, vous pouvez le faire glisser dans la palette Etiquettes de mots-clés dans l'ordre de votre choix.

**3** Précisez également si vous souhaitez afficher les étiquettes de mots-clés par leur nom uniquement ou par leur nom assorti d'une petite ou d'une grande icône. Cliquez sur le bouton OK.

### Voir aussi

« Utilisation de la palette Etiquettes de mots-clés » à la page 64

## Création d'albums

### A propos des albums

Les albums Photoshop Elements ressemblent à des albums photos standard dans lesquels vous pouvez regrouper des photos à votre convenance. Vous pouvez, par exemple, créer un album intitulé « Mes dix plus belles photos de vacances », puis les classer par ordre de préférence. Vous pouvez ensuite afficher l'album en plein écran ou réaliser un projet d'après cet album.

Le numéro affiché dans le coin supérieur gauche de chaque photo d'un album représente son ordre. Vous pouvez organiser les photos d'un album dans l'ordre de votre choix en les faisant glisser. Vous pouvez ajouter la même photo à plusieurs albums. Par exemple, une photo peut être affichée en premier dans un album et en dernier dans un autre.

Vous pouvez organiser vos albums par groupes et créer plusieurs niveaux de groupes d'albums. Ainsi, vous pouvez intituler un groupe d'albums « Mon voyage en Asie » réunissant l'album « Mes dix plus belles photos du Japon », l'album « Mes dix plus belles photos de Chine », et ainsi de suite pour chaque pays que vous avez visité.

Vous pouvez créer des albums dynamiques en définissant des critères pour les photos à inclure dans les albums, au lieu de sélectionner manuellement des photos. Le contenu des albums dynamiques est automatiquement mis à jour à mesure que des critères correspondant sont ajoutés aux photos. Par exemple, si vous créez un album dynamique incluant toutes les photos ayant l'étiquette de mots-clés « Chiara », des photos supplémentaires sont ajoutées à cet album si vous leur donnez cette étiquette.

### Voir aussi


« Association d'étiquettes de mots-clés aux photos d'un album » à la page 84

« Création d'albums à partir d'étiquettes de mots-clés » à la page 84

« A propos des étiquettes de mots-clés » à la page 63

### Utilisation de la palette Albums

La palette Albums du panneau des tâches vous permet de créer et de manipuler des albums.



Palette Albums

A. Album B. Case Rechercher C. Groupe d'albums D. Triangle permettant de développer ou de réduire les albums de ce groupe

- Créez, modifiez et supprimez des albums.
- Affichez des albums et des groupes d'albums. Vous pouvez faire défiler la liste des albums vers le haut ou le bas, le cas échéant. Cliquez sur le triangle  en regard d'un groupe d'albums pour développer ou réduire les albums qu'il contient.
- Organisez les albums dans les groupes d'albums.
- Affichez les photos dans des albums.

### Voir aussi

« Sélection d'éléments dans le Navigateur de photos » à la page 50

« Définition des préférences des palettes Etiquettes de mots-clés et Albums » à la page 75

### Création d'un album ou d'un groupe d'albums

Vous pouvez à tout moment créer un nouvel album ou un groupe de nouveaux albums. Par exemple, vous pouvez créer un groupe d'albums appelé Vacances et des albums distincts pour chaque vacances dans ce groupe.

### Création d'un album

- 1 Cliquez sur le bouton Créer un nouvel album ou un nouveau groupe d'albums  dans la palette Albums du panneau des tâches, puis choisissez l'option  Nouvel album.
- 2 (Facultatif) Dans le menu déroulant Groupe, choisissez le groupe dans lequel vous voulez placer l'album.
- 3 Dans la zone de texte Nom, attribuez un nom à l'album.
- 4 Dans la zone de texte Remarque, saisissez les informations relatives à l'album à ajouter. Vous pouvez, par exemple, indiquer que l'album se rapporte à votre jardin. Cliquez sur le bouton OK.

L'album s'affiche dans la palette Albums, sous le groupe spécifié.

L'icône de point d'interrogation  s'affiche jusqu'à ce que vous ajoutiez des photos à l'album. La photo que vous ajoutez par la suite à l'album est utilisée comme icône. Pour modifier l'icône, reportez-vous à la section « Modification de l'icône d'une étiquette » à la page 71.

### Création d'un groupe d'albums


- 1 Cliquez sur le bouton Créer un nouvel album ou un nouveau groupe d'albums  dans la palette Albums du panneau des tâches, puis choisissez l'option Nouveau groupe d'albums.
- 2 Attribuez un nom au groupe d'albums dans la boîte de dialogue Créer un groupe d'albums.
- 3 (Facultatif) Utilisez le menu déroulant Groupe d'albums parent pour choisir un groupe d'accueil du groupe d'albums.
- 4 Cliquez sur le bouton OK.

Le groupe d'albums s'affiche dans la palette Albums, sous le groupe spécifié.

### Ajout d'une photo à un album

- 1 Dans le Navigateur de photos, cliquez sur le bouton Tout afficher (si ce bouton apparaît dans la barre de recherche) pour afficher toutes les photos.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Faites glisser la photo du Navigateur de photos sur l'album souhaité dans la palette Albums.
  - Faites glisser l'album depuis la palette Albums jusqu'à la photo, dans le Navigateur de photos.

La photo fait désormais partie de l'album. S'il s'agit de la première photo que vous placez dans l'album, la photo devient l'icône de l'album.



*Glisser-déposer d'une photo dans un album, opération après laquelle la photo fait partie de l'album.*


**Remarque :** vous pouvez ajouter plusieurs photos à un ou plusieurs albums.

## Affichage des photos d'un album

Etant donné que les éléments d'un album s'affichent dans un ordre personnalisé et qu'un même élément peut faire partie de plusieurs albums, vous ne pouvez afficher qu'un seul album à la fois.

❖ Dans la palette Albums, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur un album.
- Faites glisser l'album de la palette Albums sur la barre de recherche située en haut du Navigateur de photos.



Cliquez sur un album pour lancer une recherche.

💡 Pour savoir dans quel album la photo est stockée, maintenez le pointeur sur l'icône de l'album , sous la photo dans le Navigateur de photos, ou utilisez la palette Propriétés.

## Modification de l'ordre des photos dans un album

Vous pouvez placer les photos d'un album dans l'ordre de votre choix.

- 1 Sélectionnez un album dans la palette Albums.
- 2 Dans le menu Organisation du navigateur de photos, situé dans l'angle supérieur droit du Navigateur de photos, sélectionnez la commande Ordre d'album.
- 3 Sélectionnez une ou plusieurs photos, puis faites glisser votre sélection entre deux photos de l'album. Vous pouvez également faire glisser la sélection avant la première photo de l'album ou après la dernière.

## Tri des photos d'un album

Vous pouvez trier les photos d'un album dans l'ordre chronologique, chronologique inverse ou dans l'ordre de l'album.

- 1 Sélectionnez un album dans la palette Albums.
- 2 Dans le menu Organisation du navigateur de photos, situé dans l'angle supérieur droit du Navigateur de photos, sélectionnez la commande Date (ordre décroissant), Date (ordre croissant) ou Ordre d'album.

## Ajout de photos à plusieurs albums

- 1 Dans le Navigateur de photos, cliquez sur le bouton Tout afficher (si ce bouton apparaît dans la barre de recherche) pour afficher toutes les photos.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos. Un cadre bleu apparaît autour des photos sélectionnées.
- 3 Dans la palette Albums, sélectionnez un ou plusieurs noms d'album. Cliquez sur des éléments tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner des éléments adjacents ou la touche Ctrl pour sélectionner des éléments non adjacents.

4 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajouter les photos aux albums :

- Faites glisser les photos sur l'un des albums sélectionnés dans la palette Albums.
- Faites glisser les albums de la palette Albums sur l'une des photos sélectionnées.

Les photos sont intégrées aux albums sélectionnés. S'il s'agit de la première photo que vous placez dans l'album, la photo devient l'icône de l'album. Si vous avez fait glisser le nom d'un album vers un groupe de photos sélectionnées, la photo sur laquelle vous avez déposé le nom de l'album devient l'icône.

## Exportation ou importation de la structure d'un album

Vous pouvez partager des structures d'albums avec d'autres personnes en exportant votre structure ou en important la leur. Supposez, par exemple, que vos albums se rapportent aux musées que vous avez visités avec vos amis. En enregistrant et exportant votre jeu d'albums, une autre personne ayant visité les mêmes musées peut importer la structure de vos albums (pas les photos qu'elle contient) et l'utiliser pour ses propres photos. Vous pouvez également importer la structure d'albums de vos amis et l'appliquer à vos photos.

### Exportation de la structure d'un album

Vous pouvez enregistrer votre jeu actif d'albums et de noms de groupes d'albums, y compris leur organisation dans la palette Albums et leurs icônes, puis partager cette structure avec une autre personne.

*Remarque : l'exportation d'un album n'entraîne pas celle des photos qu'il contient.*

1 Dans la palette Albums, cliquez sur le bouton Nouveau , puis choisissez l'option Enregistrer des albums dans un fichier.

2 Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

**Exporter tous les albums** Crée un fichier contenant l'intégralité de la hiérarchie des albums.

**Exporter le groupe d'albums spécifié** Crée un fichier contenant la hiérarchie du groupe d'albums sélectionné dans la liste.

3 Dans la boîte de dialogue Enregistrer les albums dans un fichier qui apparaît, spécifiez l'emplacement et le nom du fichier. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Le fichier est enregistré au format XML (Extensible Markup Language).

### Importation de la structure d'un album

Vous pouvez importer une hiérarchie existante de groupes d'albums dans la palette Albums et l'utiliser pour vos photos.

*Remarque : l'importation d'un album n'entraîne pas celle des photos qu'il contient.*

1 Dans la palette Albums, cliquez sur le bouton Créer , puis choisissez la commande A partir du fichier.

2 Sélectionnez dans la boîte de dialogue Importer les albums d'un fichier le fichier XML (Extensible Markup Language) exporté contenant les noms d'album et de groupes d'albums, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

## Création et modification d'albums dynamiques

### A propos des albums dynamiques

Tout comme les albums, les albums dynamiques contiennent des photos de votre choix. Toutefois, au lieu de sélectionner des photos individuelles ou des groupes de photos, vous définissez les critères d'inclusion dans les albums dynamiques. Une fois ces critères définis, les photos d'un catalogue correspondant aux critères de l'album dynamique apparaissent automatiquement dans l'album dynamique. A mesure que vous ajoutez des photos au catalogue, les photos qui correspondent aux critères de l'album dynamique apparaissent aussi automatiquement dans l'album dynamique. Les albums dynamiques se mettent automatiquement à jour.



A. En-tête de la palette Albums B. Album dynamique C. Groupe d'albums

## Création d'un album dynamique

1 Sélectionnez les types de photos à ajouter à votre album dynamique en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Si vous voulez inclure seulement les photos avec certaines étiquettes de mots-clés, sélectionnez ces étiquettes de mots-clés dans la palette Etiquettes de mots-clés.
- Si vous voulez inclure seulement les photos avec certains nombres d'étoiles, dans le menu du filtre par nombre d'étoiles, cliquez sur l'étoile de votre choix, puis sélectionnez une option dans le menu en regard des étoiles (et supérieur, et inférieur, uniquement).
- Si vous voulez inclure seulement les photos dans un dossier donné, sélectionnez la commande Affichage  > Emplacement du dossier. Cliquez ensuite sur l'icône  du dossier recherché.
- Si vous voulez inclure seulement les photos placées dans un album donné, sélectionnez cet album.

**Remarque :** vous pouvez appliquer plusieurs critères à votre sélection. Par exemple, vous pouvez sélectionner un dossier ou album et une ou plusieurs étiquettes de mots-clés.

2 Dans la palette Albums, cliquez sur le bouton Créer un nouvel album ou un nouveau groupe d'albums , puis sélectionnez la commande Nouvel album dynamique.

La boîte de dialogue Nouvel album dynamique s'ouvre.

3 Saisissez un nom pour votre album dynamique, puis cliquez sur le bouton OK.

## Voir aussi

« Association d'étiquettes aux photos » à la page 65

« Recherche des éléments associés à un nombre d'étoiles » à la page 89

« Affichage et gestion des fichiers par emplacement de dossier » à la page 48

« Création d'un album ou d'un groupe d'albums » à la page 76

## Modification d'un album dynamique

1 Dans la palette Albums, sélectionnez l'album dynamique à modifier.

2 (Facultatif) Pour modifier le nom d'un album dynamique, dans la palette Albums, cliquez sur le bouton Modifier . Saisissez un nouveau nom pour l'album dynamique, puis cliquez sur le bouton OK.

3 Dans la partie supérieure gauche du Navigateur de photos, sélectionnez la commande Options > Modifier les critères de recherche.

4 Modifiez les critères de recherche pour l'album dynamique en ajoutant ou supprimant des étiquettes de mots-clés, albums, dossiers ou étoiles.

5 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'album dynamique dans la palette Albums, puis sélectionnez la commande Enregistrer la recherche en cours dans album [nom].

## Modification d'albums et de groupes d'albums

### Suppression de photos d'un album

- 1 Dans le Navigateur de photos, sélectionnez les photos à supprimer d'un album.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo, puis choisissez l'option Supprimer de l'album > [nom de l'album].
  - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'album  (si elle est visible) associé à la photo, puis choisissez l'option Supprimer de l'album [nom de l'album].

### Voir aussi

- « A propos des albums » à la page 75
- « Ajout d'une photo à un album » à la page 77

### Fusion d'albums

La commande Fusionner les albums permet de fusionner plusieurs albums en un seul. Si, par exemple, vous créez un album « Voitures » puis, par inadvertance, un album « Automobiles » regroupant les mêmes photos, vous pouvez fusionner ces deux albums en un seul. Lors de la fusion, toutes les photos sont placées dans un album, tandis que l'autre album est supprimé. Les photos sont placées par ordre d'apparition dans la palette Albums. Vous pouvez choisir l'ordre dans lequel elles doivent apparaître avant ou après la fusion.

- 1 Dans la palette Albums, sélectionnez les albums à fusionner. Cliquez sur le nom d'un album pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs albums, cliquez dessus tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Pour sélectionner des albums non contigus, cliquez dessus tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Fusionner les albums.
- 3 Dans la liste, choisissez l'album à conserver, puis cliquez sur le bouton OK.

### Voir aussi

- « A propos des albums » à la page 75
- « Utilisation de la palette Albums » à la page 76

### Modification des propriétés d'un album

- 1 Sélectionnez l'album dans la palette Albums du panneau des tâches.
- 2 Cliquez sur le bouton Modifier  situé en haut de la palette Albums.
- 3 Utilisez l'une des méthodes suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :
  - Choisissez un nouvel emplacement dans le menu déroulant Groupe.
  - Saisissez un nouveau nom dans la zone de texte Nom.
  - Saisissez ou modifiez les informations dans la zone de texte Remarque.

### Voir aussi

- « A propos des albums » à la page 75
- « Utilisation de la palette Albums » à la page 76

### Modification de l'icône d'un album


- 1 Sélectionnez l'album dans la palette Albums du panneau des tâches.

- 2 Cliquez sur le bouton Modifier  situé en haut de la palette Albums.
- 3 Cliquez sur le bouton Modifier l'icône dans la boîte de dialogue Modifier l'album.
- 4 Pour remplacer l'icône par une autre photo, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher toutes les photos de l'album. Sélectionnez une photo et cliquez sur le bouton OK, ou utilisez les flèches de part et d'autre du bouton Rechercher pour faire défiler les photos et sélectionner celle de votre choix.
  - Cliquez sur le bouton Importer, localisez une photo, sélectionnez-la, puis cliquez sur le bouton OK.

**Remarque :** la photo importée est utilisée pour l'icône, mais elle n'est pas ajoutée à l'album. La commande Importer est idéale pour créer des icônes pour vos albums sans inclure la photo de l'icône dans l'album.

- 5 Pour modifier la partie de la photo qui est incluse dans l'icône, redimensionner et déplacer le rectangle de sélection (le contour en pointillé) :
  - Pour redimensionner le rectangle de sélection, déplacez le pointeur sur un angle du rectangle, puis, lorsque le pointeur se transforme en flèche à deux têtes, faites glisser l'angle.
  - Pour déplacer le rectangle de sélection, placez-y le pointeur, puis, lorsque le pointeur se transforme en main, faites glisser le rectangle de sélection.

**Remarque :** vous ne pouvez pas redimensionner ou déplacer le rectangle de sélection sur une photo importée pour l'utiliser comme icône de l'album.



Redimensionnement du rectangle de sélection (à gauche) et déplacement du rectangle de sélection (à droite)

- 6 Cliquez sur le bouton OK, puis de nouveau sur le bouton OK dans la boîte de dialogue Modifier l'album.

### Voir aussi

- « A propos des albums » à la page 75
- « Utilisation de la palette Albums » à la page 76

### Suppression d'un album ou d'un groupe d'albums

La suppression d'un album ou d'un groupe d'albums supprime l'album, le groupe et tous les albums du groupe, mais pas les photos qu'ils contiennent. Vous ne pouvez pas supprimer un groupe d'albums et un album d'un autre groupe simultanément.

- 1 Dans la palette Albums, cliquez sur le nom d'un album pour le sélectionner ou pour sélectionner un groupe d'albums. Pour sélectionner plusieurs albums, cliquez dessus tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Pour sélectionner des albums non contigus, cliquez dessus tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 2 Cliquez sur le bouton Supprimer  dans la palette Albums.

## Voir aussi

- « A propos des albums » à la page 75
- « Utilisation de la palette Albums » à la page 76

## Modification de l'ordre des éléments dans un album

Lorsque vous modifiez l'ordre des éléments d'un album, vous modifiez leur ordre d'affichage. Vous pouvez ainsi facilement réorganiser les éléments d'un projet que vous envisagez de réaliser.

- 1 Dans la palette Albums, cliquez sur le nom d'un album pour le sélectionner.
- 2 Si nécessaire, choisissez l'option Ordre d'album dans le menu Organisation du navigateur de photos situé dans l'angle supérieur droit du Navigateur de photos.
- 3 Dans le Navigateur de photos, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Faites glisser les photos vers leur nouvel emplacement dans l'album.



Glisser-déposer d'une photo dans un album (en haut). La photo déplacée apparaît à son nouvel emplacement avec son nouveau numéro d'ordre (entouré) (en bas).

- Pour reclasser les photos en plaçant la plus ancienne en tête de liste, choisissez l'option Date (ordre croissant) dans le menu Organisation du Navigateur de photos.

## Voir aussi

- « A propos des albums » à la page 75
- « Utilisation de la palette Albums » à la page 76

## Réorganisation d'albums et de groupes d'albums

Par défaut, les albums de niveau supérieur sont triés par ordre alphabétique, suivis des groupes d'albums, également triés par ordre alphabétique. Vous pouvez modifier cet ordre, mais vous ne pouvez pas placer des albums à la suite de groupes d'albums.

- 1 Choisissez la commande Edition > Préférences > Etiquettes de mots-clés et albums.
- 2 Dans la zone Activer le tri manuel, sélectionnez l'option Manuel pour Groupes d'albums et Albums, puis cliquez sur le bouton OK.
- 3 Dans la palette Albums, sélectionnez un ou plusieurs albums et groupes d'albums.
- 4 Faites glisser les éléments vers leur nouvel emplacement dans la hiérarchie des albums.

Lorsque vous déplacez un groupe d'albums, les éléments qu'il contient sont également déplacés.

**Remarque :** vous ne pouvez pas déplacer un album ou groupe d'albums de niveau inférieur vers la position Sans (niveau supérieur) par glisser-déposer. Dans ce cas, convertissez le niveau du groupe en Niveau supérieur dans la boîte de dialogue Modifier l'album ou Modifier le groupe d'albums.

### Voir aussi

- « A propos des albums » à la page 75
- « Utilisation de la palette Albums » à la page 76
- « Définition des préférences des palettes Etiquettes de mots-clés et Albums » à la page 75

### Association d'étiquettes de mots-clés aux photos d'un album

Tout comme les albums, les étiquettes de mots-clés permettent d'organiser les photos et d'autres fichiers de support. Un même élément peut être associé à une étiquette de mot-clé et à un album. Vous pouvez appliquer une étiquette de mot-clé à une photo alors que vous visualisez la photo dans son album.

- 1 Dans la palette Albums, cliquez sur le nom d'un album pour afficher les photos qu'il contient.
- 2 Cliquez sur la palette Etiquettes de mots-clés.
- 3 Choisissez la commande Edition > Tout sélectionner pour sélectionner tous les éléments du Navigateur de photos.
- 4 Sélectionnez les étiquettes de mots-clés, puis associez-les aux photos.

### Voir aussi

- « A propos des albums » à la page 75
- « Utilisation de la palette Albums » à la page 76
- « Association d'étiquettes aux photos » à la page 65

### Création d'albums à partir d'étiquettes de mots-clés

- 1 Dans le panneau des tâches, cliquez sur le triangle en regard du titre Etiquettes de mots-clés pour développer la palette.
- 2 Pour sélectionner une étiquette de mot-clé, cliquez sur la case située à gauche de son nom. Le Navigateur de photos affiche toutes les photos associées à cette étiquette.
- 3 Choisissez la commande Edition > Tout sélectionner pour sélectionner tous les éléments du Navigateur de photos.
- 4 Dans l'onglet Organiser, cliquez sur le triangle en regard du titre Albums pour développer la palette.
- 5 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Faites glisser les photos dans un ou plusieurs albums de la palette Albums.
  - Créez un album, puis faites-y glisser les photos.

### Voir aussi

- « A propos des albums » à la page 75
- « Utilisation de la palette Albums » à la page 76

# Chapitre 6 : Recherche de photos dans l'Organiseur

L'Organiseur vous permet de rechercher des photos et des fichiers de support par date, nombre d'étoiles, album, emplacement de dossier, nom de fichier, type de support, étiquette de mots-clés ou autres critères. Vous pouvez également trier les fichiers d'un groupe quelconque dans l'ordre chronologique, chronologique inverse ou dans l'ordre d'un album.

**Remarque :** pour importer des fichiers de support dans Photoshop Elements, vous pouvez utiliser l'Organiseur ou les commandes *Fichier > Ouvrir ou Fichier > Importer de l'Editeur*. Ces commandes vous permettent de naviguer vers un fichier ; il est donc préférable de les utiliser si vous connaissez le chemin et le nom exacts du fichier recherché. Pour plus de détails sur la recherche de fichiers dans l'Editeur, reportez-vous aux sections « Ouverture d'un fichier » à la page 126 et « Importation d'un fichier PDF, Adobe Illustrator ou EPS dans un nouveau calque » à la page 129.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs](#).

## Recherche de photos dans l'Organiseur

### Options de recherche de photos dans l'Organiseur

Photoshop Elements vous permet de rechercher des photos de plusieurs manières dans l'Organiseur :

**Bande de montage** Cliquez sur un mois ou définissez une période pour la recherche chronologique de photos et de fichiers de support par date, lot d'importation ou emplacement de dossier.

**Barre de recherche** Faites glisser une photo, une étiquette de mot-clé, un projet ou un album sur cette barre pour rechercher des photos et des fichiers de support similaires.

**Menu Rechercher** Utilisez les commandes de ce menu pour la recherche de photos par date, légende ou remarque, nom de fichier, historique, version, type de support, métadonnées ou similarité visuelle. Plusieurs commandes sont également disponibles pour la recherche de photos et de fichiers de support dont la date est indéterminée, qui sont dépourvus d'étiquette de mot-clé ou qui ne font partie d'aucun album.

**Palette Albums** Sélectionnez un album pour afficher uniquement les fichiers de support qu'il contient.

**Palette Etiquettes de mots-clés** Sélectionnez une étiquette de mot-clé pour afficher uniquement les fichiers de support portant cette étiquette.

**Filtre par nombre d'étoiles** Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les fichiers de support ayant un nombre d'étoiles supérieur, inférieur ou égal au nombre d'étoiles que vous spécifiez.

### Voir aussi

« Affichage et recherche de photos à l'aide de la bande de montage » à la page 86

« Recherche depuis la barre de recherche » à la page 87

« Recherche de photos à l'aide d'étiquettes de mots-clés » à la page 88

« Recherche des éléments associés à un nombre d'étoiles » à la page 89

« Recherche de photos par historique » à la page 95

« Recherche de photos par type de support » à la page 93

« Recherche de photos par nom de fichier » à la page 91


« Recherche de photos par détails (métadonnées) » à la page 94

« Ouverture d'un fichier » à la page 126

« Importation d'un fichier PDF, Adobe Illustrator ou EPS dans un nouveau calque » à la page 129

## A propos de la bande de montage

Photoshop Elements organise automatiquement vos photos dans la bande de montage du Navigateur de photos, même si elles ne sont pas étiquetées. La bande de montage, divisée en mois et en années, vous permet de cliquer sur un mois pour afficher les images datant de ce mois. La hauteur de chaque barre dans la bande de montage est proportionnelle au nombre de fichiers pour chaque mois, selon la date, le lot ou l'emplacement. Vous pouvez également sélectionner une période dans la bande de montage pour afficher les photos prises ou numérisées dans cet intervalle. Lorsque vous maintenez le pointeur sur une barre de la bande de montage, une info-bulle affiche la période correspondante.



Utilisation de la bande de montage

A. Flèche de la bande de montage B. Zone foncée indiquant les photos hors de la période définie C. Taquets d'extrémité D. Taquet de date E. Barre de la bande de montage F. Barre partiellement blanche G. Info-bulle indiquant la période d'une barre

Vous pouvez utiliser la bande de montage avec des étiquettes de mots-clés pour affiner la recherche. Par exemple, pour afficher toutes les photos de Dominique prises sur une période donnée, vous pouvez effectuer une recherche sur l'étiquette de mot-clé Dominique puis cliquer sur un mois dans la bande de montage contenant des photos de Dominique.

Une barre partiellement vide dans la bande de montage indique que certaines photos ne se trouvent pas dans les résultats de la recherche.

Utilisez le menu  Affichage (dans l'angle supérieur droit de la fenêtre de l'Organiseur) pour afficher et rechercher les photos sous forme de vignettes, de lot importé ou d'emplacement de dossier.



Sélection d'une vue du Navigateur de photos dans le menu Affichage

## Voir aussi

« Recherche de photos à l'aide d'étiquettes de mots-clés » à la page 88

## Affichage et recherche de photos à l'aide de la bande de montage

**1** Assurez-vous que la bande de montage est visible dans le Navigateur de photos. Si nécessaire, choisissez la commande Fenêtre > Montage.

**2** Sélectionnez le menu  Affichage et choisissez l'option Affichage par vignettes, Lot importé ou Emplacement du dossier.

Cette option définit si les barres de la bande de montage représentent chacune un mois, un lot ou un dossier.

**3** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Utilisez les boutons fléchés  et  à chaque extrémité de la bande de montage pour afficher la partie de la bande sur laquelle effectuer la recherche.
- Cliquez sur une barre de la bande de montage ou faites glisser le taquet de date pour afficher les photos correspondantes.
- Faites glisser les taquets d'extrémité  de la bande de montage pour afficher une période.
- (Pour les organisations par date uniquement) Choisissez la commande Rechercher > Définir la période. Entrez une date de début et une date de fin pour spécifier la période à afficher, puis cliquez sur le bouton OK. Pour redéfinir la période, choisissez la commande Rechercher > Effacer la période.


Photoshop Elements affiche les photos correspondant à la période définie dans le Navigateur de photos. Vous pouvez faire glisser les taquets d'extrémité pour affiner la période de recherche.



Utilisation de la commande Rechercher > Définir la période pour définir une période

## Recherche depuis la barre de recherche

La barre de recherche vous permet d'effectuer une recherche rapide en faisant glisser une étiquette de mot-clé dessus. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la barre de recherche se présente sous la forme d'une barre horizontale située au-dessus du Navigateur de photos. Si vous faites glisser une étiquette sur la barre de recherche, cette dernière s'agrandit automatiquement pour afficher les étiquettes de mots-clés ajoutées à la recherche. Pour affiner une recherche, faites glisser d'autres étiquettes de mots-clés dans la barre de recherche. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour visualiser les photos d'un album ou d'un projet.



Glissement d'une étiquette de mot-clé dans la barre de recherche

**1** Vérifiez que le Navigateur de photos et la palette Etiquettes de mots-clés sont ouverts.

**2** Faites glisser une étiquette dans la barre de recherche. La recherche est immédiatement lancée, et la barre de recherche s'agrandit de manière à afficher les étiquettes utilisées pour la recherche.

**3** (Facultatif) Ajoutez d'autres étiquettes de mots-clés pour affiner la recherche. Vous pouvez faire glisser simultanément plusieurs étiquettes dans la barre de recherche. Maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner des étiquettes de mots-clés adjacentes ou la touche Ctrl pour sélectionner des étiquettes non contiguës.

**4** Pour lancer une nouvelle recherche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une étiquette, catégorie ou sous-catégorie, puis choisissez la commande Nouvelle recherche à l'aide de [nom de l'étiquette, la catégorie ou la sous-catégorie] dans le menu contextuel.

**5** Pour fermer la barre de recherche, cliquez sur le bouton Tout afficher.

### Voir aussi

« A propos des étiquettes de mots-clés » à la page 63

« Exclusion de photos d'une recherche » à la page 90

## Recherche de photos par étiquettes de mots-clés

### Recherche de photos à l'aide d'étiquettes de mots-clés

Les étiquettes de mots-clés permettent de rechercher rapidement photos et autres fichiers. La barre de recherche affiche, le cas échéant, les étiquettes de mots-clés sélectionnées pour les recherches de photos et de fichiers de support. La recherche est lancée dès que vous sélectionnez les étiquettes dans la palette Etiquettes de mots-clés.



Recherchez les photos avec des étiquettes de mots-clés spécifiques en cochant la case en regard des étiquettes.

- Dans la palette Etiquettes de mots-clés, cliquez sur la case en regard du nom de l'étiquette ou faites glisser une icône d'étiquette dans la barre de recherche. Une recherche peut porter sur plusieurs étiquettes de mots-clés.

Photoshop Elements recherche les photos associées à toutes ces étiquettes de mots-clés. Si aucune photo n'est associée à toutes les étiquettes spécifiées pour la recherche, le Navigateur de photos affiche les photos correspondant le mieux aux critères de recherche (contenant un sous-ensemble des étiquettes de mots-clés).

- Pour définir la période de la recherche, spécifiez une option de date dans le menu Organisation du navigateur de photos, puis faites glisser les taquets d'extrémité de la bande de montage jusqu'au début et jusqu'à la fin de la période.
- Pour supprimer une étiquette de la recherche, cliquez deux fois dessus dans la barre de recherche (ou cliquez sur le bouton Annuler de la barre de raccourcis pour supprimer la dernière étiquette ajoutée).
- Pour exclure de la recherche des photos portant certaines étiquettes de mots-clés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les étiquettes dans la palette Etiquettes de mots-clés, puis choisissez l'option Exclure les photos avec [l'étiquette, la catégorie ou la sous-catégorie + nom] des résultats de la recherche.

**Remarque :** la commande *Exclure les photos avec permet de rechercher*, par exemple, uniquement les photos sur lesquelles vous seul figurez. Il suffit de lancer une recherche sur votre étiquette puis d'exclure la catégorie *Personnes*. Vous obtenez ainsi les photos sur lesquelles vous seul figurez.

## Voir aussi

- « Recherche depuis la barre de recherche » à la page 87
- « A propos des étiquettes de mots-clés » à la page 63
- « Recherche de photos par détails (métadonnées) » à la page 94

## Affichage des résultats d'une recherche par étiquette de mot-clé

Lorsque vous effectuez une recherche à l'aide d'étiquettes de mots-clés, Photoshop Elements classe les résultats dans des vues regroupant les correspondances exactes, les correspondances approximatives et les non-correspondances. Par défaut, le Navigateur de photos affiche les correspondances exactes. Vous pouvez toutefois sélectionner d'autres vues.

- 1 Cliquez sur le bouton Options en regard du bouton Tout afficher pour ouvrir le menu déroulant des critères de recherche.
- 2 Sélectionnez l'option Masquer les meilleures correspondances ou Afficher les non-correspondances. Les résultats sont regroupés dans les catégories suivantes :

**Correspondances exactes** Les étiquettes de mots-clés de ces photos présentent tous les critères de recherche définis. Plus vous ajoutez d'étiquettes de mots-clés à la recherche, plus le nombre de correspondances exactes est réduit.

**Correspondances approximatives** Les étiquettes de mots-clés de ces photos présentent un ou plusieurs critères de recherche (mais pas tous). La vignette des photos à correspondance approximative (étroite) se caractérise par un cercle bleu avec une coche blanche . Par exemple, si vous lancez une recherche sur plusieurs étiquettes de catégorie Lieux, les photos étiquetées avec une seule étiquette de cette catégorie apparaissent dans la liste des résultats des correspondances exactes. Sélectionnez ce groupe pour afficher les photos comportant n'importe quelle étiquette de mot-clé sélectionnée pour la recherche.

 Pour afficher automatiquement les correspondances approximatives après une recherche, choisissez la commande *Edition > Préférences > Général*, sélectionnez l'option *Afficher les ensembles de correspondances approximatives pour les recherches*, puis cliquez sur le bouton OK.

**Sans correspondance** Ces photos ne sont associées à aucune des étiquettes de mots-clés sélectionnées pour la recherche. Leur vignette contient une icône rouge d'absence de correspondance .

## Recherche de photos sans étiquette

❖ Dans le Navigateur de photos, choisissez la commande *Rechercher > Eléments sans étiquette*.

Toutes les photos non étiquetées du catalogue s'affichent dans le Navigateur de photos.

## Annulation d'une recherche à l'aide d'étiquettes de mots-clés

❖ Pour revenir à toutes les photos du catalogue, cliquez sur le bouton *Tout afficher*.

## Recherche basée sur une étiquette de mot-clé sélectionnée


❖ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une étiquette, puis choisissez l'option *Nouvelle recherche à l'aide de [l'étiquette, la catégorie ou la sous-catégorie + nom]*.

## Recherche des éléments associés à un nombre d'étoiles

Le filtre par nombre d'étoiles vous aide à rechercher vos photos, clips vidéo, clips audio et projets favoris (ou moins favoris). Sans compter que vous pouvez utiliser ce filtre avec des étiquettes de mots-clés comme critères de recherche.

- 1 Dans le Navigateur de photos, sélectionnez l'une des étoiles dans le filtre par nombre d'étoiles.

2 Dans le menu de classement en regard du filtre, sélectionnez l'une des options suivantes.



### Voir aussi

« A propos des étiquettes de mots-clés » à la page 63

« Recherche depuis la barre de recherche » à la page 87

### Exclusion de photos d'une recherche

Vous pouvez exclure des photos des résultats d'une recherche. Vous pouvez, par exemple, effectuer une recherche dans la sous-catégorie Amis pour afficher les photos de tous vos amis sauf un en appliquant la commande Exclure des résultats de la recherche à l'étiquette de cet ami. Vous pouvez par ailleurs exclure une catégorie ou sous-catégorie entière de votre recherche.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans la palette Etiquettes de mots-clés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étiquette des photos à exclure de la recherche, puis choisissez l'option Exclure les photos avec [l'étiquette, la catégorie ou la sous-catégorie + nom] des résultats de la recherche.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ou plusieurs étiquettes de mots-clés dans la barre de recherche, puis choisissez l'option Exclure les photos avec [nom de l'étiquette, catégorie ou sous-catégorie]. Vous pouvez également cliquer deux fois sur l'étiquette à supprimer de la barre de recherche.

2 Pour annuler la commande d'exclusion appliquée, cliquez sur l'icône Exclusion  en regard d'une étiquette dans la palette Etiquettes de mots-clés.

 La commande Exclure permet également de rechercher des photos d'un sujet spécifique en excluant une catégorie ou sous-catégorie et en effectuant une recherche sur une étiquette dans cette sélection. Par exemple, pour rechercher les photos de votre amie Chiara, mais pas celles où elle apparaît entourée d'autres personnes, effectuez une recherche sur l'étiquette de mot-clé Chiara, puis appliquez la commande Exclure à la sous-catégorie Amis. Photoshop Elements recherche les photos associées à l'étiquette de mot-clé Chiara, à l'exception des photos étiquetées de la sous-catégorie Amis.

### Voir aussi

« Modification d'une catégorie ou sous-catégorie d'étiquettes » à la page 72

# Recherche de photos par contenu, type et métadonnées

## Recherche de photos par légende ou remarque

Vous pouvez rechercher les légendes ou les remarques à l'aide de la commande Par légende ou remarque ou Par détails (métadonnées). Si vous souhaitez rechercher une légende ou une remarque avec un ou plusieurs autres critères de recherche, utilisez la commande Par détails (métadonnées).

- 1 Dans le Navigateur de photos, choisissez la commande Rechercher > Par légende ou remarque.
- 2 Saisissez un mot ou une expression dans la zone de texte de la boîte de dialogue Rechercher par légende ou remarque.
- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

**Le début des mots dans les légendes et les remarques** Recherche les photos et autres fichiers associés à des remarques ou des légendes comportant les premières lettres des mots saisis.

**Une partie quelconque d'un mot dans les légendes et les remarques** Recherche les photos et autres fichiers associés à des remarques ou des légendes comportant une partie des mots saisis.

## Voir aussi

« Ajout de légendes aux fichiers » à la page 116

« Ajout d'une remarque à un fichier » à la page 117

## Recherche de photos par nom de fichier

Vous pouvez rechercher des photos par nom de fichier à l'aide de la commande Rechercher > Par nom de fichier ou Par détails (métadonnées). Pour rechercher des photos par nom de fichier avec un ou plusieurs autres critères de recherche, utilisez la commande Par détails (métadonnées).

- 1 Dans l'Organiseur, utilisez la commande Rechercher > Par nom de fichier.
- 2 Saisissez un mot dans la boîte de dialogue Rechercher par nom de fichier pour rechercher les fichiers dont le nom contient ce mot, puis cliquez sur le bouton OK.



*Vous pouvez également entrer une extension de fichier (.jpg, .bmp, etc.) dans la boîte de dialogue Rechercher par nom de fichier pour afficher les fichiers d'un format spécifique.*

## Voir aussi

« A propos des noms et versions de fichiers » à la page 113

## Recherche de tous les jeux de versions

Lorsque vous recherchez tous les jeux de versions, Photoshop Elements affiche les photos du dessus pour chaque jeu de versions. Vous pouvez développer chaque jeu de versions.

- 1 Dans le Navigateur de photos, choisissez la commande Rechercher > Tous les jeux de versions.
- 2 Pour développer un jeu de versions, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Jeu de versions > Développer le jeu de versions.


## Recherche de photos par similarité visuelle

Vous pouvez rechercher des images contenant des sujets, des couleurs ou un aspect général semblables.

❖ Dans le Navigateur de photos, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser entre une et quatre images sur la barre de recherche.
- Sélectionnez entre une et quatre images, puis choisissez la commande Rechercher > Par similarité visuelle avec la ou les photos sélectionnées.

Les photos avec un aspect visuel similaire s'affichent par ordre décroissant de similarité. Un pourcentage de similarité s'affiche dans l'angle inférieur gauche de chaque image.



*Recherche de photos d'aspect similaire par glissement sur la barre de recherche*

### Voir aussi

- « Recherche depuis la barre de recherche » à la page 87
- « Exclusion de photos d'une recherche » à la page 90

### Recherche de photos utilisées dans des projets

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le Navigateur de photos, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet, puis choisissez la commande Afficher les éléments du projet dans le navigateur de photos. Les photos apparaissent dans le Navigateur de photos. Cette commande vous permet de modifier les légendes ou d'apporter d'autres modifications aux photos de votre projet.
- Faites glisser le projet dans la barre de recherche pour afficher les photos dans le Navigateur de photos.
- Choisissez la commande Rechercher > Par historique > Utilisé(e)(s) dans les projets. Une liste de projets s'affiche. Cliquez deux fois sur un élément, ou sélectionnez un ou plusieurs éléments et cliquez sur le bouton OK pour afficher le ou les supports utilisés dans le projet.



*La section Historique de la palette Propriétés vous renseigne également sur l'utilisation d'une photo dans un projet.*

### Voir aussi

- « Exclusion de photos d'une recherche » à la page 90

## Recherche de photos par type de support

Vous pouvez choisir d'afficher un seul type de fichier de support dans le Navigateur de photos. En sélectionnant un type de support, vous pouvez effectuer des recherches portant exclusivement sur le type sélectionné. Si vous souhaitez rechercher des éléments par type de support avec un ou plusieurs autres critères de recherche, utilisez la commande Rechercher > Par détails (métadonnées).

❖ Dans le Navigateur de photos, choisissez la commande Rechercher > Par type de support, puis choisissez l'une des options suivantes :

**Photos** Affiche seulement les photos.

**Vidéo** Affiche les vignettes des clips vidéo (la première image du clip s'affiche).

**Audio** Affiche les clips audio.

**Projets** Affiche les projets réalisés dans une version antérieure de Photoshop Elements.

**PDF** Affiche les fichiers PDF.

**Éléments avec des légendes audio** Affiche les photos et projets associés à des légendes audio.

Les photos du type de support sélectionné s'affichent dans le Navigateur de photos.

## Voir aussi

« Exclusion de photos d'une recherche » à la page 90

## Recherche de photos dans un album ou un album dynamique

Pour rechercher des photos dans un album avec un ou plusieurs autres critères de recherche, utilisez la commande Rechercher > Par détails (métadonnées). Dans le cas contraire, procédez comme suit :

1 Dans le Navigateur de photos, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans la palette Albums, cliquez sur l'icône d'un album ou d'un album dynamique. L'icône en forme de jumelles  s'affiche en regard du nom de l'album ou de l'album dynamique (cliquez sur l'icône en forme de jumelles pour annuler la recherche).
- Faites glisser l'icône d'un album ou d'un album dynamique dans la barre de recherche.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'un album ou d'un album dynamique, puis choisissez l'option Rechercher les éléments dans [nom de l'album].
- Choisissez la commande Rechercher > Eléments absents dans les albums pour rechercher les photos ne figurant dans aucun album.



Cliquez sur un album ou un album dynamique pour afficher les images qu'il contient.

2 Pour annuler la recherche et afficher le catalogue, cliquez sur le bouton Tout afficher ou cliquez deux fois sur le nom de l'album dans la barre de recherche.

**Remarque :** vous ne pouvez pas rechercher des photos en associant des critères d'album dynamique à des critères d'étiquette de mot-clé. Vous devez utiliser un seul type de critère.

## Voir aussi

« A propos des albums » à la page 75


« Recherche de photos à partir de leurs étiquettes de mots-clés » à la page 68

« Recherche depuis la barre de recherche » à la page 87

## Recherche de photos par détails (métadonnées)

Vous pouvez rechercher des photos par détails ou métadonnées disponibles sur les images. Ce type de recherche est utile lorsque vous effectuez une recherche portant sur plusieurs critères à la fois. Si, par exemple, vous souhaitez rechercher toutes les photos prises le 31/12/05 arborant l'étiquette « Maman », vous pouvez définir la recherche sur la date et les étiquettes de mots-clés dans la boîte de dialogue Rechercher par détails (métadonnées).

Une recherche par métadonnées peut porter sur des critères tels que le nom ou le type de fichier, les étiquettes, les collections, les remarques, le nom de l'auteur et la date du cliché, ainsi que le modèle d'appareil photo, la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme.



Effectuez des recherches sur divers détails de photo en même temps à partir de la boîte de dialogue Rechercher par détails (métadonnées).

- 1 Dans le Navigateur de photos, choisissez la commande Rechercher > Par détails (métadonnées).
- 2 Dans la boîte de dialogue Rechercher par détails (métadonnées), choisissez un type de métadonnées dans le premier menu déroulant.
- 3 Dans le second menu déroulant, sélectionnez un critère de recherche tel que « commence par », « est supérieur(e) à » ou « contient/contiennent ». Ces valeurs indiquent à Photoshop Elements comment utiliser le texte que vous saisissez dans le troisième menu déroulant. Tous les critères n'incluent pas le second menu déroulant.
- 4 Dans le troisième menu déroulant, entrez ou choisissez le nom des métadonnées ou la valeur à rechercher.
- 5 Pour inclure d'autres valeurs de métadonnées dans votre recherche, cliquez sur le signe Plus (+) à droite du troisième menu déroulant, puis spécifiez de nouvelles valeurs dans les deux ou trois menus déroulants qui s'affichent.
- 6 Pour supprimer des métadonnées de votre recherche, cliquez sur le signe Moins (-) à droite du troisième menu déroulant des métadonnées à supprimer.
- 7 Cliquez sur le bouton Rechercher.
- 8 Pour modifier la recherche, choisissez la commande Options > Modifier les critères de recherche dans la barre de recherche, apportez vos modifications, puis cliquez sur le bouton OK.

## Recherche de photos par historique

Photoshop Elements vous permet de consigner l'origine des photos, leurs usages, ainsi que les méthodes utilisées pour les partager ou les exporter. Vous pouvez utiliser ces informations pour rechercher des photos et des fichiers de support.

**1** Dans le Navigateur de photos, choisissez la commande Rechercher > Par historique. Vous pouvez effectuer une recherche selon tous les critères de recherche répertoriés dans le sous-menu Par historique.

**2** Dans la boîte de dialogue Sélectionner un ou plusieurs groupes que vous avez [*importés, envoyés par courrier électronique, etc.*], sélectionnez un ou plusieurs éléments de la liste, puis cliquez sur le bouton OK.

**Remarque :** pour supprimer définitivement une référence d'historique donnée de la liste, sélectionnez l'élément dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un ou plusieurs groupes que vous avez [*importés, envoyés par courrier électronique, etc.*], puis cliquez sur le bouton Supprimer ou appuyez sur la touche Suppr de votre clavier. Le bouton Supprimer n'est pas disponible pour les recherches d'après le critère Importé(e) le ou Utilisé(e)(s) dans les projets.

## Recherche des éléments dont la date ou l'heure est indéterminée

❖ Dans le Navigateur de photos, choisissez la commande Rechercher > Eléments dont la date ou l'heure est indéterminée. Le Navigateur de photos affiche les fichiers de support dont la date ou l'heure est indéterminée.

### Voir aussi

« Affichage et recherche de photos à l'aide de la bande de montage » à la page 86

# Chapitre 7 : Gestion des fichiers et des catalogues

Une fois que vous avez placé vos fichiers de support dans un catalogue et que vous les avez classés à l'aide de l'Organiseur, vous pouvez utiliser l'Organiseur pour gérer ces fichiers de différentes manières. Par exemple, vous pouvez empiler des photos apparentées, comme une série de photos d'un même sujet, prises en succession rapide avec différents réglages d'exposition ou angles de prise de vue. De même, vous pouvez regrouper des versions modifiées d'une même photo dans des jeux de versions. Vous pouvez en outre utiliser l'Organiseur pour afficher et modifier les informations relatives aux fichiers, les légendes et les remarques.

Pour plus de détails sur l'importation de fichiers de support dans un catalogue, reportez-vous à la section « Placement de photos et de vidéos dans l'Organiseur » à la page 28. Pour plus de détails sur l'organisation de fichiers de support, reportez-vous aux sections « A propos des étiquettes de mots-clés » à la page 63 et « A propos des albums » à la page 75.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs.


## Gestion des catalogues

### A propos des catalogues

Un catalogue peut représenter tous les fichiers de support, ou tout sous-ensemble de ces fichiers, que vous avez stockés sur votre ordinateur ou sur tout autre support de stockage. Bien que la plupart des utilisateurs préfèrent avoir un seul catalogue référençant tous leurs fichiers de support, il est possible de créer plusieurs catalogues, chacun contenant un jeu unique de fichiers.

Une fois que vous avez placé vos fichiers dans un catalogue, vous pouvez utiliser l'Organiseur pour les rechercher, les trier ou les retoucher. Vous pouvez également les regrouper dans des albums ou par étiquette de mots-clés ou nombre d'étoiles. Rien ne vous empêche d'utiliser les catalogues et l'Organiseur si vous préférez stocker vos originaux sur des CD ou dans un système de dossiers sur votre disque dur.

Lorsque vous lancez Photoshop Elements et importez des photos et des fichiers de support, un catalogue est automatiquement créé. Le catalogue effectue le suivi des photos, clips vidéo, clips audio et projets sur l'ordinateur et sur d'autres supports tels que des CD ou des DVD. Un catalogue contient un ensemble d'informations relatives à chaque photo et fichier de support, mais il ne contient ni les photos ni les fichiers de support proprement dits.




Le catalogue Photoshop Elements répertorie tous les fichiers photo, vidéo et audio présents sur votre ordinateur et les affiche sous forme de vignettes dans le Navigateur de photos.

**Important :** les fichiers photo restent à leur emplacement d'origine, sans être enregistrés dans Photoshop Elements. Au lieu de cela, Photoshop Elements crée un lien vers les fichiers d'origine. Si vous supprimez un fichier d'origine, Photoshop Elements ne peut plus l'ouvrir.

Votre catalogue s'apparente à une base de données contenant des liens vers vos photos et fichiers de support. Ces liens indiquent à Photoshop Elements l'emplacement de stockage de la photo ou du fichier de support, son format, les étiquettes qui y sont attachées, la date de création de la photo ou du fichier de support, etc. Toutes ces informations facilitent la gestion, l'identification et l'organisation des photos et des fichiers de support.

Un catalogue est automatiquement créé lorsque vous ouvrez Photoshop Elements et importez des photos et des fichiers de support. Il est cependant possible de créer plusieurs catalogues. La plupart des utilisateurs n'ont pas besoin de plusieurs catalogues. Cela peut toutefois être utile, notamment si plusieurs personnes partagent Photoshop Elements sur le même ordinateur et veulent chacune un jeu de photos, de fichiers de support et d'étiquettes de mots-clés distincts. Par ailleurs, vous pouvez avoir besoin d'un catalogue pour vos photos professionnelles et un autre pour vos photos personnelles.



La création de catalogues distincts vous permet d'utiliser des étiquettes de mots-clés et des photos différentes dans chaque catalogue.

### Informations contenues dans les catalogues

Photoshop Elements enregistre les informations suivantes concernant les photos, clips vidéo ou clips audio de votre catalogue :

- Chemin d'accès et nom du fichier.
- Chemin d'accès et nom des fichiers audio associés.
- Chemin d'accès, nom de fichier et volume du fichier d'origine en pleine résolution (à condition que le fichier d'origine soit stocké hors ligne sur un CD ou un DVD).
- Chemin d'accès et nom du fichier d'origine, non modifié (si le fichier a été modifié).
- Nom d'un appareil photo ou scanner associé au lot de photos importées.
- Légendes ajoutées à une photo ou un fichier de support.
- Remarques ajoutées à une photo ou un fichier de support.
- Type de support (photo, clip vidéo, clip audio ou projet).
- Date et heure de la prise de vue et si la date est entièrement ou partiellement connue.
- Étiquettes de mots-clés appliquées à la photo ou au fichier de support.
- Album dans lequel la photo ou le fichier de support est stocké.

- Historique de la photo : indique si la photo a été imprimée sur une imprimante locale, exportée, partagée par courrier électronique ou en ligne, envoyée à un prestataire de services de développement et de tirage en ligne par le biais des services Adobe Photoshop, utilisée dans un projet ou une galerie Flash, si elle provient d'une source en ligne ; précise également le lot dans lequel elle a été importée (y compris la date et l'heure de l'importation). L'historique indique également si la photo a été envoyée par une source en ligne et dans quel lot elle a été importée (y compris la date et l'heure de l'importation).
- Modifications apportées à la photo (rotation, recadrage, retouche des yeux rouges).
- Dimension en pixels d'une photo ou d'un clip vidéo.
- Paramètres du projet (type de projet, affichage ou non des légendes, des numéros de page, etc.).
- Métadonnées, y compris les dimensions en pixels, informations EXIF, copyright, informations IPTC et format de fichier.

## Création d'un catalogue

Même si vous disposez de plusieurs catalogues, vous ne pouvez pas en ouvrir plusieurs à la fois, déplacer des photos ou des étiquettes de mots-clés entre des catalogues et faire des recherches sur plusieurs catalogues à la fois.

- 1 Dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Fichier > Catalogue.
- 2 Pour choisir un emplacement prédéfini dans le catalogue, sélectionnez l'option Catalogues accessibles à tous les utilisateurs ou Catalogues accessibles par l'utilisateur actuel. Pour sélectionner un emplacement personnalisé, choisissez l'option Emplacement personnalisé, cliquez sur le bouton Parcourir, puis naviguez jusqu'à l'emplacement de votre choix.
- 3 Cliquez sur le bouton Nouveau, saisissez le nom du catalogue dans la boîte de dialogue Entrer le nom du nouveau catalogue, puis cliquez sur le bouton OK.

**Important :** n'utilisez pas le nom « Mon catalogue », au risque d'écraser votre catalogue d'origine.

## Changement de nom d'un catalogue

Vous pouvez renommer un catalogue dans le Gestionnaire de catalogues.

- 1 Assurez-vous que l'Éditeur de Photoshop Elements est fermé.
- 2 Dans l'Organiseur, choisissez la commande Fichier > Catalogue.
- 3 Dans le Gestionnaire de catalogues, sélectionnez le nom d'un catalogue dans la liste.
- 4 Cliquez sur le bouton Renommer. Saisissez ensuite le nouveau nom, puis cliquez sur le bouton OK.
- 5 Cliquez sur le bouton Annuler pour fermer le Gestionnaire de catalogues.

## Suppression d'un catalogue

- 1 Assurez-vous que l'Éditeur de Photoshop Elements est fermé.
- 2 Sélectionnez la commande Fichier > Catalogue.
- 3 Assurez-vous que plusieurs catalogues sont répertoriés dans le Gestionnaire de catalogues. Créez un catalogue, si nécessaire (voir la section « Création d'un catalogue » à la page 98).
- 4 Ouvrez un autre catalogue que celui que vous voulez supprimer (voir la section « Ouverture d'un catalogue » à la page 100).
- 5 Dans le Gestionnaire de catalogues, mettez en surbrillance le catalogue à supprimer.
- 6 Cliquez sur le bouton Supprimer puis sur le bouton Oui.
- 7 Cliquez sur le bouton Annuler pour fermer le Gestionnaire de catalogues.

## Optimisation d'un catalogue

Vous pouvez réduire la quantité d'espace utilisée par un catalogue et améliorer ses performances en l'optimisant.

- 1 Assurez-vous que l'Éditeur de Photoshop Elements est fermé.

- 2 Sélectionnez la commande Fichier > Catalogue.
- 3 Dans le Gestionnaire de catalogues, sélectionnez le catalogue à optimiser.
- 4 Cliquez sur le bouton Optimiser.

Une boîte de dialogue indiquera quand le catalogue et la mémoire cache des vignettes sont optimisés.

## Réparation d'un catalogue

Si votre catalogue est endommagé en raison d'une coupure de courant ou d'un problème technique, un message s'affiche dans Photoshop Elements pour signaler un problème avec le catalogue. Utilisez la commande Réparer pour y remédier. Photoshop Elements peut rechercher et corriger des erreurs dans la base de données d'un catalogue ou dans la mémoire cache des vignettes.

- 1 Assurez-vous que l'Éditeur de Photoshop Elements est fermé.
- 2 Sélectionnez la commande Fichier > Catalogue.
- 3 Dans le Gestionnaire de catalogues, sélectionnez le catalogue à réparer.
- 4 Cliquez sur le bouton Réparer.

Une des trois boîtes de dialogue s'ouvre. La première vous permet de sélectionner l'option Réindexer les données de similarité visuelle.

- 5 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Si le message « Aucune erreur n'a été trouvée dans le catalogue. » apparaît, cliquez sur le bouton OK ou sur le bouton Réparer.
- Si un message indique que le catalogue ne comporte aucune erreur mais que la mémoire cache des vignettes en contient, cliquez sur le bouton Effacer la mémoire cache des vignettes si vous voulez que Photoshop Elements supprime et régénère la mémoire cache.
- Si un message indique que des erreurs ont été détectées, cliquez sur le bouton OK ou sur le bouton Annuler. Si des erreurs ont également été trouvées dans la mémoire cache des vignettes, Photoshop Elements supprime la mémoire cache et la régénère.
- Si un message indique que le catalogue est irrécupérable, pensez à charger une sauvegarde du catalogue.

## Conversion d'un catalogue

Vous pouvez convertir des catalogues créés avec des versions précédentes de Photoshop Elements ou avec Photoshop Album de manière à pouvoir les utiliser dans la version actuelle de Photoshop Elements.

- 1 Sélectionnez la commande Fichier > Catalogue.
- 2 Cliquez sur le bouton Convertir.

La boîte de dialogue Convertir catalogue recherche les emplacements par défaut des catalogues de Photoshop Elements et Photoshop Album.

- 3 (Facultatif) Pour rechercher d'autres emplacements de catalogues, cliquez sur le bouton Rechercher d'autres catalogues, puis accédez à ces emplacements.
- 4 Sélectionnez un catalogue à convertir dans la liste, puis cliquez sur le bouton Convertir.
- 5 Cliquez sur le bouton Annuler pour fermer la boîte de dialogue Convertir catalogue.

## Restauration d'une version antérieure d'un catalogue

Vous pouvez avoir besoin de restaurer une version antérieure d'un catalogue. Vous voulez, par exemple, récupérer des photos de votre catalogue actuel que vous avez effacées par mégarde. La commande Restaurer le catalogue à partir d'un CD, DVD ou disque dur place les copies de sauvegarde du catalogue, des photos, des clips vidéo, des clips audio, des fichiers PDF et des projets dans Photoshop Elements. Vous pouvez également utiliser cette commande pour déplacer le catalogue, les

photos, etc. sur un autre ordinateur. (Par exemple, utilisez la commande Sauvegarder le catalogue sur CD, DVD ou disque dur pour tout copier sur un CD ou DVD inscriptible, puis utilisez la commande Restaurer pour placer les fichiers du CD ou du DVD sur un autre ordinateur).

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Si vous avez sauvegardé vos données sur un support amovible (CD ou DVD), insérez ce dernier dans l'ordinateur.
- Si les fichiers sont stockés sur un disque dur externe, vérifiez que ce dernier est connecté à l'ordinateur.

**2** Dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Fichier > Restaurer le catalogue à partir d'un CD, DVD ou disque dur.

**3** Dans la section Restaurer depuis, spécifiez l'emplacement des fichiers à restaurer :

- CD/DVD, si les fichiers de sauvegarde se trouvent sur CD ou DVD. Au besoin, utilisez le menu Lecteur pour choisir le lecteur de CD ou de DVD.

**Remarque :** si vous restaurez des fichiers à partir d'un CD ou d'un DVD contenant des fichiers de sauvegarde multisession, utilisez le menu Lecteur pour sélectionner votre plus récente sauvegarde.

- Disque dur/Autre volume, si les fichiers de sauvegarde se trouvent sur le disque dur ou sur un autre volume de stockage amovible, tel qu'une carte de mémoire flash. Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher le fichier de sauvegarde à restaurer.

**4** Spécifiez un emplacement pour le catalogue et les fichiers restaurés :

- Emplacement d'origine, pour restaurer le catalogue, les photos, clips vidéo, fichiers PDF, projets et clips audio dans leur dossier d'origine.
- Nouvel emplacement, pour restaurer le catalogue et les images vers un nouveau lecteur ou dossier. Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un emplacement. Sélectionnez l'option Restaurer la structure d'origine des dossiers pour préserver la hiérarchie des dossiers et sous-dossiers contenant votre catalogue, vos photos, clips vidéo, fichiers PDF, projets et séquences audio.

**5** Cliquez sur le bouton Restaurer.

**Remarque :** si vous avez sélectionné l'option Restaurer depuis : CD/DVD, Photoshop Elements vous indique si plusieurs disques sont nécessaires pour restaurer un catalogue. Suivez les instructions à l'écran, qui diffèrent selon que le jeu de sauvegarde que vous restaurez est accompagné ou non de sauvegardes incrémentielles.

## Ouverture d'un catalogue

**1** Dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Fichier > Catalogue.

**2** Sélectionnez le catalogue dans la liste de la boîte de dialogue Gestionnaire de catalogues.

**3** Cliquez sur le bouton Ouvrir.

 Pour ouvrir un catalogue donné, vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée pendant que vous lancez l'Organiseur. Dans l'Éditeur, maintenez la touche Maj enfoncée, puis cliquez sur le bouton Organiseur . Photoshop Elements vous invite à ouvrir un catalogue.

## Sauvegarde d'un catalogue sur un CD, un DVD ou un disque dur

Etant donné le temps passé à créer un catalogue, il est recommandé de sauvegarder votre travail. En outre, si votre disque dur est presque saturé, il est conseillé d'en supprimer les fichiers de support et les fichiers maîtres en pleine résolution des photos et vidéos que vous n'utilisez pas souvent, pour les graver sur un CD ou un DVD ou pour les copier sur le disque dur d'un réseau local. Aucun autre logiciel n'est requis pour cette opération ; il suffit d'utiliser la commande Sauvegarder le catalogue sur CD, DVD ou disque dur de Photoshop Elements.

**Remarque :** vous pouvez également graver des photos sélectionnées dans le Navigateur de photos sur un CD ou un DVD que vous pourrez lire sur un ordinateur et bon nombre de lecteurs de DVD (voir la section « Publication d'un diaporama » à la page 354).

La commande Sauvegarder le catalogue sur CD, DVD ou disque dur copie un catalogue, y compris les photos (originaux et versions retouchées), les clips vidéo, les clips audio, les fichiers PDF et les projets qui le composent sur un CD, un DVD ou sur le disque dur d'un réseau local. Il est particulièrement indiqué de conserver une copie de sauvegarde de votre catalogue et de vos fichiers de support sur votre disque dur (si l'espace disponible s'y prête). Vous en aurez besoin pour leur restauration en cas d'incident.

Avant d'effectuer une sauvegarde sur CD ou DVD, assurez-vous qu'un graveur de CD ou de DVD est connecté à votre ordinateur et qu'un support inscriptible y est introduit. Avant d'effectuer une sauvegarde incrémentielle, assurez-vous que vous disposez toujours du support contenant la dernière sauvegarde complète.



*Vous pouvez graver plusieurs sessions sur un CD ou un DVD avec Photoshop Elements de manière à utiliser tout l'espace disponible. Choisissez la commande Edition > Préférences > Fichiers, puis sélectionnez l'option Activer la gravure multisession sur CD/DVD.*

**1** Si vous disposez de plusieurs catalogues, ouvrez celui à sauvegarder.

**2** Dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Fichier > Sauvegarder le catalogue sur CD, DVD ou disque dur.

**3** Si la boîte de dialogue Vérification des fichiers manquants avant sauvegarde s'affiche, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur le bouton Reconnecter pour rechercher les fichiers manquants. Si vous avez cliqué sur le bouton Reconnecter et que certains fichiers restent manquants, la boîte de dialogue Reconnecter les fichiers manquants s'affiche pour vous laisser reconnecter les fichiers manquants.
- Cliquez sur le bouton OK pour poursuivre la sauvegarde des fichiers. Photoshop Elements procède automatiquement à leur récupération.

**Remarque :** si vous décidez de poursuivre la sauvegarde en dépit des éléments déconnectés, vous obtiendrez un catalogue des éléments déconnectés en restaurant ce jeu de sauvegarde.

**4** A l'étape 1 de l'assistant Sauvegarder le catalogue sur CD, DVD ou disque dur, sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton Suivant :

**Sauvegarde complète** Cette option permet de créer une copie de tout le catalogue, de tous les fichiers de photo, clips vidéo et audio, fichiers PDF, projets et autres fichiers associés. Vous devez choisir cette option au moins à la première sauvegarde de vos fichiers.

**Sauvegarde incrémentielle** Cette option permet d'effectuer une copie du catalogue et de tous les fichiers de photo, clips vidéo et audio, fichiers PDF, projets et autres fichiers associés nouveaux ou modifiés depuis la dernière sauvegarde complète ou incrémentielle.

**5** A l'étape 2 de l'assistant, définissez les options suivantes, puis cliquez sur le bouton Terminer :

- Dans la liste Sélectionner le lecteur de destination, sélectionnez le lecteur de CD, de DVD ou de disque dur sur lequel graver les éléments.

**Remarque :** si vous sauvegardez vos fichiers dans un dossier du disque dur interne de votre ordinateur, Photoshop Elements les renomme à l'aide d'un code alphanumérique. Cela vous évite ainsi d'avoir plusieurs fichiers portant le même nom dans le dossier de sauvegarde. Toutefois, Photoshop Elements restaure les noms d'origine lorsque vous restaurez les fichiers. Il est recommandé de sauvegarder sur un CD, un DVD ou un disque dur externe.

- Saisissez un nom pour la session de sauvegarde dans la zone de texte Nom, ou acceptez le nom par défaut proposé.
- Si vous avez sélectionné un lecteur de CD ou de DVD, choisissez la vitesse de gravure des éléments. Par défaut, la vitesse maximale du lecteur et du support CD/DVD est sélectionnée. Si cette vitesse ne convient pas, réduisez-la progressivement jusqu'à ce que la gravure fonctionne.
- Si vous avez sélectionné un disque dur, le champ Chemin de sauvegarde indique l'emplacement de sauvegarde des fichiers sur un disque dur interne ou le disque dur d'un réseau local. Pour changer d'emplacement, cliquez sur le bouton Parcourir, puis sélectionnez un nouvel emplacement.
- Si vous effectuez une sauvegarde incrémentielle, le champ Fichier de sauvegarde précédent permet de déterminer ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde, le cas échéant. Pour rechercher un fichier de sauvegarde précédent, cliquez sur le bouton Parcourir, puis sélectionnez un autre fichier.

**6** Une fois que Photoshop Elements a calculé la taille et la durée estimée nécessaires pour la sauvegarde, cliquez sur le bouton Terminer. Si vous avez sélectionné un lecteur de CD ou de DVD, vous êtes invité à insérer un CD ou un DVD inscriptible, si nécessaire.

**7** Si vous réalisez une sauvegarde incrémentielle, localisez ou insérez le support contenant la dernière sauvegarde complète, ou sauvegarde incrémentielle, puis suivez les instructions à l'écran. Un message vous avertit, le cas échéant, que l'espace disponible sur le support est insuffisant. Vous êtes alors invité à fournir un support supplémentaire.

Vous avez la possibilité de vérifier le disque depuis Photoshop Elements pour chaque gravure de CD ou de DVD. Bien que cette opération soit longue, elle est recommandée pour vérifier que les disques sont gravés correctement.



*Lorsque vous avez terminé, il est recommandé d'inscrire le nom et la date des sessions de sauvegarde sur le support amovible (sur le CD, par exemple). Pour étiqueter un disque, créez une étiquette de CD ou de DVD dans Photoshop Elements ou utilisez un stylo spécialement adapté pour l'écriture sur CD et sur DVD.*

### Voir aussi

« Reconnexion des fichiers manquants dans l'Organiseur » à la page 123

« Publication d'un diaporama » à la page 354

## Déplacement, copie et changement de nom des fichiers

### Spécification d'un dossier par défaut pour les fichiers enregistrés


Photoshop Elements crée plusieurs dossiers pour le stockage des photos et d'autres éléments. Vous pouvez changer le dossier dans lequel ces autres dossiers sont créés. Cela est pratique notamment pour enregistrer des fichiers sur un autre disque dur.

- 1** Dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Edition > Préférences > Fichiers.
- 2** Cliquez sur le bouton Parcourir sous l'option Dossiers des fichiers enregistrés. Naviguez ensuite jusqu'au dossier dans lequel enregistrer les fichiers, puis cliquez sur le bouton OK.

### Déplacement de fichiers dans un catalogue

Dans le Navigateur de photos, vous pouvez déplacer des photos, des clips vidéo et des clips audio vers d'autres dossiers, puis renommer les fichiers correspondants. Si vous déplacez les fichiers dans le Navigateur de photos, Photoshop Elements mémorise le nouvel emplacement pour éviter que vous ne receviez des messages d'alerte de fichier manquant ultérieurement, comme c'est le cas lorsque vous placez un fichier en dehors de Photoshop Elements.

**Remarque :** Photoshop Elements crée des liens vers les photos que vous importez de votre ordinateur. Si vous déplacez une photo, Photoshop Elements risque de ne pas la trouver tant que vous ne la reconnectez pas à partir de son nouvel emplacement. Si vous devez déplacer des fichiers d'un dossier à un autre, vers un CD ou vers tout autre périphérique de stockage, préférez la commande Fichier > Copier/Déplacer vers un disque amovible de l'Organiseur, qui permet à Photoshop Elements d'effectuer le suivi des modifications.



Déplacement d'un fichier avec la commande Fichier > Déplacer de l'Organiseur

- 1 Dans le Navigateur de photos, sélectionnez un ou plusieurs éléments à déplacer.
- 2 Choisissez la commande Fichier > Déplacer.
- 3 Dans la boîte de dialogue Déplacer les éléments sélectionnés, cliquez sur le bouton Parcourir. Recherchez ensuite le dossier vers lequel déplacer les éléments sélectionnés, puis sélectionnez-le.
- 4 Pour supprimer des photos de la liste de fichiers à déplacer, sélectionnez les fichiers dans la zone Eléments à déplacer, puis cliquez sur le bouton Supprimer . (Lorsque vous cliquez sur le bouton Supprimer, les fichiers sont supprimés de la sélection actuelle mais pas de votre disque dur.)
- 5 Pour ajouter des éléments à la liste des fichiers à déplacer, cliquez sur le bouton Ajouter et servez-vous de la boîte de dialogue Ajouter des photos. Cliquez ensuite sur le bouton Terminer.
- 6 Cliquez sur le bouton OK.

### Voir aussi

« A propos des noms et versions de fichiers » à la page 113

## Copie ou déplacement de fichiers hors ligne

Utilisez la commande Copier/Déplacer vers un disque amovible pour copier une série de photos sur un disque, par exemple pour envoyer vos photos à un ami sur un CD ou un DVD. Vous pouvez également utiliser cette commande pour déplacer les fichiers maîtres en pleine résolution vers un CD ou un DVD et ne garder que les fichiers proxy (copies) en basse résolution sur votre disque dur. Vous pouvez ensuite consulter les photos de votre catalogue comme avant et les afficher à l'écran, mais vous avez libéré la majorité de l'espace disque qu'elles occupaient auparavant.

Dans l'Organiseur, les éléments hors ligne (stockés sur CD ou DVD, et non sur le disque dur local) se distinguent par leur icône de CD . Lorsque vous essayez d'imprimer une photo hors ligne ou que l'opération en cours nécessite le fichier pleine résolution, un message vous invite à insérer le disque de stockage.

Vous pouvez graver plusieurs sessions sur un CD ou un DVD avec Photoshop Elements de manière à utiliser tout l'espace disponible. Choisissez la commande Edition > Préférences > Fichiers, puis sélectionnez l'option Activer la gravure multissession sur CD/DVD.

- 1 Assurez-vous qu'un graveur de CD ou de DVD est connecté à votre ordinateur et qu'un support inscriptible y est introduit.
- 2 Dans le Navigateur de photos, sélectionnez les éléments à copier ou déplacer.
- 3 Choisissez la commande Fichier > Copier/Déplacer vers un disque amovible.
- 4 A l'étape 1 de l'assistant Copier/Déplacer vers un disque amovible, sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes, puis cliquez sur le bouton Suivant :

**Déplacer les fichiers** Supprime les vidéos et photos en pleine résolution sélectionnées de l'ordinateur au terme de la copie sur CD ou DVD. Les vignettes des éléments restent dans le Navigateur de photos.

**Remarque :** l'option *Déplacer les fichiers* n'est pas disponible pour les projets et les clips audio.

**Inclure tous les fichiers des piles réduites sélectionnées** Copie les photos des piles sélectionnées sur CD ou DVD. Si vous avez sélectionné l'option *Déplacer les fichiers*, cette option supprime également les photos en pleine résolution de l'ordinateur. Les vignettes des piles copiées ou déplacées restent dans le Navigateur de photos.

**Inclure tous les fichiers des jeux de versions réduits sélectionnés** Copie les photos des jeux de versions sélectionnés sur CD ou DVD. Si vous avez sélectionné l'option *Déplacer les fichiers*, cette option supprime également les photos en pleine résolution de l'ordinateur. Les vignettes des jeux de versions copiés ou déplacés restent dans le Navigateur de photos.

**5** Photoshop Elements tente de reconnecter les fichiers manquants détectés, le cas échéant. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Acceptez la recherche des fichiers manquants par l'application. En cas de détection de correspondances possibles, la boîte de dialogue Reconnecter les fichiers manquants s'affiche.
- Cliquez sur le bouton *Parcourir* pour rechercher manuellement les fichiers manquants.
- Cliquez sur le bouton *Annuler* pour continuer la procédure sans les fichiers manquants. Cliquez sur le bouton *Oui* lorsque vous y êtes invité.

**6** A l'étape 2 de l'assistant, définissez les options suivantes, puis cliquez sur le bouton *Terminer* :

- Dans la liste *Sélectionner le lecteur de destination*, sélectionnez le lecteur de CD ou de DVD sur lequel graver les éléments.
- Saisissez un nom pour le CD ou le DVD dans la zone de texte ou acceptez le nom par défaut proposé.
- Choisissez la vitesse de gravure des éléments. Par défaut, la vitesse maximale du lecteur et du support CD/DVD est sélectionnée. Si cette vitesse ne convient pas, réduisez-la progressivement jusqu'à ce que la gravure fonctionne.

**7** Une fois que Photoshop Elements a calculé la taille et la durée estimée nécessaires pour l'archive, cliquez sur le bouton *Terminer*. Vous êtes invité à insérer des CD ou DVD inscriptibles, le cas échéant.

Vous avez la possibilité de vérifier le disque depuis Photoshop Elements pour chaque gravure de CD ou de DVD. Bien que cette opération soit longue, elle est recommandée pour vérifier que les disques sont gravés correctement.



*Lorsque vous avez terminé, il est recommandé d'inscrire le nom et la date de la sauvegarde sur le support amovible, sur le CD, par exemple. A cet effet, il est recommandé d'utiliser un stylo conçu pour l'écriture sur CD et DVD.*

## Suppression de fichiers du catalogue

Si vous ne souhaitez pas voir apparaître une photo, un clip vidéo ou un clip audio dans votre catalogue Photoshop Elements, vous pouvez le retirer sans pour autant supprimer le fichier d'origine. Si vous supprimez un projet, l'opération est irréversible.

**1** Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans le Navigateur de photos, ou un seul élément en mode *Affichage par date*.

**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur la touche *Suppression* de votre clavier.
- Si vous avez sélectionné un seul élément, choisissez la commande *Edition > Supprimer du catalogue*. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir l'option *Supprimer du catalogue*.
- Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, choisissez la commande *Edition > Supprimer les éléments sélectionnés du catalogue*. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir l'option *Supprimer les éléments sélectionnés du catalogue*.

**3** Pour supprimer l'original, sélectionnez l'option *Supprimer* aussi les éléments sélectionnés du disque dur, puis cliquez sur le bouton *OK*.

## Empilement des photos

### A propos des piles

Vous pouvez créer des piles pour rassembler visuellement un groupe de photos semblables et faciliter ainsi leur gestion. Grâce aux piles, vous pouvez enregistrer plusieurs photos du même sujet au même emplacement, de manière à mettre de l'ordre dans votre Navigateur de photos. Lorsque vous recherchez des photos, la photo du dessus de la pile s'affiche avec l'icône Pile .

Les piles sont destinées, par exemple, à rassembler plusieurs photos de famille avec la même pose ou des photos prises lors d'un événement sportif à l'aide du mode rafale ou de la fonction de prise de vue en fourchette (bracketing) de votre appareil photo. En règle générale, lorsque vous prenez des photos de cette façon, vous obtenez un grand nombre de variantes de la même photo, et vous souhaitez que seule la meilleure d'entre elles apparaisse dans le Navigateur de photos. L'empilement des photos vous permet de les retrouver facilement puisqu'elles sont conservées ensemble et non dispersées dans le Navigateur de photos.



*Les piles de photos permettent de libérer de l'espace et de conserver les photos apparentées ensemble..*

**Remarque :** à l'aide des piles, vous pouvez gérer vos photos et rechercher plusieurs versions de la même photo. Les collections conviennent mieux aux regroupements de photos par sujet, événement, vacances, ou n'importe quel type de groupe souhaité.

### Conseils à suivre pour l'utilisation des piles

Lorsque vous utilisez des piles, gardez en mémoire les points suivants :

- Par défaut, la photo la plus récente est placée sur le dessus de la pile. Vous pouvez spécifier la photo à placer sur le dessus de la pile en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la photo appropriée, puis choisissez la commande Pile > Définir comme photo au-dessus de la pile.
- Si vous combinez plusieurs piles, elles fusionnent en une nouvelle pile (les piles d'origine ne sont pas conservées). La photo la plus récente, ou celle sélectionnée avant la fusion des piles, est placée sur le dessus de la pile.
- Pour localiser toutes les photos empilées, choisissez la commande Rechercher > Toutes les piles.
- Bon nombre des opérations effectuées sur une pile non développée (par exemple, retouche, envoi de courriers électroniques, impression, etc.) ne sont appliquées qu'à la photo du dessus. (Cependant, si vous déplacez une pile non développée, toutes les photos qu'elle contient sont déplacées.) Pour effectuer une action sur toutes les photos d'une pile, développez ou désempilez les photos, puis sélectionnez-les toutes une par une. Pour effectuer une action sur certaines photos d'une pile, développez la pile et sélectionnez chaque photo une par une.
- Lorsque vous appliquez une étiquette à une pile non développée, celle-ci est appliquée à toutes les photos de la pile. Lorsque vous effectuez une recherche sur l'étiquette, tous les éléments de la pile s'affichent individuellement dans les résultats de la recherche. Si vous souhaitez appliquer une étiquette à une seule ou à quelques photos seulement d'une pile, développez la pile puis appliquez l'étiquette aux photos concernées.
- Une pile peut contenir des jeux de versions. Si vous modifiez l'original d'une photo qui se trouve déjà dans une pile, Photoshop Elements crée automatiquement un jeu de versions avec l'original et la copie retouchée. Le jeu de versions est alors englobé dans la pile. Vous pouvez également empiler manuellement des jeux de versions.
- Pour accéder à toutes les commandes du menu Pile, cliquez avec le bouton droit de la souris ou utilisez le menu Edition.

## Voir aussi

« A propos des jeux de versions » à la page 109

« A propos des albums » à la page 75

## Empilement ou déempilement de photos

❖ Dans le Navigateur de photos, utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Pour empiler des photos, sélectionnez les images voulues, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo à placer sur le dessus de la pile, puis choisissez la commande Pile > Empiler les photos sélectionnées dans le menu contextuel.
- Pour déempiler des photos, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la pile, puis choisissez la commande Pile > Déempiler les photos.



Ces commandes sont également accessibles depuis le menu Edition.

## Empilement automatique de photos comportant des similarités visuelles

Photoshop Elements permet d'empiler automatiquement des photos comportant des similarités visuelles et prises à des intervalles de temps rapprochés. Si, par exemple, vous prenez une succession rapide de photos du même sujet ou prenez des clichés des mêmes objets sous différents éclairages, Photoshop Elements peut les regrouper et vous suggérer une pile.



Empilement suggéré

A. Groupe empilable B. Photos dissociées

**1** Sélectionnez un groupe de photos ou un catalogue entier dans le Navigateur de photos. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Pile > Suggérer automatiquement les piles de photos dans le menu contextuel.
- Choisissez la commande Edition > Pile > Suggérer automatiquement les piles de photos.

**Remarque :** vous pouvez également visualiser les piles suggérées immédiatement après l'importation des fichiers, en choisissant l'option Suggérer automatiquement les piles de photos dans la boîte de dialogue d'importation.

**2** Vérifiez si les suggestions de piles vous conviennent. Utilisez l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Pour retirer une ou plusieurs photos d'une pile, sélectionnez la ou les photos, puis cliquez sur le bouton Supprimer la photo sélectionnée de la pile ou Supprimer les photos sélectionnées de la pile .


**Remarque :** le retrait d'une photo d'une pile n'a aucun effet sur la photo d'origine stockée sur votre disque dur. La photo est placée dans la corbeille des photos supprimées, que vous pouvez afficher en sélectionnant l'option *Afficher les photos supprimées*. Vous pouvez remettre une photo supprimée dans la pile ou la mettre dans une autre pile.

- Pour afficher une photo retirée d'une pile, sélectionnez l'option *Afficher les photos supprimées*.
- Pour remettre une photo retirée dans la pile suggérée, faites-la glisser du panneau de photos supprimées jusqu'à la pile suggérée.
- Pour déplacer une photo d'une pile suggérée vers une autre, faites-la glisser d'une pile à l'autre.
- Pour rétablir les piles suggérées, cliquez sur le bouton *Réinitialiser*.

**3** Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton *Empiler tous les groupes*. La première photo de la pile devient la photo du dessus dans l'Organiseur.

## Affichage de toutes les photos d'une pile

Lorsque toutes les photos d'une pile sont affichées, vous pouvez modifier les photos, changer la photo du dessus, supprimer des photos de la pile ou ajouter des étiquettes.



*Développer et réduire des piles de photos*

**1** Dans le Navigateur de photos, utilisez l'une des méthodes suivantes pour développer une pile de photos :

- Cliquez sur le triangle en regard de la vignette de la pile.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une pile, puis choisissez la commande *Pile > Développer la pile*.
- Choisissez la commande *Affichage > Développer toutes les piles*.

**2** Pour réduire à nouveau la pile, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur le triangle en regard de la vignette de la pile.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une pile, puis choisissez la commande *Pile > Réduire les photos dans la pile*.
- Choisissez la commande *Affichage > Réduire toutes les piles*.

## Voir aussi

« A propos du Navigateur de photos » à la page 45

## Retrait ou suppression de photos dans une pile

❖ Sélectionnez une pile dans le Navigateur de photos, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour retirer une ou plusieurs photos de cette pile, choisissez la commande *Edition > Pile > Développer la pile*. Sélectionnez une ou plusieurs photos, puis choisissez la commande *Edition > Pile > Supprimer les photos sélectionnées de la pile* (ou *Supprimer la photo de la pile*). La photo sera supprimée de la pile, mais pas du catalogue ou de l'ordinateur.
- Pour supprimer une ou plusieurs photos (à l'exception de celle qui se trouve sur le dessus) de la pile et du catalogue, choisissez la commande *Edition > Pile > Développer la pile*. Sélectionnez une ou plusieurs photos, puis appuyez sur la touche *Suppression* de votre clavier. Les photos sélectionnées sont supprimées de la pile et du catalogue. Sélectionnez l'option *Supprimer aussi les photos du disque dur* pour supprimer également les fichiers de l'ordinateur.
- Pour supprimer toutes les photos d'une pile à l'exception de la photo du dessus, sélectionnez une pile non développée, puis choisissez la commande *Edition > Pile > Aplatir la pile*. Sélectionnez l'option *Supprimer aussi les photos du disque dur* pour supprimer également les fichiers de l'ordinateur. Si vous supprimez toutes les photos d'une pile pour n'en garder qu'une, cette dernière s'affichera normalement dans le Navigateur de photos.

**Remarque :** lorsque vous développez une pile, la photo du dessus est celle qui se trouve le plus à gauche dans le Navigateur de photos.

- Pour supprimer toutes les photos d'une pile, sélectionnez une pile non développée, puis appuyez sur la touche Suppression. Dans la boîte de dialogue Confirmer la suppression du catalogue, sélectionnez l'option Supprimer toutes les photos des piles réduites. Sélectionnez l'option Supprimer aussi les photos du disque dur pour supprimer également les fichiers de l'ordinateur.


 Pour accéder à toutes les commandes du menu Pile depuis le menu contextuel, cliquez avec le bouton droit de la souris au lieu de passer par le menu Edition.

## Spécification de la photo du dessus d'une pile

Par défaut, Photoshop Elements place automatiquement la photo la plus récente sur le dessus de la pile. Vous pouvez spécifier la photo à placer sur le dessus de la pile lors de la création de la pile (à l'aide du menu contextuel) ou le faire une fois la pile créée.

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Après avoir sélectionné les photos à inclure dans la pile, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo à placer sur le dessus de la pile, puis choisissez la commande Pile > Empiler les photos sélectionnées.
- Une fois la pile créée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la pile dans le Navigateur de photos, puis choisissez la commande Pile > Développer la pile pour afficher toutes les photos de la pile. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur la photo à placer sur le dessus de la pile, puis choisissez la commande Pile > Définir comme photo au-dessus de la pile. La photo sélectionnée se positionne à l'extrême gauche de la pile développée et devient la photo du dessus de la pile.



Avant (gauche) et après (droite) application de la commande Définir comme photo au-dessus de la pile

## Modification de photos dans une pile

Lorsque vous modifiez une photo dans une pile et que vous enregistrez la copie retouchée en tant que version, la copie retouchée et la photo d'origine sont empilées et forment un jeu de versions, englobé dans la pile. Lorsque vous modifiez une photo dans le Navigateur de photos (par exemple, au moyen de la commande Retouche optimisée automatique), un jeu de versions est créé automatiquement.

**1** Dans le Navigateur de photos, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour modifier une photo autre que celle qui se trouve sur le dessus de la pile, sélectionnez une pile, puis choisissez la commande Edition > Pile > Développer la pile. Sélectionnez la photo à modifier.
- Pour modifier la photo du dessus de la pile, sélectionnez la pile, puis passez à l'étape 2.

**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Edition > Retouche optimisée automatique, Edition > Correction automatique des yeux rouges ou Edition > Rotation, puis apportez vos modifications. Photoshop Elements enregistre automatiquement votre photo retouchée sous forme de version intégrée à un jeu de versions avec la photo d'origine.
- Cliquez sur le bouton Editeur  dans la partie supérieure droite de l'Organiseur, puis choisissez l'option Retouche rapide ou Retouche standard pour ouvrir la photo dans l'Editeur. Une fois les modifications effectuées, choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous. Sélectionnez l'option Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original pour empiler la nouvelle version dans le jeu de versions avec l'original de la photo.

- Si Adobe Photoshop est installé sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton Editeur  dans la partie supérieure droite de l'Organiseur, puis choisissez l'option Retoucher avec Photoshop. Le fichier s'ouvre dans Photoshop, et son nom apparaît avec le suffixe « \_modifié-1 » dans la fenêtre de document.

La copie nouvellement modifiée est placée au-dessus de l'original ou de la copie la plus récemment modifiée.

 Pour accéder à toutes les commandes du menu Pile depuis le menu contextuel, cliquez avec le bouton droit de la souris au lieu de passer par le menu Edition.

### Voir aussi

« A propos des noms et versions de fichiers » à la page 113

## Regroupement de photos en jeux de versions

### A propos des jeux de versions

Un jeu de versions  est une sorte de pile qui contient un original de photo et ses versions retouchées. Les jeux de versions permettent de retrouver facilement les versions retouchées et l'original d'une photo, car elles sont conservées ensemble et non dispersées dans le Navigateur de photos.



Exemple de jeu de versions

Lorsque vous utilisez la commande Retouche optimisée automatique pour retoucher une photo, l'Organiseur regroupe automatiquement la photo et sa copie retouchée dans un jeu de versions. Lorsque vous modifiez une photo en mode Retouche standard ou Retouche rapide et que vous choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, vous pouvez cocher l'option Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original pour rassembler la photo et ses versions retouchées dans un jeu de versions.

Lorsque vous modifiez une photo se trouvant dans une pile, la photo et ses versions retouchées sont regroupées dans un jeu de versions, lui-même empilé dans la pile d'origine. Si vous modifiez une photo qui se trouve déjà dans un jeu de versions, l'application crée une copie et la place sur le dessus du jeu de versions existant. Photoshop Elements ne permet pas d'englober un jeu de versions dans un autre jeu de versions : ces derniers ne peuvent contenir qu'une seule et unique photo originale, accompagnée de ses versions retouchées.



Jeu de versions non développé à l'intérieur d'une pile (haut) et jeu de versions développé faisant partie de la pile (bas)

**Remarque :** en général, seules les photos peuvent être regroupées en jeux de versions. La seule exception à cette règle intervient lorsque vous utilisez la commande *Modifier la séquence 3GPP* de Photoshop Elements (qui exige l'installation de QuickTime). Le film modifié est enregistré en copie et empilé avec le film d'origine dans un jeu de versions.

### Conseils pour l'utilisation des jeux de versions

Lorsque vous utilisez des jeux de versions, tenez compte des points suivants :

- Retouchez vos images dans Photoshop Elements, de préférence à partir de l'Organiseur. Si vous utilisez un éditeur externe (non ouvert à partir de Photoshop Elements), il n'y a plus de lien à la base de données, et Photoshop Elements ne peut pas rechercher l'historique des modifications des photos pour mettre à jour le jeu de versions. Vous ne pouvez pas ajouter manuellement un fichier à un jeu de versions. En revanche, l'option *Pile* permet d'empiler ces types de versions.
- Lorsque vous appliquez une étiquette de mot-clé à un jeu de versions non développé, celle-ci est appliquée à toutes les photos du jeu. Si vous l'appliquez à une seule photo d'un jeu développé, elle n'est appliquée qu'à cette photo. Lorsque vous effectuez une recherche sur une étiquette, toutes les photos d'un jeu de versions la contenant s'affichent sous forme de photo individuelle dans les résultats de la recherche.
- Vous pouvez empiler des jeux de versions. Les jeux de versions empilés s'affichent sous forme d'une seule pile, avec la photo la plus récente sur le dessus. Contrairement aux piles simples, qui sont fusionnées lorsque vous les empilez, les jeux de versions sont préservés lorsque vous les empilez.
- Si le jeu de versions contient uniquement l'original et la version retouchée et que vous supprimez l'une des deux photos, la photo restante apparaît non empilée (et non intégrée à un jeu de versions) dans le Navigateur de photos. Si le jeu de versions est compris dans une pile et que vous développez cette dernière, la photo s'affiche sans icône de jeu de versions.
- Pour rechercher tous les jeux de versions choisissez la commande *Rechercher > Tous les jeux de versions*.
- Vous pouvez retirer ou supprimer des photos d'un jeu de versions et convertir le jeu de versions en photos individuelles afin que les photos du jeu apparaissent séparément dans votre catalogue.
- Pour accéder à la quasi-totalité des commandes relatives aux jeux de versions, cliquez avec le bouton droit de la souris ou utilisez le menu *Edition*.
- L'onglet *Historique* de la palette *Propriétés* permet d'afficher l'historique des modifications apportées aux photos d'un jeu de versions.

### Voir aussi

« A propos des piles » à la page 105

### Enregistrement manuel d'un jeu de versions

Lorsque vous modifiez un fichier dans l'Organiseur, un jeu de versions est créé automatiquement. Si, en revanche, vous modifiez un fichier dans l'Editeur en mode *Retouche standard* ou *Retouche rapide*, vous devez enregistrer les modifications manuellement dans un jeu de versions.

Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :

- Après modification d'un fichier, choisissez la commande *Fichier > Enregistrer* (lorsque vous modifiez et enregistrez une photo pour la première fois, Photoshop Elements ouvre automatiquement la boîte de dialogue *Enregistrer sous*) ou *Fichier > Enregistrer sous*. Cochez l'option *Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original*, définissez le nom du fichier (ou laissez le nom par défaut), puis cliquez sur le bouton *Enregistrer*.
- Effectuez une nouvelle modification sur une photo déjà retouchée, puis choisissez la commande *Fichier > Enregistrer sous* pour créer une version retouchée distincte de la précédente. Cochez l'option *Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original*, définissez le nom du fichier, puis cliquez sur le bouton *Enregistrer*.

La nouvelle copie retouchée est placée sur le dessus du jeu de versions dans le Navigateur de photos.

## Affichage de toutes les photos d'un jeu de versions

Lorsque toutes les photos d'un jeu de versions sont affichées, vous pouvez modifier les photos, changer la photo du dessus, supprimer des photos du jeu de versions ou ajouter des étiquettes (lorsque vous ajoutez une étiquette à une photo du jeu, cette dernière est appliquée à l'ensemble des photos du jeu).



Développement et réduction d'un jeu de versions

- 1 Dans le Navigateur de photos, sélectionnez un jeu de versions , puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur le bouton de développement situé à côté de la vignette de jeu de versions.
  - Choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Développer le jeu de versions.
- 2 Une fois le jeu de versions développé visible, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Réorganisez les photos, supprimez-en ou attribuez-leur une étiquette.
  - Modifiez une photo en mode Retouche rapide ou Retouche standard (puis enregistrez le fichier).
- 3 Lorsque vous avez terminé, utilisez l'une des méthodes suivantes pour réduire les photos du jeu de versions :
  - Cliquez sur le bouton de réduction situé à côté de l'icône de jeu de versions.
  - Choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Réduire les éléments dans le jeu de versions.

### Voir aussi

« A propos du Navigateur de photos » à la page 45

## Spécification de la photo du dessus dans un jeu de versions

Lors de la création d'un jeu de versions, Photoshop Elements place la photo la plus récemment modifiée sur le dessus. Vous pouvez toutefois choisir de placer une autre photo sur le dessus. Lorsque vous développez un jeu de versions, la photo du dessus est celle qui se trouve le plus à gauche dans le Navigateur de photos.

**Remarque :** pour visualiser un jeu de versions intégré à une pile, vous devez tout d'abord développer la pile.

- 1 Dans le Navigateur de photos, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un jeu de versions, puis choisissez la commande Jeu de versions > Développer le jeu de versions.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo à placer sur le dessus, puis choisissez la commande Jeu de versions > Définir comme élément supérieur.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle photo du dessus, puis choisissez la commande Jeu de versions > Réduire les éléments dans le jeu de versions.

## Rétablissement de la version d'origine d'une photo

❖ Dans le Navigateur de photos, sélectionnez un ou plusieurs jeux de versions, puis choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Revenir à la version originale. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir cette commande dans le menu contextuel.

**Remarque :** dans l'espace de travail Retouche standard, vous pouvez utiliser la palette Annuler l'historique pour restaurer une photo à son état original.

## Voir aussi

- « Restauration de la dernière version enregistrée » à la page 24
- « Utilisation de la palette Annuler l'historique (Editeur) » à la page 23
- « Annulation ou rétablissement d'opérations » à la page 23

## Retrait ou suppression de photos d'un jeu de versions

Le retrait de photos d'un jeu de versions les retire du jeu, mais les conserve dans votre catalogue. Elles apparaissent alors dans le Navigateur de photos sous forme de photos individuelles. La suppression de photos d'un jeu de versions les retire du catalogue, mais pas de votre ordinateur (à moins que vous ne sélectionniez l'option Supprimer aussi les photos du disque dur).

❖ Sélectionnez un jeu de versions, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour retirer certaines photos d'un jeu de versions, développez le jeu de versions, sélectionnez une ou plusieurs photos, puis choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Supprimer le ou les éléments du jeu de versions.
- Pour retirer toutes les photos d'un jeu de versions afin qu'elles apparaissent sous forme de photos individuelles dans le Navigateur de photos, sélectionnez le jeu de versions, puis choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Convertir le jeu de versions en éléments individuels.
- Pour supprimer une sélection de photos au sein d'un jeu de versions, choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Développer le jeu de versions. Sélectionnez les photos à supprimer, puis appuyez sur la touche Suppression de votre clavier.
- Pour supprimer toutes les photos d'un jeu de versions, choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Aplatir le jeu de versions.
- Pour supprimer uniquement la photo du dessus dans un jeu de versions, sélectionnez le jeu de versions dans le Navigateur de photos, puis choisissez la commande Edition > Supprimer du catalogue. Dans la boîte de dialogue Confirmer la suppression du catalogue, ne sélectionnez pas l'option Supprimer tous les éléments du jeu de versions. Pour supprimer la version qui se trouve sur le dessus de votre disque dur, sélectionnez l'option Supprimer aussi les éléments sélectionnés du disque dur.
- Pour supprimer toutes les photos d'un jeu de versions et ne garder que l'original, choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Revenir à la version originale.
- Pour supprimer toutes les photos d'un jeu de versions, y compris l'original, choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Supprimer du catalogue. Dans la boîte de dialogue Confirmer la suppression du catalogue, sélectionnez l'option Supprimer tous les éléments du jeu de versions.
- Pour supprimer l'original dans un jeu de versions, choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Développer le jeu de versions. Sélectionnez la photo d'origine dans le jeu de versions, puis appuyez sur la touche Suppression de votre clavier. Si la photo d'origine n'a qu'une seule copie retouchée et que cette copie a elle-même une copie retouchée, la suppression de la photo d'origine transforme la copie de premier niveau en photo d'origine dans le jeu de versions. Si l'original possède plusieurs enfants (copies modifiées), sa suppression conserve l'enfant restant dans un jeu de versions.

**Remarque :** il est généralement préférable d'enregistrer la version originale de votre photo en tant que négatif numérique pour créer des variantes de la photo. Un négatif numérique contient toutes les informations d'origine et n'a pas été comprimé. Il n'a pas non plus perdu de données. Ne supprimez la version originale que si vous êtes certain de ne jamais en avoir besoin. Vous ne pourrez plus récupérer la photo une fois celle-ci supprimée du catalogue et de votre disque dur.

## Modification de photos dans un jeu de versions

Lorsque vous retouchez une photo d'un jeu de versions et que vous l'enregistrez en sélectionnant l'option Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, la copie retouchée est ajoutée au jeu de versions d'origine, et non à un jeu de versions supplémentaire.

- 1 Dans le Navigateur de photos, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Pour modifier la photo du dessus, sélectionnez le jeu de versions.

- Pour modifier une photo autre que celle qui se trouve sur le dessus, sélectionnez un jeu de versions, puis choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Développer le jeu de versions. Sélectionnez ensuite la photo à modifier.
- 2 Cliquez sur le bouton Modifier , puis choisissez l'option Retouche rapide ou Retouche standard.
  - 3 Une fois le fichier ouvert en mode Retouche rapide ou Retouche standard, modifiez-le à votre convenance, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous.
  - 4 Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, cochez l'option Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original pour inclure la version retouchée et l'original dans un jeu de versions.

La nouvelle copie retouchée est placée sur le dessus du jeu de versions.

## Noms et versions de fichiers

### A propos des noms et versions de fichiers

Les fichiers que vous ajoutez à un catalogue conservent leur nom d'origine. Lorsque vous ouvrez une photo à partir du Navigateur de photos et que vous la retouchez dans l'Éditeur, plusieurs possibilités s'offrent à vous : inclure le fichier enregistré dans l'Organiseur (option sélectionnée par défaut), enregistrer le fichier dans un jeu de versions avec l'original (option sélectionnée par défaut) ou enregistrer une copie.

Lorsque vous ouvrez un fichier directement à partir de l'Éditeur ou que vous créez un nouveau fichier dans l'Éditeur puis l'enregistrez, vous pouvez créer une version et l'enregistrer seulement après avoir sélectionné l'option Enregistrer dans l'organiseur.

Gardez les points suivants à l'esprit lors de la modification et de l'enregistrement des fichiers :

- Par défaut, la première fois que vous choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour un fichier, la boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre, et le suffixe « modifié » suivi d'un numéro de version est ajouté au nom du fichier. Si, par exemple, le fichier d'origine s'appelle « marguerite.jpg », la version retouchée deviendra « marguerite\_modifié-1.jpg ».
- A chaque nouvelle modification d'une version et enregistrement par le biais de la commande Fichier > Enregistrer, Photoshop Elements écrase la version retouchée existante.
- A chaque nouvelle modification d'une version et enregistrement par le biais de la commande Fichier > Enregistrer sous ou modification de l'original et enregistrement par le biais de la commande Fichier > Enregistrer, Photoshop Elements ajoute un nouveau numéro de version. Ainsi, dans notre exemple, si vous modifiez « marguerite\_modifié-1.jpeg » et que vous choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, le nom de la version retouchée de ce fichier sera « marguerite\_modifié-2.jpg », « marguerite\_modifié-3.jpg », etc., par ordre de création. Si vous vous contentez d'enregistrer vos modifications dans une version retouchée (au lieu de choisir la commande Fichier > Enregistrer sous), ces dernières sont enregistrées dans ce fichier, sans qu'une version ne soit créée.
- Si vous choisissez d'enregistrer une copie, le suffixe « copie » est ajouté au nom du fichier retouché. Vous pouvez également renommer manuellement une photo retouchée, de façon à lui donner un nom plus significatif, par exemple en ajoutant « pivoté » au nom du fichier. Lorsque vous enregistrez une copie, Photoshop Elements intègre les modifications à la copie enregistrée, tout en gardant le fichier d'origine ouvert dans l'Éditeur.
- Vous pouvez enregistrer une version et une copie simultanément. Selon l'option choisie en premier, le suffixe « copie » ou un nouveau numéro de version est ajouté au nom du fichier.
- Si vous ne sélectionnez pas l'option Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original, vous pouvez néanmoins inclure le fichier retouché dans l'Organiseur en activant l'option Enregistrer dans l'organiseur. Dans ce cas, le fichier n'est pas intégré au jeu de versions, et son nom de fichier n'est pas assorti du suffixe « modifié-n° ».

### Voir aussi

- « Définition des préférences d'enregistrement des fichiers » à la page 141
- « A propos de l'enregistrement des images et des formats de fichiers » à la page 135
- « A propos des jeux de versions » à la page 109

« Modification de photos dans une pile » à la page 108

« Modification de photos dans un jeu de versions » à la page 112

## Modification du nom d'un fichier dans l'Organiseur

Vous pouvez renommer les fichiers, notamment ceux provenant d'un appareil photo, dont les noms sont une suite de chiffres et de lettres, et choisir un nom qui soit plus descriptif. Vous pouvez renommer un groupe de fichiers lors de leur importation à partir de votre appareil photo ou renommer un fichier ou un groupe de fichiers une fois ces derniers affichés dans l'Organiseur. Les nouveaux noms sont sauvegardés sur le disque dur de votre ordinateur afin que vous puissiez les retrouver dans le système de fichiers.

Lorsque vous renommez des photos par lot (ou groupe), les fichiers sélectionnés sont renommés en utilisant le nom que vous spécifiez, suivi d'un suffixe. Si, par exemple, vous décidez de renommer un groupe de fichiers « Honolulu », le premier fichier de photo sélectionné prend le nom « Honolulu-1 », le deuxième « Honolulu-2 », etc. Si nécessaire, Photoshop Elements ajoute automatiquement des suffixes, de façon à obtenir un nom unique. A titre d'exemple, si un fichier porte le nom de « Honolulu-2 », le fichier est renommé « Honolulu-2-1 ».

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour renommer un fichier dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, sélectionnez un fichier, puis choisissez la commande Fichier > Renommer. Dans la boîte de dialogue Renommer, saisissez un nom dans la zone Nouveau nom, puis cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez également ouvrir la palette Propriétés pour saisir un nouveau nom dans la zone Nom.



*Pour annuler le changement de nom, appuyez sur les touches Ctrl+Z immédiatement après.*

- Pour renommer un lot de fichiers dans le Navigateur de photos, sélectionnez les fichiers dans le Navigateur de photos. Tracez un rectangle de sélection ou cliquez sur des éléments tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner une série d'éléments. Cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner des éléments non adjacents. Choisissez la commande Fichier > Renommer. Saisissez un nom dans la zone Nom de base commun, puis cliquez sur le bouton OK.

**Remarque :** si vous renommez en lot des photos retouchées ou dupliquées dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, les photos seront renommées comme spécifié, sans le suffixe « \_modifié » ou « -copie ». Le nom du fichier d'origine reste inchangé s'il existe une copie retouchée.

## Voir aussi

« Importation des photos depuis un appareil photo numérique ou un lecteur de carte » à la page 31

## Duplication d'un fichier

Vous pouvez dupliquer une photo afin de la retoucher différemment. La photo dupliquée devient un nouveau fichier dans votre système, et une nouvelle entrée dans le catalogue. La duplication d'une photo englobe toutes les étiquettes, légendes et remarques qui lui sont associées. A noter qu'il n'est pas possible de dupliquer plusieurs éléments simultanément.

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, sélectionnez la photo à dupliquer, puis choisissez la commande Fichier > Dupliquer. Son nom de fichier est assorti du suffixe « -copie ». La copie apparaît à côté de l'original dans le Navigateur de photos.

**Remarque :** lorsque vous sélectionnez un jeu de versions non développé, ou une pile non développée, et que vous utilisez la commande Dupliquer, seule la photo qui se trouve sur le dessus est dupliquée.

- En mode Retouche standard ou Retouche rapide, ouvrez la photo à dupliquer, puis choisissez la commande Fichier > Dupliquer. Son nom de fichier est assorti du suffixe « -copie ». Si vous dupliquez un fichier de l'Organiseur dans l'Editeur, vous ne pouvez pas l'ajouter à un jeu de versions avec l'original.

## Voir aussi

« A propos de l'enregistrement des images et des formats de fichiers » à la page 135

« A propos des piles » à la page 105

« A propos des jeux de versions » à la page 109

## Modification de la date et de l'heure de fichiers

Vous pouvez changer la date et l'heure dans les informations relatives aux fichiers photo, vidéo, audio, PDF ou de projet. Vous pouvez, par exemple, changer la date et l'heure auxquels votre appareil photo enregistre une photo. Cette option peut être utile si l'horloge de votre appareil photo n'est pas réglée correctement. Les utilisateurs changent souvent la date des photos numérisées, car cette date correspond à la date à laquelle la photo a été numérisée et non la date à laquelle elle a été prise.

**Remarque :** vous pouvez également régler la date d'un fichier en mode *Affichage par date*.

**1** Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le Navigateur de photos. Cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner une série de fichiers. Cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner des fichiers non adjacents.

**2** Choisissez la commande Edition > Régler la date et l'heure ou Edition > Régler la date et l'heure des éléments sélectionnés. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir cette commande dans le menu contextuel.

**Remarque :** si vous modifiez fréquemment les dates de vos fichiers, vous pouvez définir une préférence qui permet d'ouvrir la boîte de dialogue Régler la date et l'heure d'un simple clic sur la date d'une vignette. Choisissez la commande Edition > Préférences > Général, puis sélectionnez l'option Régler la date et l'heure en cliquant sur les vignettes des dates.

**3** Dans la boîte de dialogue Régler la date et l'heure (des éléments sélectionnés), sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK (les options peuvent différer selon le type de fichier sélectionné) :

**Remplacer par une date et une heure spécifiées** Permet de changer la date et l'heure manuellement. Sélectionnez l'option, puis cliquez sur le bouton OK. Dans la boîte de dialogue Définir la date et l'heure, saisissez ou choisissez une année dans la zone de texte Année. Choisissez un mois et un jour, ou choisissez les points d'interrogation dans le menu si vous ne connaissez pas la date. Dans la zone Heure, sélectionnez l'option Déterminée, puis saisissez ou choisissez une heure dans la zone de texte, ou sélectionnez Indéterminée.

**Changer pour faire correspondre la date et l'heure du fichier** Change l'heure de façon à refléter la date modifiée du fichier. Sélectionnez l'option, puis cliquez sur le bouton OK.

**Décaler aux nouvelles date et heure de début** Permet de régler l'heure de plusieurs photos sélectionnées par rapport à la plus ancienne photo du groupe. Par exemple, si vous avancez la date de la plus ancienne photo du groupe d'un mois, d'un jour et d'une heure, toutes les photos seront avancées d'autant. Sélectionnez l'option, puis cliquez sur le bouton OK. Dans la boîte de dialogue Régler la date et l'heure, spécifiez une nouvelle date et une nouvelle heure pour le fichier le plus ancien du groupe en sélectionnant une année, un mois, un jour et une heure. Cliquez ensuite sur le bouton OK. Cette option s'avère utile lorsque les dates et heures de votre appareil photo ne sont pas correctement définies.

**Décaler du nombre d'heures défini (réglage du fuseau horaire)** Permet d'avancer ou de reculer l'heure d'un nombre d'heures déterminé. Sélectionnez l'option, puis cliquez sur le bouton OK. Dans la boîte de dialogue Réglage de fuseau horaire, sélectionnez l'option En avant ou En arrière, puis saisissez une valeur ou cliquez sur les flèches vers le haut ou le bas pour indiquer le nombre d'heures. Cliquez ensuite sur le bouton OK.

Photoshop Elements modifie alors la bande de montage de façon à prendre en compte les modifications et enregistre les nouvelles date et heure dans le fichier de photo au sein de votre catalogue.

**Remarque :** selon la configuration du panneau de configuration, Photoshop Elements affiche l'année au format impérial, grégorien (japonais) ou grégorien (anglais). Pour changer les paramètres sous Windows XP, sélectionnez l'option Options régionales et linguistiques dans le Panneau de configuration, cliquez sur l'onglet Options régionales, puis définissez le format des dates selon vos préférences. Pour plus de détails, consultez la documentation Windows.

## Voir aussi

« A propos des informations de fichier (métadonnées) » à la page 119

« Affichage et recherche de photos en mode Affichage par date » à la page 56

## Mise à jour de la vignette d'un fichier

Vous pouvez mettre à jour les vignettes dans le Navigateur de photos pour prendre en compte les modifications apportées aux photos dans une application tierce, si l'application a enregistré les modifications dans le fichier d'origine.

**Remarque :** pour que l'Organiseur fasse le suivi des modifications apportées aux photos dans une autre application, sélectionnez la commande *Edition > Préférences > Retouche*. Sélectionnez l'option *Utiliser une autre application de retouche*, puis naviguez jusqu'à l'application. Les modifications effectuées dans une autre application de retouche s'affichent alors dans les vignettes figurant dans le Navigateur de photos.

- 1 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le Navigateur de photos.
- 2 Choisissez la commande *Edition > Mettre à jour la vignette* ou *Edition > Mettre à jour la vignette des éléments sélectionnés*. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir ces commandes dans le menu contextuel.


## Voir aussi

« Redimensionnement, actualisation ou masquage des vignettes » à la page 50

# Ajout de légendes et de remarques

## Ajout de légendes aux fichiers

Ajouter une légende à une photo, un clip vidéo, un clip audio, un projet ou un fichier PDF revient à lui attribuer un titre descriptif. L'Organiseur vous permet d'ajouter ou d'afficher une légende à différents emplacements. Vous pouvez ajouter ou afficher une légende en mode *Une seule photo* dans le Navigateur de photos, dans le champ de légende en mode *Affichage par date*, dans la palette *Propriétés* ou au moyen de la commande *Edition > Ajouter une légende*. Les légendes peuvent être utilisées dans les projets, imprimées dans les planches contact et affichées dans les galeries de photos Flash.



Vous pouvez ajouter une légende en mode *Une seule photo* : elle s'affiche alors par défaut dans les projets.

Vous pouvez ajouter des légendes à tout moment après avoir importé des photos dans Photoshop Elements. Cependant, si vous prévoyez d'utiliser des légendes dans un folioscope ou une galerie de photos Flash, vous devez ajouter la légende avant de créer le projet. A défaut, la légende ne sera pas affichée avec votre photo.

Les légendes peuvent comporter jusqu'à 2 000 caractères.

**1** Pour ajouter une légende à une photo, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le Navigateur de photos, cliquez deux fois sur une photo pour l'ouvrir en mode Une seule photo, cochez la case Détails, puis cliquez sur la légende existante ou sur le texte « Cliquer ici pour ajouter une légende ». Saisissez la légende, puis cliquez hors de la zone de texte.
- Dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, sélectionnez une photo, puis choisissez la commande Edition > Ajouter une légende. Saisissez la légende dans la zone de texte Légende, puis cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir cette commande dans le menu contextuel.
- Dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, sélectionnez une photo, cliquez sur le bouton Général dans la palette Propriétés (commande Fenêtre > Propriétés), puis saisissez la légende dans la zone de texte Légende.
- En mode Affichage par date, cliquez deux fois sur une photo pour l'ouvrir en mode Affichage par jour, puis saisissez une légende dans la zone de texte Légende en bas à droite de l'espace de travail.
- Dans l'Editeur, ouvrez le fichier, puis choisissez la commande Fichier > Informations. Saisissez la légende dans la zone de texte Légende.

**2** Pour ajouter une légende à plusieurs fichiers à la fois dans le Navigateur de photos, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez plusieurs fichiers, puis choisissez la commande Edition > Ajouter une légende aux éléments sélectionnés. Sélectionnez l'option Remplacer légendes existantes si vous souhaitez remplacer les légendes. Saisissez la légende dans la zone de texte Légende, puis cliquez sur le bouton OK.
- Sélectionnez les photos, cliquez sur l'option Modifier la légende dans la palette Propriétés (Fenêtre > Propriétés), puis saisissez le texte dans la zone de texte.

### Voir aussi

« Affichage ou modification des informations sur les fichiers dans l'Organiseur » à la page 119

« Recherche de photos par légende ou remarque » à la page 91

### Ajout d'une remarque à un fichier

Les remarques descriptives sont un excellent moyen d'identifier une photo ou un fichier de support et de noter des informations importantes à vos yeux. La zone de texte Remarques de la palette Propriétés vous permet d'entrer et d'afficher des souvenirs ou des anecdotes sur une photo. N'oubliez pas que les remarques ne sont visibles qu'à l'écran dans la palette Propriétés.

**Remarque :** la fonction Note quotidienne du mode Affichage par date n'a rien à voir avec les légendes et les remarques. Une note quotidienne correspond à un jour du calendrier et non à une photo particulière.

**1** Sélectionnez une photo dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, puis choisissez la commande Fenêtre > Propriétés pour ouvrir la palette Propriétés.

**2** Cliquez sur le bouton Général, puis effectuez votre saisie dans la zone de texte Remarques.

### Voir aussi


« Affichage ou modification des informations sur les fichiers dans l'Organiseur » à la page 119

« Ajout d'une note quotidienne en mode Affichage par date » à la page 59

« Recherche de photos par légende ou remarque » à la page 91

### Ajout de son à une photo

Pour pouvoir enregistrer une légende audio, votre ordinateur doit être équipé d'un microphone. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de l'ordinateur.



Fenêtre de sélection d'un fichier audio

A. Menu B. Faire glisser le curseur pour lire la section voulue du fichier audio C. Boutons Début et Fin D. Bouton Enregistrement  
 E. Commande Volume F. Bouton Lecture G. Bouton Arrêt H. Durée du fichier audio

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le Navigateur de photos, cliquez deux fois sur une photo pour l'ouvrir en mode Une seule photo, puis cliquez sur le bouton Enregistrer une légende audio .
- En mode Affichage par date ou dans le Navigateur de photos, sélectionnez une photo, puis ouvrez la palette Propriétés (commande Fenêtre > Propriétés). Dans la section Général de la palette Propriétés, cliquez sur le bouton Ajouter ou modifier légende audio .

**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour enregistrer une nouvelle légende, cliquez sur le bouton Enregistrement  de la fenêtre Sélectionner un fichier audio, puis parlez dans le microphone. Cliquez sur le bouton Arrêt  lorsque votre légende audio est finie. Vous pouvez la réécouter en cliquant sur le bouton Lecture . Si l'enregistrement ne vous satisfait pas, cliquez à nouveau sur l'icône Enregistrement pour réenregistrer la légende audio.
- Pour joindre un clip audio déjà créé à votre photo, choisissez la commande Fichier > Parcourir dans la barre de menus de la fenêtre Sélectionner un fichier audio. Localisez le clip audio, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

**3** Cliquez sur le bouton Fermer  de la fenêtre Sélectionner un fichier audio pour enregistrer la légende audio et la joindre à la photo.

**Remarque :** si vous renommez la photo après avoir créé une légende audio, le nom du fichier de légende audio n'est pas modifié en conséquence. Le fichier audio reste néanmoins associé à la photo.

## Voir aussi

« A propos des informations de fichier (métadonnées) » à la page 119

## Lecture de clips ou de légendes audio

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez une photo dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, puis choisissez la commande Fenêtre > Propriétés pour ouvrir la palette Propriétés. Cliquez sur le bouton Général, puis cliquez sur le bouton Ajouter ou modifier légende audio . Cliquez sur le bouton Lecture  dans la fenêtre qui apparaît.
- Dans le Navigateur de photos, cliquez sur l'icône Légende audio  de la vignette. Cliquez sur le bouton Lecture dans la fenêtre qui apparaît.
- Dans le Navigateur de photos, ouvrez une photo en mode Une seule photo, puis cliquez sur l'icône Enregistrer une légende audio . Cliquez sur le bouton Lecture dans la fenêtre qui apparaît.

## Informations sur les fichiers

### A propos des informations de fichier (métadonnées)

Lorsque vous prenez une photo avec un appareil numérique, chaque fichier contient des informations telles que la date et l'heure de la photo, la vitesse d'obturation, l'ouverture et le modèle de l'appareil photo. En outre, lorsque vous importez un clip vidéo ou audio, les fichiers contiennent d'importantes informations sur le fichier de support. L'ensemble de ces informations constitue les *métadonnées*, que vous pouvez afficher ou compléter dans la palette Propriétés de l'Organiseur et dans la boîte de dialogue Informations de l'Editeur.

Vous pouvez ajouter des informations, par exemple un titre, des étiquettes de mots-clés et des descriptions pour vous aider à identifier les images lorsque vous gérez et organisez votre collection. Lorsque vous modifiez vos images, Photoshop Elements fait automatiquement le suivi de l'historique des modifications et ajoute les informations aux métadonnées du fichier.


De plus, l'application recherche automatiquement les filigranes Digimarc dans les images ouvertes. Lorsqu'elle en repère un, Photoshop Elements affiche un symbole de copyright dans la barre de titre de la fenêtre de l'image et entre les informations dans les sections Etat du copyright, Notice de copyright et URL d'informations sur le copyright de la boîte de dialogue Informations.

### Voir aussi

« Détection d'un filigrane Digimarc » à la page 289

### Affichage ou modification des informations sur les fichiers dans l'Organiseur

Dans l'Organiseur, la palette Propriétés contient des informations détaillées sur une photo ou un fichier de support sélectionné. Vous pouvez afficher le nom du fichier, toutes les légendes et les remarques, les métadonnées, les dates auxquelles vous avez importé ou modifié le fichier, les informations concernant les projets faisant appel au fichier, les étiquettes jointes au fichier, toutes les collections contenant le fichier, l'emplacement (chemin) du fichier sur votre ordinateur et l'historique des modifications du fichier. Vous pouvez également enregistrer ou écouter les annotations audio associées aux photos, renommer un fichier, ajouter une légende ou des remarques et modifier la date et l'heure du fichier.



#### Palette Propriétés

A. Ancre la palette au panneau des tâches ou la libère. B. Développe/Réduit la palette Propriétés dans la Corbeille de l'organiseur. C. Légende modifiable D. Nom de fichier modifiable E. Remarques modifiables F. Nombre d'étoiles modifiable G. Taille du fichier et dimensions (fichiers photo et vidéo) ou durée de lecture (fichiers audio) H. Date et heure modifiables I. Lien vers l'emplacement du fichier sur le disque dur J. Enregistrement, lecture ou ajout d'une légende audio K. Fermeture de la palette L. Types d'informations

- 1 Dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, sélectionnez un fichier.
- 2 Choisissez la commande Fenêtre > Propriétés pour afficher la palette Propriétés.
- 3 Sélectionnez le type d'informations à afficher ou à modifier en cliquant sur l'un des boutons suivants :

**Général** Affiche la légende, le nom du fichier, les remarques, la taille du fichier, les dimensions en pixels, la durée (pour les clips vidéo et audio), l'heure et la date, l'emplacement du fichier et toutes les annotations audio. Dans la fenêtre Général, vous pouvez ajouter ou modifier le titre, le nom du fichier ou les remarques, modifier la date et l'heure et ajouter ou changer

la légende audio. Lorsque vous renommez le fichier, le nouveau nom apparaît également sur le disque dur. Pour ouvrir une fenêtre affichant le dossier d'où provient le fichier, cliquez sur le bouton Révéler dans l'Explorateur .

**Étiquettes de mots-clés**  Affiche toutes les étiquettes associées au fichier et tous les albums auxquels il appartient.

**Historique**  Affiche la date à laquelle une photo a été importée et/ou modifiée, ainsi que l'emplacement à partir duquel elle a été importée. L'historique peut également contenir la liste de tous les projets qui utilisent la photo, ainsi que divers autres détails, tels que les dates de partage ou d'impression.

**Métadonnées**  Affiche les métadonnées associées à l'élément, par exemple la marque et le modèle de l'appareil photo, les réglages utilisés pour la prise de vue et le type de fichier. Pour afficher les informations de base sur l'appareil photo, sélectionnez la vue Abrégée. Pour afficher toutes les informations EXIF (Exchangeable Image File), sélectionnez la vue Complète.

## Voir aussi

« Ajout de légendes aux fichiers » à la page 116

« Ajout d'une remarque à un fichier » à la page 117

« Ajout de son à une photo » à la page 117

## Affichage et ajout d'informations sur les fichiers dans l'Editeur

Dans l'Editeur, la boîte de dialogue Informations affiche les données de l'appareil photo, la légende et les informations concernant le copyright et l'auteur qui ont été ajoutées au fichier. Cette boîte de dialogue permet de modifier ou d'ajouter des informations aux fichiers enregistrés dans Photoshop Elements. Les informations ajoutées sont incorporées au fichier à l'aide de l'extension XMP (eXtensible Metadata Platform). XMP offre aux applications Adobe et aux collaborateurs d'un flux de production une structure XML commune permettant d'uniformiser les créations, le traitement et l'échange des métadonnées de documents entre plusieurs méthodes de publication. Si vous entrez fréquemment les mêmes métadonnées, vous pouvez créer un modèle de métadonnées, qui permettra d'accélérer l'ajout des informations aux fichiers.

Il est impossible de modifier les informations affichées dans les catégories de métadonnées Mots-clés, Données de la caméra 1 et Données de la caméra 2.

**Important :** les étiquettes ajoutées à un fichier dans le Navigateur de photos apparaissent en tant que mots-clés dans la boîte de dialogue Informations. Certains formats de fichier, tels que PDF et BMP, ne prennent pas en charge l'affichage des étiquettes sous forme de mots-clés.

**1** Une fois que vous avez ouvert une image, choisissez la commande Fichier > Informations. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur une vignette dans la Corbeille des photos et choisir Informations.

**2** Cliquez sur l'attribut Description, dans le panneau de gauche de la boîte de dialogue, pour afficher des informations spécifiques. La zone de description vous permet d'ajouter ou de modifier le titre du document, l'auteur du fichier, la légende, le rédacteur de la légende et les informations de copyright. Saisissez les informations dans les zones de texte prévues à cet effet, puis cliquez sur le bouton OK pour incorporer les informations. Pour entrer l'état du copyright, choisissez le menu Etat du copyright.

## Utilisation la palette Infos dans l'Editeur

Dans l'espace de travail Retouche standard, la palette Infos affiche des informations sur un fichier image et suit la progression de l'outil actif. Assurez-vous que la palette Infos est visible dans votre zone de travail pour obtenir des informations lorsque vous faites glisser l'outil sur l'image.

**1** Vous pouvez afficher la palette Infos en cliquant sur l'icône triangulaire qui lui correspond  si celle-ci se trouve dans la Corbeille des palettes. Si la palette ne se trouve ni dans la Corbeille des palettes ni dans la zone de travail, choisissez la commande Fenêtre > Infos pour l'afficher.

**2** Sélectionnez un outil.

**3** Placez le pointeur sur l'image ou faites glisser l'outil sur l'image. L'affichage des informations suivantes varie selon l'outil sélectionné :

-  Les valeurs numériques des couleurs situées sous le pointeur.
-  Les coordonnées  $x$  et  $y$  du pointeur.
-  La largeur (L) et la hauteur (H) d'un rectangle de sélection ou d'une forme que vous faites glisser, ou les largeur et hauteur d'une sélection active.
-  Les coordonnées  $x$  et  $y$  de votre position de départ (lorsque vous cliquez sur l'image).
-  Le déplacement d'une sélection, d'un calque ou d'une forme le long de l'axe des abscisses ( $x$ ), , et de l'axe des ordonnées ( $y$ ), .
-  L'angle (A) d'une droite ou d'un dégradé, le nouvel angle adopté par la sélection, la forme ou le calque déplacé, ou encore l'angle de rotation d'une transformation. La distance (D) de déplacement d'une sélection, d'une forme ou d'un calque.
-  Le pourcentage de mise à l'échelle d'une sélection, d'une forme ou d'un calque, en largeur (L) et en hauteur (H).
-  L'angle d'inclinaison, sur l'axe horizontal (H) ou vertical (V), d'une sélection, d'une forme ou d'un calque.

### Voir aussi

« A propos de la couleur » à la page 250

« A propos des modes de couleur des images » à la page 252

### Définition des modes de couleur et des unités de mesure dans la palette Infos

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour modifier le mode d'affichage des valeurs chromatiques, cliquez sur l'icône Pipette  dans la palette Infos, puis choisissez un mode de couleur dans le menu déroulant. Vous pouvez également choisir la commande Options de palette dans le menu Plus de la palette Infos, puis sélectionner un mode colorimétrique dans les menus des sections Infos couleur 1re lecture et Infos couleur 2e lecture :

**Niveaux de gris** Affiche les valeurs de niveaux de gris sous le pointeur.

**Couleurs RVB** Affiche les valeurs RVB (rouge, vert, bleu) sous le pointeur.

**Couleurs Web** Affiche le code hexadécimal des valeurs RVB sous le pointeur.

**Couleurs TSL** Affiche les valeurs TSL (teinte, saturation, luminosité) sous le pointeur.

- Pour modifier l'unité de mesure affichée, cliquez sur l'icône en forme de croix , dans la palette Infos, puis choisissez une unité de mesure dans le menu déroulant. Vous pouvez également sélectionner l'option Options de palette dans le menu Plus de la palette Infos. Choisissez une unité de mesure dans le menu Unité, puis cliquez sur le bouton OK.

### Affichage des informations sur le fichier dans la palette Infos ou dans la barre d'état

Dans l'Editeur, vous pouvez changer les informations affichées dans la palette Infos ou dans la barre d'état. (L'extrémité gauche de la barre d'état, située au bas de la fenêtre du document, affiche le taux actuel d'agrandissement. La section suivante affiche des informations sur le fichier actif.)

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez l'option Options de palette dans le menu Plus de la palette Infos.
- Dans la barre d'état, cliquez sur l'icône triangulaire de couleur noire.

**2** Sélectionnez une option d'affichage :

**Tailles du document (Documents)** Affiche les informations sur la quantité de données de l'image. La valeur de gauche indique la taille d'impression de l'image : taille approximative du fichier enregistré et aplati au format PSD. La valeur de droite représente la taille approximative du fichier, calques compris.

**Profil de document** Affiche le nom du profil de couleur utilisé dans l'image.

**Dimensions du document** Affiche la taille de l'image dans l'unité de mesure sélectionnée.

**Fichiers de travail** Affiche les informations sur la mémoire vive (RAM), ainsi que l'utilisation du disque de travail et l'espace alloué. La valeur de gauche correspond à la mémoire vive (RAM) utilisée et à l'espace du disque de travail alloué à Photoshop Elements. La valeur de droite correspond à la mémoire vive (RAM) que Photoshop Elements peut utiliser pour le stockage des images ou le disque de travail.

**Efficacité** Affiche la durée d'exécution (en pourcentage) réelle d'une opération, et non les opérations de lecture/écriture sur le disque de travail. Si la valeur est inférieure à 100 %, Photoshop Elements utilise le disque de travail et s'exécute donc plus lentement.

**Durée** Affiche la durée de la dernière opération.

**Outil actif** Affiche le nom de l'outil sélectionné.

### Voir aussi

« A propos de la couleur » à la page 250

« A propos des disques de travail » à la page 25

« Utilisation des règles et de la grille » à la page 134

## Enregistrement ou suppression de modèles de métadonnées dans l'Editeur

Si vous entrez fréquemment les mêmes métadonnées, vous pouvez enregistrer les informations dans un modèle de métadonnées. Les modèles peuvent être utilisés pour entrer des informations et vous dispenser de ressaisir les mêmes métadonnées dans la boîte de dialogue Informations. Dans le Navigateur de photos, vous pouvez effectuer une recherche sur les métadonnées pour localiser des fichiers et des photos.

❖ Dans l'Editeur, ouvrez la boîte de dialogue Informations, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour enregistrer un ensemble de métadonnées en tant que modèle, cliquez sur l'icône triangulaire située en haut à droite de la boîte de dialogue Informations, puis choisissez l'option Enregistrer le modèle de métadonnées. Entrez un nom de modèle, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
- Pour supprimer un modèle de métadonnées, cliquez sur l'icône triangulaire située en haut à droite de la boîte de dialogue Informations, puis choisissez l'option Supprimer le modèle de métadonnées. Sélectionnez le nom du modèle à supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer.

**Remarque :** pour afficher l'emplacement du fichier qui contient vos modèles de métadonnées, cliquez sur l'icône triangulaire située en haut à droite de la boîte de dialogue Informations, puis choisissez l'option Afficher les modèles.

### Voir aussi

« Recherche de photos par détails (métadonnées) » à la page 94

## Utilisation d'un modèle de métadonnées dans l'Editeur

❖ Dans l'Editeur, choisissez la commande Fichier > Informations, cliquez sur l'icône triangulaire située en haut à droite de la boîte de dialogue Informations, puis choisissez un nom de modèle dans la partie supérieure du menu. Les métadonnées du modèle vont remplacer les métadonnées actives.

**Remarque :** vous devez avoir enregistré au moins un modèle de métadonnées pour importer des métadonnées à partir d'un modèle.

## Reconnexion des fichiers

### Reconnexion des fichiers manquants dans l'Organiseur

Si vous déplacez, renommez ou supprimez un fichier sans passer par Photoshop Elements, une icône de fichier manquant  s'affiche en haut de l'élément dans le Navigateur de photos lorsque vous tentez d'effectuer une opération sur ce fichier.

**Remarque :** cette icône peut également apparaître pour des fichiers volumineux pour lesquels l'Organiseur ne parvient pas à créer de vignette.

Par défaut, Photoshop Elements essaie de reconnecter automatiquement les fichiers manquants et renommés qu'il rencontre. Il recherche les fichiers du même nom présentant la même date de modification et la même taille que les fichiers manquants et les reconnecte au catalogue.

Vous pouvez interrompre l'opération de reconnexion automatique et rechercher un fichier à l'aide de la boîte de dialogue Reconnecter les fichiers manquants. Grâce à cette boîte de dialogue, Photoshop Elements peut rechercher pour vous des fichiers manquants dans le dossier que vous avez indiqué.

Pour éviter d'avoir des erreurs de fichiers manquants, tenez compte des points suivants lorsque vous travaillez sur des fichiers :

- Utilisez la commande Déplacer pour déplacer les fichiers de votre catalogue (sélectionnez un fichier, puis choisissez la commande Fichier > Déplacer).
- Utilisez la commande Renommer pour renommer les fichiers de votre catalogue (sélectionnez un fichier, puis choisissez la commande Fichier > Renommer).
- Si vous avez supprimé un fichier, supprimez-le également dans la liste du catalogue pour faire disparaître cet élément du Navigateur de photos. Pour ce faire, utilisez la boîte de dialogue Reconnecter le fichier manquant ou choisissez la commande Edition > Supprimer du catalogue.
- Pour modifier le fichier d'origine dans son application native, choisissez la commande Edition > Retoucher avec [application native]. Pour configurer cette commande, choisissez la commande Edition > Préférences > Retouche, sélectionnez l'option Utiliser une autre application de retouche, cliquez sur le bouton Parcourir, localisez l'application voulue, sélectionnez-la, puis cliquez sur le bouton OK. Cette commande vous permet également de changer le nom et le type du fichier (par exemple, de changer un fichier BMP en JPEG), sans générer d'erreur de fichier manquant. Le cas échéant, mettez à jour les vignettes une fois les modifications terminées.

### Voir aussi

« Modification du nom d'un fichier dans l'Organiseur » à la page 114

« Déplacement de fichiers dans un catalogue » à la page 102

« Suppression de fichiers du catalogue » à la page 104

### Désactivation de l'option de reconnexion automatique

- 1 Dans l'Organiseur, choisissez la commande Edition > Préférences > Fichiers.
- 2 Désélectionnez l'option Rechercher et reconnecter automatiquement les fichiers manquants.
- 3 Cliquez sur le bouton OK.

## Reconnexion d'un ou de plusieurs fichiers manquants

Le plus souvent, les fichiers manquants s'affichent dans le Navigateur de photos sous forme d'icône de fichier manquant . Néanmoins, certains fichiers ne se révèlent être manquants que lorsque vous essayez de les utiliser (par exemple, pour les imprimer, les envoyer par courrier électronique, les modifier ou les exporter). Dans ce cas, la boîte de dialogue Reconnecter les fichiers manquants s'affiche.

**1** Dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez un ou plusieurs éléments portant l'icône de fichier manquant  dans le Navigateur de photos. Choisissez ensuite la commande Fichier > Reconnecter > Fichier manquant.
- Choisissez la commande Fichier > Reconnecter > Tous les fichiers manquants. Il est inutile de sélectionner les fichiers manquants dans le Navigateur de photos. Photoshop Elements commence à valider tous les éléments du catalogue. S'il trouve une correspondance parfaite, il reconnecte automatiquement le fichier.

**2** Dans le cas contraire, utilisez l'une des méthodes suivantes dans la boîte de dialogue qui s'affiche :

- Laissez Photoshop Elements rechercher automatiquement les fichiers manquants. Si certains fichiers restent introuvables ou impossibles à reconnecter, la boîte de dialogue Reconnecter les fichiers manquants s'affiche.
- Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Reconnecter les fichiers manquants, si vous voulez rechercher et reconnecter manuellement les fichiers manquants.
- Cliquez sur le bouton Annuler pour arrêter la recherche.

**3** Sélectionnez un ou plusieurs fichiers manquants dans la liste Fichiers manquants du catalogue, située à gauche dans la boîte de dialogue Reconnecter les fichiers manquants. Cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner des fichiers adjacents. Cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner des fichiers non adjacents.

Les informations concernant la photo sélectionnée s'affichent sous la liste.


**4** Dans le volet Rechercher les fichiers manquants (à droite), utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour naviguer jusqu'aux fichiers, cliquez sur l'onglet Parcourir pour visualiser le dernier emplacement connu du ou des fichiers. Naviguez jusqu'au nouvel emplacement du ou des fichiers. Sélectionnez un dossier ou un lecteur, puis cliquez sur le bouton Rechercher pour y rechercher le ou les fichiers. Lorsque vous avez trouvé un fichier, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Reconnecter.

**Remarque :** le bouton Rechercher peut être utilisé pour les fichiers qui ont été déplacés mais ni renommés ni supprimés, ou pour les fichiers qui ont été renommés mais pas déplacés. Si les fichiers ont été déplacés et renommés, Photoshop Elements établit la liste des fichiers qui portent un nom différent mais dont les dates de modification et la taille correspondent aux fichiers déconnectés. Vous pouvez ensuite choisir les fichiers qui semblent correspondre le mieux à ceux que vous recherchez.

- Pour afficher les correspondances étroites avec un fichier sélectionné, cliquez sur l'onglet Afficher les correspondances étroites. Si le fichier recherché est affiché, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Reconnecter.
- Pour supprimer toute référence à ces éléments sélectionnés dans le catalogue, cliquez sur le bouton Supprimer du catalogue. Utilisez cette option si le fichier d'origine a été supprimé et qu'aucun fichier ne doit être reconnecté. Elle produit le même résultat que si vous supprimez l'élément du Navigateur de photos, sans le supprimer du disque dur.

**Remarque :** les fichiers qui n'ont pas pu être reconnectés restent affichés dans la liste des fichiers manquants.



**Reconnexion des fichiers manquants**

**A.** Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans leur ancien emplacement. **B.** Sélectionnez l'onglet *Parcourir* ou *Afficher les correspondances étroites*. **C.** Naviguez jusqu'au nouvel emplacement, puis sélectionnez le fichier à reconnecter avec celui-ci. **D.** Cliquez sur le bouton *Reconnecter*.

**5** Cliquez sur le bouton *Fermer*.

Si certains fichiers sont toujours manquants lorsque vous fermez la boîte de dialogue *Reconnecter les fichiers manquants*, un message s'affiche pour vous informer que certains fichiers sont toujours déconnectés. Cliquez sur le bouton *Oui* pour continuer l'opération avec les autres fichiers ou sur le bouton *Non* pour mettre fin à l'opération initialement demandée.

# Chapitre 8 : Utilisation de l'Editeur

L'Editeur vous offre plusieurs façons de travailler sur vos fichiers. Vous pouvez définir des options relatives à l'ouverture, l'enregistrement et l'exportation de fichiers par type, taille de fichier et résolution. Vous pouvez également traiter et enregistrer des fichiers Camera Raw. Ces outils permettent de combiner des fichiers de types différents et de les optimiser dans Photoshop Elements.

L'Editeur permet de créer un fichier vierge, d'ouvrir un fichier récemment utilisé, de spécifier quels types de fichiers vous voulez ouvrir dans Photoshop Elements, et bien plus encore.

Vous pouvez en outre utiliser la fonction Modification guidée lorsque vous travaillez dans l'Editeur. Cette fonction peut vous aider lorsque vous n'êtes pas certain de la marche à suivre.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs](#).

## Ouverture des fichiers dans l'Editeur

### Création d'un fichier vide

Si vous souhaitez créer un graphique Web, une bannière, un logo ou un papier à en-tête, vous devez commencer avec un nouveau fichier vide.

- 1 Dans l'Editeur, choisissez la commande Fichier > Nouveau > Fichier vide.
- 2 Entrez les options de la nouvelle image, puis cliquez sur le bouton OK.

**Nom** Attribue un nom au nouveau fichier d'image.

**Paramètre prédéfini** Fournit des options permettant de définir la largeur, la hauteur et la résolution des images que vous prévoyez d'imprimer ou d'afficher à l'écran. Sélectionnez l'option Presse-papiers pour utiliser la taille et la résolution des données que vous avez copiées dans le Presse-papiers. Vous pouvez également attribuer à une nouvelle image la taille et la résolution d'une image ouverte quelconque en choisissant son nom au bas du menu Paramètre prédéfini.

**Largeur, Hauteur et Résolution** Définit ces options individuellement. Les valeurs par défaut sont basées sur la dernière image que vous avez créée, sauf si vous avez copié des données dans le Presse-papiers.

**Mode** Définit une image en mode RVB, Niveaux de gris ou Bitmap (mode 1 bit).

**Contenu de l'arrière-plan** Définit la couleur du calque d'arrière-plan de l'image. Blanc est l'option par défaut. Sélectionnez l'option Couleur d'arrière-plan pour utiliser la couleur d'arrière-plan actuelle (affichée dans la palette d'outils). Sélectionnez l'option Transparent pour rendre le calque par défaut transparent sans aucune valeur chromatique ; ainsi, la nouvelle image n'aura pas de calque d'arrière-plan, mais un calque 1.



*Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'arrière-plan d'une image pour choisir une couleur d'arrière-plan (gris, noir ou une couleur personnalisée).*

### Voir aussi

« A propos des projets » à la page 330

### Ouverture d'un fichier

Vous pouvez ouvrir et importer des images dans divers formats dans l'Editeur. Les formats disponibles sont affichés dans les boîtes de dialogue Ouvrir et Ouvrir sous et dans le sous-menu Importation.

 Pour ouvrir un fichier depuis le Navigateur de photos, sélectionnez-le, cliquez sur le bouton Editeur , puis choisissez l'option Retouche standard.

- 1 Dans l'Editeur, choisissez la commande Fichier > Ouvrir.
- 2 Localisez le fichier à ouvrir, puis sélectionnez-le. Si le fichier ne s'affiche pas, choisissez l'option Tous les formats dans le menu Fichiers de type.
- 3 Cliquez sur le bouton Ouvrir. Dans certains cas, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de définir les options spécifiques d'un format.

Parfois, Photoshop Elements ne parvient pas à déterminer le format correct d'un fichier. Par exemple, lors du transfert d'un fichier entre Mac OS® et Windows, il arrive qu'un format soit libellé de manière incorrecte. Le cas échéant, vous devez spécifier le format correct pour l'ouverture du fichier.

### Voir aussi

- « Enregistrement de modifications dans différents formats de fichiers » à la page 137
- « Placement de photos et de vidéos dans l'Organiseur » à la page 28

### Ouverture d'un fichier récemment ouvert

❖ Dans l'Editeur, choisissez la commande Fichier > Ouvrir un fichier récemment modifié, puis sélectionnez un fichier dans le sous-menu.

**Remarque :** pour définir le nombre de fichiers présentés dans ce sous-menu, choisissez la commande Edition > Préférences > Enregistrement des fichiers, puis entrez un nombre dans la zone de texte La liste des fichiers récents contient \_ fichiers.

### Spécification du format d'ouverture d'un fichier

❖ Choisissez la commande Fichier > Ouvrir sous, puis sélectionnez le fichier à ouvrir. Choisissez ensuite un format dans le menu Ouvrir sous, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

**Important :** si le fichier ne s'ouvre pas, cela signifie que le format sélectionné ne correspond peut-être pas au format réel du fichier ou que le fichier est endommagé.

### Spécification des formats de fichier à ouvrir dans Photoshop Elements

Le Gestionnaire d'association de fichiers vous permet de décider des types de fichiers à ouvrir dans Photoshop Elements lorsque vous cliquez deux fois sur l'icône d'un fichier.

- 1 Choisissez la commande Edition > Association de fichiers.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner les types de fichiers à ouvrir dans Photoshop Elements, puis cliquez sur le bouton OK :
  - Cliquez sur la case en regard des noms de types de fichiers pour ajouter un type de fichier. Les types de fichiers sélectionnés sont cochés.
  - Cliquez sur le bouton Par défaut pour sélectionner les types de fichiers suggérés. Les types de fichier par défaut peuvent varier en fonction des autres applications installées sur votre ordinateur. Si, par exemple, vous avez installé Adobe® Acrobat®, Acrobat ouvre par défaut les fichiers PDF à la place de Photoshop Elements.
  - Cliquez sur le bouton Tout sélectionner pour pouvoir ouvrir tous les types de fichiers disponibles dans Photoshop Elements.
  - Cliquez sur le bouton Tout désélectionner si vous ne souhaitez ouvrir dans Photoshop Elements aucun des formats de fichier répertoriés. Cela signifie que vous devrez utiliser la commande Ouvrir pour ouvrir un fichier d'image dans Photoshop Elements sur votre ordinateur.

## Ouverture d'un fichier PDF

Le format PDF (Portable Document Format) est un format de fichier polyvalent pouvant représenter à la fois des données vectorielles et bitmap, et pouvant supporter des fonctions de navigation et de recherche électronique de document. Le format PDF est le format principal d'Adobe® Acrobat®.

La boîte de dialogue Importer un fichier PDF vous permet de prévisualiser les pages et les images d'un fichier PDF multipage, puis de décider si vous souhaitez les ouvrir dans l'Editeur. Vous pouvez choisir d'importer les pages complètes (avec texte et images) ou seulement les images d'un fichier PDF. Si vous n'importez que les images, la résolution, la taille et le mode colorimétrique des images ne changent pas. Si vous importez les pages, vous pouvez modifier la résolution et le mode colorimétrique.

Chaque page s'affiche sous forme de vignette. Pour agrandir la taille des vignettes, choisissez une option dans le menu déroulant Vignette.



Importation de pages à partir d'un fichier PDF

- 1 Dans l'Editeur, choisissez la commande Fichier > Ouvrir.
- 2 Sélectionnez le nom du fichier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir. Vous pouvez modifier le type de fichier affiché en sélectionnant une option dans le menu Fichiers de type.
- 3 Pour importer seulement les images d'un fichier PDF, choisissez l'option Image dans le menu Sélection de la boîte de dialogue Importer un fichier PDF. Choisissez l'image ou les images à importer. Pour sélectionner plusieurs images, cliquez sur chaque image à importer tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 4 Pour importer des pages d'un fichier PDF, choisissez l'option Page dans le menu Sélection, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Si le fichier contient plusieurs pages, sélectionnez la ou les pages à ouvrir, puis cliquez sur le bouton OK. Pour sélectionner plusieurs pages, cliquez sur chaque page tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
  - Dans la section Options de page, acceptez le nom existant ou saisissez le nouveau nom du fichier dans la zone Nom.
  - Choisissez une option dans le menu Mode (RVB pour conserver les photos en couleurs ou Niveaux de gris pour les convertir automatiquement en noir et blanc). Si le fichier contient un profil ICC (International Color Consortium) incorporé, il est possible de sélectionner ce profil à partir du menu déroulant.
  - Sous Résolution, acceptez la valeur par défaut (300 ppp) ou entrez une nouvelle valeur. Une résolution plus élevée augmente la taille du fichier.
  - Sélectionnez l'option Lissé pour minimiser les bords crénelés lors de la pixellisation de l'image (en mode point).
- 5 Sélectionnez l'option Supprimer les avertissements pour masquer les avertissements pendant l'importation.
- 6 Cliquez sur le bouton OK pour ouvrir le fichier.

## Ouverture d'un fichier EPS

Le format EPS (Encapsulated PostScript®) pouvant représenter des données vectorielles et bitmap est pris en charge par la majorité des logiciels de graphisme, d'illustration et de mise en page. Parmi les applications Adobe qui produisent des illustrations PostScript, citons Adobe Illustrator®. Lorsque vous ouvrez un fichier EPS contenant une illustration vectorielle

dans l'Editeur, cette dernière est *pixellisée*. En d'autres termes, les lignes et courbes de l'illustration vectorielle définies mathématiquement sont converties en pixels ou bits d'une image bitmap. L'Organiseur ne prend pas en charge les fichiers EPS.

- 1 Dans l'Editeur, choisissez la commande Fichier > Ouvrir.
- 2 Sélectionnez le fichier à ouvrir, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
- 3 Indiquez les dimensions, la résolution et le mode. Pour conserver le rapport hauteur/largeur, sélectionnez l'option Conserver les proportions.
- 4 Cochez la case Lissé pour minimiser l'aspect crénelé des contours, puis cliquez sur le bouton OK.



*Le lissage permet de générer des objets aux contours lisses en fondant les contours des objets dans l'arrière-plan.*



*Il est également possible d'importer des illustrations PostScript dans Photoshop Elements à l'aide des commandes Importer et Coller.*

### Importation d'un fichier PDF, Adobe Illustrator ou EPS dans un nouveau calque

Vous pouvez importer des fichiers PDF, Adobe® Illustrator® ou EPS dans un nouveau calque d'une image. Comme l'illustration importée est pixellisée (en mode point), vous ne pouvez modifier ni son texte ni ses données vectorielles. L'illustration est pixellisée selon la résolution du fichier dans lequel vous l'importez.

- 1 Dans l'Editeur, ouvrez l'image dans laquelle importer l'illustration.
- 2 Choisissez la commande Fichier > Importer, sélectionnez le fichier à importer, puis cliquez sur le bouton Importer.
- 3 Si vous importez un fichier PDF contenant plusieurs pages, sélectionnez celle à importer dans la boîte de dialogue ouverte à cet effet, puis cliquez sur le bouton OK.

L'illustration importée s'affiche dans un cadre de sélection, au centre de l'image Photoshop Elements. L'illustration conserve ses proportions initiales. Toutefois, si la taille de l'illustration est supérieure à celle de l'image Photoshop Elements, l'illustration est redimensionnée en conséquence.

- 4 (Facultatif) Repositionnez l'illustration importée en plaçant le pointeur à l'intérieur du cadre de sélection de l'illustration et en le faisant glisser.
- 5 (Facultatif) Mettez l'illustration importée à l'échelle en utilisant une ou plusieurs des méthodes suivantes :
  - Faites glisser l'une des poignées d'angle ou latérales du cadre de sélection. Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, faites glisser une poignée d'angle pour conserver les proportions.
  - Dans la barre d'options, entrez les valeurs L (largeur) et H (hauteur) pour spécifier les dimensions de l'illustration. Par défaut, ces options représentent l'échelle sous la forme d'un pourcentage ; vous pouvez cependant définir une autre unité de mesure : pouce (po), centimètre (cm) ou pixel (px). Pour conserver les proportions de l'illustration, cliquez sur la case correspondante ; l'option est activée lorsque le fond de l'icône est blanc.
- 6 (Facultatif) Faites pivoter l'illustration importée en utilisant une ou plusieurs des méthodes suivantes :
  - Placez le pointeur à l'extérieur du cadre de sélection de l'illustration importée (le pointeur prend la forme d'une flèche courbe) et faites glisser.
  - Dans la barre d'options, entrez une valeur (en degrés) pour l'option Rotation .
- 7 (Facultatif) Inclinez l'illustration importée en maintenant la touche Ctrl enfoncée et en faisant glisser une poignée latérale du cadre de sélection.
- 8 Définissez l'option Lissage dans la barre d'options. Pour fusionner les pixels de contour pendant la pixellisation, sélectionnez l'option Lissage. Pour obtenir une transition par contours nets entre les pixels de contour pendant la pixellisation, désélectionnez l'option Lissage.
- 9 Pour valider l'illustration importée sur un nouveau calque, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Cliquez sur le bouton de validation .
  - Appuyez sur la touche Entrée.

Pour annuler l'importation, cliquez sur le bouton d'annulation  ou appuyez sur la touche Echap.

## Traitement de plusieurs fichiers

La commande Traitement de fichiers multiples applique des paramètres à un dossier de fichiers. Si vous possédez un appareil photo numérique ou un scanner avec un chargeur de documents, vous pouvez également importer et traiter plusieurs images. Il est parfois nécessaire d'ajouter au scanner ou à l'appareil photo numérique un module externe d'*acquisition* prenant en charge les scripts.

Lors du traitement des fichiers, vous pouvez laisser tous les fichiers ouverts, fermer les fichiers d'origine en y enregistrant les modifications ou enregistrer les versions modifiées des fichiers à un nouvel emplacement (en conservant les fichiers d'origine inchangés). Si vous enregistrez les fichiers traités à un nouvel emplacement, vous pouvez créer leur dossier avant de démarrer le traitement.

**Remarque :** la commande *Traitement de fichiers multiples* ne fonctionne pas avec les fichiers de plusieurs pages.

**1** Choisissez la commande Fichier > Traitement de fichiers multiples.

**2** Sélectionnez les fichiers à traiter dans le menu déroulant Traiter les fichiers de :

**Dossier** Traite les fichiers dans le dossier que vous spécifiez. Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher et sélectionner le dossier.

**Importation** Traite les images obtenues à partir d'un appareil photo numérique ou d'un scanner.

**Fichiers ouverts** Traite tous les fichiers ouverts.

**3** Sélectionnez l'option Inclure tous les sous-dossiers si vous souhaitez traiter les fichiers situés dans les sous-répertoires du dossier spécifié.

**4** Dans la zone Destination, cliquez sur le bouton Parcourir, puis sélectionnez un dossier pour les fichiers traités.

**5** Si vous sélectionnez l'option Dossier comme destination, précisez une convention de dénomination des fichiers et sélectionnez les options de compatibilité de fichier pour les fichiers traités :

- Dans la zone Renommer les fichiers, sélectionnez des éléments dans les menus déroulants ou entrez du texte dans les champs à associer aux noms par défaut pour tous les fichiers. Les champs permettent de modifier l'ordre et la mise en forme des composants du nom de fichier. Vous devez inclure au moins un champ unique pour chaque fichier (par exemple, nom de fichier, numéro de série ou lettre de série) pour éviter qu'un fichier n'écrase un autre. L'option Début du numéro de série indique le numéro par lequel commenceront tous les champs de numéro de série. Si vous sélectionnez l'option Lettres de série dans le menu déroulant, les champs de lettre de série commencent toujours par la lettre « A » pour le premier fichier.
- Choisissez l'option de compatibilité Windows, Mac OS ou UNIX® pour rendre les noms de fichier compatibles avec ces systèmes d'exploitation.

**6** Dans la zone Taille de l'image, sélectionnez l'option Redimensionner les images pour uniformiser la taille des fichiers traités. Saisissez alors les largeur et hauteur des photos, puis choisissez une option dans le menu Résolution. Sélectionnez l'option Conserver les proportions pour conserver le rapport largeur/hauteur.

**7** Pour appliquer un réglage automatique aux images, sélectionnez une option dans la palette Retouche rapide.

**8** Pour ajouter un libellé aux images, choisissez une option dans le menu Libellés, puis personnalisez le texte, l'emplacement du texte, la police et le corps des caractères, l'opacité et la couleur. Pour modifier la couleur du texte, cliquez sur le témoin de couleur, puis choisissez une autre couleur dans le sélecteur de couleurs.

**9** Sélectionnez l'option Consigner les erreurs de traitement de fichiers pour enregistrer les erreurs dans un fichier sans interrompre le processus. Si des erreurs sont consignées dans un fichier, un message s'affiche après le traitement. Pour examiner le fichier d'erreurs, ouvrez-le dans un éditeur de texte après l'exécution de la commande Traitement par lots.

**10** Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement et enregistrer les fichiers.

## Fermeture d'un fichier

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :

- Choisissez la commande Fichier > Fermer.
- Choisissez la commande Fichier > Tout fermer.

2 Indiquez si vous voulez enregistrer le fichier.

- Cliquez sur le bouton Oui pour enregistrer le fichier.
- Cliquez sur le bouton Non pour fermer le fichier sans l'enregistrer.

## Affichage d'images dans l'Editeur

### Affichage des images en mode Retouche standard ou Retouche rapide


En mode Retouche rapide ou Retouche standard, l'outil Main , les outils Zoom   , les commandes Zoom et la palette Navigateur permettent de visualiser différentes parties d'une image et de modifier l'échelle d'affichage. L'image s'affiche dans la fenêtre de document. Vous pouvez afficher simultanément plusieurs vues d'une même image dans des fenêtres différentes (par exemple, avec différents facteurs d'agrandissement).

Vous disposez de plusieurs méthodes pour agrandir ou réduire une vue. La barre de titre de la fenêtre affiche le facteur d'agrandissement ou de réduction utilisé (à moins que la fenêtre ne soit trop petite).

Pour afficher une autre zone de l'image, utilisez les barres de défilement de la fenêtre ou sélectionnez l'outil Main, puis balayez l'image. Vous pouvez également utiliser la palette Navigateur.



*Pour utiliser l'outil Main alors qu'un autre outil est sélectionné, maintenez la barre d'espace enfoncée tout en faisant glisser l'outil Main dans l'image.*




Déplacement de l'outil Main pour afficher une autre partie de l'image

### Agrandissement ou réduction de l'image

❖ En mode Retouche standard ou Retouche rapide, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez l'outil Zoom , puis cliquez sur le bouton Zoom avant  ou Zoom arrière  dans la barre d'options. Cliquez sur la zone de l'image à agrandir. Chaque clic agrandit ou réduit l'image à l'échelle prédéfinie suivante ; le point sur lequel vous cliquez devient le centre de l'image affichée. Lorsque vous atteignez le facteur maximum d'agrandissement (3 200 %) ou le niveau minimum de réduction égal à 1 pixel, la loupe s'affiche évidée de son centre.

**Remarque :** vous pouvez également utiliser l'outil Zoom pour balayer la zone de l'image à agrandir. Assurez-vous que le bouton Zoom avant est sélectionné dans la barre d'options. Pour déplacer le rectangle de sélection autour de l'image, commencez par le faire glisser, puis maintenez la barre d'espace enfoncée tout en le déplaçant vers un nouvel emplacement.



Déplacement de l'outil Zoom pour agrandir l'affichage d'une image

- Cliquez sur le bouton Zoom avant ou Zoom arrière dans la palette Navigateur.
- Choisissez la commande Affichage > Zoom avant ou Affichage > Zoom arrière.
- Entrez un facteur d'agrandissement dans la case de zoom de la barre d'état ou de la palette Navigateur.



Lorsque vous utilisez un outil Zoom, maintenez la touche Alt enfoncée pour basculer entre le zoom avant et arrière.

### Affichage d'une image à 100 %

❖ En mode Retouche standard ou Retouche rapide, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez deux fois sur l'outil Zoom dans la palette d'outils.
- Sélectionnez l'outil Main ou un outil Zoom, puis cliquez sur le bouton 1:1 dans la barre d'options.
- Choisissez la commande Affichage > Taille réelle des pixels, ou cliquez sur l'image avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option Taille réelle des pixels.
- Entrez la valeur 100 dans la case de zoom de la barre d'état, puis appuyez sur la touche Entrée.

### Adaptation d'une image à la taille de l'écran

❖ En mode Retouche standard ou Retouche rapide, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez deux fois sur l'outil Main dans la palette d'outils.
- Sélectionnez l'outil Main ou un outil Zoom, puis cliquez sur le bouton Taille écran dans la barre d'options ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image, puis choisissez l'option Taille écran.
- Choisissez la commande Affichage > Taille écran.

Ces options ajustent l'affichage et la taille de la fenêtre aux dimensions du moniteur.

### Redimensionnement de la fenêtre lors d'un zoom

❖ Sélectionnez un outil Zoom, puis cochez la case Redimensionner les fenêtres dans la barre d'options. La fenêtre est redimensionnée lorsque vous agrandissez ou réduisez la vue de l'image.


Lorsque l'option Redimensionner les fenêtres est désélectionnée, la taille de la fenêtre reste constante, quel que soit le facteur d'affichage de l'image. Cette caractéristique peut s'avérer utile sur les petits écrans ou lorsque vous travaillez avec des images en mosaïque.

**Remarque :** pour redimensionner automatiquement la fenêtre lorsque vous utilisez des raccourcis clavier et réduire ou agrandir ainsi la vue d'une image dans l'Editeur, choisissez la commande *Édition > Préférences > Général*, sélectionnez l'option *Fenêtres redimensionnées par zoom-clavier*, puis cliquez sur le bouton *OK*.

## Utilisation de la palette Navigateur

La palette Navigateur permet de régler le facteur d'agrandissement et la zone d'affichage de l'image. Pour modifier le facteur d'agrandissement, entrez une valeur dans la case de zoom, cliquez sur les boutons *Zoom avant* ou *Zoom arrière*, ou faites glisser le curseur de zoom. Faites glisser le cadre d'affichage de la vignette de l'image pour déplacer la vue d'une image. Ce cadre délimite la fenêtre d'image. Vous pouvez également cliquer sur la vignette de l'image pour définir la zone de la vue.

**Remarque :** pour modifier la couleur du cadre d'affichage, choisissez la commande *Options de palette* dans le menu de la palette *Navigateur*. Choisissez une couleur dans le menu ou cliquez sur le témoin de couleur pour sélectionner une couleur personnalisée dans le sélecteur de couleurs. Cliquez sur le bouton *OK*.



Palette *Navigateur*

A. Case de zoom B. *Zoom arrière* C. Faire glisser le cadre d'affichage pour déplacer la vue D. Curseur de zoom E. *Zoom avant*

## Voir aussi

« Adaptation d'une image à la taille de l'écran » à la page 132

## Ouverture de plusieurs vues d'une même image

Dans l'espace de travail *Retouche standard*, vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres afin d'afficher différentes vues du même fichier. Une liste des fenêtres ouvertes s'affiche dans le menu *Fenêtre*, et la vignette de chaque image ouverte apparaît dans la *Corbeille des photos*. Le nombre de fenêtres par image peut être limité par la mémoire disponible.

❖ Choisissez la commande *Affichage > Nouvelle fenêtre pour [nom du fichier image]*. S'il y a lieu, déplacez la deuxième fenêtre pour pouvoir la visualiser en même temps que la première.



Vous pouvez utiliser la commande *Nouvelle fenêtre* lorsque vous travaillez sur une image agrandie/réduite afin d'obtenir un aperçu de sa taille réelle dans une fenêtre distincte.

## Affichage et organisation de plusieurs fenêtres

❖ En mode *Retouche standard*, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour afficher les fenêtres superposées et en cascade, de la partie supérieure gauche de l'écran vers la partie inférieure droite, choisissez la commande *Fenêtre > Images > Cascade*.
- Pour disposer les fenêtres bord à bord, choisissez la commande *Fenêtre > Images > Juxtaposer*. Lorsque vous refermez un fichier image, les fenêtres ouvertes sont redimensionnées pour s'adapter à l'espace disponible.
- Pour afficher toutes les images ouvertes avec le même facteur d'agrandissement/de réduction que l'image active, choisissez la commande *Fenêtre > Images > Faire correspondre le zoom*.
- Pour afficher la même section (angle supérieur gauche, centre, angle inférieur droit, etc.) de toutes les photos ouvertes, choisissez la commande *Fenêtre > Images > Faire correspondre la position*. La vue de toutes les fenêtres reflète l'image active (au premier plan). Le facteur de zoom ne change pas.

## Fermeture de fenêtres

- ❖ En mode Retouche standard, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Choisissez la commande Fichier > Fermer pour refermer la fenêtre active.
  - Cliquez sur l'icône de fermeture  dans la barre de titre de la fenêtre active.
  - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vignette dans la Corbeille de photos, puis choisissez la commande Fermer.
  - Choisissez la commande Fichier > Tout fermer pour fermer toutes les fenêtres ouvertes.

## Règles et grille

### Utilisation des règles et de la grille

En mode Retouche standard, les règles et la grille permettent de placer les éléments (par exemple, des sélections, des calques et des formes) avec précision, horizontalement et verticalement, sur l'image. En mode Retouche rapide, seule la grille est disponible.


Lorsqu'elles sont visibles, les règles s'affichent sur les bords supérieur et gauche de la fenêtre active. Les graduations des règles indiquent la position du pointeur à tout moment lorsque vous le déplacez. Vous pouvez déplacer le point d'origine des règles (la graduation 0,0) pour effectuer des mesures à partir d'un point spécifique de l'image. Le point d'origine de la règle coïncide avec celui de la grille.

Utilisez le menu Affichage pour afficher ou masquer les règles (mode Retouche standard uniquement) et la grille, et pour activer ou désactiver la grille magnétique.

### Modification du point d'origine et des paramètres des règles

- ❖ En mode Retouche standard, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour modifier le point d'origine des règles, positionnez le pointeur sur l'intersection des règles dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre, puis faites-le glisser en diagonale sur l'image. Une petite croix indique le nouveau point d'origine des règles. Relâchez la souris pour le définir.

**Remarque :** pour rétablir l'origine par défaut des règles, cliquez deux fois dans la case d'intersection des règles dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre.



Création d'un nouveau point d'origine des règles par glissement

- Pour modifier les paramètres des règles, cliquez deux fois sur une règle, ou choisissez la commande Edition > Préférences > Unités et règles. Dans le menu local Règles, choisissez une unité de mesure. Entrez la taille de la colonne dans les zones Largeur et Gouttière. Cliquez sur le bouton OK.

Certains programmes de mise en page utilisent le paramètre de largeur de colonne pour afficher des images sur plusieurs colonnes. Les commandes Taille de l'image et Taille de la zone de travail se basent également sur cette valeur.

**Remarque :** le changement d'unité de mesure dans la palette Infos se répercute sur les règles.

## Voir aussi

« Utilisation la palette Infos dans l'Editeur » à la page 120

« Redimensionnement de la zone de travail » à la page 225

« Modification des dimensions et de la résolution d'impression sans rééchantillonnage » à la page 228

## Modification des paramètres de la grille

- 1 En mode Retouche standard ou Retouche rapide, choisissez la commande Edition > Préférences > Grille.
- 2 Choisissez une couleur prédéfinie dans le menu déroulant Couleur ou cliquez sur le témoin de couleur pour choisir une couleur personnalisée.
- 3 Choisissez un style de grille dans le menu local Style. Vous avez le choix entre un quadrillage continu (Traits continus) et discontinu (Traits pointillés, Points).
- 4 Entrez une valeur numérique et choisissez une unité de mesure dans la zone Pas pour définir l'espacement des graduations principales.
- 5 Entrez une valeur numérique dans la zone Subdivisions pour définir l'écart entre les graduations secondaires, puis cliquez sur le bouton OK.

# Enregistrement et exportation des images

## A propos de l'enregistrement des images et des formats de fichiers

Après avoir modifié une image dans l'Editeur, vous devez l'enregistrer pour ne pas perdre votre travail. Pour préserver les données de vos images, enregistrez-les régulièrement au format Photoshop (PSD). Les créations multipages sont toujours enregistrées au format Création Photo (PSE). Ces formats ne compressent pas vos données d'image.

Il se peut que votre appareil photo numérique enregistre les photos au format JPEG, mais il est préférable d'utiliser le format PSD plutôt que de réenregistrer une photo au format JPEG, sauf si vous êtes disposé à la partager ou à la publier sur une page Web. A chaque enregistrement d'une image au format JPEG, les données sont compressées et donc susceptibles de perdre des informations. Il est possible de noter une détérioration de la qualité de l'image au bout de deux ou trois enregistrements au format JPEG. L'inconvénient de l'enregistrement au format PSD est l'augmentation considérable de la taille du fichier, lequel n'est pas compressé.

Photoshop Elements peut enregistrer les images sous plusieurs formats, selon l'utilisation prévue. Si vous travaillez avec des images Web, la commande Enregistrer pour le Web offre plusieurs options d'optimisation des images. Si vous devez convertir plusieurs images au même format ou à la même taille et à la même résolution de fichier, utilisez la commande Traitement de fichiers multiples.

## Voir aussi

« Utilisation de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web » à la page 361

« Traitement de plusieurs fichiers » à la page 130

## Formats de fichier pour l'enregistrement

Photoshop Elements peut enregistrer les images dans les formats de fichiers suivants :

**BMP** BMP est un format d'image Windows standard. Vous pouvez spécifier un format Windows ou OS/2, ainsi qu'un nombre de bits pour l'image. Pour les images 4 bits et 8 bits au format Windows, vous pouvez également opter pour la compression RLE.

**CompuServe GIF (Graphics Interchange Format)** Le format CompuServe GIF est couramment utilisé pour afficher les graphiques et les petites animations sur les pages Web. GIF est un format compressé conçu pour réduire la taille des fichiers et la durée de transfert. Ce format prend uniquement en charge les images couleur 8 bits (256 couleurs maximum). Vous

pouvez également enregistrer une image en tant que fichier GIF à l'aide de la commande Enregistrer pour le Web et les périphériques.

**JPEG (Joint Photographic Experts Group)** Utilisé pour l'enregistrement des photos, le format JPEG conserve toutes les informations chromatiques de l'image mais compresse la taille des fichiers par élimination sélective des données. Vous pouvez choisir le niveau de compression. Un niveau élevé diminue la qualité d'image et la taille de fichier, tandis qu'un niveau faible produit l'effet inverse. JPEG est un format standard pour l'affichage des images sur le Web.

**JPEG 2000** Le format JPEG 2000 permet d'obtenir des images avec une compression, une qualité, une gestion des couleurs et une capacité de métadonnées bien meilleures que le format JPEG. Il prend également en charge la transparence dans les images multicalques et permet de conserver les informations enregistrées. Photoshop Elements enregistre les images au format étendu JPEG 2000 (JPF), un format de fichier plus complet que le format standard JPEG 2000 (JP2). Vous pouvez rendre les fichiers compatibles JP2 en sélectionnant l'option appropriée dans la boîte de dialogue JPEG 2000.

**PCX** Le format PCX est un format bitmap largement reconnu par de nombreuses plates-formes.

**Photoshop (PSD)** Il s'agit du format d'image standard de Photoshop Elements. L'utilisation de ce format est recommandée pour enregistrer vos images retouchées tout en conservant toutes leurs données graphiques et leurs calques dans un fichier d'une seule page.

**Format Création photo (PSE)** Il s'agit du format standard de Photoshop Elements pour les créations multipages. L'utilisation de ce format est recommandée pour enregistrer vos créations photo tout en conservant toutes leurs données graphiques et leurs calques dans un fichier de plusieurs pages.

**Photoshop PDF (Portable Document Format)** Le format Photoshop PDP est un format de fichier reconnu par toutes les plates-formes et applications. Les fichiers PDF s'affichent avec précision et conservent leurs polices, leurs mises en page, ainsi que leurs graphiques vectoriels et bitmap.

*Remarque : les formats PDF et PDP sont identiques, mais les fichiers PDP s'ouvrent dans Adobe Photoshop® alors que les fichiers PDF s'ouvrent dans Acrobat.*

**Photoshop EPS (Encapsulated PostScript)** Le format EPS permet de partager les fichiers Photoshop avec de nombreuses applications d'illustration et de mise en page. Pour de meilleurs résultats, imprimez les documents contenant des images EPS sur des imprimantes PostScript.

**PICT** Le format PICT est utilisé dans les applications de mise en page Mac OS® pour le transfert d'images entre applications. Ce format est particulièrement adapté à la compression d'images contenant d'importantes zones de couleur en aplat.

Lorsque vous enregistrez une image RVB au format PICT, vous pouvez choisir une résolution en pixels de 16 ou 32 bits. Pour une image en niveaux de gris, vous avez le choix entre 2, 4 ou 8 bits par pixel.

**Pixar** Le format Pixar est adopté pour l'échange de fichiers avec des ordinateurs Pixar. Les postes de travail Pixar sont conçus pour des applications graphiques haut de gamme, notamment les logiciels d'illustration et d'animation en trois dimensions. Le format Pixar prend en charge les images en niveaux de gris et RVB.

**PNG (Portable Network Graphics)** Le format PNG permet la compression sans perte et l'affichage d'images sur le Web. Contrairement au format GIF, le format PNG prend en charge les images 24 bits et génère des transparences d'arrière-plan sans rendre le contour irrégulier. Cependant, certains navigateurs Web ne prennent pas en charge ce format. Le format PNG préserve la transparence dans les images à niveaux de gris et RVB.

**Photoshop Brut** Ce format est utilisé pour le transfert d'images entre applications et plates-formes informatiques lorsque les autres formats ne conviennent pas.

**Scitex CT** Le format Scitex CT est utilisé en prépresse.

**TGA (Targa)** Le format TGA est conçu pour les systèmes équipés de la carte vidéo Truevision. Lors de l'enregistrement d'une image RVB dans ce format, vous pouvez choisir une profondeur de pixel de 16, 24 ou 32 bits et une compression RLE.

**TIFF (Tagged-Image File Format)** Le format TIFF est utilisé pour échanger des fichiers entre applications et plates-formes. TIFF est un format d'image bitmap souple pris en charge par la plupart des applications de dessin, de retouche d'images et de mise en page. La majorité des scanners de bureau peut générer des images TIFF.

Par ailleurs, vous pouvez ouvrir des fichiers de formats plus anciens dans Photoshop Elements, notamment les fichiers PS 2.0, Pixel Paint, Alias Pix, IFF, Portable Bitmap, SGI RGB, Soft Image, Wavefront RLA et ElectricImage.

## Voir aussi

« Formats de fichiers optimisés pour le Web » à la page 362

## Enregistrement de modifications dans différents formats de fichiers

Vous pouvez définir des options relatives à l'enregistrement de fichiers image, notamment spécifier le format et indiquer s'il faut inclure le fichier enregistré dans le catalogue du Navigateur de photos ou conserver les couches d'une image. Selon le format sélectionné, d'autres options peuvent être disponibles.

## Voir aussi

« Définition des préférences d'enregistrement des fichiers » à la page 141

« A propos des images transparentes et des images Web avec détourage » à la page 368

« A propos du format JPEG » à la page 363

« Formats de fichiers optimisés pour le Web » à la page 362

« A propos du format GIF » à la page 364

« Conversion d'une image en une image à couleurs indexées » à la page 254

« A propos du format PNG-8 » à la page 364

« A propos du format PNG-24 » à la page 365

## Modification des options d'enregistrement des fichiers

**1** Dans l'Éditeur , choisissez la commande Fichier > Enregistrer.

**2** Pour modifier les options d'enregistrement des fichiers, telles que le nom ou le format, choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, définissez les options d'enregistrement ci-après, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

*Remarque :* des options supplémentaires sont disponibles dans une autre boîte de dialogue pour certains formats de fichiers.

**Nom du fichier** Spécifie le nom de fichier de l'image enregistrée.

**Format** Spécifie le format de fichier de l'image enregistrée.

**Enregistrer dans l'organiseur** Inclut le fichier enregistré dans votre catalogue de façon à l'afficher dans le Navigateur de photos. Certains formats de fichier pris en charge dans l'Éditeur ne le sont pas dans l'Organiseur. Si vous enregistrez un fichier dans l'un de ces formats (EPS, par exemple), cette option n'est pas disponible.

**Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original** Enregistre le fichier, puis l'ajoute à un jeu de versions dans le Navigateur de photos pour conserver les différentes versions de l'image dans l'ordre (voir la section « A propos des jeux de versions » à la page 109). Cette option est uniquement disponible si l'option Enregistrer dans l'organiseur est sélectionnée.

**Calques** Conserve tous les calques de l'image. Si cette option est désactivée ou inaccessible, l'image ne contient aucun calque. Une icône d'avertissement  en regard de la case Calques indique que les calques de l'image seront aplatis ou fusionnés pour le format sélectionné. Avec certains formats, tous les calques sont fusionnés. Pour préserver les calques, sélectionnez un autre format.

**En tant que copie** Enregistre une copie du fichier tout en conservant le fichier en cours ouvert. La copie est enregistrée dans le dossier contenant le fichier ouvert.

**Couleur : Profil ICC** Incorpore un profil colorimétrique dans l'image pour certains formats.

**Aperçu** Enregistre les données d'aperçu du fichier. Cette option n'est disponible que lorsque vous activez Choix à l'enregistrement pour l'option Aperçus d'image de la boîte de dialogue Préférences.

**Extension de fichier en minuscules** Enregistre l'extension du fichier en caractères minuscules.

*Remarque :* des serveurs de fichiers Unix sont souvent utilisés pour faciliter la transmission des données sur les réseaux et par Internet. Certains serveurs de fichiers Unix ne reconnaissent pas les extensions en majuscules. Pour vous assurer que vos images arrivent correctement à destination, utilisez les extensions de fichier en minuscules.

### Enregistrement d'un fichier au format GIF

- 1 Dans l'Éditeur , choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous.
- 2 Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, puis sélectionnez l'option CompuServe GIF dans la liste des formats. Une copie de l'image est enregistrée dans le répertoire indiqué (sauf si elle est déjà en mode Couleurs indexées).
- 3 Si vous créez un fichier GIF animé, cochez la case Calques comme cadres. Chaque calque du fichier final apparaîtra sous la forme d'une image séparée dans le fichier GIF animé.
- 4 Cliquez sur le bouton Enregistrer. Si l'image d'origine est au format RVB, la boîte de dialogue Couleurs indexées s'affiche.
- 5 Si nécessaire, spécifiez les options de couleurs indexées dans la boîte de dialogue Couleurs indexées, puis cliquez sur le bouton OK.
- 6 Dans la boîte de dialogue Options GIF, sélectionnez un format pour le fichier GIF, puis cliquez sur le bouton OK :

**Normal** Crée une image qui s'affiche dans un navigateur, une fois téléchargée uniquement.

**Entrelacé** Crée une série d'images qui s'affichent en basse résolution dans un navigateur au fur et à mesure du téléchargement. Le téléchargement de l'image paraît ainsi moins long et l'utilisateur peut vérifier son déroulement. Cette option augmente toutefois la taille du fichier.

### Enregistrement d'un fichier au format JPEG

- 1 Dans l'Éditeur , choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, puis sélectionnez l'option JPEG dans la liste des formats.

**Remarque :** vous ne pouvez pas enregistrer les images en modes Couleurs indexées et Bitmap au format JPEG.

- 2 Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, définissez les options d'enregistrement, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

La boîte de dialogue Options JPEG s'ouvre.

- 3 Si l'image contient des transparences, sélectionnez une couleur de cache pour simuler la transparence de l'arrière-plan.
- 4 Spécifiez la compression et la qualité de l'image en choisissant une option dans le menu Qualité, en déplaçant le curseur Qualité ou en entrant une valeur comprise entre 1 et 12.
- 5 Sélectionnez une option de format :

**de base (standard)** Utilise un format compatible avec la plupart des navigateurs Web.

**de base optimisé** Optimise la qualité des couleurs de l'image et produit un fichier un peu moins volumineux. Cette option n'est pas compatible avec tous les navigateurs Web.

**Progressif** Crée une image qui s'affiche progressivement dans un navigateur Web au fur et à mesure du téléchargement. Les images au format JPEG progressif sont un peu plus volumineuses, leur affichage nécessite davantage de mémoire RAM et elles ne sont pas compatibles avec toutes les applications et tous les navigateurs Web.

- 6 Pour obtenir une estimation de la durée de téléchargement de l'image, choisissez une vitesse de modem dans la liste Taille. Vous devez cocher l'option Aperçu pour accéder aux options de cette liste.

**Remarque :** si une application Java ne peut pas lire votre fichier JPEG, essayez de l'enregistrer sans vignette d'aperçu.

- 7 Cliquez sur le bouton OK.

### Enregistrement d'un fichier au format JPEG 2000

- 1 Dans l'Éditeur , choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, puis sélectionnez l'option JPEG 2000 dans la liste des formats.

**Remarque :** vous ne pouvez pas enregistrer les images en modes Couleurs indexées et Bitmap au format JPEG 2000.

- 2 Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, sélectionnez les options de votre choix, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

**3** Dans la boîte de dialogue JPEG 2000, spécifiez les options de fichier :

**Taille de fichier** Définit une taille cible pour le fichier enregistré. Cette option n'est pas disponible lorsque la compression sans perte ou express est sélectionnée.

**Sans perte** Comprime l'image sans perte de qualité. Cette option a également pour effet de créer un fichier plus volumineux.

**Mode express** Enregistre le fichier plus rapidement avec moins d'optimisations. Cette option risque d'augmenter la taille du fichier.

**Qualité** Spécifie la compression et la qualité de l'image lorsque la case Sans perte n'est pas cochée. Une valeur élevée accroît la qualité d'image, ainsi que la taille de fichier.

**Inclure les métadonnées** Inclut les informations de copyright provenant de la boîte de dialogue Informations et enregistre le nom des sélections.

**Inclure la transparence** Préserve la prise en charge de la transparence de l'image originale. Si l'option Inclure la transparence apparaît grisée, l'image ne prend pas en charge la transparence.

**Compatible JP2** Crée un fichier pouvant s'afficher dans les navigateurs compatibles avec le format standard JPEG 2000 (JP2), mais pas avec le format étendu JPEG 2000 (JPX).

**4** Sélectionnez le mode d'affichage initial de l'image dans un navigateur Web dans la liste déroulante Ordre d'optimisation :

**Vignette grossissante** Présente une séquence de petites vignettes qui s'agrandissent progressivement jusqu'au rendu complet de l'image.

**Progressif** Crée une image qui s'affiche dans des versions de plus en plus détaillées au fur et à mesure de son téléchargement sur un navigateur Web. Les images au format JPEG progressif sont un peu plus volumineuses, leur affichage nécessite davantage de mémoire RAM et elles ne sont pas compatibles avec toutes les applications et tous les navigateurs Web. Cette option n'est pas disponible en mode express.

**Couleur** Crée une image qui s'affiche d'abord en niveaux de gris, puis en couleurs au fur et à mesure de son téléchargement sur un navigateur Web.

**5** Pour obtenir une estimation de la durée de téléchargement de l'image, choisissez une vitesse de modem dans la liste déroulante Débit, puis cliquez sur le bouton Aperçu.

**6** Cliquez sur le bouton OK.

### Enregistrement d'un fichier au format Photoshop EPS

**1** Dans l'Éditeur , choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, puis sélectionnez l'option Photoshop EPS dans la liste des formats.

**2** Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, définissez les options d'enregistrement, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

**3** Dans la boîte de dialogue Options EPS, définissez les options suivantes :

- Dans la liste déroulante Prévisualisation, choisissez l'option TIFF (8 bits/pixel) pour une meilleure qualité d'affichage ou TIFF (1 bit/pixel) pour une taille de fichier plus petite.
- Choisissez une méthode de codage dans la liste déroulante Codage : ASCII, Binaire ou option JPEG.

**4** Pour afficher les zones blanches de l'image sous forme de zones transparentes, choisissez l'option Blancs transparents. Cette option n'est disponible que pour les images en mode Bitmap.

**5** Pour lisser l'apparence d'une image basse résolution à l'impression, cochez la case Interpolation de l'image.

**6** Cliquez sur le bouton OK.

### Enregistrement d'un fichier au format Photoshop PDF

**1** Dans l'Éditeur , choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, puis sélectionnez l'option Photoshop PDF dans la liste des formats.

- 2 Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, définissez les options d'enregistrement, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
- 3 Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier Adobe PDF, sélectionnez une méthode de compression (voir la section « Compression des fichiers » à la page 141).
- 4 Sélectionnez une option dans le menu Qualité de l'image.
- 5 Pour afficher le fichier PDF, cochez la case Afficher le fichier PDF après l'enregistrement pour lancer Adobe Acrobat® ou Adobe® Reader (selon l'application installée sur votre ordinateur).
- 6 Cliquez sur le bouton Enregistrer le fichier PDF.

 Si vous avez apporté des modifications à un fichier Acrobat Touchup, mais que ces dernières ne sont pas prises en compte lorsque vous ouvrez le fichier, ouvrez la boîte de dialogue des préférences Enregistrement des fichiers. Choisissez la commande Edition > Préférences > Enregistrement des fichiers, puis sélectionnez l'option Ecraser le fichier en cours dans la liste déroulante Au premier enregistrement.

### Enregistrement d'un fichier au format PNG

- 1 Dans l'Éditeur , choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, puis sélectionnez l'option PNG dans la liste des formats.
  - 2 Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, définissez les options d'enregistrement, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
  - 3 Dans la boîte de dialogue Options PNG, sélectionnez une option d'entrelacement, puis cliquez sur le bouton OK.
- Non** Crée une image qui s'affiche dans un navigateur Web uniquement après son téléchargement.

**Entrelacé** Crée une image qui s'affiche à basse résolution dans un navigateur au fur et à mesure de son téléchargement. Le téléchargement de l'image paraît ainsi moins long et l'utilisateur peut vérifier son déroulement. Cette option augmente toutefois la taille du fichier.

### Enregistrement d'un fichier au format TIFF

- 1 Dans l'Éditeur , choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, puis sélectionnez l'option TIFF dans la liste des formats.
- 2 Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, définissez les options d'enregistrement, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
- 3 Dans la boîte de dialogue Options TIFF, définissez les options suivantes :

**Compression de l'image** Spécifie une méthode de compression des données d'image composite.

**Ordre des pixels** Choisissez l'option Entrelacé pour ajouter la photo dans l'Organiseur.

**Format** La plupart des applications récentes peuvent lire les fichiers aux formats Mac ou Windows. Cependant, si vous ne savez pas dans quelle application le fichier sera ouvert, sélectionnez la plate-forme de lecture du fichier.

**Enreg. pyramide d'images** Préserve les informations multirésolutions. Photoshop Elements ne propose pas d'option d'ouverture des fichiers multirésolutions ; l'image s'ouvre dans le fichier avec la résolution la plus élevée. Toutefois, Adobe InDesign® et certains serveurs d'images prennent en charge l'ouverture de formats multirésolutions.

**Enregistrer transparence** Conserve les zones transparentes en tant que couches alpha supplémentaires si le fichier est ouvert dans une autre application (les zones transparentes sont toujours préservées si le fichier est rouvert dans Photoshop Elements).

**Compression du calque** Spécifie la méthode de compression des données des pixels de calques (qui diffèrent des données composites).

De nombreuses applications ne peuvent pas lire les données de calques et les ignorent lors de l'ouverture du fichier TIFF. Photoshop Elements est cependant capable de lire les données de calques des fichiers TIFF. Bien que les fichiers contenant des données de calques soient plus volumineux, l'enregistrement de données de calques permet d'éviter l'enregistrement et la gestion d'un fichier PSD séparé contenant ces données.

## Compression des fichiers

De nombreux formats de fichiers compressent les données de l'image pour réduire la taille du fichier. La compression *sans perte* conserve la totalité des données de l'image sans supprimer de détail, tandis que la compression *avec perte* supprime des données de l'image et certains détails.

Les techniques les plus courantes sont les suivantes :

**RLE (Run Length Encoding)** Technique de compression sans perte qui compresse les parties transparentes de chaque calque dans des images multicalques contenant une zone de transparence.

**LZW (Lemple-Zif-Welch)** Technique de compression sans perte qui produit les meilleurs résultats avec des images comportant des zones monochromes importantes.

**JPEG** Technique de compression avec perte qui produit les meilleurs résultats avec des photographies.

**CCITT** Famille de techniques de compression sans perte pour les images en noir et blanc.

**ZIP** Technique de compression sans perte qui produit les meilleurs résultats avec des images comportant des zones monochromes importantes.

## Définition des préférences d'enregistrement des fichiers

❖ Dans l'Editeur , choisissez la commande Edition > Préférences > Enregistrement des fichiers, puis définissez les options suivantes :

**Au premier enregistrement** Vous permet de contrôler la méthode d'enregistrement des fichiers :

- L'option Demander pour l'original (par défaut) ouvre la boîte de dialogue Enregistrer sous à la première modification (avec enregistrement) du fichier d'origine. Tous les enregistrements suivants écrasent la version d'origine. Si vous ouvrez la copie retouchée dans l'Editeur (à partir de l'Organiseur), le premier enregistrement, ainsi que les suivants, écrasent la version précédente.
- L'option Toujours demander ouvre la boîte de dialogue Enregistrer sous à la première modification (avec enregistrement) du fichier d'origine. Tous les enregistrements suivants écrasent la version d'origine. Si vous ouvrez la copie retouchée dans l'Editeur (à partir de l'Organiseur), le premier enregistrement ouvre la boîte de dialogue Enregistrer sous.
- L'option Ecraser le fichier en cours n'ouvre pas la boîte de dialogue Enregistrer sous. Si vous ouvrez le fichier d'origine ou la copie retouchée dans l'Editeur, le premier enregistrement, ainsi que les enregistrements suivants dans la session d'édition en cours, écrasent le fichier d'origine.

**Aperçus d'image** Enregistre un aperçu de l'image avec le fichier. Sélectionnez l'option Ne jamais enregistrer pour enregistrer un fichier sans aperçu, Toujours enregistrer pour enregistrer un fichier avec les aperçus spécifiés ou Choix à l'enregistrement pour sélectionner un par un les fichiers dont vous voulez afficher un aperçu.

**Extension** Spécifie une option pour les extensions de fichier à trois caractères indiquant le format de fichier : En majuscules ajoute l'extension en caractères majuscules et En minuscules ajoute l'extension en caractères minuscules. Dans la plupart des cas, il est recommandé de conserver l'option En minuscules sélectionnée.

**Ignorer les profils des données de l'appareil photo (EXIF)** Sélectionnez cette option pour supprimer automatiquement les profils couleur utilisés par votre appareil photo numérique. Le profil couleur que vous utilisez dans Photoshop Elements est enregistré avec l'image.

**Maximiser la compatibilité des fichiers PSD** Enregistre une image composite dans un fichier Photoshop multicalque de sorte que vous puissiez l'importer ou l'ouvrir dans un plus grand nombre d'applications : sélectionnez l'option Jamais pour ignorer cette étape, Toujours pour enregistrer automatiquement le fichier composite ou Demander pour afficher une invite chaque fois que vous enregistrez un fichier.

**La liste des fichiers récents contient : \_ fichiers** Spécifie le nombre de fichiers disponibles dans le sous-menu Fichier > Ouvrir un fichier récemment modifié. Entrez une valeur comprise entre 0 et 30. La valeur par défaut est de 10 lettres.

## Voir aussi

« Enregistrement de modifications dans différents formats de fichiers » à la page 137

## Modification guidée

Le mode Modification guidée offre une présentation plus structurée de certaines tâches afin d'en faciliter l'exécution et fournit des explications plus détaillées tout au long du processus. Longlet Modification guidée se trouve à droite de l'onglet Modifier de la Corbeille des palettes, dans l'Editeur.

La fonction Modification guidée permet de réaliser les tâches suivantes :

**Modifications de base apportées à la photo** Recadrage, rotation, redressement et réglage de la netteté des photos.

**Eclairage et exposition** Eclaircissement, obscurcissement et réglage de la luminosité et du contraste.

**Correction colorimétrique** Amélioration des couleurs, suppression d'une dominante de couleur et correction de la coloration de la peau.

**Activités guidées** Retouche des rayures, imperfections et déchirures et retouche photo assistée.

**Photomerge** Fusion intelligente de plusieurs images de visages ou de prises de vue de groupe.

*Remarque : les modifications guidées disponibles peuvent varier selon votre version de Photoshop Elements.*

### Utilisation des options de la fonction Modification guidée

1 Dans l'onglet Modifier de l'Editeur, cliquez sur le bouton Guidée .

2 Choisissez une modification guidée dans la liste.

3 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Suivez les étapes indiquées, puis cliquez sur le bouton Terminer.
- Cliquez sur le bouton Annuler pour choisir une autre modification guidée ou revenez à l'Editeur.

*Remarque : si vous sélectionnez une modification guidée et que vous cliquez ensuite sur le bouton Après seulement en bas du panneau de modification guidée pour activer l'affichage Avant et après de votre photo, cet affichage sera conservé lorsque vous quitterez la modification guidée. Pour revenir à l'affichage Après seulement (valeur par défaut), cliquez à nouveau sur le bouton du mode de fenêtre jusqu'à ce que l'affichage Après seulement soit restauré, ou cliquez sur le bouton du mode Standard ou Rapide pour revenir à un affichage simple.*

### Modification guidée Recadrer la photo

Utilisez la modification guidée Recadrer la photo pour recadrer une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

*Remarque : vous pouvez également utiliser l'outil Emporte-pièce pour recadrer une image. Pour plus de détails sur l'outil Emporte-pièce, reportez-vous à la section « Utilisation de l'outil Emporte-pièce » à la page 224.*

Pour plus de détails sur le recadrage, reportez-vous à la section « Recadrage » à la page 222.

### Modification guidée Faire pivoter et/ou redresser la photo

Utilisez la modification guidée Faire pivoter et/ou redresser la photo pour faire pivoter une image par incrément de 90° ou tracer une ligne sur une image pour la réaligner.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur la rotation des images, reportez-vous à la section « Application d'une rotation ou d'une symétrie à un élément » à la page 242.

Pour plus de détails sur le redressement des images, reportez-vous à la section « Redressement d'une image » à la page 225.

### Modification guidée Régler la netteté

Utilisez la modification guidée Régler la netteté pour régler la netteté d'une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur le réglage de la netteté des images, reportez-vous à la section « Présentation du réglage de la netteté » à la page 239 ou « Accentuation d'une image » à la page 240.

### **Modification guidée Eclaircir ou obscurcir**

Utilisez la modification guidée Eclaircir ou obscurcir pour éclaircir ou obscurcir une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur l'éclaircissement ou l'obscurcissement des images, reportez-vous à la section « Réglage des tons foncés et des tons clairs » à la page 201.

### **Modification guidée Luminosité et contraste**

Utilisez la modification guidée Luminosité et contraste pour régler la luminosité ou le contraste d'une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur le réglage de la luminosité et du contraste, reportez-vous à la section « Réglage des tons foncés et des tons clairs » à la page 201.

### **Modification guidée Améliorer les couleurs**

Utilisez la modification guidée Améliorer les couleurs pour améliorer la teinte, la saturation et la luminosité d'une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur l'amélioration des couleurs, reportez-vous à la section « Réglage de la saturation et de la teinte des couleurs » à la page 209.

### **Modification guidée Supprimer une dominante de couleur**

Utilisez la modification guidée Supprimer une dominante de couleur pour corriger les dominantes couleur d'une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur la correction des dominantes couleur, reportez-vous à la section « Correction des dominantes couleur » à la page 205.

### **Modification guidée Corriger la coloration de la peau**

Utilisez la modification guidée Corriger la coloration de la peau pour corriger les tons chair (hâle, rougeur et lumière ambiante) d'une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur la correction de la coloration de la peau, reportez-vous à la section « Réglage de la coloration de la peau » à la page 211.

### **Modification guidée Retoucher une photo**

Utilisez la modification guidée Retoucher une photo pour corriger les imperfections (imperfections importantes ou petites imperfections) d'une image (à l'aide de l'outil Correcteur ou Correcteur de tons directs).

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur la correction des imperfections, reportez-vous à la section « Correction des imperfections importantes » à la page 232 ou « Correction des taches et des petites imperfections » à la page 231.

### **Modification guidée Guide sur la modification de photos**

Utilisez la modification guidée Guide sur la modification de photos pour suivre les étapes de modification standard des photos dans l'ordre recommandé. Il s'agit de l'ordre qu'Adobe recommande pour la réalisation des différentes modifications, et donc de l'ordre que vous devez suivre. Vous obtiendrez ainsi des résultats optimaux dans toutes vos tâches de base de retouche de photos.

### **Modification guidée Prise de vue de groupe Photomerge**

Pour plus de détails sur la prise de vue de groupe Photomerge, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction Prise de vue de groupe Photomerge » à la page 237.

### **Modification guidée Visages Photomerge**

Pour plus de détails sur les visages Photomerge, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction Visages Photomerge » à la page 238.

# Chapitre 9 : Utilisation des calques

Les calques sont utiles pour ajouter des composants à une image et les manipuler indépendamment les uns des autres, sans modifier l'image d'origine de façon permanente. Vous pouvez apporter des modifications à la couleur ou à la luminosité, appliquer des effets spéciaux, repositionner le contenu du calque, spécifier différentes valeurs d'opacité et de fusion, entre autres, séparément pour chacun des calques. Vous pouvez également modifier l'ordre d'empilement des calques, lier des calques pour les manipuler simultanément, ainsi que créer des animations Web composées de calques.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs](#).

## Création de calques

### Présentation des calques

Les calques peuvent être comparés à des feuilles de verre superposées les unes aux autres et sur lesquelles vous pouvez dessiner. Les zones transparentes d'un calque laissent apparaître les calques inférieurs. Vous pouvez travailler sur un calque indépendamment des autres et expérimenter pour créer les effets recherchés. Tant que vous ne combinez (ou fusionnez) pas les calques, chacun d'entre eux reste indépendant. Le calque situé au bas de la palette Calques, c'est-à-dire le calque d'arrière-plan, est toujours verrouillé (protégé). Par conséquent, vous ne pouvez pas modifier son ordre d'empilement, son mode de fusion ou son opacité (à moins de le convertir au préalable en calque ordinaire).



*Les zones transparentes d'un calque laissent apparaître les calques inférieurs.*

Les calques sont organisés dans la palette Calques. Il est recommandé de conserver cette palette affichée pendant vos travaux dans Photoshop Elements. Vous pouvez ainsi voir immédiatement le calque actif (le calque sélectionné sur lequel vous travaillez). Vous pouvez simplifier la gestion des calques en les liant pour les déplacer comme un tout. Plus votre image contient de calques, plus son fichier est volumineux. La fusion des calques sur lesquels vous ne travaillez plus vous aidera à réduire la taille du fichier de l'image. La palette Calques est une mine de renseignements dont vous aurez besoin tout au long de votre travail sur les photos, tandis que le menu Calque vous sera des plus utiles pour manipuler les calques.

Les calques ordinaires sont des calques pixellisés (d'image). Vous utilisez d'autres types de calques pour créer des effets spéciaux :

**Calques de remplissage** Ces calques contiennent un dégradé de couleurs, une couleur en aplat ou un motif.

**Calques de réglage** Ces calques vous permettent d'affiner la couleur, la luminosité et la saturation sans apporter de modifications permanentes à l'image (jusqu'à l'aplatissement ou la réduction du calque de réglage).

**Calques de texte et de forme** Ces calques vous permettent de créer du texte et des formes vectorisés.

Vous ne pouvez pas peindre sur les calques de réglage, mais vous pouvez le faire sur leurs masques. Pour peindre sur les calques de remplissage ou de texte, vous devez d'abord les convertir en calques d'images ordinaires.

### Voir aussi


- « A propos des calques de réglage et de remplissage » à la page 158
- « A propos des groupes d'écrêtage du calque » à la page 162
- « Verrouillage ou déverrouillage d'un calque » à la page 150
- « A propos des options d'opacité et de fusion des calques » à la page 156

## A propos de la palette Calques

La palette Calques de l'Editeur (Fenêtre > Calques) recense tous les calques d'une image, du calque du dessus (en haut) au calque d'arrière-plan (en bas). Vous pouvez faire glisser la palette hors de la Corbeille des palettes en cliquant sur sa barre de titre, pour qu'elle reste visible pendant tout votre travail.

Le calque actif (calque de travail) est mis en surbrillance afin d'être facilement identifié. Lorsque vous travaillez sur une image, il est recommandé de vérifier quel calque est actif pour vous assurer que les réglages et modifications que vous réalisez sont appliqués au calque approprié. Si, par exemple, vous choisissez une commande et que rien ne semble se produire, vérifiez que le calque affiché est bien le calque actif.

Les icônes de la palette vous permettent d'effectuer de nombreuses tâches (création, masquage, liaison, verrouillage et suppression d'un calque, par exemple). A part quelques exceptions, les modifications que vous apportez ne s'appliquent qu'au calque sélectionné ou actif, mis en surbrillance.



#### Palette Calques

A. Menu de mode de fusion B. Afficher/Masquer le calque C. Vignette du calque D. Le calque en surbrillance correspond au calque actif.  
E. Calque verrouillé F. Calque lié à un autre calque G. Calque avec style

En mode d'affichage sous forme de liste, la palette Calques affiche une vignette, un titre et une ou plusieurs icônes décrivant chacun des calques :

 Le calque est visible. Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour afficher ou masquer un calque. (Vous ne pouvez pas imprimer les calques masqués.)

 Le calque est lié au calque actif.

 Un style est appliqué au calque. Cliquez sur cette icône pour modifier le style du calque dans la boîte de dialogue Paramètres de style.

 Le calque est verrouillé.

 L'image contient des groupes de calques et a été importée depuis Photoshop. Photoshop Elements ne prend pas en charge les groupes de calques et ne peut les afficher que sous leur forme réduite. Vous devez les simplifier pour créer une image modifiable.

Les boutons situés en haut de la palette vous permettent d'effectuer diverses opérations :

-  Créer un nouveau calque
-  Créer un calque de remplissage/réglage
-  Supprimer un calque
-  Lier le calque à un autre calque
-  Verrouiller la transparence
-  Verrouiller tous les calques

Le menu de mode de fusion (Normal, Fondu, Obscurcir, etc.), la zone de texte Opacité et le bouton Plus donnant accès à un menu de commandes de calques et d'options de palette sont également disponibles en haut de la palette.

### Voir aussi

- « A propos des calques de réglage et de remplissage » à la page 158
- « A propos des options d'opacité et de fusion des calques » à la page 156
- « Simplification d'un calque » à la page 151

### Ajout de calques

Les nouveaux calques s'affichent au-dessus du calque sélectionné dans la palette Calques. Vous pouvez ajouter des calques à une image en utilisant les méthodes suivantes :

- création de calques vierges ou conversion de sélections en calques ;
- conversion d'un calque d'arrière-plan en un calque ordinaire, et inversement ;
- collage de sélections dans une image ;
- utilisation de l'outil Texte ou d'un outil de forme ;
- duplication d'un calque existant.

Vous pouvez créer, pour une même image, jusqu'à 8 000 calques ayant chacun leur mode de fusion et leur opacité. Ce nombre peut toutefois varier selon les ressources en mémoire de votre système.

### Voir aussi

- « A propos du texte » à la page 318
- « A propos des formes » à la page 325
- « Suppression d'un calque » à la page 151

### Création d'un calque vide et attribution d'un nom au calque

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :

- Pour créer un calque avec le nom et les paramètres par défaut, cliquez sur le bouton Créer un calque  en haut de la palette Calques. Le calque obtenu est défini sur le mode Normal avec une opacité de 100 %, et son nom suit l'ordre de création. (Pour renommer le nouveau calque, cliquez deux fois dessus, puis saisissez le nouveau nom.).
- Pour créer un calque et spécifier son nom et ses options, choisissez la commande Calque > Nouveau > Calque, ou choisissez la commande Nouveau calque dans le menu Plus de la palette Calques. Spécifiez le nom et les autres options, puis cliquez sur le bouton OK.

Le nouveau calque est automatiquement sélectionné et s'affiche dans la palette, au-dessus du calque précédemment sélectionné.

### Voir aussi

- « Copie d'un calque entre deux images » à la page 152
- « Suppression d'un calque » à la page 151
- « Duplication d'un calque dans une image » à la page 152
- « Définition du mode de fusion d'un calque » à la page 157
- « Définition de l'opacité d'un calque » à la page 157

### Création d'un calque à partir d'une portion de calque

Vous pouvez déplacer une partie d'une image d'un calque vers un nouveau calque tout en conservant le fichier d'origine intact.

- 1 Dans l'Editeur, sélectionnez un calque, puis définissez une sélection.
- 2 Choisissez l'une des commandes suivantes :
  - Choisissez la commande Calque > Nouveau > Calque par Copier pour copier la sélection dans un nouveau calque.
  - Choisissez la commande Calque > Nouveau > Calque par Couper pour couper la sélection et la coller dans un nouveau calque.

La zone sélectionnée apparaît dans un nouveau calque, à la même position par rapport au contour de l'image.



*Création d'un calque en copiant et en collant une partie d'un calque dans le nouveau calque*

### Voir aussi

- « Duplication d'un calque dans une image » à la page 152
- « A propos des sélections » à la page 175

### Conversion du calque d'arrière-plan en calque ordinaire

Le calque d'arrière-plan est le calque de base d'une image. Les autres calques sont empilés sur le calque d'arrière-plan, qui contient en général (mais pas toujours) les données d'image réelles d'une photo. Pour protéger l'image, le calque d'arrière-plan est toujours verrouillé. Si vous souhaitez modifier son ordre d'empilement, son mode de fusion ou son opacité, vous devez tout d'abord le convertir en calque ordinaire.

- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :
  - Cliquez deux fois sur le calque Arrière-plan dans la palette Calques.

- Choisissez la commande Calque > Nouveau > Calque à partir de l'arrière-plan.
- Sélectionnez le calque d'arrière-plan, puis choisissez la commande Dupliquer le calque dans le menu Plus de la palette Calques pour conserver le calque d'arrière-plan intact et en créer une copie sous forme de nouveau calque.

 Vous pouvez créer une réplique du calque d'arrière-plan converti quelle que soit la méthode de conversion utilisée ; il suffit de sélectionner le calque d'arrière-plan converti et de choisir la commande Dupliquer le calque dans le menu Plus de la palette Calques.

**2** Saisissez un nom pour le nouveau calque.

 Si vous faites glisser l'outil Gomme d'arrière-plan sur le calque d'arrière-plan, ce dernier est automatiquement converti en un calque ordinaire, et les zones effacées deviennent transparentes.

## Conversion d'un calque en calque d'arrière-plan

Vous ne pouvez pas convertir un calque en calque d'arrière-plan si l'image en contient déjà un. Le cas échéant, vous devez d'abord convertir le calque d'arrière-plan existant en un calque ordinaire.

- 1** Sélectionnez un calque dans la palette Calques de l'Éditeur.
- 2** Choisissez la commande Calque > Nouveau > Arrière-plan d'après un calque.

Les zones transparentes du calque d'origine adoptent la couleur de l'arrière-plan.

# Modification des calques

## Sélection d'un calque

Les modifications apportées à une image ne s'appliquent qu'au calque actif. Si vous n'observez pas l'effet escompté lors de la manipulation d'une image, assurez-vous que le calque correct est sélectionné.

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Éditeur :

- Sélectionnez la vignette ou le nom d'un calque dans la palette Calques.
- Pour sélectionner plusieurs calques, cliquez sur chaque calque tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- Sélectionnez l'outil Déplacement , cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image, puis choisissez un calque dans le menu contextuel. Ce menu contextuel répertorie tous les calques contenant des pixels à la position du pointeur, ainsi que tous les calques de réglage.

 Pour sélectionner des calques de façon interactive pendant que vous utilisez l'outil Déplacement, choisissez l'option Sélection automatique du calque dans la barre d'options. Pour connaître le calque qui sera mis en surbrillance, sélectionnez l'option Afficher la sélection au survol. L'outil Déplacement affiche alors un menu contextuel indiquant l'ordre des calques. Pour sélectionner plusieurs calques à la fois, faites-les glisser.

## Voir aussi

- « Présentation des calques » à la page 145
- « Sélection de toutes les zones opaques d'un calque » à la page 158
- « Copie de sélections à l'aide de l'outil Déplacement » à la page 190

## Affichage ou masquage d'un calque

L'icône en forme d'œil  affichée dans la colonne la plus à gauche de la palette Calques, en regard d'un calque, indique que ce calque est visible.

- 1** Dans l'Éditeur, choisissez la commande Fenêtre > Calques si la palette Calques n'est pas ouverte.

2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour masquer un calque, cliquez sur son icône en forme d'œil. Cliquez de nouveau dans cette colonne pour faire réapparaître le calque.
- Faites glisser la souris sur la colonne de l'œil pour afficher ou masquer plusieurs calques.
- Pour afficher un seul calque, cliquez sur son icône en forme d'œil tout en maintenant la touche Alt enfoncée. Cliquez de nouveau dans cette colonne en maintenant la touche Alt enfoncée pour faire réapparaître tous les calques.

### Voir aussi

« A propos de la palette Calques » à la page 146

## Redimensionnement ou masquage des vignettes de calques

1 Dans l'Editeur, sélectionnez l'option Options de palette dans le menu Plus de la palette Calques.

2 Sélectionnez une autre taille ou l'option Sans pour masquer les vignettes. Cliquez ensuite sur le bouton OK.

### Voir aussi

« A propos de la palette Calques » à la page 146

## Verrouillage ou déverrouillage d'un calque

Vous pouvez verrouiller entièrement ou partiellement des calques pour protéger leur contenu. Lorsqu'un calque est verrouillé, un verrou s'affiche à droite de son nom pour indiquer qu'il est impossible de le supprimer. Vous pouvez déplacer les calques verrouillés, excepté le calque d'arrière-plan, à divers endroits de la pile dans la palette Calques.

❖ Dans l'Editeur, sélectionnez le calque à dupliquer dans la palette Calques, puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Cliquez sur l'icône Tout verrouiller  en haut de la palette Calques pour verrouiller toutes les propriétés du calque. Cliquez de nouveau sur l'icône pour les déverrouiller.
- Cliquez sur l'icône Verrouiller les pixels transparents  en haut de la palette Calques pour verrouiller toutes les zones transparentes du calque et rendre ainsi toute peinture impossible. Cliquez de nouveau sur l'icône pour les déverrouiller.

**Remarque :** pour les calques de texte et de forme, les pixels transparents sont verrouillés par défaut et ne peuvent pas être déverrouillés sans simplifier au préalable le calque.

### Voir aussi

« A propos de la palette Calques » à la page 146

## Modification du nom d'un calque

Lorsque vous ajoutez des calques à une image, il peut être utile de les renommer en fonction de leur contenu. Utilisez des noms descriptifs pour identifier plus facilement les calques dans la palette Calques.

**Remarque :** vous ne pouvez pas renommer le calque d'arrière-plan sans le convertir en calque ordinaire.

❖ Dans l'Editeur, cliquez deux fois sur le nom du calque dans la palette Calques, puis entrez le nouveau nom.

### Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

« A propos de la palette Calques » à la page 146

« Conversion du calque d'arrière-plan en calque ordinaire » à la page 148

## Simplification d'un calque

Pour simplifier un calque d'objet dynamique, de cadre, de texte, de forme, de couleur en aplat, de dégradé ou de remplissage à motif (ou un groupe de calques importé depuis Photoshop), convertissez-le en calque d'image. Vous devez simplifier ces calques pour pouvoir leur appliquer des filtres et les éditer avec les outils de peinture. Toutefois, vous ne pourrez plus appliquer les options d'édition de texte et de formes.

**1** Dans l'Editeur, sélectionnez un calque de texte, de forme, de remplissage ou un groupe de calques Photoshop dans la palette Calques.

**2** Simplifiez le calque ou le groupe de calques importé :

- Si vous avez sélectionné un calque de forme, cliquez sur le bouton Simplifier dans la barre d'options.
- Si vous avez sélectionné un calque de texte, de forme, de remplissage ou un groupe de calques Photoshop, choisissez l'option Simplifier le calque dans le menu Calque ou dans le menu Plus de la palette Calques.

### Voir aussi

« A propos des calques de réglage et de remplissage » à la page 158

« Présentation des calques » à la page 145

## Suppression d'un calque

En supprimant les calques dont vous n'avez plus besoin, vous réduisez la taille du fichier d'image.

**1** Sélectionnez un calque dans la palette Calques de l'Editeur.

**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser le calque jusqu'à l'icône Supprimer le calque  situé en haut de la palette Calques.
- Cliquez sur l'icône Supprimer le calque en haut de la palette Calques, puis cliquez sur le bouton Oui dans la boîte de dialogue de confirmation. Pour empêcher l'ouverture de cette boîte de dialogue, maintenez la touche Alt enfoncée lorsque vous cliquez sur l'icône Supprimer le calque.
- Choisissez l'option Supprimer le calque dans le menu Calque ou dans le menu Plus de la palette Calques, puis cliquez sur le bouton Oui.

### Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

« Création d'un calque vide et attribution d'un nom au calque » à la page 147

## Prélèvement d'un échantillon à partir de tous les calques visibles

Par défaut, lorsque vous utilisez certains outils, vous appliquez une couleur prélevée uniquement à partir du calque actif. Par conséquent, vous pouvez étaler ou échantillonner des pixels d'un seul calque même lorsque d'autres calques sont visibles, et vous pouvez prélever un échantillon à partir d'un calque et peindre dans un autre.

Si vous voulez peindre en utilisant les données prélevées sur tous les calques visibles, procédez comme suit :

**1** Dans l'Editeur, sélectionnez l'outil Baguette magique, Pot de peinture, Doigt, Goutte d'eau, Netteté ou Tampon de duplication.

**2** Sélectionnez l'option Tous les calques dans la barre d'options.

### Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

« A propos des outils de peinture » à la page 290

# Copie et organisation des calques

## Duplication d'un calque dans une image

Vous avez la possibilité de dupliquer les calques, y compris le calque d'arrière-plan, dans une image.

❖ Dans l'Editeur, sélectionnez un ou plusieurs calques dans la palette Calques, puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Pour dupliquer et renommer le calque, choisissez la commande Calque > Dupliquer le calque, ou choisissez la commande Dupliquer le calque dans le menu Plus de la palette Calques. Nommez le calque dupliqué, puis cliquez sur le bouton OK.
- Pour dupliquer le calque sans le nommer, sélectionnez le calque, puis faites-le glisser sur le bouton Créer un calque  en haut de la palette Calques.
- Cliquez sur le nom du calque ou de la vignette avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Dupliquer le calque.

### Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

## Duplication d'un ou de plusieurs calques dans une autre image

Vous pouvez dupliquer un calque, y compris le calque d'arrière-plan, d'une image dans une autre. Gardez à l'esprit que les dimensions en pixel de l'image cible déterminent la taille de la copie imprimée du calque dupliqué. De même, si les dimensions en pixel des deux images sont différentes, le calque dupliqué risque d'apparaître plus petit ou plus grand que prévu.

- 1 Ouvrez l'image source dans l'Editeur. Si vous dupliquez un calque dans une image existante plutôt que dans une nouvelle image, ouvrez également l'image cible.
- 2 Dans la palette Calques de l'image source, sélectionnez le nom du ou des calques à dupliquer. Pour sélectionner plusieurs calques, cliquez sur chaque nom de calque tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 3 Choisissez la commande Calque > Dupliquer le calque, ou choisissez l'option Dupliquer le calque dans le menu Plus de la palette Calques.
- 4 Attribuez un nom au calque dupliqué dans la boîte de dialogue Dupliquer le calque, choisissez la destination du calque, puis cliquez sur le bouton OK :
  - Pour dupliquer le calque dans une image existante, choisissez un nom de fichier dans le menu local Document.
  - Pour créer un document, choisissez l'option Nouveau dans la liste déroulante Document, puis saisissez le nom du nouveau fichier. Les images créées par duplication d'un calque n'ont pas de calque d'arrière-plan.

### Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

« A propos de la taille et de la résolution d'image » à la page 227

## Copie d'un calque entre deux images

Vous avez la possibilité de copier un calque, y compris le calque d'arrière-plan, d'une image à une autre. Gardez à l'esprit que la résolution de l'image cible détermine la taille de la copie imprimée du calque. De même, si les dimensions en pixel des deux images sont différentes, le calque copié risque d'apparaître plus petit ou plus grand que prévu.


- 1 Ouvrez les deux images à utiliser dans l'Editeur.
- 2 Sélectionnez le calque à copier dans la palette Calques de l'image source.

**3** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Sélection > Tout sélectionner pour sélectionner tous les pixels d'un calque, puis choisissez la commande Edition > Copier. Activez l'image cible, puis choisissez la commande Edition > Coller.
- Faites glisser le nom du calque de la palette Calques de l'image source dans l'image cible.
- Sélectionnez l'outil Déplacement  pour faire glisser le calque de l'image source vers l'image cible.

Le calque copié s'affiche dans l'image cible, au-dessus du calque actif dans la palette Calques. Si le calque que vous faites glisser est plus grand que l'image cible, seule une partie du calque est visible. Utilisez l'outil Déplacement pour visualiser d'autres parties du calque.

 *Pour copier un calque à la même position qu'il occupe dans l'image source (si les images source et cible ont les mêmes dimensions de pixels) ou au centre de l'image cible (si les images source et cible ont des dimensions de pixels différentes), faites-le glisser tout en maintenant la touche Maj enfoncée.*



*Glisser-déposer du calque de bambou dans une autre image*

### Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

« A propos de la taille et de la résolution d'image » à la page 227

### Déplacement du contenu d'un calque

Les calques ressemblent à des images superposées sur des carreaux de verre. Vous pouvez insérer un calque dans une pile pour modifier la partie de son contenu visible par rapport aux calques du dessus et du dessous.

**1** Sélectionnez un calque dans la palette Calques de l'Éditeur. Pour déplacer plusieurs calques en même temps, liez-les dans la palette Calques en sélectionnant les calques puis en cliquant sur l'icône Lier les calques .

**2** Sélectionnez l'outil Déplacement .

**3** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser le ou les calques sélectionnés pour les insérer à l'endroit voulu dans l'image.
- Appuyez sur les touches fléchées de votre clavier pour déplacer le ou les calques par incréments de 1 pixel, ou appuyez sur la touche Maj et une touche fléchée pour déplacer le calque par incréments de 10 pixels.
- Maintenez la touche Maj enfoncée tandis que vous faites glisser pour déplacer le ou les calques directement vers le haut ou vers le bas, directement sur un côté ou sur une diagonale de 45°.


### Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

### Modification de l'ordre d'empilement des calques

L'ordre d'empilement des calques détermine si un calque apparaît devant ou derrière les autres.

Par défaut, le calque d'arrière-plan doit rester au bas de la pile. Pour déplacer le calque d'arrière-plan, vous devez le convertir en calque ordinaire.



*Le déplacement d'un calque sous un autre modifie l'ordre d'empilement.*

- 1 Sélectionnez un ou plusieurs calques dans la palette Calques. Pour sélectionner plusieurs calques, cliquez sur chaque calque tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 2 Pour changer l'ordre d'empilement, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Faites glisser le ou les calques vers le haut ou vers le bas dans la palette Calques.
  - Choisissez la commande Calque > Réorganiser, puis choisissez l'option Premier plan, Rapprocher, Eloigner ou Arrière-plan.

### Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

« Conversion du calque d'arrière-plan en calque ordinaire » à la page 148

### Liaison et rupture de liens entre des calques

Vous pouvez déplacer simultanément le contenu des calques liés. Vous pouvez également copier, coller, fusionner et appliquer des transformations simultanément aux calques liés. Plus tard, vous voudrez peut-être modifier ou déplacer un calque lié. Le moment venu, vous pourrez tout simplement rompre le lien des calques pour les manipuler indépendamment.

- 1 Sélectionnez les calques à lier dans la palette Calques de l'Editeur. Pour sélectionner plusieurs calques, cliquez sur chaque calque tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 2 Cliquez sur l'icône Lier les calques  en haut de la palette Calques. L'icône Lier les calques  apparaît dans les calques liés.
- 3 Pour rompre le lien des calques, sélectionnez un calque lié dans la palette Calques, puis cliquez sur l'icône de lien en haut de la palette.


### Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

« A propos des groupes d'écrêtage du calque » à la page 162

### Fusion de calques

Les calques peuvent augmenter considérablement la taille des images. Il est cependant possible de réduire cette taille en fusionnant les calques. Envisagez de fusionner les calques uniquement lorsque l'image obtenue vous convient.



Exemple de fusion

Vous pouvez choisir de fusionner uniquement les calques liés, les calques visibles, le calque sélectionné avec le calque du dessous ou les calques sélectionnés. Vous pouvez également fusionner le contenu des calques visibles en un calque sélectionné sans toutefois supprimer les autres calques visibles (dans ce cas, la taille de fichier n'est pas réduite).

Lorsque vous avez terminé de travailler sur une image, vous pouvez l'aplatir. L'aplatissement a pour effet de fusionner tous les calques visibles, de supprimer tous les calques masqués et de remplir de blanc les zones transparentes.

**1** Dans l'Editeur, assurez-vous qu'une icône en forme d'œil  s'affiche en regard de chaque calque à fusionner dans la palette Calques.

**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour fusionner des calques sélectionnés, sélectionnez plusieurs calques en cliquant sur chacun tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis choisissez l'option Fusionner les calques dans le menu Plus de la palette Calques.
- Pour fusionner un calque avec le calque du dessous, sélectionnez le calque du dessus, puis choisissez l'option Fusionner avec le calque inférieur dans le menu Calque ou dans le menu Plus de la palette Calques.

**Remarque :** si le calque inférieur est un calque de forme, de texte ou de remplissage, vous devez le simplifier. Si le calque inférieur est lié à un autre calque ou s'il s'agit d'un calque de réglage, vous ne pouvez pas choisir la commande Fusionner avec le calque inférieur.

- Pour fusionner tous les calques visibles, masquez les calques à ne pas fusionner, puis choisissez l'option Fusionner les calques visibles dans le menu Calque ou dans le menu Plus de la palette Calques.
- Pour fusionner tous les calques liés visibles, sélectionnez l'un des calques liés, puis choisissez l'option Fusionner les calques liés dans le menu Calque ou dans le menu Plus de la palette Calques.

**Remarque :** si le calque de base fusionné est un calque de texte, de forme, de couleur en aplat, de dégradé ou de remplissage à motif, vous devez le simplifier.

## Voir aussi

« Fusion des calques de réglage » à la page 161

« Simplification d'un calque » à la page 151

## Fusion de calques dans un autre calque

Suivez la procédure ci-dessous pour conserver intacts les calques d'origine de la fusion. Vous obtenez un nouveau calque fusionné, plus les calques d'origine.

- 1 Dans l'Editeur, cliquez sur l'icône en forme d'œil en regard des calques à ne pas fusionner, puis assurez-vous qu'une icône en forme d'œil s'affiche à côté de chacun des calques à fusionner.
- 2 Spécifiez un calque cible pour la fusion de tous les calques visibles. Vous pouvez créer un calque ou sélectionner un calque existant dans la palette Calques.
- 3 Maintenez la touche Alt enfoncée, puis choisissez l'option Fusionner les calques visibles dans le menu Calque ou dans le menu Plus de la palette Calques. Photoshop Elements fusionne une copie de tous les calques visibles avec le calque sélectionné.

### Voir aussi

- « Présentation des calques » à la page 145
- « Fusion des calques de réglage » à la page 161

## Aplatissement d'une image

Lorsque vous aplatissez une image, Photoshop Elements fusionne tous les calques visibles dans le calque d'arrière-plan, ce qui permet de réduire considérablement la taille du fichier. L'aplatissement d'une image a pour effet de supprimer tous les calques masqués et de remplir de blanc les zones transparentes. Dans la plupart des cas, il est préférable de ne pas aplatiser une image tant que vous n'avez pas terminé d'éditer ses calques individuels.

- 1 Assurez-vous que les calques à conserver dans l'image sont visibles.
- 2 Choisissez ensuite l'option Aplatis l'image dans le menu Calque ou dans le menu Plus de la palette Calques.



*Vous pouvez observer la différence de taille entre le fichier de l'image avec calques et le fichier aplati en choisissant Tailles du document dans le menu déroulant de la barre d'état, au bas de la fenêtre de l'image.*

### Voir aussi

- « Présentation des calques » à la page 145


## Opacité et modes de fusion

### A propos des options d'opacité et de fusion des calques

L'opacité du calque définit le degré de visibilité du calque qui se trouve en dessous. Un calque ayant une opacité de 1 % est presque transparent, tandis qu'un calque ayant une opacité de 100 % est complètement opaque. Les zones transparentes restent transparentes quelle que soit l'opacité définie.

Le mode de fusion permet de déterminer la façon dont un calque se fond avec les pixels des calques placés en dessous. L'utilisation des modes de fusion vous permet de créer un grand nombre d'effets spéciaux.

Gardez à l'esprit que l'opacité et le mode de fusion d'un calque interagissent avec l'opacité et le mode de fusion des outils de peinture. Si, par exemple, un calque utilise le mode de fusion Fondu avec une opacité de 50 % et que vous peignez sur ce calque avec l'outil Pinceau défini sur le mode de fusion Normal avec une opacité de 100 %, la peinture apparaît en mode Fondu avec une opacité de 50 %. De même, si un calque utilise le mode de fusion Normal avec une opacité de 100 % et que vous utilisez l'outil Gomme avec une opacité de 50 %, seule la moitié de la peinture disparaît du calque lorsque vous gommez.



*Fusion de calques*

*A. Calque de bambou et calque de bordure B. Calque de bambou avec application d'une opacité de 100 % et du mode Couleur densité + C. Calque de bambou avec application d'une opacité de 50 % et du mode Couleur densité +*

### **Voir aussi**

- « Présentation des calques » à la page 145
- « A propos des modes de fusion » à la page 291
- « A propos des outils de peinture » à la page 290

### **Définition de l'opacité d'un calque**

- 1 Sélectionnez un calque dans la palette Calques de l'Editeur.
- 2 Dans la palette Calques, entrez une valeur comprise entre 0 et 100 pour l'opacité, ou cliquez sur la flèche à droite de la zone de texte Opacité pour déplacer le curseur Opacité.

### **Voir aussi**

- « Présentation des calques » à la page 145

### **Définition du mode de fusion d'un calque**

- 1 Sélectionnez un calque dans la palette Calques de l'Editeur.
- 2 Choisissez une option dans le menu local des modes de fusion.



*Vous pouvez appuyer sur les touches Haut ou Bas du clavier immédiatement après avoir choisi un mode de fusion pour essayer les autres modes du menu.*

### **Voir aussi**

- « Présentation des calques » à la page 145
- « A propos des modes de fusion » à la page 291

## Sélection de toutes les zones opaques d'un calque

Vous pouvez rapidement sélectionner toutes les zones opaques d'un calque. Ce procédé est utile pour exclure les zones transparentes d'une sélection.

- 1 Dans la palette Calques, cliquez sur la vignette du calque tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 2 Pour ajouter des pixels à une sélection existante, cliquez sur la vignette du calque dans la palette Calques tout en maintenant les touches Ctrl et Maj enfoncées.
- 3 Pour supprimer les pixels d'une sélection existante, cliquez sur la vignette du calque dans la palette Calques tout en maintenant les touches Ctrl et Alt enfoncées.
- 4 Pour charger l'intersection entre des pixels et une sélection existante, cliquez sur la vignette du calque dans la palette Calques tout en maintenant les touches Ctrl, Alt et Maj enfoncées.

### Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

« A propos des sélections » à la page 175

## Personnalisation de la grille de transparence

La grille en damier indique la transparence d'un calque. Vous pouvez modifier l'aspect de cette grille ; évitez toutefois de la rendre blanche pour conserver la distinction visuelle entre opaque (blanc) et transparent (damier).

- 1 Dans l'Éditeur, choisissez la commande Edition > Préférences > Transparence.
- 2 Choisissez une taille de motif dans le menu Grille.
- 3 Choisissez une couleur de motif dans le menu Couleur. Pour choisir une couleur personnalisée, cliquez sur l'une des deux cases sous le menu Couleur, puis sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs.

### Voir aussi

« A propos de la palette Calques » à la page 146

« Utilisation du sélecteur de couleurs Adobe » à la page 296


# Calques de réglage et de remplissage

## A propos des calques de réglage et de remplissage

Les calques de réglage vous permettent de faire des essais de réglage de couleurs et de tons sans modifier définitivement les pixels de l'image. Le calque de réglage peut être comparé à un voile colorant les calques sous-jacents. Par défaut, le calque de réglage affecte tous les calques situés en dessous. Vous pouvez, toutefois, modifier ce comportement. Lorsque vous créez un calque de réglage, la palette Calques affiche un cadre blanc représentant le réglage du calque.

Les calques de remplissage permettent de remplir un calque avec une couleur en aplat, un dégradé ou un motif. Contrairement aux calques de réglage, les calques de remplissage n'affectent pas les calques inférieurs. Pour peindre sur un calque de remplissage, vous devez d'abord le convertir (ou le simplifier) en un calque ordinaire.

Les calques de réglage et de remplissage ont les mêmes options d'opacité et de mode de fusion que les calques d'image et peuvent être déplacés et réorganisés de la même façon que ces derniers. Par défaut, les calques de réglage et de remplissage prennent le nom du type de réglage/remplissage (par exemple, calque de remplissage Couleur unie, calque de réglage Seuil).



Menu Créer le calque de réglage  
 A. Calques de remplissage B. Calques de réglage

### Voir aussi

- « Modification de masques de fusion » à la page 161
- « A propos des options d'opacité et de fusion des calques » à la page 156
- « Simplification d'un calque » à la page 151

### Création de calques de réglage

- 1 Dans la palette Calques, sélectionnez le calque supérieur auquel appliquer un calque de réglage.
- 2 Pour restreindre les effets du calque de réglage à une certaine zone, effectuez une sélection.
- 3 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Pour inclure tous les calques inférieurs au calque de réglage, cliquez sur le bouton Créer un nouveau calque de remplissage ou de réglage en haut de la palette Calques, puis choisissez l'un des types de réglages suivants. (Les trois premières options du menu sont des calques de remplissage, et non des calques de réglage.)



Image d'origine et image avec réglage de la teinte et de la saturation s'appliquant aux seuls calques situés sous le calque de réglage

- Pour n'affecter qu'un seul calque ou plusieurs calques consécutifs inférieurs au calque de réglage, choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > [type de réglage]. Dans la boîte de dialogue Nouveau calque, sélectionnez l'option Associer au calque précédent, puis cliquez sur le bouton OK.

**Niveaux** Corrige la valeur des tons dans l'image.

**Luminosité/Contraste** Eclaircit ou obscurcit l'image.

**Teinte/Saturation** Règle les couleurs de l'image.

**Courbe de transfert de dégradé** Met en correspondance les pixels sélectionnés et les couleurs du dégradé sélectionné.

**Filtre photo** Règle la balance et la température des couleurs de l'image.

**Inverser** Produit un effet de photographie négative en créant un négatif d'après les valeurs de luminosité de l'image.

**Seuil** Crée une image en noir et blanc, sans gris, permettant d'identifier les zones les plus claires et les plus foncées.

**Isohémie** Donne un aspect plat et postérisé à la photo en réduisant le nombre des valeurs de luminosité (niveaux) de l'image, et par là même le nombre de couleurs.

**4** Spécifiez des options, puis cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue. (Le réglage Inverser ne propose aucune option.)

Si vous avez sélectionné l'option Associer au calque précédent à l'étape 3, Photoshop Elements associe le calque de réglage au calque situé juste en dessous, et l'effet est restreint au groupe.

**5** Pour ajouter d'autres calques au groupe, appuyez sur la touche Alt, puis placez le pointeur sur la ligne séparant le calque situé au bas du groupe du calque inférieur. Cliquez lorsque le pointeur prend la forme de deux cercles intersectés .

## Voir aussi

« A propos des histogrammes » à la page 199

## Création de calques de remplissage

**1** Dans la palette Calques, sélectionnez le calque au-dessus duquel placer le calque de remplissage.

**2** Pour restreindre les effets du calque de remplissage à une certaine zone, effectuez une sélection.

**3** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur le bouton Créer un nouveau calque de remplissage ou de réglage  en haut de la palette Calques, puis choisissez le type de remplissage. (Les trois premières options de la palette sont des calques de remplissage, et les autres options sont des calques de réglage.)
- Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de remplissage > [type de remplissage]. Cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue Nouveau calque qui s'affiche.

**Couleur unie** Crée un calque rempli d'une couleur en aplat provenant du sélecteur de couleurs.

**Dégradé** Crée un calque de remplissage avec un dégradé. Le menu Dégradé propose plusieurs dégradés prédéfinis. Pour modifier le dégradé dans l'Editeur de dégradé, cliquez sur le dégradé de couleur. Vous pouvez faire glisser la fenêtre de l'image pour déplacer le centre du dégradé.

Vous pouvez aussi spécifier la forme (style) et l'angle d'application du dégradé. Sélectionnez l'option Inverser pour inverser son sens, Simuler pour réduire l'effet de bandes ou Aligner sur le calque pour utiliser le cadre de sélection du calque dans le calcul du dégradé.

**Motif** Crée un calque de remplissage avec un motif. Cliquez sur le motif, puis choisissez un motif dans la palette déroulante. Vous pouvez mettre à l'échelle le motif et choisir Magnétisme de l'origine pour faire coïncider l'origine du motif avec l'origine de la fenêtre de document. Pour que le motif accompagne le calque de remplissage dans son déplacement, sélectionnez l'option Lien avec le calque. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez faire glisser le pointeur sur l'image pour positionner le motif lorsque la boîte de dialogue Motif est ouverte. Pour créer un nouveau motif prédéfini après la modification des paramètres de motif, cliquez sur le bouton Créer un nouveau motif prédéfini d'après ce motif .

## Modification d'un calque de réglage ou de remplissage

**1** Dans l'Editeur, ouvrez la boîte de dialogue des options de réglage ou de remplissage en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez deux fois sur la vignette la plus à gauche du calque de réglage ou de remplissage dans la palette Calques.
- Sélectionnez le calque dans la palette, puis choisissez la commande Calque > Options de contenu de calque.
- Sélectionnez le calque dans la palette, choisissez la commande Calque > Modifier le contenu du calque, puis sélectionnez un autre calque de réglage ou de remplissage dans la liste.

2 Apportez vos modifications, puis cliquez sur le bouton OK.

## Fusion des calques de réglage

Il existe plusieurs manières de fusionner un calque de réglage ou de remplissage : vous pouvez le fusionner avec le calque du dessous, avec d'autres calques sélectionnés, avec les calques de son propre groupe, avec les calques auxquels il est lié ou avec tous les autres calques visibles. Néanmoins, vous ne pouvez pas utiliser un calque de réglage ou de remplissage comme calque de base ou cible d'une fusion.

Lorsque vous fusionnez un calque de réglage ou de remplissage avec le calque inférieur, les réglages sont simplifiés et appliqués définitivement au calque fusionné. Le réglage ne s'applique plus aux autres calques inférieurs au calque de réglage fusionné. Vous pouvez également convertir (simplifier) un calque de remplissage en un calque d'image sans le fusionner.

Les calques de réglage et de remplissage dont les masques (les vignettes les plus à droite du calque dans la palette Calques) contenant uniquement des valeurs de blanc augmentent moyennement la taille des fichiers ; il est donc inutile de fusionner ces calques de réglage pour limiter la taille de fichier.

## Voir aussi

« Fusion de calques » à la page 154

« Simplification d'un calque » à la page 151

## Modification de masques de fusion

Le masque de fusion rend invisible tout ou partie d'un calque. Il sert à afficher ou masquer certaines parties d'une image ou d'un effet. Lorsque le masque de fusion (vignette de droite) rattaché à un calque de réglage est entièrement blanc, l'effet de réglage s'applique à tous les calques sous-jacents. Si vous préférez ne pas appliquer cet effet à certaines parties des calques sous-jacents, vous devez peindre en noir les zones correspondantes du masque. Lorsque le masque de fusion est rattaché à un calque de remplissage, il permet de définir la zone remplie de ce calque.



La peinture d'un masque en noir agrandit la zone protégée.

- 1 Sélectionnez le calque de réglage ou le calque de remplissage dans la palette Calques de l'Editeur.
- 2 Sélectionnez l'outil Pinceau ou un autre outil de peinture ou de retouche.
- 3 Pour afficher le masque de fusion, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Tout en maintenant la touche Alt enfoncée, cliquez sur la vignette du masque de fusion (vignette la plus à droite) pour n'afficher que le masque. Tout en maintenant la touche Alt enfoncée, cliquez de nouveau sur la vignette pour réafficher les autres calques.

- Tout en maintenant les touches Alt et Maj enfoncées, cliquez sur la vignette du masque de fusion (vignette la plus à droite) pour afficher le masque dans une couleur de masquage rouge. Tout en maintenant les touches Alt et Maj enfoncées, cliquez de nouveau sur la vignette pour désactiver l'affichage rouge.
- Pour restreindre les modifications à certaines parties du masque, sélectionnez les pixels correspondants.

#### 4 Modifiez le masque de fusion :

- Pour supprimer des zones de l'effet de réglage ou du remplissage, peignez le masque de fusion en noir.
- Pour ajouter des zones à l'effet de réglage ou du remplissage, peignez le masque de fusion en blanc.
- Pour supprimer partiellement l'effet de réglage ou le remplissage et l'afficher dans divers niveaux de transparence, peignez le masque de fusion en gris. (Cliquez une fois sur la nuance de couleur de premier plan dans la palette d'outils pour choisir une nuance de gris dans le sélecteur de couleurs.) La portée de la suppression de l'effet ou du remplissage dépend des tons de gris de la peinture. Les nuances plus foncées augmentent la transparence, tandis que les nuances plus claires accentuent l'opacité.

 *Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez sur la vignette du masque (la vignette la plus à droite du calque) dans la palette Calques pour désactiver le masque ; cliquez de nouveau sur la vignette pour activer le masque.*

### Voir aussi

« A propos des sélections » à la page 175

## Groupes de calques

### A propos des groupes d'écrêtage du calque

Un groupe d'écrêtage est un groupe de calques auquel vous appliquez un masque. Le calque inférieur, ou calque de base, définit les limites visibles du groupe entier. Vous pouvez, par exemple, avoir une forme sur un calque de base, une photographie sur le calque situé au-dessus et du texte sur le calque de premier plan. Si vous créez un groupe d'écrêtage, la photographie et le texte apparaissent uniquement à travers la forme dessinée sur le calque de base et adoptent l'opacité de ce dernier.

Vous ne pouvez associer que les calques consécutifs. Le nom du calque de base dans le groupe est souligné, et les vignettes des calques placés au-dessus sont en retrait. En outre, ces calques supérieurs sont indiqués par une icône de groupe d'écrêtage .

 *Vous pouvez lier les calques d'un groupe d'écrêtage pour les déplacer simultanément.*



*La forme du calque inférieur du groupe d'écrêtage détermine la zone du calque de photo situé au-dessus qui transparaît.*

### Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

« Liaison et rupture de liens entre des calques » à la page 154

## Création d'un groupe d'écrêtage

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :

- Tout en maintenant la touche Alt enfoncée, placez le pointeur sur la ligne séparant deux calques dans la palette Calques (le pointeur prend la forme de deux cercles intersectés ) , puis cliquez.
- Dans la palette Calques, sélectionnez le calque du dessus des deux calques à associer, puis choisissez la commande Calque > Associer au précédent.

2 Lorsque vous générez un groupe d'écrêtage d'après un calque existant et un calque en cours de création, sélectionnez d'abord le calque existant dans la palette Calques. Choisissez ensuite l'option Nouveau calque dans le menu Calque ou dans le menu Plus de la palette Calques. Dans la boîte de dialogue Nouveau calque, sélectionnez l'option Associer au calque précédent, puis cliquez sur le bouton OK.

Les calques du groupe d'écrêtage adoptent les attributs d'opacité et de mode du calque de base au bas du groupe.

 Si vous devez modifier l'ordre d'empilement du groupe d'écrêtage par rapport aux autres calques de l'image, sélectionnez tous les calques du groupe, puis faites glisser le calque de base du groupe vers le haut ou vers le bas dans la palette Calques. (Si vous faites glisser un calque sans sélectionner tous les calques du groupe, vous le supprimerez du groupe.)

## Voir aussi

« Liaison et rupture de liens entre des calques » à la page 154

## Suppression d'un calque d'un groupe d'écrêtage

Si vous dissociez le calque de base du calque situé au-dessus, vous dissociez tous les calques du groupe d'écrêtage.

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :

- Tout en maintenant la touche Alt enfoncée, placez le pointeur sur la ligne séparant deux calques associés dans la palette Calques (le pointeur se transforme en deux cercles intersectés ) , puis cliquez.
- Sélectionnez un calque du groupe d'écrêtage dans la palette Calques, puis choisissez la commande Calque > Dissocier. Cette commande supprime le calque sélectionné, et tous les calques situés au-dessus, du groupe d'écrêtage.
- Dans la palette Calques, sélectionnez un calque du groupe, excepté le calque de base, puis faites-le glisser en dessous du calque de base ou entre deux calques dissociés dans l'image.

## Dissociation de tous les calques d'un groupe d'écrêtage

1 Dans la palette Calques, sélectionnez le calque de base du groupe d'écrêtage ou le calque situé immédiatement au-dessus du calque de base.

2 Choisissez la commande Calque > Dissocier.

## Styles de calque

### A propos des styles de calque

Les styles de calque vous permettent d'appliquer rapidement des effets au calque entier. Dans la palette Effets, vous pouvez afficher toute une variété de styles de calque prédéfinis et appliquer un style d'un seul clic.



Trois styles de calque différents appliqués à du texte

L'effet est automatiquement mis à jour lorsque vous modifiez ce calque. Si, par exemple, vous appliquez un style d'ombre portée à un calque de texte, l'ombre change automatiquement dès que vous modifiez le texte.

Les styles de calque peuvent être cumulés de manière à créer un effet complexe par application de plusieurs styles à un même calque. Les différents styles appliqués à un même calque peuvent provenir de bibliothèques différentes. Vous pouvez également changer les paramètres d'un style de calque pour peaufiner le résultat final.

Lorsque vous ajoutez un style à un calque, une icône en forme d'étoile  apparaît à droite de son nom dans la palette Calques. Les effets de calque sont liés au contenu du calque. En d'autres termes, si vous déplacez ou modifiez le contenu du calque, les effets évoluent en conséquence.

Une fois la commande Calque > Style de calque > Paramètres de style sélectionnée, vous pouvez modifier les paramètres du style d'un calque ou appliquer d'autres paramètres ou attributs disponibles dans la boîte de dialogue.

**Angle d'éclairage** Détermine l'angle d'éclairage de l'effet appliqué au calque.

**Distance de l'ombre portée** Détermine la distance de l'ombre portée par rapport au contenu du calque. Vous pouvez également définir la taille et l'opacité à l'aide des curseurs.

**Taille de la lueur externe** Détermine la taille d'une lueur qui émane des bords externes du contenu du calque. Vous pouvez également définir l'opacité à l'aide du curseur.

**Taille de la lueur interne** Détermine la taille d'une lueur qui émane des bords internes du contenu du calque. Vous pouvez également définir l'opacité à l'aide du curseur.

**Taille du biseau** Indique la taille du biseau le long des bords internes du contenu du calque.

**Sens du biseautage** Indique le sens du biseau : soit vers le haut, soit vers le bas.

**Taille du contour** Indique l'épaisseur du contour.

**Opacité du contour** Indique l'opacité du contour.

## Voir aussi

« Utilisation de la palette Effets » à la page 260

## Utilisation des styles de calque


Vous pouvez appliquer des effets spéciaux à un calque, masquer ou afficher les styles d'un calque, et même modifier l'échelle d'un style de calque (par exemple, diminuer ou augmenter la taille d'un effet de lueur). Vous pouvez facilement copier un style d'un calque vers un autre.

### Application d'un style de calque

- 1 Sélectionnez un calque dans la palette Calques.
- 2 Choisissez l'option Styles de calque dans le menu de catégorie de la palette Effets.

**3** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez un style, puis cliquez sur le bouton Appliquer.
- Cliquez deux fois sur un style.
- Faites glisser un style sur un calque.



*Icône en forme d'étoile indiquant qu'un style a été appliqué au calque*

Si le résultat ne vous plaît pas, appuyez sur la combinaison de touches Ctrl+Z pour supprimer le style ou choisissez la commande Edition > Annuler.



*Vous pouvez également faire glisser le style dans l'image dans laquelle il sera appliqué au calque sélectionné.*

### Affichage ou masquage de tous les styles de calque dans une image

❖ Choisissez l'une des commandes suivantes :

- Calque > Style de calque > Masquer tous les effets.
- Calque > Style de calque > Afficher tous les effets.

### Modification des paramètres d'un style de calque

Vous pouvez modifier les paramètres d'un style de calque pour en ajuster l'effet. Vous pouvez également copier les paramètres de style d'un calque à un autre et supprimer un style d'un calque.

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez deux fois sur l'icône en forme d'étoile  dans la palette Calques.
- Choisissez la commande Calque > Style de calque > Paramètres de style.

**2** Pour prévisualiser les modifications apportées à l'image, sélectionnez l'option Aperçu.

**3** Modifiez un ou plusieurs des paramètres de style de calque ou ajoutez-en, puis cliquez sur le bouton OK.

### Modification de la mise à l'échelle d'un style de calque

**1** Dans la palette Calques, sélectionnez le calque contenant les effets à mettre à l'échelle.

**2** Choisissez la commande Calque > Style de calque > Mise à l'échelle des effets.

**3** Pour prévisualiser les modifications apportées à l'image, sélectionnez l'option Aperçu.

**4** Indiquez le facteur de mise à l'échelle des effets. Par exemple, si vous augmentez la taille d'une lueur externe, 100 % correspond à l'échelle en cours, et 200 % double la taille de la lueur. Cliquez ensuite sur le bouton OK.

**Copie des paramètres de style entre deux calques**

- 1** Dans la palette Calques, sélectionnez un calque contenant les paramètres de style à copier.
- 2** Choisissez la commande Calque > Style de calque > Copier le style de calque.
- 3** Sélectionnez le calque cible dans la palette Calques, puis choisissez la commande Calque > Style de calque > Coller le style de calque.

**Suppression d'un style de calque**

- 1** Dans la palette Calques, sélectionnez le calque contenant le style à supprimer.
- 2** Choisissez la commande Calque > Style de calque > Effacer le style de calque.

# Chapitre 10 : Fichiers Camera Raw

Il est possible de traiter les fichiers Camera Raw directement dans Photoshop Elements et définir des valeurs communes à tous les formats de fichiers image (notamment pour le contraste, la gamme des tons et la netteté). Après le traitement d'un fichier image Camera Raw, vous pouvez l'ouvrir, le retoucher, puis l'enregistrer dans un format pris en charge par Photoshop Elements. Le traitement des fichiers Camera Raw, qui font penser à des négatifs numériques, et leur manipulation dans Photoshop Elements vous permettent de faire des essais sur vos images tout en conservant les fichiers « bruts » d'origine.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs](#).

## Traitement des fichiers image Camera Raw

### A propos des fichiers image Camera Raw

Un fichier au format Camera Raw contient les données d'image non traitées obtenues par le capteur des appareils photo. Les fichiers Camera Raw peuvent être comparés à des négatifs. De nombreux appareils photo peuvent enregistrer des fichiers au format Camera Raw. Vous pouvez ouvrir un fichier de ce type dans Photoshop Elements, le traiter et l'enregistrer, plutôt que de laisser l'appareil photo s'en charger. Ce format permet de déterminer la balance des blancs, la gamme des tons, le contraste, la saturation des couleurs et la netteté.

Vous pouvez traiter le fichier plusieurs fois pour parvenir au résultat souhaité. Photoshop Elements n'enregistre pas les modifications dans le fichier d'origine, mais enregistre les derniers paramètres spécifiés avant l'importation du fichier de l'appareil photo vers l'ordinateur.

Après avoir traité le fichier image Camera Raw par le biais des fonctions de la boîte de dialogue Camera Raw, ouvrez l'image dans Photoshop Elements. Vous pouvez alors la modifier exactement comme toute autre photo, c'est-à-dire, entre autres, corriger les yeux rouges ou effectuer divers réglages de couleur. Vous pouvez ensuite enregistrer le fichier dans n'importe quel format pris en charge par Photoshop Elements. Il est recommandé d'utiliser le format PSD.

Pour utiliser des fichiers Camera Raw, vous devez configurer votre appareil photo afin qu'il enregistre les fichiers dans son format natif. Lorsque vous téléchargez les fichiers à partir de l'appareil photo, ils sont dotés d'une extension .nef, .crw, etc. Photoshop Elements ouvre uniquement les fichiers Camera Raw des appareils photos pris en charge. Visitez le site Web d'Adobe pour obtenir une liste des appareils pris en charge.



Boîte de dialogue Camera Raw

A. Options d'affichage B. Cliquer sur l'onglet Réglages de base ou Détail pour accéder à diverses commandes C. Valeurs RVB D. Histogramme E. Paramètres d'image F. Menu Plus G. Appareil photo et quelques informations EXIF H. Outils I. Boutons de rotation J. Echelle K. Options de profondeur

## Ouverture et traitement des fichiers Camera Raw

- 1 Dans l'Éditeur, choisissez la commande Fichier > Ouvrir.
- 2 Parcourez les fichiers pour sélectionner un ou plusieurs fichiers Camera Raw, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

L'histogramme de la boîte de dialogue Camera Raw présente la gamme des tons de l'image avec les paramètres actuels. Il se met à jour automatiquement à mesure que vous définissez les paramètres.

- 3 (Facultatif) Réglez l'affichage de l'image à l'aide de commandes comme l'outil Zoom et d'options comme Tons foncés et Tons clairs, qui mettent en évidence l'écrêtage dans la zone d'aperçu (voir la section « Commandes des fichiers Camera Raw » à la page 170).

**Remarque :** la commande Aperçu affiche un aperçu de l'image tenant compte des modifications que vous avez apportées aux paramètres. Lorsque vous désélectionnez l'option Aperçu, vous affichez l'image Camera Raw avec les paramètres d'origine de l'onglet sélectionné associés aux paramètres des onglets non sélectionnés.

- 4 Pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, cliquez sur les boutons de rotation des images .
- 5 Afin d'appliquer les paramètres utilisés pour l'image Camera Raw précédente ou les paramètres par défaut de votre appareil photo, choisissez l'option correspondante dans le menu Paramètres. Pour traiter rapidement des images avec des conditions d'éclairage similaires, il est judicieux d'utiliser les mêmes options (voir la section « Définition des paramètres d'appareil photo personnalisés » à la page 171).
- 6 (Facultatif) Définissez les options pour régler la balance des blancs (voir la section « Commandes de la balance des blancs pour les fichiers Camera Raw » à la page 171).

 Vous pouvez contrôler les valeurs RVB des pixels dans l'image pendant que vous réglez ces dernières dans la boîte de dialogue Camera Raw. Placez l'outil Zoom, Main, Balance des blancs ou Recadrage sur l'image d'aperçu pour afficher les valeurs RVB des pixels situés directement sous le pointeur.

- 7 Réglez la tonalité à l'aide des curseurs Exposition, Tons foncés, Luminosité, Contraste et Saturation (voir la section « Réglages des tons et d'image des fichiers Camera Raw » à la page 173).

Pour annuler vos réglages manuels et passer au mode de réglage automatique, sélectionnez l'option Auto. Pour rétablir les paramètres d'origine de toutes les options, appuyez sur la touche Alt, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

**Remarque :** par défaut, l'option Auto est toujours sélectionnée. Pour modifier ce paramètre par défaut, désélectionnez une ou plusieurs options Auto, cliquez sur le triangle à droite du menu Paramètres, puis choisissez la commande Enregistrer les nouveaux paramètres par défaut de Camera Raw.

**8** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour ouvrir une copie d'un fichier Camera Raw (avec les paramètres Camera Raw appliqués) dans Photoshop Elements, cliquez sur le bouton Ouvrir. Vous pouvez modifier l'image et l'enregistrer dans un format pris en charge par Photoshop Elements. Le fichier Camera Raw original demeure intact.
- Pour enregistrer les réglages dans un fichier DNG, cliquez sur le bouton Enregistrer l'image (voir la section « Enregistrement des modifications apportées aux images Camera Raw » à la page 170).
- Pour annuler les réglages et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Annuler.

**Remarque :** le format Digital Negative (DNG) constitue le format standard d'Adobe pour les fichiers Camera Raw. Les fichiers DNG sont utiles pour archiver les images Camera Raw, car ils contiennent les données brutes du capteur de l'appareil photo et des données définissant l'aspect de l'image. Ces fichiers peuvent également stocker les paramètres d'image Camera Raw, se substituant ainsi aux fichiers annexes XMP ou à la base de données Camera Raw.

## Réglage de la netteté dans les fichiers Camera Raw

Le curseur Netteté permet de régler l'accentuation de l'image afin d'augmenter la définition du bord des objets. L'option Netteté est une variante du filtre Photoshop Accentuation qui localise les pixels différents des pixels environnants d'après le seuil spécifié et augmente le contraste entre ces pixels de la valeur spécifiée. Lorsque vous ouvrez un fichier Camera Raw, le module externe Camera Raw calcule le seuil à utiliser en fonction du modèle d'appareil photo, de la sensibilité ISO et de la compensation d'exposition. Vous pouvez décider si l'accentuation doit être appliquée à toutes les images ou uniquement aux aperçus.

- 1** Faites un zoom sur l'image d'aperçu avec une valeur d'au moins 100 %.
- 2** Cliquez sur l'onglet Détail.
- 3** Faites glisser le curseur Netteté vers la droite pour augmenter le degré d'accentuation et vers la gauche pour le réduire. Lorsque le curseur se trouve sur la position Zéro, l'accentuation de l'image Camera Raw est désactivée. En général, il est préférable de régler le curseur Netteté sur une valeur assez faible pour obtenir des images propres.


 Si vous ne prévoyez pas beaucoup de modifications de l'image dans Photoshop Elements, utilisez le curseur Netteté de Camera Raw. Si, à l'inverse, vous avez prévu d'apporter beaucoup de modifications à l'image dans Photoshop Elements, désactivez l'accentuation de l'image dans Camera Raw. Ensuite, une fois que vous avez effectué toutes les modifications et tous les redimensionnements souhaités dans Photoshop Elements, vous pouvez appliquer des filtres d'accentuation.

## Réduction du bruit dans les images Camera Raw

L'onglet Détail de la boîte de dialogue Camera Raw comprend des commandes permettant de réduire le bruit de l'image (ces artefacts incongrus qui dégradent la qualité de l'image). Le bruit d'une image comprend un bruit de luminance (niveaux de gris), qui a pour effet de rendre l'image granuleuse, et un bruit de chrominance (couleur), généralement visible sous forme d'artefacts dans l'image. Les photos prises avec des sensibilités ISO élevées ou un appareil photo numérique peu sophistiqué peuvent être affectées d'un bruit considérable.

Faites glisser les curseurs Luminance et Couleur vers la droite pour réduire respectivement le bruit de luminance et le bruit de chrominance.

Avant d'effectuer des réglages avec les options Luminance ou Couleur, prévisualisez l'image et agrandissez-la à 100 % afin d'obtenir une meilleure vue.



Faites glisser le curseur Luminance vers la droite pour réduire le bruit de luminance.

### Enregistrement des modifications apportées aux images Camera Raw

La boîte de dialogue Camera Raw vous permet d'enregistrer les modifications que vous avez apportées à un fichier Camera Raw. L'enregistrement du fichier ne permet pas son ouverture dans Photoshop Elements. (Pour ouvrir un fichier Camera Raw, cliquez simplement sur le bouton Ouvrir, comme pour n'importe quel fichier, puis modifiez-le et enregistrez-le comme toute autre image.)

- 1 Dans la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez appliquer des réglages à une ou plusieurs images Camera Raw.
- 2 Cliquez sur le bouton Enregistrer.
- 3 Dans la boîte de dialogue Options d'enregistrement, définissez l'emplacement d'enregistrement du fichier et la dénomination à utiliser en cas d'enregistrement de fichiers multiples.
- 4 Cliquez sur le bouton Enregistrer.

### Ouverture d'une image Camera Raw dans l'Editeur

Après avoir traité une image Camera Raw dans la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez l'ouvrir et la retoucher dans l'Editeur.

- 1 Dans la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez appliquer des réglages à une ou plusieurs images Camera Raw.
- 2 Cliquez sur le bouton Ouvrir une image. La boîte de dialogue Camera Raw se ferme et la photo s'ouvre dans l'Editeur.

## Paramètres et commandes

### Commandes des fichiers Camera Raw

**Outil Zoom** 🔍 Définit le zoom d'aperçu sur la valeur prédéfinie suivante lorsque vous cliquez dans la photo d'aperçu. Cliquez tout en maintenant la touche Alt enfoncée pour effectuer un zoom arrière. Faites glisser l'outil Zoom sur l'image d'aperçu pour agrandir la partie sélectionnée. Pour revenir à l'affichage en 100 %, cliquez deux fois sur l'outil Zoom.

**Outil Main** 🖱 Déplace l'image dans la fenêtre d'aperçu si la photo d'aperçu est plus grande que la fenêtre. Pour utiliser l'outil Main alors qu'un autre outil est sélectionné, maintenez la barre d'espace enfoncée tout en faisant glisser l'outil Main sur l'image. Cliquez deux fois sur l'outil Main pour adapter l'aperçu de l'image à la taille de la fenêtre.

**Outil Balance des blancs** 🖌 Définit la zone dans laquelle vous cliquez sur un ton de gris neutre pour supprimer les dominantes couleur et ajuster la couleur de l'image tout entière. Les valeurs Température et Teinte varient afin de refléter l'ajustement colorimétrique.

**Outil Recadrage** 📏 Supprime une partie de l'image. Faites glisser l'outil dans l'aperçu pour sélectionner la partie de l'image que vous souhaitez conserver, puis appuyez sur la touche Entrée.

**Outil Redressement**  L'outil Redressement permet de réaligner une image à la verticale ou à l'horizontale. Il redimensionne ou recadre également la zone de travail pour l'adapter à l'image redressée.

**Retouche des yeux rouges**  Retouche dans les photos au flash les yeux rouges des personnes, ainsi que les yeux verts ou blancs des animaux.

**Ouvrir la boîte de dialogue Préférences**  Ouvre la boîte de dialogue Préférences Camera Raw.

**Boutons de rotation**  Fait pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

## Définition des paramètres d'appareil photo personnalisés

Lorsque vous ouvrez un fichier Camera Raw, Photoshop Elements lit les informations du fichier afin de déterminer le modèle d'appareil photo utilisé, puis applique les paramètres appropriés à l'image. Si vous apportez sans cesse les mêmes modifications, nous vous conseillons de changer les paramètres par défaut de votre appareil photo. Vous pouvez également modifier les paramètres de chaque modèle d'appareil photo, mais pas de plusieurs appareils du même modèle.


- 1 Dans l'Editeur, ouvrez un fichier Camera Raw, puis modifiez l'image.
- 2 Pour enregistrer les paramètres actuels comme paramètres par défaut de l'appareil photo utilisé, cliquez sur le triangle situé en regard du menu Paramètres, puis choisissez la commande Enregistrer les nouveaux paramètres par défaut de Camera Raw.
- 3 Pour utiliser les paramètres par défaut de Photoshop Elements dans l'appareil photo, cliquez sur le triangle situé en regard du menu Paramètres, puis choisissez la commande Réinitialiser les paramètres par défaut de Camera Raw.

## Couleur et Camera Raw

### Utilisation de l'histogramme et des valeurs RVB dans les fichiers Camera Raw

L'histogramme de Camera Raw affiche simultanément les trois couches (rouge, vert et bleu) de l'image. Cet histogramme est automatiquement mis à jour pendant le réglage des paramètres de la boîte de dialogue Camera Raw.

Lorsque vous faites glisser l'outil Zoom, Main ou Balance des blancs sur l'image d'aperçu, les valeurs RVB apparaissent dans l'angle supérieur droit de la boîte de dialogue.



Valeurs RVB d'une image

### Commandes de la balance des blancs pour les fichiers Camera Raw


Un appareil photo numérique enregistre la balance des blancs au moment de l'exposition sous forme de métadonnées que vous pouvez afficher lorsque vous ouvrez le fichier dans la boîte de dialogue Camera Raw. Cela produit généralement la température de couleur appropriée. Vous pouvez régler la balance des blancs si elle n'est pas tout à fait correcte.

L'onglet Réglages de base de la boîte de dialogue Camera Raw comprend les trois commandes suivantes qui permettent de corriger une dominante couleur dans l'image :

**Balance des blancs** Définit la balance des couleurs de l'image de façon à reproduire les conditions d'éclairage lors de la photographie. Dans certains cas, il suffit de choisir une balance des blancs dans le menu Balance des blancs pour obtenir des résultats satisfaisants. Cependant, dans la plupart des cas, il vous faudra personnaliser la balance des blancs en utilisant les réglages Température et Teinte.

**Remarque :** le module externe Camera Raw peut reconnaître les paramètres de balance des blancs de certains appareils photo. Gardez l'option *Tel quel* du menu Balance des blancs sélectionnée pour utiliser les paramètres de balance des blancs de l'appareil photo. Si ce n'est pas le cas de votre appareil photo, vous pouvez sélectionner l'option *Tel quel* ou *Auto*. Dans les deux cas, le module externe Camera Raw lit les données de l'image et ajuste automatiquement la balance des blancs.

**Température** Permet d'affiner la balance des blancs en fonction d'une température de couleurs personnalisée. Vous pouvez définir la température de couleurs en utilisant l'échelle Kelvin de température de couleurs. Faites glisser le curseur vers la gauche pour corriger une photo prise avec une faible température de couleurs. Le module externe refroidit les couleurs (en les faisant tendre vers le bleu) afin de compenser la basse température de couleurs (tendant vers le jaune) de la lumière ambiante. Faites glisser le curseur vers la droite pour corriger une photo prise avec une température de couleurs élevée. Le module externe réchauffe les couleurs (en les faisant tendre vers le jaune) afin de compenser la température de couleurs élevée (tendant vers le bleu) de la lumière ambiante.



#### Correction de la balance des blancs

**A.** Le déplacement du curseur *Température* vers la droite corrige une photo prise avec une température de couleurs élevée. **B.** Le déplacement du curseur *Température* vers la gauche corrige une photo prise avec une faible température de couleurs. **C.** Photo après réglage de la température de couleurs

**Ton** Permet d'affiner la balance des blancs afin de compenser la présence de teintes vertes ou magenta. Faites glisser le curseur vers la gauche (valeurs négatives) pour ajouter du vert à la photo, et vers la droite (valeurs positives) pour ajouter du magenta.

💡 Pour régler rapidement la balance des blancs, sélectionnez l'outil *Balance des blancs* et cliquez sur une zone de blanc ou de gris neutre dans l'image d'aperçu. Les curseurs *Température* et *Teinte* s'ajustent automatiquement de façon à neutraliser la couleur sélectionnée (si possible). Lorsque vous cliquez sur du blanc, choisissez une zone de tons clairs comportant des détails blancs significatifs et non pas un ton clair spéculaire.



Clic sur une zone blanche neutre avec l'outil Balance des blancs et correction obtenue

## Réglages des tons et d'image des fichiers Camera Raw

**Exposition** Règle les zones lumineuses et sombres de l'image. Déplacez le curseur vers la gauche pour foncer l'image ou vers la droite pour l'éclaircir. Les valeurs sont des incréments équivalents à des ouvertures de diaphragme. Un réglage de +1,50 revient à élargir l'ouverture une fois et demie. De même, un réglage de -1,50 revient à diminuer l'ouverture une fois et demie.

 Maintenez la touche Alt enfoncée lorsque vous faites glisser le curseur Exposition pour afficher un aperçu des endroits où les tons clairs sont écrêtés. (L'écrêtage correspond au déplacement de certaines valeurs de pixel sur la valeur de ton clair la plus élevée ou la valeur de ton foncé la plus basse. Les zones écrêtées sont soit complètement blanches, soit complètement noires, sans aucun détail.) Déplacez le curseur jusqu'à ce que les tons clairs (mais pas les tons clairs spéculaires) soient complètement écrêtés, puis revenez légèrement sur le réglage. Le noir indique les zones non écrêtées, tandis que la couleur indique les zones écrêtées sur une ou deux couches uniquement.



Maintenez la touche Alt enfoncée lorsque vous faites glisser le curseur Exposition pour faire apparaître les tons clairs écrêtés.

**Récupération** Tente de récupérer les détails des tons clairs. Camera Raw peut reconstruire certains détails dans des zones où une ou deux couches de couleur sont écrêtées en blanc.

**Lumière d'appoint** Tente de récupérer les détails des tons foncés, sans éclaircir les noirs. Camera Raw peut reconstruire certains détails dans des zones où une ou deux couches de couleurs sont écrêtées en noir. L'option Lumière d'appoint produit un résultat semblable à celui obtenu en utilisant la partie des tons foncés du filtre Tons foncés/Tons clairs de Photoshop ou de l'effet Tons foncés/Tons clairs d'After Effects.

**Noirs** Définit les niveaux d'entrée devant correspondre au noir dans l'image finale. L'augmentation de la valeur des noirs permet d'étendre les zones qui correspondent au noir. Cette méthode peut parfois donner l'impression d'une image plus contrastée. La modification la plus importante apparaît dans les tons foncés ; les tons moyens et les tons clairs sont peu modifiés. Le curseur Noirs se rapproche du curseur de point noir des niveaux d'entrée lors de l'utilisation de la commande Niveaux de Photoshop ou de l'effet Niveaux d'After Effects.

**Luminosité** Ajuste la luminosité de l'image, comme le fait le curseur Exposition. Toutefois, au lieu d'écrêter l'image dans ses tons clairs (zones complètement blanches, sans aucun détail) ou ses tons foncés (zones complètement noires, sans aucun détail), l'option Luminosité comprime les tons clairs et dilate les tons foncés lorsque le curseur est déplacé vers la droite. En

règle générale, vous utilisez le curseur Luminosité pour régler globalement la luminosité après avoir défini les points d'écrêtage noir et blanc avec les curseurs Exposition et Tons foncés.

**Contraste** Ajuste les tons moyens d'une image. Plus la valeur de contraste est élevée, plus le contraste des tons moyens augmente. Plus cette valeur est faible, moins l'image est contrastée. En règle générale, vous utilisez le curseur Contraste pour ajuster le contraste des tons moyens après avoir défini l'exposition, les tons foncés et la luminosité.

**Clarté** Améliore la définition des contours d'une image. Cette étape permet de rétablir les détails et la netteté qui ont pu être altérés par les réglages des tons.

**Vibrance** Permet de régler la saturation pour minimiser l'écrêtage à mesure que les couleurs deviennent complètement saturées, modifiant ainsi la saturation de toutes les couleurs moins saturées tout en agissant moins sur les couleurs plus saturées. La vibrance prévient également la sursaturation de la coloration de la peau.

**Saturation** Règle la saturation des couleurs de l'image de -100 (monochrome) à +100 (saturation doublée).

**Netteté** Le renforcement de la netteté accentue la définition des contours d'une image. D'autres commandes sont disponibles dans le panneau Détail. Le niveau de zoom doit être au moins de 100 % pour que les effets de ces commandes soient visibles.

- **Gain** : ajuste la définition du contour. Augmentez cette valeur pour augmenter la netteté. Lorsque le curseur se trouve sur la position Zéro, l'accentuation de l'image Camera Raw est désactivée. En général, il est préférable de régler le curseur Gain sur une valeur assez faible pour obtenir des images propres. Ce réglage permet de repérer les pixels qui diffèrent des pixels avoisinants d'après le seuil que vous spécifiez et augmente le contraste des pixels de la valeur de gain que vous définissez.
- **Rayon** : délimite le périmètre de détails visé par la netteté appliquée. Utilisez un rayon assez faible pour les photos très détaillées, et un rayon plus élevé pour les photos aux détails moins fouillés. Un rayon trop élevé risque de dénaturer la photo.
- **Détail** : définit la quantité d'informations haute fréquence renforcées dans l'image, ainsi que l'empreinte de la netteté appliquée sur les contours. En général, les valeurs faibles précisent les contours de manière à les rendre nets, tandis que les textures de l'image sont plus prononcées avec des valeurs élevées.
- **Masquage** : commande le masquage d'un contour. Une valeur égale à zéro applique une netteté uniformisée à tous les éléments de l'image. Une valeur égale à 100 limite la netteté aux zones proches des contours les plus nets.

**Réduction du bruit** Règle la saturation des couleurs de l'image de -100 (monochrome) à +100 (saturation doublée).

- **Luminance** : règle le bruit des niveaux de gris.
- **Couleur** : règle le bruit de chrominance.

# Chapitre 11 : Sélection partielle d'une image

Une *sélection* permet de définir la zone modifiable d'une photo. Vous pouvez ainsi éclaircir une partie d'une photo sans toucher au reste. Vous pouvez effectuer une sélection à l'aide d'un outil ou d'une commande de sélection. Un cadre de sélection, que vous pouvez masquer, délimite la zone sélectionnée. Vous pouvez modifier, copier ou supprimer des pixels à l'intérieur du cadre de sélection, mais vous ne pouvez pas modifier les zones situées à l'extérieur de ce cadre tant que vous n'annulez pas la sélection.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs](#).

## Sélections

### A propos des sélections

Photoshop Elements propose plusieurs outils de sélection adaptés à différents types de sélections. Par exemple, l'outil Ellipse de sélection sélectionne des zones circulaires et elliptiques, tandis que l'outil Baguette magique permet de sélectionner d'un seul clic une zone comportant des couleurs semblables. Les outils Lasso permettent d'effectuer des sélections plus complexes. Vous pouvez même lisser les bords d'une sélection à l'aide des fonctions de lissage et de contour progressif.

**Remarque :** les sélections se limitent au calque actif (pour effectuer des modifications sur tous les calques à la fois, vous devez aplatir l'image au préalable).



Sélection effectuée avec l'outil Ellipse de sélection et réglage de la couleur dans la zone sélectionnée

### Voir aussi


« Aplatissement d'une image » à la page 156

« Application d'un contour progressif pour un outil de sélection » à la page 188

« Lissage des contours d'une sélection à l'aide de la fonction de lissage » à la page 187

## A propos des outils de sélection

Les outils de sélection figurent dans la palette d'outils qui, par défaut, occupe la partie gauche de l'écran.

		
<p><b>Outil Rectangle de sélection</b> Permet de tracer un cadre de sélection carré ou rectangulaire.</p>	<p><b>Outil Ellipse de sélection</b> Permet de tracer un cadre de sélection rond ou elliptique.</p>	<p><b>Outil Lasso</b> Permet de tracer un cadre de sélection à main levée. C'est l'outil idéal pour effectuer des sélections très précises.</p>
		
<p><b>Outil Lasso polygonal</b> Permet de tracer plusieurs segments à contours droits pour créer un cadre de sélection.</p>	<p><b>Outil Lasso magnétique</b> Permet de tracer un cadre de sélection qui vient automatiquement s'ancrer aux bords sur lesquels vous faites glisser le curseur dans la photo.</p>	<p><b>Outil Baguette magique</b> Permet de sélectionner d'un simple clic les pixels de valeur chromatique similaire.</p>
		
<p><b>Outil Sélection rapide</b> Permet d'effectuer rapidement et automatiquement une sélection d'après la couleur et la texture lorsque vous cliquez ou faites glisser le curseur sur une zone.</p>	<p><b>Outil Forme de sélection</b> Permet de sélectionner ou de désélectionner automatiquement la zone que vous peignez, selon que vous travaillez en mode Sélection ou Masque.</p>	

## Utilisation des outils Rectangle de sélection et Ellipse de sélection

L'outil Rectangle de sélection permet de dessiner des cadres de sélection carrés ou rectangulaires, de même que l'outil Ellipse de sélection permet de dessiner des cadres de sélection ronds ou elliptiques.



Options des outils Rectangle de sélection et Ellipse de sélection

A. Outil Rectangle de sélection B. Outil Ellipse de sélection C. Nouvelle sélection D. Ajouter à la sélection E. Soustraire de la sélection F. Sélectionner l'intersection

- 1 Sélectionnez l'outil Rectangle de sélection  ou l'outil Ellipse de sélection  dans la palette d'outils de l'Éditeur.
- 2 (Facultatif) Définissez les options d'outils de sélection dans la barre d'options située au-dessus de votre image comme suit :
  - Spécifiez si vous souhaitez créer une sélection, étendre une sélection, réduire une sélection ou sélectionner une zone intersectée par d'autres sélections.
  - Pour atténuer le cadre de sélection de façon à ce qu'il se fonde dans la zone située hors de la sélection, entrez une valeur de contour progressif.
  - Pour lisser les contours de votre sélection, choisissez l'option Lissage (outil Ellipse de sélection seulement).

- Dans le menu déroulant Mode, choisissez la commande Normal pour définir visuellement la taille et les proportions du cadre de sélection, Proportions fixes pour définir le rapport largeur/hauteur du cadre de sélection ou Taille fixe pour spécifier la hauteur et la largeur du cadre.

**3** Faites glisser le curseur sur la zone à sélectionner. Maintenez la touche Maj enfoncée pendant le déplacement pour forcer la sélection à un carré ou un cercle.

 *Pour repositionner le cadre de sélection d'un outil de sélection, maintenez la barre d'espace enfoncée tout en le faisant glisser avec l'outil de sélection. Relâchez la barre d'espace dès que le cadre de sélection se trouve dans la zone qui convient.*

## Utilisation de l'outil Lasso

L'outil Lasso permet de dessiner des cadres de sélection à main levée. Il est idéal pour effectuer des sélections très précises.



Options de l'outil Lasso

A. Outil Lasso B. Outil Lasso polygonal C. Outil Lasso magnétique D. Nouvelle sélection E. Ajouter à la sélection F. Soustraire de la sélection G. Sélectionner l'intersection

- 1 Sélectionnez l'outil Lasso  dans la palette d'outils de l'Editeur.
- 2 (Facultatif) Définissez les options de l'outil Lasso dans la barre d'options située au-dessus de votre image comme suit :
  - Spécifiez si vous souhaitez créer une sélection, étendre une sélection, réduire une sélection ou sélectionner une zone intersectée par d'autres sélections.
  - Pour atténuer le cadre de sélection de façon à ce qu'il se fonde dans la zone située hors de la sélection, entrez une valeur de contour progressif.
  - Pour lisser les contours de votre sélection, choisissez l'option Lissage.
- 3 Faites glisser pour tracer un cadre de sélection à main levée :
  - Pour étendre la sélection, relâchez le bouton de la souris ; appuyez ensuite sur la touche Maj, puis faites glisser la souris lorsque le pointeur prend la forme de l'icône .
  - Pour réduire la sélection, relâchez le bouton de la souris ; appuyez ensuite sur la touche Alt, puis faites glisser la souris lorsque le pointeur prend la forme de l'icône .
  - Pour ajouter des segments à contours droits, appuyez sur la touche Alt (tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé), puis relâchez le bouton de la souris. Ensuite, lorsque le pointeur prend la forme de l'icône , cliquez à l'endroit où terminer le segment.
- 4 Pour fermer le cadre de sélection, relâchez le bouton de la souris. Un segment rectiligne est tracé entre le point où vous avez relâché le bouton de la souris et le point de départ de votre sélection.

## Utilisation de l'outil Lasso polygonal

L'outil Lasso polygonal permet de dessiner un cadre de sélection avec des segments à contours droits. Vous pouvez créer autant de segments qu'il est nécessaire pour tracer un cadre de sélection.



Options de l'outil Lasso polygonal

A. Outil Lasso B. Outil Lasso polygonal C. Outil Lasso magnétique D. Nouvelle sélection E. Ajouter à la sélection F. Soustraire de la sélection G. Sélectionner l'intersection

- 1 Sélectionnez l'outil Lasso polygonal  dans la palette d'outils de l'Editeur.

**2** (Facultatif) Définissez les options de l'outil Lasso polygonal dans la barre d'options située au-dessus de votre image comme suit :

- Spécifiez si vous souhaitez créer une sélection, étendre une sélection, réduire une sélection ou sélectionner une zone intersectée par d'autres sélections.
- Pour atténuer le cadre de sélection de façon à ce qu'il se fonde dans la zone située hors de la sélection, entrez une valeur de contour progressif.
- Pour lisser les contours de votre sélection, choisissez l'option Lissage.

**3** Cliquez à l'endroit où vous souhaitez commencer le premier segment rectiligne, puis cliquez une seconde fois à l'endroit où vous souhaitez que ce segment finisse et que le suivant commence. Continuez à cliquer pour créer d'autres segments.

En cas d'erreur, appuyez sur la touche Suppr. pour effacer des segments. Maintenez la touche Alt enfoncée pour tracer des segments à main levée, et non plus des segments rectilignes.

**4** Utilisez l'une des méthodes suivantes pour fermer le cadre de sélection :

- Placez le pointeur sur le point de départ, puis cliquez. Un cercle fermé apparaît en regard du pointeur lorsque vous passez sur le point de départ.
- Si le pointeur ne se situe pas sur le point de départ, cliquez deux fois ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Un segment rectiligne est tracé du pointeur au point de départ de votre sélection.

## Utilisation de l'outil Lasso magnétique

L'outil Lasso magnétique trace un cadre de sélection qui vient automatiquement s'ancrer aux bords des objets sur lesquels vous faites glisser le curseur dans la photo. Cet outil facilite le tracé de cadres de sélection précis. L'outil Lasso magnétique  est pratique pour sélectionner rapidement des objets avec des bords complexes sur des arrière-plans très contrastés.



Options de l'outil Lasso magnétique

A. Outil Lasso B. Outil Lasso polygonal C. Outil Lasso magnétique D. Nouvelle sélection E. Ajouter à la sélection F. Soustraire de la sélection G. Sélectionner l'intersection

**1** Sélectionnez l'outil Lasso magnétique dans la palette d'outils de l'Éditeur.

Pour passer de l'outil Lasso magnétique aux autres outils de lasso et inversement, sélectionnez l'outil Lasso magnétique, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser tout en maintenant la touche Alt enfoncée pour activer l'outil Lasso.
- Cliquez tout en maintenant la touche Alt enfoncée pour activer l'outil Lasso polygonal.

**2** (Facultatif) Définissez les options de l'outil Lasso magnétique dans la barre d'options située au-dessus de votre image comme suit :

- Spécifiez si vous souhaitez créer une sélection, étendre une sélection, réduire une sélection ou sélectionner une zone intersectée par d'autres sélections.
- Pour atténuer le cadre de sélection de façon à ce qu'il se fonde dans la zone située hors de la sélection, entrez une valeur de contour progressif.
- Pour lisser les contours de votre sélection, choisissez l'option Lissage.
- Pour spécifier la zone de détection de contour, entrez un nombre de pixels compris entre 1 et 256 dans la zone Largeur. L'outil détecte les contours jusqu'à une distance du pointeur correspondant à la valeur indiquée.

 Pour modifier le pointeur du lasso magnétique afin qu'il indique la zone de détection de contour (valeur Largeur), appuyez sur la touche Verrouillage majuscule du clavier.

- Pour définir la sensibilité de l'outil Lasso magnétique aux contours dans la photo, entrez une valeur comprise entre 1 et 100 % dans la zone Déviation du contour. Une valeur élevée permet de détecter uniquement les contours qui contrastent nettement avec leur environnement ; une valeur faible permet de détecter les contours moins contrastés.
- Pour définir le rythme auquel l'outil Lasso magnétique définit les points d'ancrage, entrez une valeur comprise entre 0 et 100 dans la zone Fréquence. Plus la valeur est élevée, plus le cadre de sélection est ancré rapidement.

**3** Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajouter des segments à un cadre de sélection :

- Cliquez sur des points le long du contour.
- Faites glisser le curseur le long du contour tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé.


Le cadre de sélection s'ancre sur le contour de la photo. Si le cadre ne s'ancre pas sur le contour approprié, cliquez une fois pour ajouter manuellement un point, puis continuez à tracer le cadre et à cliquer sur les points voulus. En cas d'erreur, appuyez sur la touche Suppression pour effacer des points le long du cadre.

**4** Utilisez l'une des méthodes suivantes pour fermer le cadre de sélection :

- Pour fermer le cadre manuellement, faites glisser jusqu'au point de départ, puis cliquez. Un cercle fermé apparaît en regard du pointeur lorsque vous passez sur le point de départ.
- Pour fermer le cadre par un segment magnétique à main levée, cliquez deux fois ou appuyez sur la touche Entrée.
- Pour fermer le cadre par un segment rectiligne, cliquez deux fois tout en appuyant sur la touche Alt.

## Utilisation de l'outil Baguette magique

L'outil Baguette magique permet de sélectionner d'un seul clic les pixels de valeurs chromatiques proches. Il vous suffit de spécifier la gamme de couleurs, ou tolérance, pour les sélections effectuées avec cet outil. Utilisez l'outil Baguette magique sur une zone comportant des couleurs semblables (un ciel bleu, par exemple).



Options de l'outil Baguette magique

A. Outil Baguette magique B. Nouvelle sélection C. Ajouter à la sélection D. Soustraire de la sélection E. Sélectionner l'intersection

**1** Sélectionnez l'outil Baguette magique  dans l'Editeur.

**2** (Facultatif) Définissez les options de l'outil Baguette magique dans la barre d'options située au-dessus de votre image comme suit :

- Entrez une valeur comprise entre 0 et 255 dans la zone Tolérance. Une valeur peu élevée sélectionne les couleurs très semblables à la couleur du pixel sur lequel vous cliquez ; une valeur élevée sélectionne une gamme de couleurs plus étendue.
- Pour définir un contour de sélection lisse, sélectionnez l'option Lissage.
- Pour sélectionner uniquement les zones adjacentes qui utilisent les mêmes couleurs, sélectionnez l'option Pixels contigus. Lorsque cette option est désélectionnée, les pixels utilisant les mêmes couleurs sont sélectionnés dans toute la photo.
- Pour sélectionner les couleurs en utilisant les données de tous les calques visibles, sélectionnez l'option Echantillonner tous les calques. Lorsque cette option est désélectionnée, l'outil Baguette magique sélectionne les couleurs du calque actif uniquement.

**3** Dans la photo, cliquez sur la couleur à sélectionner.

**4** Pour étendre la sélection, cliquez sur les zones non sélectionnées tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Pour retirer une zone de la sélection, cliquez sur la zone à retirer tout en maintenant la touche Alt enfoncée.

## Utilisation de l'outil Sélection rapide

L'outil Sélection rapide permet de définir une sélection par similarité des couleurs et textures lorsque vous cliquez ou bien cliquez et faites glisser la souris sur une zone. Vous n'avez pas besoin de définir une marque précise, car cet outil crée automatiquement et intuitivement un cadre.



Options de sélection rapide et de forme de sélection

A. Outil Sélection rapide B. Outil Forme de sélection C. Nouvelle sélection D. Ajouter à la sélection E. Soustraire de la sélection

**1** Sélectionnez l'outil Sélection rapide  dans l'Éditeur.

**2** Dans la barre d'options, choisissez l'une des options suivantes :

**Nouvelle sélection** Cette option vous permet de définir une nouvelle sélection. Il s'agit de l'option définie par défaut.

**Ajouter à la sélection** Cette option vous permet d'étendre une sélection existante.

**Soustraire de la sélection** Cette option vous permet de réduire une sélection existante. Elle n'est disponible que si vous avez effectué une sélection.

**3** Choisissez une forme dans le sélecteur de formes de la barre d'options. Si vous préférez sélectionner une zone plus étendue, choisissez une forme plus épaisse. Pour réaliser des sélections plus précises, choisissez une forme plus fine.

**4** Cliquez ou bien cliquez et faites glisser le pointeur sur la zone traversant la plage de couleurs de l'objet à sélectionner, puis relâchez le bouton de la souris.

Le cadre de sélection apparaît.


**5** Utilisez l'une des méthodes suivantes pour affiner la sélection :

- Pour ajouter une zone à la sélection, cliquez sur le bouton Ajouter à la sélection  dans la barre d'options, puis cliquez ou bien cliquez et faites glisser le pointeur sur la zone à ajouter.
- Pour soustraire une zone de la sélection, cliquez sur le bouton Soustraire de la sélection  dans la barre d'options, puis cliquez ou bien cliquez et faites glisser le pointeur sur la zone à soustraire.
- Pour effectuer une nouvelle sélection, cliquez sur le bouton Nouvelle sélection  dans la barre d'options, puis cliquez ou dessinez pour spécifier la nouvelle zone de sélection.

## Utilisation de l'outil Forme de sélection

L'outil Forme de sélection permet d'effectuer des sélections de deux manières : vous pouvez appliquer une couleur à la zone que vous voulez sélectionner en mode Sélection ou à des zones à ne pas sélectionner en utilisant une incrustation semi-opaque en mode Masque.

Vous pouvez d'abord effectuer une sélection approximative à l'aide d'un outil de sélection, ou de l'outil Sélection rapide, puis affiner votre sélection à l'aide de l'outil Forme de sélection. Vous pouvez étendre la sélection à l'aide de l'outil Forme de sélection en mode Sélection ou en soustraire une portion en mode Masque.



*Options de l'outil Forme de sélection*

A. Ajouter à la sélection B. Soustraire de la sélection C. Palette déroulante des formes D. Epaisseur (de forme) E. Mode F. Dureté G. Outil Forme de sélection

**1** Sélectionnez l'outil Forme de sélection  dans la palette d'outils de l'Éditeur. Il se peut que vous deviez cliquer sur l'outil Sélection rapide dans la palette d'outils et sélectionner l'outil Forme de sélection dans la liste d'outils masqués qui s'affiche.

**2** Par défaut, l'outil est défini sur l'option Ajouter à la sélection . Pour soustraire une zone de la sélection, cliquez sur l'option Soustraire de la sélection  dans la barre d'options.

**3** (Facultatif) Définissez les options de l'outil Forme de sélection dans la barre d'options située au-dessus de votre image comme suit :

- Choisissez une forme dans la palette déroulante des formes prédéfinies.
- Indiquez l'épaisseur de la forme.
- Choisissez l'option Sélection (pour étendre la sélection) ou Masque (pour réduire la sélection) dans le menu Mode.
- Définissez la dureté de la pointe avec une valeur comprise entre 1 % et 100 %.

 *Si vous utilisez une forme floue avec l'outil Forme de sélection, il est recommandé de passer en mode Masque pour mieux distinguer les contours flous de la sélection.*

- En mode Masque, spécifiez une valeur d'opacité d'incrustation comprise entre 1 % et 100 %.
- En mode Masque, cliquez sur la case de couleur d'incrustation, puis sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs pour définir la couleur du masque. Ce procédé est utile lorsque la couleur du masque (couleur d'incrustation) est très proche des couleurs de la photo.

**4** Dessinez sur votre photo pour sélectionner ou désélectionner des zones.




*Extension d'une sélection en mode Sélection (à gauche) et réduction d'une sélection en mode Masque (à droite)*

**Utilisation de la fonction Extraction magique**

Utilisez la fonction Extraction magique pour définir des sélections précises selon l'aspect des zones de premier plan et d'arrière-plan spécifiées. Vous pouvez spécifier ces zones en les marquant par des points de couleur. Une fois les zones marquées et la boîte de dialogue fermée, seule la zone de premier plan apparaît sur la photo dans l'Éditeur.

La fonction Extraction magique permet de sélectionner facilement des sujets ou des objets pour les superposer à un autre arrière-plan. Ainsi, vous pouvez extraire votre silhouette d'une photo de vous à bicyclette et la superposer à la photo d'un cycliste du Tour de France. Vous pouvez enregistrer l'image extraite sous la forme d'un fichier et la réutiliser à votre gré.



Utilisation de la fonction Extraction magique  
 A. Zone à extraire marquée de points rouges B. Arrière-plan marqué de points bleus C. Image extraite

- 1 Dans l'Editeur, ouvrez la photo contenant l'objet à extraire.
  - 2 Définissez une sélection préliminaire à l'aide de l'outil Ellipse de sélection ou Rectangle de sélection pour contrôler ce qui doit apparaître dans la boîte de dialogue Extraction magique.
  - 3 Choisissez la commande Image > Extraction magique.
- La boîte de dialogue Extraction magique s'ouvre avec l'outil Forme de premier plan  sélectionné par défaut.
- 4 Cliquez plusieurs fois ou dessinez des lignes pour marquer la zone à extraire.
  - 5 Cliquez sur l'outil Forme d'arrière-plan , puis cliquez plusieurs fois ou dessinez des lignes pour marquer la zone à exclure de votre sélection.
-  Lorsque vous sélectionnez des objets de différentes couleurs et textures, faites glisser le curseur sur toutes les couleurs et textures pour assurer une sélection plus précise.
- 6 Pour faciliter le marquage de votre sélection, choisissez l'outil Zoom  ou Main  pour agrandir la photo et vous déplacer dans la photo. Appuyez sur la touche Alt lorsque vous travaillez avec l'outil Zoom pour effectuer un zoom arrière.
  - 7 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour spécifier une autre épaisseur ou couleur de forme :
    - Choisissez une épaisseur de forme dans le menu local Epaisseur.
    - Cliquez sur la nuance Couleur de premier plan ou Couleur d'arrière-plan, puis choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs. Cliquez ensuite sur le bouton OK.
  - 8 Cliquez sur le bouton Aperçu pour afficher votre sélection.
  - 9 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour spécifier les paramètres d'aperçu :
    - Pour modifier les éléments qui s'affichent dans la zone d'aperçu, choisissez la commande Zone de sélection ou Photo d'origine dans le menu Affichage. A défaut, appuyez sur la touche X du clavier pour passer d'une vue à l'autre.
    - Pour spécifier un arrière-plan différent, choisissez une option dans le menu Arrière-plan.

**10** Utilisez l'une des méthodes suivantes pour affiner la sélection puis afficher de nouveau un aperçu des résultats :

- Pour étendre ou réduire une sélection, ajoutez d'autres points ou traits à l'aide de l'outil Premier plan ou Pinceau.

**Remarque :** lorsque vous modifiez la couleur de premier plan ou d'arrière-plan, l'outil de pinceau associé devient actif.

- Pour effacer les points de premier plan ou d'arrière-plan, sélectionnez l'outil Gomme de points , puis cliquez ou faites glisser le pointeur sur les marques à supprimer.
- Pour ajouter des zones à une sélection, sélectionnez l'outil Ajouter à la sélection , puis cliquez sur le pointeur ou faites-le glisser sur la zone à ajouter.
- Pour supprimer des zones d'une sélection, sélectionnez l'outil Soustraction de la sélection , puis cliquez ou faites glisser le pointeur sur les zones à supprimer.
- Pour lisser les contours de la sélection de premier plan, sélectionnez l'outil Lissage , puis faites glisser le pointeur sur les zones à lisser.
- Pour adoucir les contours de la sélection, spécifiez une valeur de contour progressif plus élevée.
- Pour remplir les trous restants dans la sélection, cliquez sur le bouton Remplir les trous.
- Pour identifier et supprimer une zone de la sélection principale, sélectionnez l'outil Soustraction de la sélection , puis faites glisser une ligne entre la sélection principale et la zone à supprimer. Cliquez ensuite sur le bouton Remplir les trous.
- Pour supprimer les couleurs de frange entre le premier plan et l'arrière-plan, cliquez sur le bouton Supprimer la frange. Pour augmenter ou réduire la quantité de frange supprimée, spécifiez une valeur dans le menu déroulant Largeur de suppression de la frange.

**11** Cliquez sur le bouton OK pour extraire les zones sélectionnées. Si vous devez recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser pour supprimer toutes les marques.

## Suppression d'une zone sélectionnée

Si vous supprimez une sélection sur un calque d'arrière-plan (fond) ou un calque utilisant l'option Verrouiller les pixels transparents, la zone sélectionnée est remplacée par la couleur d'arrière-plan ou par un motif d'arrière-plan en damier.

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :

- Choisissez la commande Edition > Supprimer pour supprimer la sélection. (Si vous supprimez une sélection par erreur, vous pouvez choisir Edition > Annuler pour la rétablir.)
- Appuyez sur la touche Retour arrière ou Suppression pour supprimer la sélection.
- Choisissez la commande Edition > Couper pour couper la sélection vers le Presse-papiers. Vous pouvez alors la coller à un autre emplacement.

## Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

« Verrouillage ou déverrouillage d'un calque » à la page 150

## Sélection et désélection de zones à l'aide de commandes

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :

- Pour sélectionner tous les pixels d'un calque, sélectionnez le calque dans la palette Calques, puis choisissez la commande Sélection > Tout sélectionner.
- Pour désélectionner les sélections, choisissez la commande Sélection > Désélectionner. C'est la méthode la plus sûre pour désélectionner la zone.
- Pour resélectionner la dernière sélection, choisissez la commande Sélection > Resélectionner.

**2** Pour afficher ou masquer les cadres de sélection, choisissez la commande Affichage > Sélection.

**Remarque :** vous pouvez également effectuer une désélection en cliquant sur un endroit quelconque de la photo, en dehors de la zone sélectionnée. Vous risquez toutefois de sélectionner ainsi inopinément d'autres zones si vous utilisez un outil de sélection fonctionnant par clics, comme l'outil Baguette magique.

## Modification des sélections

### Déplacement d'un cadre de sélection

Le déplacement d'un cadre de sélection repositionne uniquement ce cadre sans modifier la photo.

**1** À l'aide de l'un des outils de sélection de l'Editeur, choisissez la commande Nouvelle sélection  dans la barre d'options, puis placez le pointeur à l'intérieur d'un cadre de sélection existant. Le pointeur prend la forme de l'icône  pour indiquer que vous pouvez déplacer la sélection.

**Remarque :** l'option Nouvelle sélection s'affiche dans la barre d'options lorsqu'un outil de sélection est sélectionné (à l'exception de l'outil Forme de sélection). Utilisez temporairement un autre outil de sélection, si nécessaire, pour sélectionner cette option.

**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser le cadre de sélection de façon à délimiter une autre zone de la photo. Vous pouvez faire sortir le cadre de la zone de travail, mais cela le rend difficile à rétablir. Vous pouvez également le faire glisser vers une autre fenêtre d'image.
- Pour déplacer la sélection par incréments de 1 pixel, utilisez les touches fléchées.
- Pour déplacer la sélection par incréments de 10 pixels, utilisez les touches fléchées tout en maintenant la touche Maj enfoncée.
- Pour contraindre le déplacement à un multiple de 45°, commencez à faire glisser le pointeur, puis continuez en maintenant la touche Maj enfoncée.

### Voir aussi

« Déplacement d'une sélection » à la page 188

### Inversion d'une sélection

L'inversion d'une sélection consiste à sélectionner les zones désélectionnées, tout en protégeant la zone précédemment sélectionnée.

❖ Dans une photo comportant déjà un cadre de sélection, choisissez la commande Sélection > Invertir.



*Vous pouvez utiliser cette commande pour sélectionner facilement un objet qui apparaît sur une zone de couleur en aplat. Sélectionnez la couleur en aplat avec l'outil Baguette magique, puis choisissez la commande Sélection > Invertir.*

### Etendre ou réduire une sélection

Vous pouvez ajouter des zones à une sélection existante ou en soustraire d'une sélection existante pour peaufiner les cadres de sélection. Par exemple, pour effectuer une sélection en forme d'anneau, tracez une première sélection circulaire, puis soustrayez une seconde sélection circulaire à l'intérieur de la première.

❖ Dans l'Editeur, choisissez un outil de sélection, puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Maintenez la touche Maj enfoncée (un signe plus apparaît en regard du pointeur) pour étendre la sélection, ou la touche Alt (un signe moins apparaît en regard du pointeur) pour réduire la sélection. Sélectionnez ensuite la zone à ajouter ou à soustraire, puis effectuez une autre sélection.
- Cliquez sur le bouton Ajouter à la sélection  ou Soustraire de la sélection  dans la barre d'options, puis effectuez une autre sélection. Les options Ajouter à la sélection et Soustraire de la sélection s'affichent dans la barre d'options lorsqu'un outil de sélection est sélectionné.

## Sélection de l'intersection d'une zone avec une sélection existante

Vous pouvez limiter la zone sur laquelle porte une sélection. Par exemple, dans une photo de montagnes enneigées, vous pouvez sélectionner les nuages blancs dans le ciel sans sélectionner les parties blanches de la montagne au-dessous. Pour cela, sélectionnez l'ensemble du ciel, sélectionnez ensuite l'outil Baguette magique, activez l'option Sélectionner l'intersection sélectionnée, puis désélectionnez l'option Pixels contigus pour sélectionner uniquement les zones blanches incluses dans la sélection existante (le ciel).



Sélection du ciel et du sommet des montagnes à l'aide de l'outil Rectangle de sélection (en haut). Sélection de l'option Sélectionner l'intersection et utilisation de l'outil Baguette magique pour sélectionner les nuages (au centre). Image résultante après augmentation de la luminosité des nuages (en bas)

❖ Dans l'Editeur, choisissez un outil de sélection, puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez l'option Sélectionner l'intersection  dans la barre d'options, puis sélectionnez une zone présentant une intersection avec la sélection existante.
- Maintenez les touches Alt et Maj enfoncées pour faire apparaître une petite croix à côté du pointeur, puis sélectionnez une zone en intersection avec la sélection existante.

## Dilatation ou contraction d'une sélection d'un certain nombre de pixels

A l'aide des commandes du menu Sélection, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille d'une sélection existante et nettoyer les pixels isolés à l'intérieur ou à l'extérieur d'une sélection de couleur.

- 1 Dans l'Editeur, effectuez une sélection à l'aide d'un outil de sélection.
- 2 Choisissez la commande Sélection > Modifier > Dilater ou Contracter.
- 3 Dans la zone Dilater de ou Contracter de, entrez une valeur comprise entre 1 et 100 pixels, puis cliquez sur le bouton OK.

Le cadre de sélection est déplacé vers l'intérieur ou l'extérieur du nombre de pixels indiqué. Les parties du cadre de sélection situées le long du cadre de la zone de travail restent inchangées.

## Encadrement d'une sélection existante par un nouveau cadre de sélection

La commande Cadre crée un cadre de sélection lissé et aux contours diffus. Lorsque vous ajoutez le nouveau cadre de sélection, seuls les pixels compris entre les deux cadres sont sélectionnés.



Utilisation de la commande *Cadre* pour créer une sélection de cadre de 4 pixels (en haut). Copie de la sélection sur un nouveau calque et remplissage pour définir les contours de l'image (au centre). Remplissage de la sélection sur l'image d'origine pour créer un contour autour de l'image (en bas).

- 1 Dans l'Éditeur, effectuez une sélection à l'aide d'un outil de sélection.
- 2 Choisissez la commande Sélection > Modifier > Cadre.
- 3 Entrez une valeur comprise entre 1 et 200 pixels dans la zone de texte Largeur, puis cliquez sur le bouton OK.

### Voir aussi

« Atténuation des contours d'une sélection à l'aide de la fonction de contour progressif » à la page 188

### Inclusion de zones de couleur semblable dans une sélection

- 1 Dans l'Éditeur, effectuez une sélection à l'aide d'un outil de sélection, puis procédez de l'une des manières suivantes :
  - Choisissez la commande Sélection > Étendre pour inclure tous les pixels adjacents compris dans la plage de tolérance définie dans la barre d'options. (Vous devrez peut-être choisir un outil de sélection comportant une plage de tolérance, comme l'outil Baguette magique.) Une valeur de tolérance élevée permet de sélectionner une gamme de couleurs plus étendue.
  - Choisissez la commande Sélection > Généraliser pour inclure tous les pixels de la photo, et pas seulement ceux adjacents, compris dans la plage de tolérance.
- 2 Pour développer la sélection par incréments, choisissez à plusieurs reprises l'une de ces deux commandes.

**Remarque :** il est impossible d'utiliser les commandes *Étendre* et *Généraliser* sur une photo en mode Bitmap.

### Suppression de pixels isolés d'une sélection de couleur

La commande Lisser recherche autour de chaque pixel sélectionné d'autres pixels appartenant à la même gamme de couleurs et les sélectionne.

- 1 Dans l'Éditeur, effectuez une sélection à l'aide d'un outil de sélection, puis choisissez la commande Sélection > Modifier > Lisser.
- 2 Dans la zone Rayon, entrez une valeur comprise entre 1 et 100 pixels, puis cliquez sur le bouton OK.

### Suppression de la frange dans une sélection

Lorsque vous déplacez ou collez une sélection, cette dernière inclut certains pixels voisins du cadre de sélection. Il peut en résulter une frange ou un halo sur le contour de la sélection. La commande Supprimer la frange du calque remplace la couleur des pixels de la frange par la couleur des pixels voisins contenant des couleurs pures (sans aucune couleur d'arrière-

plan). Si, par exemple, vous sélectionnez un objet jaune sur fond bleu et que vous déplacez la sélection, une partie du fond bleu est déplacée avec l'objet. La commande Supprimer la frange du calque permet de remplacer les pixels bleus par des pixels jaunes.




Photo du chien, sélectionnée et copiée dans une nouvelle image présentant des artefacts de l'arrière-plan (en haut). Image après l'application de la commande Supprimer la frange du calque (en bas).

- 1 Copiez et collez une sélection dans un nouveau calque ou un calque existant.
- 2 Choisissez la commande Accentuation > Régler la couleur > Supprimer la frange du calque.
- 3 Dans la boîte de dialogue Supprimer la frange, entrez le nombre de pixels à supprimer autour de l'objet. Une valeur de 1 ou 2 est suffisante.
- 4 Cliquez sur le bouton OK.

## Lissage des contours de sélection à l'aide des fonctions de lissage et de contour progressif

### Lissage des contours d'une sélection à l'aide de la fonction de lissage

Deux méthodes sont à votre disposition pour lisser le contour marqué d'une sélection : le lissage et le contour progressif. Le lissage lisse les bords crénelés d'une sélection en adoucissant la transition de couleur entre les pixels du bord et ceux de l'arrière-plan. Dans la mesure où seuls les pixels du bord changent, aucun détail n'est perdu. Le lissage est utile lorsque des sélections sont coupées, copiées et collées pour créer des images composites.

La fonction de lissage est disponible avec les outils Lasso, Lasso polygonal, Lasso magnétique, Ellipse de sélection et Baguette magique. Pour appliquer le lissage, vous devez sélectionner l'option Lissage avant d'effectuer la sélection ; vous ne pouvez pas appliquer le lissage à une sélection déjà active.

- 1 Dans l'Éditeur, sélectionnez l'outil Lasso, Lasso polygonal, Lasso magnétique, Ellipse de sélection ou Baguette magique.

- 2 Sélectionnez l'option Lissage dans la barre d'options.
- 3 Effectuez une sélection dans la fenêtre d'image.

### Atténuation des contours d'une sélection à l'aide de la fonction de contour progressif

❖ Vous pouvez adoucir le contour marqué d'une sélection à l'aide de la fonction de contour progressif. Le contour progressif atténue les bords en appliquant une transition entre la sélection et les pixels situés autour. Cette atténuation peut provoquer la perte de détails sur le contour de la sélection.

Vous pouvez créer une sélection à contour progressif avec les outils Ellipse de sélection, Rectangle de sélection, Lasso, Lasso polygonal ou Lasso magnétique. Vous pouvez ajouter un contour progressif à une sélection existante à l'aide du menu Sélection. Les effets de contour progressif sont visibles lorsque vous déplacez, coupez, copiez ou remplissez la sélection.



Image d'origine (à gauche) et après sélection d'un contour progressif, application de la commande Intervertir et remplissage par du blanc (à droite)

### Application d'un contour progressif pour un outil de sélection

- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :
  - Sélectionnez l'un des outils de lasso ou de sélection dans la palette d'outils, puis entrez une valeur de contour progressif dans la barre d'options pour définir la largeur du contour progressif. Le contour progressif commence au cadre de sélection.
  - Sélectionnez l'outil Forme de sélection, puis sélectionnez une forme aux contours diffus dans la palette déroulante des formes de la barre d'options.
- 2 Effectuez une sélection dans la fenêtre d'image.

### Application d'un contour progressif à une sélection existante

- 1 Dans l'Editeur, effectuez une sélection à l'aide d'un outil de sélection de la palette d'outils.
- 2 Choisissez la commande Sélection > Contour progressif.
- 3 Entrez une valeur comprise entre 0,2 et 250 pixels dans la zone de texte Rayon, puis cliquez sur le bouton OK. Le rayon définit la largeur du contour progressif.

## Déplacement et copie de sélections

### Déplacement d'une sélection

L'outil Déplacement  vous permet de couper et de faire glisser une sélection de pixels vers un nouvel emplacement dans la photo. Vous pouvez également utiliser cet outil pour déplacer ou copier des sélections d'une photo à une autre, et d'une application à une autre.



Déplacement d'une sélection d'une photo à une autre à l'aide de l'outil Déplacement

 Pour activer l'outil Déplacement alors qu'un autre outil est sélectionné, appuyez sur la touche Ctrl (cette technique ne fonctionne pas avec l'outil Main).

- 1 Dans l'Éditeur, effectuez une sélection à l'aide d'un outil de sélection et choisissez l'outil Déplacement  dans la palette d'outils.
- 2 (Facultatif) Modifiez les paramètres de l'outil Déplacement dans la barre d'options.
- 3 Placez le pointeur à l'intérieur du cadre de sélection et faites glisser la sélection vers un nouvel emplacement. Si vous avez sélectionné plusieurs zones, les pixels se déplacent tous ensemble.

### Options de l'outil Déplacement

Lorsque vous sélectionnez l'outil Déplacement , vous pouvez modifier les paramètres suivants dans la barre d'options :

**Sélection automatique du calque** Sélectionne le premier calque comportant des pixels sous l'outil Déplacement, plutôt que le calque sélectionné.

**Afficher le cadre de sélection** Affiche le cadre de sélection de l'élément sélectionné. Les cases situées sur les bords et les coins du cadre de sélection vous permettent de redimensionner la sélection.

**Afficher la sélection au survol** Met les calques individuels en surbrillance au fur et à mesure du passage de la souris sur l'image. Cliquez sur un calque en surbrillance pour le sélectionner et le déplacer. Les calques déjà sélectionnés ne sont pas mis en surbrillance au survol.

**Menu Disposition** Fait passer le calque sélectionné devant, entre ou derrière d'autres calques. Les options disponibles sont Premier plan, Rapprocher, Eloigner et Arrière plan. Pour disposer un calque, sélectionnez-le, puis choisissez une option du menu Disposition.

**Menu Aligner** Aligne les calques sélectionnés. Les options disponibles sont Gauche, Centre, Droite, Haut, Milieu et Bas. Plusieurs calques peuvent être alignés en même temps. Pour aligner des calques, sélectionnez-en un, maintenez la touche Maj enfoncée, sélectionnez-en un autre, puis choisissez une option du menu Aligner.

**Menu Répartir** Espace les calques sélectionnés. Les options disponibles comprennent l'espacement à Gauche, au Centre, à Droite, en Haut, au Milieu et en Bas. Plusieurs calques peuvent être espacés en même temps. Pour espacer des calques, sélectionnez-en un, maintenez la touche Maj enfoncée, sélectionnez-en un autre, puis choisissez une option du menu Répartir.

### Copie de sélections ou de calques

Vous pouvez copier et coller des sélections à l'aide de l'outil Déplacement ou des commandes Copier, Copier avec fusion, Couper, Coller ou Coller dans la sélection du menu Édition.

N'oubliez pas, lors du collage d'une sélection ou d'un calque entre deux photos de résolution différente, que les données collées gardent leurs dimensions originales en pixels. La zone collée peut de ce fait sembler disproportionnée dans la nouvelle image. À l'aide de la commande Image > Redimensionner > Taille de l'image, définissez une résolution identique pour les photos source et cible avant l'opération de copier-coller.

Les sélections que vous coupez ou copiez sont stockées dans le Presse-papiers, l'une après l'autre.

Lorsque vous quittez Photoshop Elements, le contenu du Presse-papiers est perdu, sauf si vous sélectionnez l'option Exporter le Presse-papiers dans les préférences générales.

### Copie de sélections à l'aide de l'outil Déplacement

Pour la copie entre deux photos, faites glisser la sélection de la fenêtre active vers l'autre fenêtre. Une bordure en surbrillance apparaît autour de la fenêtre d'image lorsque vous pouvez y déposer la sélection.

- 1 Sélectionnez la partie de l'image à copier.
- 2 Sélectionnez l'outil Déplacement  dans la palette d'outils de l'Éditeur.
- 3 Maintenez la touche Alt enfoncée tout en faisant glisser la sélection à copier et à déplacer.
- 4 Pour effectuer des copies supplémentaires de la même sélection, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Maintenez la touche Alt enfoncée tout en faisant glisser la sélection vers les nouveaux emplacements.
  - Pour décaler la réplique de 1 pixel, maintenez la touche Alt enfoncée tout en appuyant sur une touche fléchée (cela déplace et copie les pixels, créant ainsi un effet de flou).
  - Pour décaler la réplique de 10 pixels, maintenez enfoncées les touches Alt et Maj tout en appuyant sur une touche fléchée (cela déplace les pixels au lieu de les copier).


### Copie d'une sélection à l'aide de commandes

- 1 Dans l'Éditeur, utilisez un outil de sélection pour sélectionner la zone à copier.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Choisissez la commande Edition > Copier pour copier la sélection dans le Presse-papiers.
  - Choisissez la commande Edition > Copier avec fusion pour copier tous les calques de la zone sélectionnée dans le Presse-papiers.

Lorsque vous quittez Photoshop Elements, le contenu du Presse-papiers est perdu, sauf si vous sélectionnez l'option Exporter le Presse-papiers dans les préférences générales.

### Collage d'une sélection dans une autre

Vous pouvez utiliser la commande Coller dans la sélection pour coller une sélection dans une autre. Cette commande vous permet de tirer parti des éléments compris dans la zone sélectionnée, tout en évitant que l'image collée ait l'air plate et artificielle. Ainsi, vous pouvez utiliser un mode de fusion Lumière crue à une opacité de 85 % pour conserver le reflet créé dans une paire de lunettes. Une telle utilisation des modes de fusion nécessite de créer un calque et d'y coller la sélection.



Copie d'une sélection d'une image à une autre  
 A. Partie de la photo d'origine sélectionnée B. Photo à copier-coller dans l'original C. Image résultante

**1** Dans l'Editeur, utilisez la commande Copier pour copier la partie de la photo à coller (vous pouvez même copier des photos à partir d'autres applications).

**2** Effectuez une sélection dans la photo dans laquelle vous voulez coller la photo copiée.

**Remarque :** la photo copiée apparaît seulement dans les limites du cadre de sélection. Vous pouvez déplacer la photo copiée à l'intérieur du cadre, mais si vous la déplacez complètement à l'extérieur, elle ne sera plus visible.

**3** Choisissez la commande Edition > Coller dans la sélection.

**4** Le pointeur étant placé à l'intérieur du cadre de sélection, faites glisser l'image collée vers son emplacement.

**5** Lorsque le résultat vous convient, désélectionnez l'image collée pour valider les modifications.




Pour activer l'outil Déplacement alors qu'un autre outil est sélectionné, appuyez sur la touche Ctrl (cette technique ne fonctionne pas avec l'outil Main).

## Mémorisation des sélections

### Mémorisation, récupération ou suppression d'une sélection

La mémorisation d'une sélection permet de retoucher ultérieurement une zone sélectionnée d'une photo. Vous pouvez ainsi travailler sur d'autres parties de la photo avant de récupérer la sélection mémorisée.



*Mémorisation de la sélection (en haut), récupération de la sélection (au centre) et utilisation de la sélection pour le remplissage avec une couleur en aplat (en bas)*

- 1 Dans l'Editeur, effectuez une sélection dans votre photo.
- 2 Choisissez la commande Sélection > Mémoriser la sélection.
- 3 Dans la boîte de dialogue Mémoriser la sélection, choisissez la commande Nouveau dans le menu déroulant Sélection.
- 4 Entrez un nom pour la sélection dans la zone de texte Nom, puis cliquez sur le bouton OK.
- 5 Pour récupérer une sélection, choisissez la commande Sélection > Récupérer la sélection ; choisissez la sélection mémorisée dans le menu déroulant Sélection, puis cliquez sur le bouton OK.
- 6 Pour supprimer une sélection, choisissez la commande Sélection > Supprimer la sélection ; choisissez une sélection mémorisée dans le menu déroulant Sélection, puis cliquez sur le bouton OK.

### **Modification d'une sélection mémorisée**

Vous pouvez modifier des sélections mémorisées en effectuant des remplacements, des ajouts et des soustractions dans des sélections.

- 1 Dans l'Editeur, effectuez une sélection dans votre photo.
- 2 Choisissez la commande Sélection > Mémoriser la sélection.
- 3 Dans la boîte de dialogue Mémoriser la sélection, choisissez la sélection à modifier dans le menu Sélection.
- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

**Remplacer la sélection** Remplace la sélection mémorisée par la sélection en cours.

**Ajouter à la sélection** Ajoute la sélection en cours à la sélection mémorisée.

**Soustraire de la sélection** Soustrait la sélection en cours de la sélection mémorisée.

**Intersection avec la sélection** Remplace la sélection mémorisée par l'intersection entre la sélection en cours et la sélection mémorisée.

 Vous pouvez également modifier une sélection mémorisée en la récupérant et en utilisant des outils de sélection pour étendre (Maj-faire glisser) ou réduire (Alt-faire glisser) la sélection (voir la section « Étendre ou réduire une sélection » à la page 184).

### Modification d'une nouvelle sélection avec une sélection mémorisée

**1** Dans l'Éditeur, ouvrez une photo contenant une sélection mémorisée.

**2** Effectuez une nouvelle sélection dans votre photo.

**3** Choisissez la commande Sélection > Récupérer la sélection.

**4** Choisissez une sélection mémorisée dans le menu Sélection.

**5** Sélectionnez l'une des options suivantes :

**Ajouter à la sélection** Ajoute la sélection mémorisée à la sélection en cours.

**Soustraire de la sélection** Soustrait la sélection mémorisée de la sélection en cours.

**Intersection avec la sélection** Remplace la sélection en cours par l'intersection entre la sélection en cours et la sélection mémorisée.

**6** Pour inverser la zone sélectionnée, sélectionnez l'option Inverser, puis cliquez sur le bouton OK.

# Chapitre 12 : Correction des couleurs et des tons

Adobe® Photoshop® Elements propose des outils qui vous permettent de régler la gamme des tons, les couleurs et la netteté de vos photos. Vous pouvez également supprimer les imperfections des photos, telles que les taches de poussière. Vous pouvez effectuer ces tâches dans trois modes différents, selon votre expérience et vos besoins.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs](#).

## Concepts de base sur la correction des couleurs et des tons

### Présentation de la correction colorimétrique

Photoshop Elements fournit plusieurs outils et commandes permettant de corriger la gamme des tons, les couleurs et la netteté de vos photos, mais aussi de supprimer les traces de poussières ou autres imperfections. Vous pouvez travailler dans trois espaces de travail différents, selon votre expérience et vos besoins.

**Modification guidée** Si vous découvrez le monde de l'imagerie numérique et Photoshop Elements, vous pouvez utiliser la commande Modification guidée pour corriger la couleur. Cette commande vous aidera à mieux comprendre le flux de production.

**Retouche rapide** Si vous disposez de connaissances limitées en matière d'imagerie numérique, l'espace de travail Retouche rapide est parfait pour vous initier à la correction de photos. Il comprend plusieurs outils de correction élémentaires pour les couleurs et l'éclairage.

**Retouche standard** Si vous avez déjà manipulé des images, l'espace de travail Retouche standard vous semblera l'environnement de retouche d'images le plus souple et le plus élaboré. Il comporte des commandes d'éclairage et de correction des couleurs, ainsi que des outils nécessaires pour retoucher les imperfections des images, effectuer des sélections, ajouter du texte et dessiner sur vos images.

En utilisant certaines des commandes de réglage de l'Editeur, vous pouvez apporter des modifications directement sur les pixels des images. Vous pouvez également utiliser les calques de réglage pour effectuer des ajustements temporaires qu'il vous sera facile de peaufiner jusqu'à obtenir une image parfaite.

**Camera Raw** Si vous prenez des photos numériques dans le format brut de votre appareil photo, vous pouvez ouvrir et corriger des fichiers bruts dans la boîte de dialogue Camera Raw. Le réglage de la couleur et de l'exposition améliore les images puisque les fichiers Camera Raw n'ont pas encore été traités par votre appareil photo. Le plus souvent, aucun autre réglage n'est nécessaire dans Photoshop Elements. Pour ouvrir les fichiers Camera Raw dans Photoshop Elements, commencez par les enregistrer dans un format pris en charge.

### Voir aussi

« A propos des fichiers image Camera Raw » à la page 167

### Correction chromatique en mode Retouche rapide

Le mode Retouche rapide regroupe de nombreux outils élémentaires de retouche photo de Photoshop Elements. Lorsque vous utilisez cette fonction, limitez le nombre de commandes de couleur et d'éclairage que vous appliquez à une photo. Dans la plupart des cas, vous n'appliquez qu'une seule des commandes automatiques sur une photo. Si le résultat ne vous convient pas, cliquez sur le bouton Réinitialiser, puis essayez une autre commande. Vous pouvez également améliorer l'image à l'aide des curseurs, que vous ayez ou non utilisé une commande automatique. La netteté est la dernière retouche à apporter à une image.



Utilisation de la commande de réglage *Contraste automatique* en mode *Retouche rapide* pour retoucher une photo instantanément

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, sélectionnez une ou plusieurs photos, cliquez sur le bouton Editeur dans la barre de raccourcis, puis choisissez la commande Retouche rapide.
- Avec une photo ouverte dans l'Editeur, cliquez sur le bouton Rapide dans l'onglet Modifier de la corbeille des palettes.

Les photos que vous avez stockées dans la corbeille des photos sont accessibles en mode Retouche rapide.

2 (Facultatif) Définissez des options d'aperçu en effectuant une sélection dans le menu Affichage (situé sous l'aperçu de l'image). Vous pouvez configurer l'aperçu de façon à afficher la photo avant ou après une retouche ou à juxtaposer les deux aperçus.

3 (Facultatif) Utilisez les outils Retouche rapide pour faire un zoom sur l'image, la déplacer et la recadrer, ou bien pour effectuer une sélection ou retoucher les yeux rouges.

4 Pour faire pivoter une image par incréments de 90°, cliquez sur le bouton Rotation de la photo vers la gauche de 90°  ou Rotation de la photo vers la droite de 90° , au bas de la fenêtre.

5 Définissez une ou plusieurs options de retouche d'image sur le côté droit de la fenêtre. Cliquez sur le bouton Réinitialiser si vous n'obtenez pas le résultat recherché, puis essayez les autres commandes.

**Retouche optimisée** Règle l'éclairage et les couleurs. L'option Retouche optimisée corrige la balance globale des couleurs et améliore le détail des tons foncés et des tons clairs, le cas échéant. Le curseur Retouche optimisée permet de définir le degré de réglage. Cliquez sur le bouton Auto pour appliquer cette commande.

**Yeux rouges** Recherche et corrige automatiquement les yeux rouges dans une photo.

**Niveaux** Règle le contraste global d'une image avec de possibles répercussions sur les couleurs. Essayez cette commande si votre image a besoin de plus de contraste et si elle présente une dominante couleur ; elle fonctionne par mise en correspondance des pixels les plus clairs et les plus sombres de chaque couche de couleur avec le blanc et le noir. Cliquez sur le bouton Auto pour appliquer cette commande. (voir la section « A propos des réglages des niveaux » à la page 201).


**Contraste** Règle le contraste global d'une image sans aucune répercussion sur les couleurs. Utilisez le contraste automatique lorsque votre image a besoin de plus de contraste mais que les couleurs sont bonnes. Cette option met en correspondance les pixels les plus clairs et les plus foncés d'une image avec le blanc et le noir, les tons clairs apparaissant alors plus clairs et les tons foncés plus foncés. Cliquez sur le bouton Auto pour appliquer cette commande.

**Eclaircir les tons foncés** Faites glisser le curseur pour éclaircir les zones les plus sombres de votre photo sans modifier les tons clairs. Les zones d'un noir pur restent intactes.

**Obscurcir les tons clairs** Faites glisser le curseur pour obscurcir les zones les plus claires de votre photo sans modifier les tons foncés. Les zones d'un blanc pur restent intactes.

**Contraste des tons moyens** Règle le contraste dans les valeurs tonales médianes (celles qui se situent à mi-chemin entre le blanc et le noir purs) sans modifier les tons clairs et foncés les plus intenses.

**Couleur** Règle le contraste et la couleur par identification des tons foncés, moyens et clairs dans l'image, plutôt que dans des couches de couleur individuelles. Cette option neutralise les tons moyens et coupe les pixels blancs et noirs selon un ensemble de valeurs par défaut. Cliquez sur le bouton Auto pour appliquer cette commande.



Réglage des valeurs chromatiques en mode Retouche rapide

**Saturation** Rend les couleurs plus vives ou plus ternes.

**Teinte** Modifie les couleurs dans une image. Il est préférable d'utiliser cette commande par petites touches ou avec des objets sélectionnés dont vous souhaitez modifier la couleur.

**Température** Rend les couleurs plus chaudes (rouge) ou plus froides (bleu). Utilisez cette commande pour accentuer les couchers de soleil ou enrichir les teintes de la peau, ou lorsque la balance des couleurs définie par votre appareil photo est dérégulée.

**Ton** Donne un ton plus vert ou magenta aux couleurs. Utilisez cette commande pour affiner les couleurs après avoir utilisé la commande Température.

**Plus net** Accentue votre photo. Cliquez sur le bouton Auto pour utiliser le degré de netteté par défaut. Faites glisser le curseur pour faire varier le gain de netteté. Faites un zoom à 100 % sur votre aperçu pour observer plus précisément le degré de netteté que vous appliquez.

### Options de retouche rapide et de l'Editeur

Ces outils fonctionnent de la même façon dans l'environnement Retouche rapide et dans l'Editeur.

**Outil Zoom**  Définit le facteur d'agrandissement de l'aperçu de l'image. Les commandes et les options fonctionnent comme celles de l'outil Zoom dans la palette d'outils (voir la section « Agrandissement ou réduction de l'image » à la page 131).

**Outil Main**  Permet de déplacer l'image dans la fenêtre d'aperçu si elle n'est pas visible en entier. Pour utiliser l'outil Main alors qu'un autre outil est sélectionné, appuyez sur la barre d'espace (voir la section « Affichage des images en mode Retouche standard ou Retouche rapide » à la page 131).


**Outil Sélection rapide**  Permet de sélectionner des parties de l'image selon l'endroit où vous cliquez ou faites glisser le curseur (voir la section « Utilisation de l'outil Sélection rapide » à la page 180).

**Outil Recadrage**  Supprime une partie de l'image. Faites glisser l'outil dans l'aperçu pour sélectionner la partie de l'image que vous souhaitez conserver, puis appuyez sur la touche Entrée (voir la section « Recadrage d'une image » à la page 222).

**Outil Retouche des yeux rouges**  Retouche dans les photos au flash les yeux rouges des personnes, ainsi que les yeux verts ou blancs des animaux. Faites glisser l'outil dans l'aperçu autour d'un œil à corriger, ou cliquez sur le bouton Automatique dans la barre d'options (voir la section « Suppression précise de l'effet yeux rouges » à la page 230).

## Correction de la couleur en mode Retouche standard

Si vous avez déjà manipulé des images, vous trouverez que l'espace de travail Editeur constitue un environnement de retouche d'images plus souple et plus puissant. Il regroupe des commandes d'éclairage et de correction chromatique, mais aussi des outils pour corriger les défauts d'une image, effectuer des sélections, ajouter du texte et peindre sur les images. En utilisant certaines des commandes de réglage de l'Editeur, vous pouvez apporter des modifications directement sur les pixels des images. Vous pouvez également utiliser les calques de réglage pour effectuer des ajustements temporaires qu'il vous sera facile de peaufiner jusqu'à obtenir une image parfaite.



### Retouche standard

**A.** De nombreux outils vous permettent de corriger les problèmes et de sélectionner différentes parties d'une photo. **B.** La Corbeille des projets vous permet de visualiser les photos qui sont ouvertes dans l'Editeur. **C.** La Corbeille des palettes contient les palettes qui servent à transformer et améliorer les photos. Elle comprend également les onglets permettant d'accéder à tous les modes des espaces de travail : Retouche standard, Retouche rapide et Modification guidée.

Lorsque vous manipulez vos photos dans l'Editeur, effectuez les tâches requises pour chaque image parmi les tâches ci-dessous. Bien que toutes les tâches ne s'appliquent pas à chaque image, cette procédure est représentative du flux de production recommandé :

#### 1. Spécifiez une option de gestion des couleurs.

Spécifiez des options de gestion des couleurs (voir la section « Configuration de la gestion des couleurs » à la page 258).

#### 2. Affichez l'image en taille réelle et recadrez, si nécessaire.

Avant de procéder à des corrections de couleur, affichez l'image à un pourcentage de zoom de 100 %. C'est à 100 % que Photoshop Elements affiche l'image avec le plus de précision. Vous pouvez également détecter les imperfections de l'image, telles que les taches de poussière et les rayures. Si vous envisagez de recadrer l'image, faites-le maintenant pour économiser de la mémoire et vous assurer que l'histogramme n'utilise que les informations nécessaires. Effectuez un zoom arrière avec l'outil Zoom pour obtenir un affichage optimisé avant de recadrer une image de manière à bien centrer la sélection.

#### 3. Vérification de la qualité et de la gamme tonale de l'image numérisée.

Observez l'histogramme de l'image pour déterminer si l'image dispose du niveau de détail suffisant pour une sortie de haute qualité.

#### 4. Redimensionnement de votre image, si nécessaire.

Redimensionnez l'image à la taille souhaitée si vous comptez l'utiliser dans une autre application ou un autre projet. Pour l'imprimer ou l'utiliser dans un projet Photoshop Elements, il est généralement inutile de la redimensionner (voir la section « A propos de la taille et de la résolution d'image » à la page 227).

### 5. Réglage des tons clairs et tons foncés.

Commencez les corrections par le réglage des valeurs des pixels correspondant aux tons clairs et foncés les plus intenses de l'image (également appelés gamme des tons). Le fait de déterminer ainsi une gamme des tons d'ensemble permet d'obtenir le plus de détails possible sur toute l'image. Ce processus correspond à la définition des tons clairs et des tons foncés ou définition des points blancs et noirs (voir la section « A propos des réglages des niveaux » à la page 201).

### 6. Réglage de la balance des couleurs.

Une fois la gamme des tons corrigée, vous pouvez régler la balance des couleurs afin de supprimer toute dominante couleur indésirable ou corriger des couleurs sur/sous-saturées. Avec certaines commandes automatiques Photoshop Elements, la gamme des tons et les couleurs sont corrigées en une seule opération (voir la section « Réglage de la saturation et de la teinte » à la page 209).

### 7. Réalisation d'autres réglages de couleur, si nécessaire.

Une fois la balance des couleurs d'ensemble corrigée, vous pouvez effectuer des réglages facultatifs pour améliorer les couleurs. Par exemple, vous pouvez augmenter la vivacité des couleurs dans votre image en augmentant la saturation de celle-ci.

### 8. Retouche de l'image.

Utilisez les outils de retouche, tels que l'outil Correcteur de tons directs, pour supprimer les taches de poussière ou les imperfections dans l'image (voir la section « Correction des taches et des petites imperfections » à la page 231).

### 9. Renforcement de la clarté de l'image.

Enfin, renforcez la clarté des contours de l'image. Cette étape permet de rétablir les détails et la netteté qui ont pu être altérés par les réglages des tons (voir la section « Présentation du réglage de la netteté » à la page 239).

### Voir aussi

« A propos des fichiers image Camera Raw » à la page 167

## Réglage automatique de l'éclairage et des couleurs

Photoshop Elements dispose de plusieurs commandes d'éclairage et de correction des couleurs automatiques en mode Retouche standard et en mode Retouche rapide. Le choix de la commande est fonction des besoins de l'image.

Vous pouvez essayer chacune des commandes automatiques. Si le résultat de l'une ne vous convient pas, annulez-la en choisissant Edition > Annuler, puis essayez-en une autre. Vous aurez rarement besoin de plusieurs commandes automatiques pour retoucher une image.

**1** Pour agir sur une seule partie de l'image, sélectionnez cette zone avec l'un des outils de sélection. Pour appliquer le réglage à l'image entière, n'effectuez aucune sélection.

**2** Choisissez l'une des commandes suivantes dans le menu Accentuation :

**Retouche optimisée automatique** Corrige la balance globale des couleurs et améliore les tons foncés et les tons clairs, le cas échéant.

**Niveaux automatiques** Règle le contraste global d'une image avec de possibles répercussions sur les couleurs. Essayez cette commande si votre image a besoin de plus de contraste et qu'elle possède une dominante couleur. La commande Niveaux automatiques fonctionne par mise en correspondance des pixels les plus clairs et les plus sombres de chaque couche de couleur avec le blanc et le noir.

**Contraste automatique** Règle le contraste global d'une image sans aucune répercussion sur les couleurs. Utilisez cette commande lorsque votre image a besoin de plus de contraste, mais que les couleurs sont bonnes. Cette option met en correspondance les pixels les plus clairs et les plus foncés d'une image avec le blanc et le noir, les tons clairs apparaissant alors plus clairs et les tons foncés plus foncés.

**Correction colorimétrique automatique** Règle le contraste et la couleur en identifiant les tons foncés, moyens et clairs dans l'image, plutôt que dans des couches de couleur individuelles. Cette option neutralise les tons moyens et définit les pixels blancs et noirs selon un ensemble de valeurs par défaut.

**Netteté automatique** Règle la netteté de l'image en améliorant la clarté des contours et en rajoutant des détails qui ont pu être altérés par les réglages des tons.

**Correction automatique des yeux rouges** Détecte et corrige automatiquement les yeux rouges dans une image.

## Voir aussi

« Suppression précise de l'effet yeux rouges » à la page 230


« Remplacement de couleurs dans une image » à la page 234

« Accentuation d'une image » à la page 240

## A propos des histogrammes

Vous pouvez utiliser l'histogramme pour analyser la répartition des tons dans l'image, afin de déterminer si elle doit être retouchée. Un histogramme présente la répartition des valeurs en pixels d'une image sous la forme d'un graphique à barres. Le côté gauche du graphique montre les valeurs des tons foncés de l'image (à partir du niveau 0), tandis que le côté droit affiche les tons clairs (niveau 255). L'axe vertical du graphique représente le nombre total de pixels à un niveau donné.

Vous pouvez afficher l'histogramme d'une image dans la palette Histogramme. Les histogrammes sont également disponibles dans les boîtes de dialogue Niveaux et Camera Raw. Vous pouvez mettre à jour un histogramme au fur et à mesure que vous travaillez pour vérifier les modifications apportées à la gamme des tons par vos réglages. Lorsque l'icône d'avertissement des données en mémoire cache apparaît, cliquez dessus pour actualiser les données de l'histogramme.




Palette Histogramme

A. Menu Couche B. Menu de la palette C. Bouton Actualiser les données non mises en mémoire cache D. Icône d'avertissement des données en mémoire cache E. Statistiques

Si de nombreux pixels sont accumulés dans la partie sombre ou claire du graphique, cela peut indiquer que les détails de l'image dans les tons foncés ou clairs sont écrêtés, c'est-à-dire figés en noir pur ou blanc pur. Les manipulations de récupération de ce type d'image sont limitées. S'il s'agit d'une image numérisée, vous pouvez essayer de la renumériser pour obtenir une meilleure gamme des tons. Si votre appareil photo numérique peut afficher un histogramme d'image, vérifiez-le pour savoir si l'exposition est correcte et, si nécessaire, effectuer des réglages. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'appareil photo.

L'histogramme peut révéler qu'une image n'exploite pas entièrement la gamme des tons disponible si certains pixels ne figurent pas dans les tons foncés et les tons clairs. Vous pouvez retoucher une image dont la gamme des tons est limitée en développant cette gamme à l'aide de la commande Niveaux ou l'une des commandes automatiques du menu Accentuation.



*Lecture d'un histogramme*

*A. Photo surexposée avec tons clairs écrêtés B. Photo correctement exposée avec une tonalité complète C. Photo sous-exposée avec tons foncés écrêtés*

## **Voir aussi**

« A propos des fichiers image Camera Raw » à la page 167

« Utilisation de l'histogramme et des valeurs RVB dans les fichiers Camera Raw » à la page 171

## **Affichage d'un histogramme**

**1** Si la palette Histogramme n'est ouverte ni dans l'Editeur ni dans la corbeille des palettes, choisissez la commande Fenêtre > Histogramme.

**2** Choisissez la source de l'histogramme dans le menu Source :

**Image entière** Affiche un histogramme de l'image entière, y compris tous les calques du document multicalque.

**Calque sélectionné** Affiche un histogramme du calque sélectionné dans la palette Calques.

**Composite de réglage** Affiche un histogramme du calque de réglage qui est sélectionné dans la palette Calques, y compris tous les calques sous le calque de réglage.

**3** Pour afficher l'histogramme d'une partie de votre image, faites une sélection dans l'image, puis choisissez une option dans le menu Couche :

**RVB** Affiche un histogramme qui est un composite de couches de couleur individuelles superposées.

**Rouge, Vert et Bleu** Affiche les histogrammes de chaque couche de couleur.

**Luminosité** Affiche un histogramme représentant les valeurs de luminance ou d'intensité de la couche composite.

**Couleurs** Affiche l'histogramme RVB composite individuellement par couleur. Le rouge, le vert et le bleu représentent les pixels dans ces couches. Le cyan, le magenta et le jaune représentent les zones d'intersection des histogrammes de deux couches. Le gris représente les zones d'intersection des histogrammes des trois couches.

Les images en niveaux de gris possèdent une seule option de couche, à savoir Gris.

**4** Pour afficher les informations statistiques suivantes sur une plage de valeurs, cliquez dans l'histogramme et faites glisser la souris en maintenant le bouton enfoncé pour mettre la plage en surbrillance ou, pour afficher des informations sur un point spécifique de l'histogramme, placez le pointeur dessus :

**Moyenne** Représente la valeur d'intensité moyenne.

**Ecart type** Représente l'amplitude de variation des valeurs d'intensité.

**Médiane** Affiche la valeur médiane de la plage des valeurs d'intensité.

**Pixels** Représente le nombre total de pixels servant à calculer l'histogramme.

**Niveau** Affiche le niveau d'intensité de la zone située sous le pointeur.

**Nombre** Indique le nombre total de pixels au niveau d'intensité indiqué par le pointeur.


**% plus sombre** Affiche le pourcentage de pixels au niveau indiqué par le pointeur et en dessous. Cette valeur est exprimée en pourcentage de tous les pixels de l'image, de 0 % à l'extrême gauche, à 100 % à l'extrême droite.

**Niveau de cache** Indique la configuration de la mémoire cache de l'image. Si l'option Utiliser pour les histogrammes est sélectionnée dans la boîte de dialogue Préférences, Photoshop Elements affiche les histogrammes plus rapidement mais avec moins de précision. Pour afficher des histogrammes plus précis, désélectionnez cette option.

## Réglage des tons foncés et des tons clairs

### A propos des réglages des niveaux

La boîte de dialogue Niveaux constitue un outil puissant de réglage des tons et des couleurs. Vous pouvez régler les niveaux sur toute l'image à la fois ou sur une partie sélectionnée. (Pour accéder à la boîte de dialogue, choisissez la commande Accentuation > Régler l'éclairage > Niveaux.)



Boîte de dialogue Niveaux

A. Couche de réglage de la couleur B. Valeurs des tons foncés C. Valeurs des tons moyens D. Valeurs des tons clairs

La boîte de dialogue Niveaux vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Définir les valeurs des tons foncés et des tons clairs pour vous assurer que l'image utilise la gamme des tons complète.
- Régler la luminosité des tons moyens de l'image sans modifier les valeurs des tons foncés et clairs.
- Retoucher une dominante couleur en rendant les gris neutres. Vous pouvez également améliorer une image en ajoutant une légère dominante couleur, par exemple, un effet réchauffant sur un coucher de soleil.
- Cibler les valeurs des tons foncés et des tons clairs RVB si vous destinez les images à une impression commerciale.

Lorsque vous utilisez les niveaux, vous pouvez manipuler les pixels de l'image directement ou par l'intermédiaire d'un calque de réglage. Les calques de réglage apportent une certaine souplesse :

- Vous pouvez modifier un réglage à tout moment en cliquant deux fois sur le calque de réglage pour rouvrir la boîte de dialogue Niveaux.
- Vous pouvez également réduire l'effet d'un réglage en diminuant l'opacité du calque de réglage dans la palette Calques.

- Vous pouvez empiler les calques de réglage pour procéder à de nombreux réglages sans dégrader l'image à la suite d'un trop grand nombre de manipulations successives.
- Vous pouvez utiliser le masque de fusion du calque de réglage pour limiter un réglage à une partie de l'image.

### Voir aussi

« A propos des calques de réglage et de remplissage » à la page 158

## Amélioration des détails des tons foncés et des tons clairs

**1** Dans l'Editeur, choisissez la commande Accentuation > Régler l'éclairage > Tons foncés/Tons clairs.

**2** Faites glisser l'un des curseurs de réglage ou entrez des valeurs dans les zones de texte, puis cliquez sur le bouton OK.

**Eclaircir les tons foncés** Eclaircit les zones sombres de votre photo pour révéler une plus grande partie des détails des tons foncés capturés dans l'image.

**Obscurcir les tons clairs** Assombrit les zones claires de votre photo pour révéler une plus grande partie des détails des tons clairs capturés dans l'image. Les zones d'un blanc pur n'ont aucun détail et ne sont donc pas concernées par ce réglage.

**Contraste des tons moyens** Renforce ou réduit le contraste des tons moyens. Utilisez ce curseur si le contraste de l'image semble incorrect après réglage des tons foncés et clairs.

Pour rétablir l'image à son état initial lors de l'ouverture de la boîte de dialogue, maintenez la touche Alt enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.



*Avant réglage des tons foncés et des tons clairs (en haut) et après (en bas). Le réglage permet d'adoucir les traits du visage et de révéler plus de détails derrière les lunettes de soleil.*

### Voir aussi

« Suppression automatique d'une dominante couleur » à la page 207


« Retouche de photos dans l'Organiseur » à la page 60

## Réglage des tons foncés et de la luminosité à l'aide des niveaux

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :

- Choisissez la commande Accentuation > Régler l'éclairage > Niveaux.

- Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Niveaux ou ouvrez un calque existant.
- 2 Choisissez l'option RVB dans le menu déroulant Couche. Lorsque le menu déroulant Couche est réglé sur RVB, vos réglages s'appliquent aux trois couches (Rouge, Vert et Bleu). Si vous travaillez sur une image en niveaux de gris, elle ne contient que la couche de gris.
  - 3 Définissez les valeurs des tons foncés et clairs en faisant glisser les curseurs Niveaux d'entrée noir et blanc (les curseurs de gauche et de droite situés directement sous l'histogramme) jusqu'à la limite du premier groupe de pixels à l'une des extrémités de l'histogramme. Vous pouvez également entrer directement des valeurs dans la première et la troisième zone de texte Niveaux d'entrée.



En faisant glisser le curseur des tons clairs vers la gauche, vous éclaircissez la photo.

 Maintenez la touche **Alt** enfoncée et faites glisser le curseur des tons foncés pour afficher les zones qui seront écrêtées en noir (niveau 0). Maintenez la touche **Alt** enfoncée et faites glisser le curseur des tons clairs pour afficher les zones qui seront écrêtées en blanc (niveau 255). Les zones colorées indiquent l'écrêtage dans les couches individuelles.

- 4 Pour régler la luminosité des tons moyens sans modifier les valeurs des tons foncés et clairs, faites glisser le curseur Niveaux d'entrée gris (celui du milieu). Vous pouvez également entrer des valeurs directement dans la zone de texte Niveaux d'entrée du milieu. (La valeur 1 représente les tons moyens sans réglage actuels.) Cliquez sur le bouton OK.

Le réglage est répercuté dans la palette Histogramme.

**Remarque :** vous pouvez cliquer sur **Auto** pour déplacer les curseurs de tons clairs et de tons foncés automatiquement sur les points les plus lumineux et les plus foncés de chaque couche. Cela revient au même que d'utiliser la commande **Niveaux automatiques** et peut provoquer une variation chromatique dans votre image.

## Voir aussi

- « Définition de valeurs cibles pour l'impression » à la page 219
- « Réglage de la saturation et de la teinte » à la page 209
- « Réglage automatique de l'éclairage et des couleurs » à la page 198

## Réglage de la luminosité et du contraste de zones sélectionnées

La commande Luminosité/Contraste est idéale sur des parties sélectionnées d'une image. L'utilisation de cette commande pour régler la luminosité d'une image entière ou pour réduire le contraste produit une image qui n'exploite pas complètement la gamme des tons disponible. Les commandes Niveaux et Tons foncés/Tons clairs sont préférables pour régler les tons.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :

- Choisissez la commande Accentuation > Régler l'éclairage > Luminosité/Contraste pour effectuer des réglages directement sur les pixels de l'image.
- Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Luminosité/Contraste pour effectuer des réglages sur un calque.

2 Faites glisser les curseurs pour régler la luminosité et le contraste, puis cliquez sur le bouton OK.

Faites glisser les curseurs vers la gauche pour diminuer la quantité et vers la droite pour l'augmenter. Le nombre à droite de chaque curseur indique la valeur de luminosité ou de contraste.

## Eclaircissement ou obscurcissement rapide de zones isolées

Les outils Densité - et Densité + éclaircissent ou obscurcissent des zones de l'image. Vous pouvez utiliser l'outil Densité - pour faire ressortir les détails des tons foncés, et l'outil Densité + pour faire ressortir ceux des tons clairs.



Image d'origine (à gauche), après application de l'outil Densité + (en haut, au centre) et après application de l'outil Densité - (en bas, à droite)

1 Dans l'Editeur, sélectionnez l'outil Densité -  ou Densité + . Si vous ne voyez pas ces outils, cherchez-les dans le groupe de l'outil Eponge .

2 Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

**Menu déroulant Formes** Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

**Longueur** Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

**Gamme** Définit la gamme des tons de l'image que l'outil règle. Sélectionnez l'option Tons moyens pour modifier la gamme médiane des gris, Tons foncés pour modifier les zones sombres et Tons clairs pour modifier les zones claires.

**Exposition** Définit l'effet de l'outil à chaque application. Un pourcentage élevé augmente l'effet.



*Pour réduire ou augmenter graduellement la densité d'une zone, attribuez à l'outil une valeur d'exposition peu élevée, puis faites glisser le pointeur plusieurs fois sur la zone à retoucher.*

3 Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à modifier.

### Voir aussi

« Réglage de la saturation et de la teinte » à la page 209

### Saturation ou désaturation rapide de zones isolées

L'outil Eponge permet de saturer ou désaturer des zones de l'image. Vous pouvez utiliser cet outil pour rendre les couleurs d'un objet ou d'une zone plus vives ou plus ternes.

1 Dans l'Editeur, sélectionnez l'outil Eponge . Si vous ne voyez pas l'outil Eponge, recherchez l'outil Densité -  ou Densité + .

2 Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

**Menu déroulant Formes** Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

**Longueur** Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

**Mode** Définit la saturation ou la désaturation.


**Flux** Définit l'intensité de l'outil à chaque application. En mode Saturation, un pourcentage plus élevé intensifie la saturation. En mode Désaturation, un pourcentage plus élevé intensifie la désaturation.

## Correction des dominantes couleur

### Correction des dominantes couleur par comparaison des variantes d'une image

Vous pouvez procéder à des réglages de couleur et de ton dans la boîte de dialogue Variantes de couleurs en comparant et en choisissant différentes variantes de vignette d'une photo. La commande Variantes de couleurs fonctionne mieux avec les images à tons moyens qui nécessitent pas de réglages chromatiques précis.

**Remarque :** *il est impossible d'utiliser la commande Variantes de couleurs avec des images en mode Couleurs indexées.*



Comparaison des réglages de couleur dans la boîte de dialogue Variantes de couleurs

**1** Dans l'Éditeur, choisissez la commande Accentuation > Régler la couleur > Variantes de couleurs.

Les deux images d'aperçu présentent l'image d'origine (Avant) et l'image ajustée après modifications (Après).

**2** Sélectionnez une option désignant l'élément à régler dans l'image :

**Tons moyens, Tons foncés ou Tons clairs** Indique la partie de la gamme des tons à ajuster : les zones sombres, les zones moyennes ou les zones claires.

**Saturation** Rend les couleurs de l'image plus vives (plus de saturation) ou ternes (moins de saturation).

**3** Définissez la quantité, ou intensité, de chaque réglage à l'aide du curseur de réglage des couleurs. Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer la quantité et vers la droite pour l'augmenter.

**4** Si vous réglez la couleur des tons moyens, foncés ou clairs, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour ajouter une couleur à l'image, cliquez sur la vignette Plus de la couleur correspondante.
- Pour soustraire une couleur, cliquez sur la vignette Moins de la couleur correspondante.

Chaque fois que vous cliquez sur une vignette, toutes les vignettes sont actualisées.

**5** Si vous réglez la saturation des couleurs, cliquez sur le bouton Moins saturé ou Plus saturé.

**6** Pour annuler ou rétablir les réglages, utilisez l'une des méthodes ci-dessous, puis cliquez sur le bouton OK pour appliquer les réglages à l'image.

- Cliquez sur le bouton Rétablir l'image pour recommencer à zéro et annuler tous les réglages.
- Cliquez sur le bouton Annuler à une ou plusieurs reprises pour chaque réglage successif à annuler. En revanche, il est impossible d'annuler l'option Rétablir l'image.
- Après avoir annulé un nouveau réglage, cliquez sur le bouton Rétablir à une ou plusieurs reprises pour chaque réglage que vous souhaitez rétablir.

## Voir aussi

« Amélioration des détails des tons foncés et des tons clairs » à la page 202

« Réglage des tons foncés et de la luminosité à l'aide des niveaux » à la page 202

## Suppression automatique d'une dominante couleur

Une *dominante couleur* est une variation chromatique malvenue dans une photo. Par exemple, une photo prise en intérieur sans flash risque de contenir trop de jaune. La commande Suppression de la dominante couleur modifie le mélange d'ensemble des couleurs pour supprimer les dominantes couleur dans une image.



Image d'origine (à gauche) et image après suppression de la dominante couleur verte (à droite)

- 1 Dans l'Editeur, choisissez la commande Accentuation > Régler la couleur > Corrections de la dominante couleur.
- 2 Dans votre image, cliquez sur une zone devant être blanche, noire ou d'un gris neutre. L'image change en fonction de la couleur sélectionnée.
- 3 Pour recommencer à zéro en annulant les modifications apportées à l'image, cliquez sur le bouton Réinitialiser.
- 4 Cliquez sur le bouton OK pour accepter le changement de couleur.

## Voir aussi

« Réglage automatique de l'éclairage et des couleurs » à la page 198

## Suppression d'une dominante couleur à l'aide des niveaux

Cette technique exige une expérience de la correction des couleurs, de même qu'une certaine connaissance de la roue chromatique RVB.

- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :
  - Choisissez la commande Accentuation > Régler l'éclairage > Niveaux.
  - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Niveaux ou ouvrez un calque existant.
- 2 Choisissez une couche de couleur à régler dans le menu local Couche :
  - Rouge, pour ajouter du rouge ou du cyan à l'image.
  - Vert, pour ajouter du vert ou du magenta à l'image.
  - Bleu, pour ajouter du bleu ou du jaune à l'image.
- 3 Faites glisser le curseur d'entrée du milieu vers la gauche ou la droite pour ajouter ou soustraire de la couleur.
- 4 Lorsque vous êtes satisfait de la couleur globale, cliquez sur le bouton OK.



*Vous pouvez utiliser la pipette de gris de la boîte de dialogue Niveaux pour supprimer rapidement une dominante couleur. Cliquez deux fois sur la pipette, puis assurez-vous que les valeurs RVB sont identiques. Après avoir fermé le sélecteur de couleurs, cliquez sur une zone de votre image qui devrait être d'un gris neutre.*

## Voir aussi

« Roue chromatique » à la page 251


« Réglage des tons foncés et de la luminosité à l'aide des niveaux » à la page 202

« Suppression automatique d'une dominante couleur » à la page 207

## Réglage des courbes des couleurs

La commande Réglage des courbes de couleur permet d'améliorer les tons d'une photo en ajustant les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés dans chaque couche de couleur. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette commande pour retoucher des photos sur lesquelles le sujet apparaît en silhouette en raison d'un éclairage en contre-jour intense ou présentant des objets légèrement effacés en raison de la proximité du flash de l'appareil photo.

Dans la boîte de dialogue Régler les courbes de couleur, vous pouvez comparer et choisir différents paramètres de ton en sélectionnant des options dans la liste Sélectionner un style. Pour affiner le réglage, ajustez les tons clairs, la luminosité et le contraste des tons moyens, ainsi que les tons foncés.



Réglage des courbes de couleur dans une image

A. Sélectionnez un style (choisissez parmi des styles prédéfinis). B. Réglez les curseurs (options personnalisées).

- Ouvrez une image dans l'Éditeur.
- Pour agir sur une seule partie ou un seul calque de l'image, sélectionnez la zone ou le calque concerné à l'aide de l'un des outils de sélection (pour appliquer le réglage à l'image entière, n'effectuez aucune sélection).
- Faites vos essais de réglage des courbes de couleur sur un calque dupliqué afin de conserver la photo d'origine.
- Choisissez la commande Accentuation > Régler la couleur > Réglage des courbes de couleur.
- Sélectionnez un style (par exemple, Eclairage en contre-jour ou Solarisation).
- Réglez les curseurs de tons clairs, luminosité des tons moyens, contraste des tons moyens et tons foncés.
- Pour appliquer les réglages à votre image, cliquez sur le bouton OK. Pour annuler le réglage et recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser. Pour fermer la boîte de dialogue Régler les courbes de couleur, cliquez sur le bouton Annuler.

## Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

## Réglage de la saturation et de la teinte des couleurs

### Réglage de la saturation et de la teinte

La commande Teinte/Saturation permet de régler la teinte (couleur), la saturation (pureté) et la luminosité de la totalité de l'image ou de composantes de couleur isolées.

Utilisez le curseur Teinte pour obtenir des effets spéciaux, colorer une image noire et blanche (par exemple, pour lui donner un aspect sépia) ou pour modifier la gamme des couleurs d'une partie de l'image.



*Modification des couleurs d'une image à l'aide de la commande Teinte/Saturation*  
**A.** Original **B.** Application d'une teinte sépia à toute l'image avec l'option Redéfinir **C.** Couleurs magenta modifiées à l'aide du curseur Teinte avec l'option Magentas sélectionnée dans le menu déroulant Modifier

Utilisez le curseur Saturation pour rendre les couleurs plus vives ou pour les atténuer. Ce réglage pourrait servir à ajouter une pointe de couleur à un paysage en augmentant la saturation de toutes les couleurs. Une autre utilisation consisterait à atténuer une couleur trop voyante, comme celle d'un pull rouge vif dans un portrait.



*Avant et après le réglage de la saturation de couleur*

Utilisez le curseur Luminosité en combinaison avec les autres réglages pour éclaircir ou assombrir une partie d'une image. Veillez à ne pas l'utiliser sur toute l'image, car ce réglage réduit la gamme des tons globale.

### Voir aussi

« Roue chromatique » à la page 251

### Modification de la saturation ou de la teinte des couleurs

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :

- Choisissez la commande Accentuation > Régler la couleur > Teinte/saturation.
- Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Teinte/Saturation ou ouvrez un calque de teinte/saturation existant.

Les deux gammes de couleurs dans la boîte de dialogue représentent les couleurs selon leur ordre sur la roue chromatique. La gamme (barre) supérieure indique la couleur avant réglage, tandis que celle du bas montre l'effet du réglage sur toutes les teintes à pleine saturation.

**2** Dans le menu déroulant Modifier, sélectionnez les couleurs à régler :

- Sélectionnez l'option Global pour régler toutes les couleurs simultanément.
- Sélectionnez l'une des autres gammes de couleurs prédéfinies répertoriées pour la couleur à régler. Un curseur de réglage apparaît entre les gammes de couleur, vous permettant de modifier les gammes de teintes.

**3** Pour l'option Teinte, entrez une valeur ou faites glisser le curseur jusqu'à ce que les couleurs s'affichent comme vous le souhaitez.

Les valeurs affichées dans la zone de texte reflètent l'angle de rotation autour de la roue chromatique, à partir de la couleur d'origine du pixel. Une valeur positive indique une rotation vers la droite, tandis qu'une valeur négative correspond à une rotation vers la gauche. Les valeurs sont comprises entre -180 et +180.

**4** Pour l'option Saturation, entrez une valeur ou faites glisser le curseur vers la droite pour l'augmenter ou vers la gauche pour la diminuer. Les valeurs sont comprises entre -100 et +100.

**5** Pour l'option Luminosité, entrez une valeur ou faites glisser le curseur vers la droite pour l'augmenter ou vers la gauche pour la diminuer. Les valeurs sont comprises entre -100 et +100. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce curseur sur toute une image. En effet, il réduit la gamme des tons globale de l'image.

**6** Cliquez sur le bouton OK. Pour annuler les modifications et recommencer, maintenez la touche Alt enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

#### Modification de la gamme des curseurs Teinte/Saturation

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :


- Choisissez la commande Accentuation > Régler la couleur > Teinte/saturation.
- Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Teinte/Saturation ou ouvrez un calque de teinte/saturation existant.

**2** Choisissez une couleur individuelle dans le menu Modifier.

**3** Effectuez l'une des opérations suivantes sur le curseur de réglage :

- Faites glisser l'un des triangles pour régler la réduction de quantité de couleur sans aucune incidence sur la gamme.
- Faites glisser l'une des gammes de gris clair pour régler la gamme sans créer d'impact sur la réduction de quantité de couleur.
- Faites glisser la partie centrale grise pour déplacer entièrement le curseur de réglage, sélectionnant ainsi une zone de couleur différente.
- Faites glisser l'une des gammes blanches verticales en regard de la partie centrale gris foncé pour régler la gamme de la composante chromatique. L'augmentation de la gamme diminue la réduction de quantité de couleur, et inversement.

Pour déplacer la gamme de couleurs et le curseur de réglage en même temps, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en faisant glisser la gamme de couleurs.



Curseur de réglage

A. Réglage de la réduction de quantité de couleur progressive sans incidence sur la gamme B. Réglage de la gamme sans incidence sur la réduction de quantité de couleur progressive C. Réglage de l'étendue de la composante chromatique D. Déplacement de la totalité du curseur

Si vous modifiez le curseur de réglage pour le placer dans une autre gamme de couleurs, son nom reflète ce changement. Par exemple, si vous sélectionnez les jaunes, puis modifiez la gamme de couleurs en déplaçant le curseur vers la partie rouge de la gamme (barre) des couleurs, son nom change en Rouge 2. Vous pouvez convertir jusqu'à six gammes de couleurs individuelles en variantes de la même gamme de couleurs (par exemple, de Rouge 1 à Rouge 6).

**Remarque :** par défaut, la gamme de couleurs sélectionnée, lorsque vous choisissez une composante de couleur, est de 30° de largeur avec une réduction de quantité de couleur progressive de 30° de part et d'autre. La définition d'une réduction trop faible risque de produire un effet de bande à l'image.

**4** Pour modifier la plage en choisissant des couleurs dans l'image, sélectionnez l'outil Pipette, puis cliquez sur l'image. Utilisez l'outil Ajouter pour effectuer un ajout à la plage, et l'outil Retirer pour effectuer une soustraction de la plage.

Tandis que la pipette est sélectionnée, vous pouvez également appuyer sur la touche Maj pour effectuer un ajout à la gamme ou sur la touche Alt pour effectuer une soustraction à la gamme.

## Réglage de la coloration de la peau

La commande Coloration de la peau permet de régler la couleur globale d'une photo pour faire ressortir la coloration plus naturelle de la peau. Lorsque vous cliquez sur une zone de peau dans une photo, Photoshop Elements règle la coloration de la peau ainsi que les autres couleurs de la photo. Vous pouvez régler manuellement les couleurs marron et rouge séparément pour obtenir la couleur recherchée.



Image d'origine (en haut) et après réglage de la coloration de la peau (en bas)

- 1** Ouvrez la photo dans l'Editeur, puis sélectionnez le calque à corriger.
- 2** Choisissez la commande Accentuation > Régler la couleur > Coloration de la peau.
- 3** Cliquez sur une zone de peau.

Photoshop Elements règle automatiquement les couleurs de l'image. Ces réglages peuvent être très subtils.

**Remarque :** vérifiez que la case Aperçu est cochée pour voir les effets du réglage au fur et à mesure.

**4** (Facultatif) Faites glisser les curseurs suivants pour affiner la correction :

**Hâle** Augmente ou réduit le niveau de la couleur marron des tons chair.

**Rougeur** Augmente ou réduit le niveau de la couleur rouge des tons chair.

**Température** Modifie la couleur globale des tons chair.

5 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton OK. Pour annuler les modifications et recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser.

## Réglage de la saturation de zones isolées

L'outil Eponge permet de modifier la saturation ou la vivacité des couleurs d'une zone de l'image.



Augmentation de la saturation à l'aide de l'outil Eponge

1 Dans l'Editeur, sélectionnez l'outil Eponge .

2 Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

**Menu déroulant Formes** Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

**Longueur** Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

**Mode** Augmente ou réduit la saturation des couleurs. Choisissez l'option Saturer pour renforcer la couleur. En mode Niveaux de gris, cette option augmente le contraste. Choisissez l'option Désaturer pour diluer la couleur. En mode Niveaux de gris, cette option diminue le contraste.

**Flux** Définit le taux de modification de la saturation. Déplacez le curseur de flux ou entrez une valeur dans la zone de texte.

3 Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à modifier.

## Modification de la couleur d'un objet

La commande Remplacement de couleur remplace une couleur précise dans une image. Vous pouvez définir la teinte, la saturation et la luminosité de cette couleur.

1 Dans l'Editeur, choisissez la commande Accentuation > Régler la couleur > Remplacement de couleur.

2 Sélectionnez une option d'affichage sous la vignette de l'image :

**Sélection** Affiche le masque, qui ressemble à une version en noir et blanc de l'image, dans la zone d'aperçu.

**Image** Affiche l'image dans la zone d'aperçu. Cette option est utile lorsque vous traitez une image agrandie ou que l'espace écran est limité.

3 Cliquez sur le bouton Pipette puis sur la couleur à remplacer dans l'image ou dans la zone d'aperçu. Utilisez l'outil Ajouter pour ajouter des couleurs ou l'outil Retirer pour en supprimer de manière à les protéger.

4 Faites glisser le curseur Tolérance pour commander le degré d'inclusion, dans la sélection, des couleurs associées.

5 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner une couleur :


- Faites glisser les curseurs Teinte, Saturation et Luminosité (ou entrez des valeurs dans les zones de texte).
- Cliquez dans la case Résultats, choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs, puis cliquez sur le bouton OK.

6 Pour annuler les modifications et recommencer, maintenez la touche Alt enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

## Conversion précise des images en noir et blanc

La commande Convertir en noir et blanc permet de choisir un type de conversion, à la différence de la commande Suppression de la couleur qui réalise automatiquement la conversion en noir et blanc.

Dans la boîte de dialogue Convertir en noir et blanc, comparez les différentes conversions prédéfinies représentées par des styles d'images, puis choisissez celle qui vous convient. Sélectionnez un style, puis utilisez les curseurs disponibles pour affiner la conversion.



*Convertir en noir et blanc*

*A. Avant et après B. Sélectionner un style C. Intensité du réglage*

- 1 Ouvrez une image dans l'Éditeur.
- 2 Sélectionnez une zone ou un calque à convertir. L'image entière est convertie si vous ne sélectionnez pas de zone ou de calque.



*Convertissez un calque dupliqué pour tester la conversion en noir et blanc tout en conservant la photo d'origine.*

- 3 Choisissez la commande Accentuation > Convertir en noir et blanc.
- 4 Sélectionnez une option de style reflétant le contenu de votre image (par exemple, Portraits ou Paysages panoramiques).
- 5 Faites glisser les curseurs d'intensité du réglage pour modifier le rouge, le bleu, le vert ou le contraste.

**Remarque :** les curseurs d'intensité du réglage du rouge, vert et bleu ne colorent pas votre image ; ils incluent simplement plus ou moins de données provenant des couches de couleur d'origine dans la nouvelle image en noir et blanc.

- 6 Cliquez sur le bouton OK pour convertir l'image. Pour annuler les modifications et recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser. Pour fermer la boîte de dialogue Convertir en noir et blanc, cliquez sur le bouton Annuler.

### Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

## Conversion automatique des images en noir et blanc

La commande Supprimer la couleur effectue une conversion en noir et blanc en attribuant les mêmes valeurs de rouge, de vert et de bleu à chaque pixel d'une image RVB. La luminosité globale de chaque pixel demeure constante. Cette commande produit le même résultat que la définition de la saturation à -100 dans la boîte de dialogue Teinte/Saturation.

- 1 Pour agir sur une seule partie de l'image, sélectionnez cette zone avec l'un des outils de sélection. Pour appliquer le réglage à l'image entière, n'effectuez aucune sélection.
- 2 Choisissez la commande Accentuation > Régler la couleur > Supprimer la couleur.

## Ajout de paramètres prédéfinis pour la conversion en noir et blanc

Vous pouvez ajouter manuellement des paramètres prédéfinis au convertisseur en noir et blanc en éditant un fichier texte spécifique.

*Remarque : cette tâche convient aux utilisateurs avancés.*

- 1 Fermez l'Éditeur.
- 2 Naviguez jusqu'au dossier ~\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\Required.
- 3 Ouvrez le fichier bwconvert.txt dans un éditeur de texte brut (par exemple, Bloc-notes).
- 4 Ajoutez votre nouveau paramètre prédéfini en observant la convention de dénomination déjà existante dans le fichier, puis donnez-lui un nom unique.
- 5 Enregistrez le fichier (sous son nom de fichier d'origine).
- 6 Lancez l'Éditeur, puis choisissez la commande Accentuation > Convertir en noir et blanc pour afficher les paramètres prédéfinis.

## Ajout de couleur à une image en niveaux de gris

Vous pouvez coloriser l'ensemble d'une image en niveaux de gris ou sélectionner des zones à redéfinir avec d'autres couleurs. Par exemple, vous pourriez sélectionner les cheveux d'une personne pour les colorer en brun, puis lui ajouter du rose aux joues après avoir effectué une autre sélection.

*Remarque : si l'image que vous colorez est en mode Niveaux de gris, convertissez-la en mode RVB en choisissant la commande Image > Mode > Couleurs RVB dans l'Éditeur.*

- 1 Dans l'Éditeur, choisissez la commande Accentuation > Régler la couleur > Teinte/saturation ou Calque > Nouveau calque de réglage > Teinte/Saturation pour travailler sur un calque de réglage.
- 2 Sélectionnez l'option Redéfinir. Si la couleur de premier plan n'est ni le noir ni le blanc, Photoshop Elements convertit l'image à la teinte de la couleur du premier plan. La valeur de luminosité de chaque pixel demeure inchangée.
- 3 Utilisez le curseur Teinte pour sélectionner une nouvelle couleur, le cas échéant. Utilisez le curseur Saturation pour régler la saturation. Cliquez ensuite sur le bouton OK.

# Filtres Réglages

## Application du filtre Egaliser

Le filtre Egaliser permet de redistribuer les valeurs de luminosité des pixels d'une image, afin qu'ils représentent plus régulièrement la plage entière des niveaux de luminosité. Lorsque vous appliquez cette commande, Photoshop Elements recherche les valeurs les plus lumineuses et les plus sombres de l'image composite, puis les remet en correspondance de sorte que la valeur la plus lumineuse représente le blanc et la plus sombre, le noir. Photoshop Elements procède ensuite à l'égalisation de la luminosité, c'est-à-dire qu'il répartit régulièrement les valeurs de pixel intermédiaires sur les niveaux de gris.

- 1 Dans l'Éditeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
- 2 Choisissez la commande Filtre > Réglages > Egaliser.

**3** Si vous avez sélectionné une zone de l'image, sélectionnez l'élément à égaliser dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton OK :

- Sélection seule, pour répartir uniformément les pixels de la sélection uniquement.
- Image entière en fonction de la sélection, pour répartir régulièrement tous les pixels de l'image en fonction de ceux présents dans la sélection.

### Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

« Application d'un filtre » à la page 266

## Application du filtre Courbe de transfert de dégradé

Le filtre Courbe de transfert de dégradé met en correspondance la gamme des niveaux de gris d'une image avec les couleurs d'un fond en dégradé donné.



Utilisation du filtre Courbe de transfert de dégradé pour simuler un ton sépia

**1** Dans l'Éditeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.

**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Filtre > Réglages > Courbe de transfert de dégradé.
- Dans la palette Calques ou le menu Calque, créez un calque de réglage de la courbe de transfert de dégradé ou ouvrez un calque de ce type.

**3** Spécifiez le fond en dégradé à utiliser.

- Pour afficher la liste des fonds en dégradé disponibles, cliquez sur le triangle à droite du fond en dégradé affiché dans la boîte de dialogue Courbe de transfert de dégradé. Cliquez pour sélectionner le fond en dégradé recherché, puis cliquez sur une zone vide de la boîte de dialogue pour fermer la liste.
- Pour modifier le fond en dégradé affiché dans la boîte de dialogue Courbe de transfert de dégradé, cliquez sur ce dernier. Modifiez ensuite le fond en dégradé existant ou créez-en un.

Par défaut, les tons foncés, moyens et clairs de l'image sont respectivement mis en correspondance avec les couleurs de début (à gauche), du milieu et de fin (à droite) du fond en dégradé.

**4** Sélectionnez l'une et/ou l'autre des options de dégradé, ou aucune :

- L'option Simuler a pour effet d'ajouter du bruit aléatoire pour lisser l'aspect du fond en dégradé et réduire les effets de bande.
- L'option Inverser a pour effet d'inverser la direction du fond en dégradé, en inversant la courbe de transfert de dégradé.

**5** Cliquez sur le bouton OK.

### Voir aussi

- « A propos des filtres » à la page 265
- « Application d'un filtre » à la page 266
- « A propos des dégradés » à la page 310
- « A propos des calques de réglage et de remplissage » à la page 158

### Application du filtre Inverser

Le filtre Inverser permet d'inverser les couleurs d'une image. Vous pouvez utiliser cette commande pour transformer un positif noir et blanc en négatif noir et blanc ou pour convertir un négatif numérisé noir et blanc en positif.

**Remarque :** *comme la base des films couleur contient un masque orange, la commande Inverser ne peut pas produire d'images positives précises à partir de négatifs couleur numérisés. Assurez-vous d'utiliser les paramètres appropriés aux négatifs couleur lorsque vous numérisez une pellicule sur des scanners pour diapositives.*

Lorsque vous inversez une image, la valeur de luminosité de chaque pixel est convertie en sa valeur inverse sur l'échelle des 256 valeurs chromatiques. Par exemple, la valeur 255 d'un pixel d'une image positive devient 0.

- 1 Dans l'Editeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
- 2 Choisissez la commande Filtre > Réglages > Inverser.

### Voir aussi

- « Application d'un filtre » à la page 266
- « A propos des calques de réglage et de remplissage » à la page 158

### Application du filtre Isohémie

Le filtre Isohémie permet de spécifier le nombre de niveaux de tons (ou valeurs de luminosité) pour chaque couche d'une image puis de mapper les pixels à la correspondance la plus proche. Si, par exemple, vous choisissez deux niveaux de tons dans une image RVB, vous obtenez six couleurs : deux pour le rouge, deux pour le vert et deux pour le bleu.

Cette commande présente une grande utilité pour la création d'effets spéciaux, tels que des zones plates et étendues sur une photographie. Le résultat de cette commande est des plus probants lorsque vous réduisez le nombre de niveaux de gris dans une image à niveaux de gris. Elle produit également des effets intéressants pour les images couleur.

 *Pour que votre image comporte un nombre de couleurs précis, convertissez-la en niveaux de gris, puis spécifiez le nombre de niveaux voulu. Reconvertissez ensuite l'image dans le mode couleur précédemment utilisé, puis remplacez les tons de gris par les couleurs voulues.*

- 1 Dans l'Editeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Choisissez la commande Filtre > Réglages > Isohémie.
  - Dans la palette Calques ou le menu Calque, créez un calque de réglage Isohémie ou ouvrez un calque de ce type.
- 3 Entrez le nombre de niveaux de tons voulu, puis cliquez sur le bouton OK.

### Voir aussi

- « A propos des filtres » à la page 265
- « Application d'un filtre » à la page 266
- « A propos des calques de réglage et de remplissage » à la page 158

## Application du filtre Seuil

Le filtre Seuil convertit les images en niveaux de gris ou en couleurs en images noir et blanc fortement contrastées. Vous pouvez spécifier un certain niveau comme seuil. Tous les pixels plus clairs sont alors convertis en blanc, tandis que les pixels plus foncés sont convertis en noir. La commande Seuil est utile pour déterminer les zones les plus claires et les plus foncées d'une image.

**1** Dans l'Editeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.

**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Filtre > Réglages > Seuil.
- Dans la palette Calques ou le menu Calque, créez un calque de réglage du seuil ou ouvrez un calque de ce type.

La boîte de dialogue Seuil affiche un histogramme des niveaux de luminance des pixels de la sélection active.

**3** Cochez la case Aperçu, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour convertir l'image en noir et blanc, faites glisser le curseur sous l'histogramme jusqu'à ce que le seuil recherché s'affiche en haut de la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton OK. Lorsque vous faites glisser le curseur, l'image change pour refléter le nouveau paramètre de seuil.
- Pour identifier un ton clair représentatif, faites glisser le curseur vers la droite jusqu'à ce que l'image devienne du noir pur. Faites ensuite glisser le curseur dans l'autre sens jusqu'à ce que des zones blanches unies apparaissent dans l'image.
- Pour identifier un ton foncé représentatif, faites glisser le curseur vers la gauche jusqu'à ce que l'image présente un blanc pur. Faites ensuite glisser le curseur dans l'autre sens jusqu'à ce que des zones noires unies apparaissent dans l'image.

**4** (Facultatif) Pour rétablir les paramètres par défaut, maintenez la touche Alt enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

**5** (Facultatif) Cliquez sur le bouton Annuler pour refermer la boîte de dialogue Seuil sans appliquer les modifications.

## Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

« Application d'un filtre » à la page 266

« A propos des calques de réglage et de remplissage » à la page 158

## Application du filtre Filtre photo

La commande Filtre photo simule la technique qui consiste à placer un filtre coloré devant l'objectif de l'appareil photo pour changer la balance et la température des couleurs de la lumière transmise par l'objectif et exposant le film. Cette commande vous permet également de choisir une couleur prédéfinie pour appliquer un réglage de teinte à une image. Si vous voulez appliquer un réglage de couleur personnalisé, la commande Filtre photo permet de spécifier une couleur à l'aide du sélecteur de couleurs Adobe.



Image d'origine (à gauche) et Filtre réchauffant (81) avec une densité de 60 % (à droite)

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Filtre > Réglages > Filtre photo.
- Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Filtre photo. Cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue Nouveau calque.

**2** Pour choisir la couleur du filtre, utilisez l'une des méthodes suivantes dans la boîte de dialogue Filtre photo :

**Filtre réchauffant (85) et Filtre refroidissant (80)** Filtres de conversion chromatique qui ajustent la balance des blancs d'une image. Si une photo a été prise avec une température de couleurs faible (jaunâtre), le filtre refroidissant (80) bleuit les couleurs de l'image pour compenser la baisse de température des couleurs de la lumière ambiante. À l'inverse, si une photo a été prise avec une température de couleurs élevée (bleuâtre), le filtre réchauffant (85) rend les couleurs de l'image plus chaudes pour compenser la hausse de température des couleurs de la lumière ambiante.

**Filtre réchauffant (81) et Filtre refroidissant (82)** Filtres de correction de la lumière conçus pour les réglages mineurs de la qualité des couleurs d'une image. Le filtre réchauffant (81) rend l'image plus chaude (plus jaune), tandis que le filtre refroidissant (82) la rend plus froide (plus bleue).

**Couleurs individuelles** Réglez la teinte de l'image en fonction de la couleur prédéfinie de votre choix. Ce choix de couleur dépend de la façon dont vous utilisez la commande Filtre photo. Si la photo présente une dominante couleur, vous pouvez choisir une couleur complémentaire pour neutraliser cette dominante. Vous pouvez également appliquer des couleurs pour obtenir des effets spéciaux ou améliorer la photo. Par exemple, la couleur Subaquatique simule la dominante turquoise des prises de vue sous-marines.

- Sélectionnez l'option Filtre, puis sélectionnez un paramètre prédéfini à partir du menu Filtre.
- Sélectionnez l'option Couleur, puis cliquez sur le témoin de couleur pour choisir la couleur de votre filtre coloré personnalisé dans le sélecteur de couleurs Adobe.

Vérifiez que la case Aperçu est cochée pour voir les effets du filtre coloré.

Si vous ne voulez pas que l'image soit foncée par l'application du filtre photo, vérifiez que la case Conserver la luminosité est bien cochée.

**3** Pour ajuster la quantité de couleur appliquée à l'image, utilisez le curseur Densité ou entrez un pourcentage dans la zone de texte Densité. Plus la densité est élevée, plus le réglage est fort.

**4** Cliquez sur le bouton OK.

## Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

« Application d'un filtre » à la page 266

« Réglage de la coloration de la peau » à la page 211


« A propos des calques de réglage et de remplissage » à la page 158

## Définition des valeurs cibles de presse

### Définition de valeurs cibles pour l'impression

Si vous préparez une image en vue d'une impression sur une presse commerciale, vous pouvez définir des valeurs cibles pour les tons foncés et clairs. Les valeurs auxquelles vous avez recours dépendent des pourcentages d'encre acceptés par la presse. Par exemple, si vous savez que la presse ne peut pas reproduire les détails des tons foncés à un pourcentage d'encre supérieur à 90 %, définissez la valeur cible à 90 % pour les tons foncés de l'image. De même, si la presse ne peut pas reproduire les détails des tons clairs à un pourcentage d'encre inférieur à 5 %, fixez la valeur des tons clairs à 5 % ou plus.

Lorsque vous définissez des points pour les tons clairs et foncés, Photoshop Elements comprime la plage de tons de façon à préserver les détails de ces tons au lieu de les rendre (de les éclater) comme du noir ou du blanc pur.



Utilisation des curseurs de sortie pour définir des valeurs cibles

A. Curseur de sortie de point pour les tons foncés B. Curseur de sortie de point pour les tons clairs C. Pipettes des tons foncés et clairs

Vous disposez de deux solutions pour définir les valeurs cibles :

- La méthode la plus directe consiste à utiliser les curseurs de sortie de la boîte de dialogue Niveaux, mais elle ne fonctionne pas si l'image contient des tons clairs spéculaires devant être conservés comme blancs purs. Le blanc spéculaire ne contenant aucun détail, aucune encre n'est imprimée sur le papier. Par exemple, une tache éblouissante correspond à du blanc spéculaire et non à un ton clair imprimable.
- L'autre méthode consiste à utiliser les pipettes de tons foncés et clairs dans la boîte de dialogue Niveaux.

### Définition de valeurs cibles de presse d'images sans ton clair spéculaire

Utilisez cette méthode de définition des valeurs cibles de presse si votre image ne comporte pas de tons clairs spéculaires. Dans le cas contraire, utilisez les pipettes de la boîte de dialogue Niveaux.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :

- Choisissez la commande Accentuation > Régler l'éclairage > Niveaux.
- Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Niveaux ou ouvrez un calque existant.

2 Entrez les valeurs cibles de presse pour les tons foncés dans la zone de sortie de gauche et pour les tons clairs dans la zone de sortie de droite, ou faites glisser les curseurs de sortie pour définir ces valeurs, puis cliquez sur le bouton OK.

**Remarque :** les valeurs de presse sont généralement données en pourcentages de cyan, magenta, jaune et noir (CMJN). Photoshop Elements prend uniquement en charge les valeurs RVB comprises entre 0 et 256. Vous devrez donc indiquer des valeurs RVB équivalentes dans les zones de texte Niveaux (par exemple, une valeur RVB de 10, 10, 10 pour les tons foncés et une valeur RVB de 244 pour les tons clairs).

## Voir aussi

« Création de calques de réglage » à la page 159

## Définition de valeurs cibles de presse d'images avec tons clairs spéculaires

**1** Dans l'Éditeur, sélectionnez l'outil Pipette, puis choisissez l'option Moyenne 3 X 3 dans le menu Taille des options de l'outil Pipette. Vous avez ainsi la garantie que l'échantillon est représentatif d'une zone au lieu de correspondre uniquement à la valeur d'un seul pixel de trame.

**2** Choisissez la commande Affichage > Taille réelle des pixels de sorte que vous observiez les vraies valeurs chromatiques et tonales de votre image lorsque vous effectuez des réglages dans cette dernière.

**3** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Accentuation > Régler l'éclairage > Niveaux.
- Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Niveaux ou ouvrez un calque existant.

Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue Niveaux, vous avez toujours accès par des raccourcis clavier aux commandes de défilement dans la fenêtre de document, au menu Affichage et aux outils Main et Zoom.

**4** Pour identifier des zones représentatives de tons clairs et foncés dans l'image, déplacez le pointeur dans celle-ci, puis observez la palette Infos pour repérer les zones les plus claires et les plus foncées. Si la palette Infos n'est pas ouverte, choisissez la commande Fenêtre > Infos.



*Pour identifier les pixels les plus foncés et les plus clairs, appuyez sur la touche Alt, puis déplacez respectivement le curseur de point noir et le curseur de point blanc.*

**5** Cliquez deux fois sur la pipette Point blanc dans la boîte de dialogue Niveaux pour afficher le sélecteur de couleurs. Entrez les valeurs chromatiques à attribuer à la zone la plus claire de l'image, puis cliquez sur le bouton OK. Prenez en compte les observations suivantes :

- Lorsque vous imprimez sur du papier blanc, vous pouvez obtenir un ton clair de qualité dans une image aux tons moyens prédominants, avec les valeurs RVB 244, 244, 244. L'équivalent approximatif en niveaux de gris serait un point de 4 %.
- Vous pouvez arrondir rapidement ces valeurs cibles en entrant la valeur 96 dans la zone de texte Luminosité (L) sous la section TSL du sélecteur de couleurs.
- Avec une image à prédominance de tons foncés, vous pouvez choisir de définir le ton clair avec une valeur inférieure pour éviter un contraste trop marqué. Faites des tests avec des valeurs de luminosité comprises entre 96 et 80.

**6** Dans l'image, cliquez sur la zone de tons clairs que vous avez identifiée. Si vous cliquez accidentellement sur un ton clair incorrect, cliquez sur le bouton Réinitialiser, puis faites une nouvelle tentative.

Les valeurs de pixel dans l'image sont réglées proportionnellement aux nouvelles valeurs de tons clairs. Tout pixel plus clair que la zone sélectionnée est converti en blanc spéculaire. La palette Infos affiche les valeurs avant et après réglage de la couleur.

**7** Cliquez deux fois sur la pipette Point noir dans la boîte de dialogue Niveaux pour ouvrir le sélecteur de couleurs. Entrez les valeurs à attribuer à la zone la plus foncée de l'image, puis cliquez sur le bouton OK. Prenez en compte les observations suivantes :

- Lorsque vous imprimez sur du papier blanc, vous pouvez obtenir un ton sombre de qualité dans une image aux tons moyens prédominants à l'aide des valeurs RVB 10, 10, 10. L'équivalent approximatif en niveaux de gris serait un point de 96 %.
- Vous pouvez arrondir rapidement ces valeurs cibles en entrant la valeur 4 dans la zone de texte Luminosité (L) sous la section TSL du sélecteur de couleurs.

- Avec une image à prédominance de tons clairs, vous pouvez décider de définir le ton foncé avec une valeur supérieure pour conserver le niveau de détail sur les tons clairs. Faites des essais avec des valeurs de luminosité comprises entre 4 et 20.

**8** Dans l'image, cliquez sur la zone de ton foncé que vous avez identifiée, puis cliquez sur le bouton OK.

### **Voir aussi**

« A propos des réglages des niveaux » à la page 201

« Création de calques de réglage » à la page 159

# Chapitre 13 : Recadrage, redimensionnement, retouche et transformation de photos


Pour créer une composition d'images personnalisée, vous pouvez recadrer et redimensionner des images. Le recadrage permet de mettre l'accent sur un sujet particulier de la photo ou de supprimer des éléments superflus à l'arrière-plan. Le redimensionnement permet d'inclure davantage de photos sur une page ou de mieux agencer les photos sur une disposition particulière. Vous pouvez retoucher certaines parties d'une photo pour corriger les yeux rouges, remplacer des couleurs, adoucir les contours, ou encore renforcer ou atténuer la netteté de la photo. Vous pouvez également faire pivoter une image, la redimensionner ou lui appliquer une déformation, une perspective, un calque ou une sélection. Vous avez même la possibilité de manipuler une image plane en deux dimensions comme s'il s'agissait d'un objet en relief, en 3 dimensions.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web](#) pour accéder à LiveDocs.

## Recadrage

### Recadrage d'une image

L'outil Recadrage supprime la partie d'une image située à l'extérieur de la sélection ou de son rectangle. Le recadrage est utile pour supprimer les éléments d'arrière-plan superflus et pour mettre l'accent sur un sujet particulier dans une photo. Par défaut, une photo recadrée conserve la résolution de la photo d'origine. L'option Utiliser le rapport photo permet d'afficher et de modifier la taille et la résolution pendant le recadrage d'une photo. La résolution s'adapte à la taille prédéfinie utilisée, le cas échéant.



*Recadrage d'une photo pour supprimer une partie de l'arrière-plan*

- 1 Sélectionnez l'outil Recadrage  dans l'Editeur, ou sélectionnez l'onglet Retoucher dans l'Organiseur et cliquez sur l'outil Recadrer .
- 2 Si vous souhaitez utiliser une résolution différente de celle de la photo d'origine, sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Proportions, ou spécifiez de nouvelles valeurs dans les zones Largeur et Hauteur de la barre d'options :

**Aucune restriction** Permet de redimensionner l'image selon les dimensions souhaitées.

**Utiliser le rapport photo** Affiche les proportions d'origine de la photo lors du recadrage. Les zones Largeur et Hauteur affichent les valeurs utilisées pour l'image recadrée. La boîte de dialogue Résolution vous permet de modifier la résolution de l'image.

**Taille prédéfinie** Spécifie une taille d'image prédéfinie pour la photo recadrée. Si vous souhaitez que la photo recadrée possède des dimensions précises, par exemple 10 x 15 cm, pour tenir dans un cadre à photos standard, choisissez cette taille prédéfinie.

**Remarque :** lorsque vous spécifiez des valeurs dans les zones Largeur et Hauteur, le menu déroulant Proportions affiche l'option Personnalisés.


**3** (Editeur) Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à conserver. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, le rectangle de sélection de la zone recadrée (rectangle de recadrage) s'affiche comme un cadre de sélection avec des poignées d'angle et latérales.

**4** (Facultatif) Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajuster le rectangle de recadrage :

- Pour modifier la taille prédéfinie ou les proportions, choisissez de nouvelles valeurs dans le menu Proportions de la barre d'outils.
- Pour déplacer le rectangle de sélection, placez le pointeur à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez dessus et faites-le glisser ou maintenez la touche Alt enfoncée et déplacez-le à l'aide des touches fléchées.
- Pour redimensionner le rectangle de sélection, faites glisser l'une de ses poignées. (Si vous sélectionnez l'option Aucune restriction dans le menu Proportions, vous pouvez conserver les proportions lors de la mise à l'échelle en maintenant la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée d'angle.)
- (Editeur) Pour permuter les valeurs de largeur et de hauteur, cliquez sur l'icône Permuter la hauteur et la largeur  dans la barre d'options.
- (Editeur) Pour faire pivoter le rectangle, placez le pointeur en dehors du cadre de sélection (le pointeur prend la forme d'une flèche courbe ) , puis faites-le glisser. (Il est impossible de faire pivoter le rectangle de recadrage sur une image en mode Bitmap.)

**Remarque :** vous pouvez changer la couleur et l'opacité du masque de protection (zone recadrée autour de l'image) en modifiant les préférences de l'outil Recadrage. Choisissez la commande Edition > Préférences > Affichage et pointeurs, puis spécifiez de nouvelles valeurs de couleur et d'opacité dans la section Recadrage de la boîte de dialogue Préférences. Désélectionnez l'option Utiliser la protection pour que le masque de protection coloré soit invisible pendant le recadrage.

**5** Cliquez sur le bouton vert Valider l'opération en cours  dans l'angle inférieur droit du rectangle ou appuyez sur la touche Entrée pour terminer le recadrage. Si vous préférez annuler le recadrage, cliquez sur le bouton rouge Annuler le recadrage en cours  ou appuyez sur la touche Echap.



Cliquez sur le bouton de validation pour effectuer le recadrage.

## Voir aussi

« Rééchantillonnage d'une image » à la page 229


## Recadrage d'une photo en fonction d'une sélection

Utilisez la commande Recadrer pour supprimer les zones exclues de la sélection en cours. Si vous recadrez une photo en fonction d'une sélection, Photoshop Elements rogne l'image selon le cadre qui contient les limites de la sélection (les sélections de formes irrégulières, telles que celles réalisées à l'aide de l'outil Lasso, sont recadrées selon un cadre rectangulaire contenant la sélection). Si vous utilisez la commande Recadrer sans effectuer de sélection au préalable, Photoshop Elements rogne l'image de 50 pixels sur chaque bord visible.

- 1 Dans l'Editeur, choisissez un outil de sélection quelconque, tel que l'outil Rectangle de sélection , pour sélectionner la partie de l'image à conserver.
- 2 Choisissez la commande Image > Recadrer.

## Utilisation de l'outil Emporte-pièce

L'outil Emporte-pièce taille une photo selon la forme de votre choix. Faites glisser la forme sur votre photo, puis déplacez et/ou redimensionnez à volonté le cadre de sélection.




Utilisez l'outil Emporte-pièce pour tailler la photo dans une forme amusante.

- 1 Dans l'Editeur, sélectionnez l'outil Emporte-pièce .
  - 2 Cliquez sur le menu Forme de la barre d'options pour afficher la bibliothèque de formes et choisir une option. Pour afficher d'autres bibliothèques, cliquez sur le triangle situé sur le côté droit de la bibliothèque ouverte, puis choisissez une option dans la liste qui s'affiche.
  - 3 Cliquez deux fois sur une forme pour la sélectionner.
  - 4 Définissez les options de forme :
    - Libre** Trace la forme selon la taille et les dimensions souhaitées.
    - Proportions définies** Conserve les proportions de la hauteur et la largeur de la forme recadrée.
    - Taille définie** Recadre l'image à la taille exacte de la forme choisie.
    - Taille fixe** Permet de définir les dimensions exactes de la forme finale.
    - A partir du centre** Trace la forme à partir du centre.
  - 5 Saisissez une valeur dans la zone Contour progressif pour adoucir les bords de la forme finale.
- Remarque :** les contours progressifs adoucissent les bords de l'image recadrée de sorte qu'ils s'estompent et se confondent avec l'arrière-plan.
- 6 Faites glisser le curseur dans l'image pour définir les limites de la forme et déplacer cette dernière à l'emplacement voulu de l'image.

7 Cliquez sur le bouton de validation ✓ ou appuyez sur la touche Entrée pour terminer le recadrage. Si vous préférez annuler le recadrage, cliquez sur le bouton d'annulation ✖ ou appuyez sur la touche Echap.

## Redimensionnement de la zone de travail

Vous pouvez ajouter de l'espace sur un des côtés d'une image ou sur tous. Les portions de zone de travail ajoutées adoptent la même couleur de fond que le calque d'arrière-plan, et sont transparentes sur les autres calques. Vous pouvez ajouter du texte ou redimensionner la photo dans le nouvel espace de la zone de travail.



L'agrandissement de la zone de travail permet d'y ajouter un cadre coloré.

- 1 Dans l'Éditeur, choisissez la commande Image > Redimensionner > Taille de la zone de travail.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Entrez les dimensions complètes de la nouvelle zone de travail dans les zones Largeur et Hauteur. Choisissez les unités de mesure dans les menus adjacents. L'option « colonnes » mesure la largeur en tenant compte de la largeur des colonnes spécifiée dans les préférences Unités et règles et ne s'applique qu'aux réductions de taille, non aux augmentations.
  - Sélectionnez l'option Relative, puis indiquez de combien augmenter ou diminuer la taille de la zone de travail. Entrez un nombre négatif pour diminuer la taille. Utilisez cette option pour agrandir la zone de travail selon une valeur précise, par exemple 5 cm de chaque côté.
- 3 Pour l'option Position, cliquez sur l'un des carrés pour indiquer la position de l'image existante dans la nouvelle zone de travail.
- 4 Pour modifier la couleur de la zone de travail ajoutée, choisissez une option dans le menu Couleur d'arrière-plan de la zone de travail, puis cliquez sur le bouton OK.

## Redressement d'une image

L'outil Redressement permet de réaligner une image à la verticale ou à l'horizontale. Il redimensionne ou recadre également la zone de travail pour l'adapter à l'image redressée.

### Redressement manuel d'une image

- 1 Dans l'Éditeur, sélectionnez l'outil Redressement .

**2** Pour redresser tous les calques de l'image, sélectionnez l'option Rotation de tous les calques, puis choisissez une option dans le menu déroulant Options de zone de travail (ce menu est disponible uniquement si vous sélectionnez l'option Rotation de tous les calques) :

**Étendre ou rétrécir la zone de travail** Redimensionne la zone de travail à la taille de l'image pivotée. Le redressement place les angles de l'image hors des limites de la zone de travail sélectionnée. L'image redressée comportera des zones d'arrière-plan vide, mais les pixels ne seront pas écrêtés.

**Détourer l'arrière-plan** Recadre l'image pour supprimer les zones d'arrière-plan vide visibles à la suite du redressement. Certains pixels seront écrêtés.

**Recadrer selon la taille d'origine** La taille de la zone de travail demeure identique à celle de l'image d'origine. L'image redressée comportera des zones d'arrière-plan vide, et certains pixels seront écrêtés.



*Redressement et recadrage pour le détourage de l'arrière-plan*

**3** Pour redresser l'image, utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Pour aligner l'image horizontalement, tracez une ligne dans l'image pour indiquer la nouvelle ligne droite horizontale.
- Pour aligner l'image verticalement, maintenez la touche Ctrl enfoncée et tracez une ligne dans l'image pour définir la nouvelle ligne droite verticale.

#### Redressement automatique d'une image

- Pour redresser automatiquement l'image sans toucher à la zone de travail, choisissez la commande Image > Rotation > Redresser l'image. L'image redressée comportera des zones d'arrière-plan vide, mais les pixels ne seront pas écrêtés.
- Pour redresser et rogner l'image automatiquement, choisissez la commande Image > Rotation > Redresser et rogner l'image. L'image redressée ne comportera pas de zones d'arrière-plan vide, mais certains pixels seront écrêtés.

#### Division d'une image numérisée contenant plusieurs photos

Si vous avez numérisé plusieurs photos à la fois sur un scanner à plat, vous pouvez automatiquement scinder et redresser l'image numérisée pour individualiser les photos qui la composent. Les photos doivent comporter une séparation claire.



*Séparation des images numérisées à partir d'une même page en trois images distinctes*

❖ Dans l'Éditeur, choisissez la commande Image > Diviser les photos numérisées. Photoshop Elements scinde automatiquement l'image et place chaque photo dans un fichier distinct.

💡 *Pour les images présentant du blanc sur les contours (ciel clair, neige, etc.), cette commande est plus efficace si vous recouvrez l'image d'une feuille sombre lorsque vous la placez sur le scanner.*

## Taille et résolution de l'image


### A propos de la taille et de la résolution d'image

La taille d'une image (ses dimensions en pixels) mesure le nombre de pixels sur la largeur et la hauteur de l'image. Par exemple, votre appareil photo numérique peut prendre une photo mesurant 3 000 pixels de large sur 2 000 pixels de haut. Ces deux valeurs sont en corrélation directe avec la taille de fichier de l'image, et les deux sont une indication de la quantité de données d'image contenues dans une photo.

La résolution indique la finesse des détails visibles dans une image. Elle est mesurée en pixels par pouce (ppp). Plus le nombre de pixels par pouce est grand, plus la résolution est élevée. En général, plus la résolution de l'image est élevée, meilleure est la qualité de l'image imprimée.

Bien qu'une image numérique contienne une quantité spécifique de données d'image, elle n'a pas de taille de sortie physique ni de résolution spécifiques. Lorsque vous modifiez la résolution d'un fichier, ses dimensions physiques changent ; lorsque vous modifiez la largeur ou la hauteur d'une image, sa résolution change.

La relation entre taille de l'image et résolution est apparente dans la boîte de dialogue Taille de l'image (Image > Redimensionner > Taille de l'image). Désélectionnez l'option Rééchantillonnage, car vous ne souhaitez pas modifier la quantité de données d'image dans votre photo. Modifiez ensuite la largeur, la hauteur ou la résolution. La modification d'une valeur se répercute sur les deux autres.



*Même image imprimée à 72 ppp et à 300 ppp ; zoom en encart à 200 %*

Si vous devez imprimer à une résolution particulière ou si vous souhaitez imprimer une image bien plus petite ou plus grande que lui permettent ses dimensions en pixels, vous pouvez rééchantillonner l'image. Le rééchantillonnage implique de supprimer ou d'ajouter des pixels dans l'image pour obtenir les dimensions ou la résolution souhaitées.


### A propos de la résolution de l'imprimante

La résolution d'une imprimante se mesure en points d'encre par pouce (ppp). En général, la sortie imprimée est d'autant meilleure que le nombre de points par pouce est élevé. La plupart des imprimantes à jet d'encre ont une résolution de 720 à 5 760 ppp, 5 760 ppp étant la plus petite taille de point qui puisse être utilisée par une imprimante.

La résolution de l'imprimante est différente de celle de l'image tout en y étant liée. Pour imprimer une photo de qualité supérieure sur une imprimante à jet d'encre, une résolution d'image d'environ 220 ppp doit produire de bons résultats. Une résolution inférieure permet d'imprimer une photo légèrement plus grande si vous acceptez quelques dégradations de l'image. Un avertissement s'affiche si vous choisissez un format entraînant une impression à moins de 220 ppp à partir de l'Editeur ou de 150 ppp à partir de l'Organiseur.

## A propos de la résolution du moniteur

La résolution de votre moniteur est exprimée en pixels. Si, par exemple, cette résolution est de 1 600 x 1 200, et que les dimensions en pixels de votre photo sont identiques, à 100 %, la photo occupe tout l'écran. La taille d'affichage d'une image à l'écran dépend d'une combinaison de facteurs : les dimensions en pixels de l'image, la taille et la résolution du moniteur. Dans Photoshop Elements, vous pouvez modifier le facteur d'agrandissement de l'image à l'écran, ce qui permet de travailler facilement avec des images de n'importe quelles dimensions.



832 x 624 / 640 x 480      1024 x 768 / 640 x 480  
Image de 620 x 400 pixels affichée sur deux moniteurs de taille et de résolution différentes

Lorsque vous préparez des images destinées à un affichage à l'écran, tenez compte de la plus petite résolution de moniteur à laquelle elles sont susceptibles d'être visionnées.

## Affichage de la taille d'image d'un fichier ouvert

❖ Dans l'Editeur, cliquez sur la zone d'informations de fichier au bas du document, puis maintenez le bouton de la souris enfoncé. La zone affiche la largeur et la hauteur de l'image (dans l'unité de mesure sélectionnée pour les règles), les dimensions en nombre total de pixels de l'image, le nombre de couches de couleur et la résolution d'image (ppp).

## Visualisation de la taille d'impression à l'écran

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :

- Choisissez la commande Affichage > Taille d'impression.
- Sélectionnez l'outil Main ou Zoom, puis cliquez sur le bouton Taille d'impression dans la barre d'options.

L'agrandissement de l'image est réglé de façon à afficher approximativement la taille d'impression de l'image, telle que spécifiée dans la section Taille du document de la boîte de dialogue Taille de l'image. Retenez que la taille et la résolution de votre moniteur influent sur la taille d'impression à l'écran.

## Modification des dimensions et de la résolution d'impression sans rééchantillonnage

Vous devrez peut-être modifier les dimensions et la résolution d'impression si vous envisagez d'envoyer l'image à un atelier d'impression qui a besoin de fichiers à une résolution spécifique.

Si vous imprimez une photo directement dans Photoshop Elements, ces étapes ne sont pas nécessaires. Il suffit de choisir une taille dans la boîte de dialogue d'impression pour que Photoshop Elements applique la résolution d'image appropriée.

**Remarque :** pour modifier uniquement les dimensions ou la résolution d'impression et ajuster proportionnellement le nombre total de pixels de l'image, vous devez rééchantillonner l'image.

**1** Dans l'Editeur, choisissez la commande Image > Redimensionner > Taille de l'image.

**2** Vérifiez que l'option Rééchantillonnage n'est pas sélectionnée. Dans ce cas, vous pouvez modifier les dimensions d'impression et la résolution sans modifier le nombre total de pixels de l'image ; il se peut cependant que l'image ne conserve pas ses proportions.


**Remarque :** l'option Rééchantillonnage doit être sélectionnée pour activer les options Conserver les proportions et Mettre les styles à l'échelle.

- 3 Pour conserver les mêmes proportions, cochez la case Conserver les proportions. Cette option permet de mettre automatiquement à jour la largeur lorsque vous modifiez la hauteur, et inversement.
- 4 Dans la zone Taille du document, entrez les nouvelles valeurs pour la hauteur et la largeur. S'il y a lieu, sélectionnez une autre unité de mesure. Pour la largeur, l'option « colonnes » adopte les valeurs de largeur et de gouttière spécifiées dans les préférences Unités et règles.
- 5 Entrez une nouvelle valeur de résolution. S'il y a lieu, sélectionnez une autre unité de mesure, puis cliquez sur le bouton OK.

💡 Pour restaurer les valeurs d'origine affichées dans la boîte de dialogue Taille de l'image, maintenez la touche Alt enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

## Rééchantillonnage d'une image

La modification des dimensions en pixels d'une image est appelée *rééchantillonnage*. Le rééchantillonnage agit non seulement sur la taille d'une image à l'écran, mais également sur sa qualité et sa sortie imprimée, notamment ses dimensions à l'impression ou sa résolution. Le rééchantillonnage peut réduire la qualité de l'image. Lorsque vous effectuez un *sous-échantillonnage*, à savoir que vous réduisez le nombre de pixels de l'image, des informations sont supprimées de cette dernière. Lorsque vous *suréchantillonnez*, à savoir que vous augmentez le nombre de pixels de l'image, les nouveaux pixels sont ajoutés d'après les valeurs chromatiques des pixels existants, et l'image perd en détail et en netteté.



Rééchantillonnage d'une image  
A. Image sous-échantillonnée B. Image d'origine C. Image suréchantillonnée

Pour ne pas avoir à suréchantillonner une image, il est préférable de la numériser ou de la créer à la résolution de l'imprimante ou du périphérique de sortie. Si vous voulez obtenir un aperçu des effets de la modification des dimensions en pixel à l'écran ou imprimer des épreuves dans différentes résolutions, rééchantillonnez une copie de votre fichier.

 Si vous préparez des images pour le Web, il est utile de définir la taille de l'image par ses dimensions en pixels.

**1** Dans l'Editeur, choisissez la commande Image > Redimensionner > Taille de l'image.

**2** Sélectionnez l'option Rééchantillonnage, puis choisissez une méthode d'interpolation :

**Au plus proche** Méthode rapide mais moins précise. Elle est recommandée pour les illustrations contenant des bords sans lissage, afin de conserver des bords nets et d'obtenir un fichier plus petit. Elle peut cependant créer des bords dentelés, visibles lors de la déformation ou de la mise à l'échelle d'une image ou lors d'une série de manipulations sur une sélection.

**Bilinéaire** Méthode de qualité moyenne.

**Bicubique** Méthode lente, mais plus précise, produisant les gradations de tons les plus lisses.

**Bicubique plus lisse** A utiliser pour agrandir des images.

**Bicubique plus net** A utiliser pour réduire la taille d'une image. Cette méthode permet de préserver les détails d'une image rééchantillonnée. Notez qu'elle peut également provoquer l'apparition de zones trop nettes dans l'image. Dans ce cas, choisissez plutôt la méthode Bicubique.

**3** Pour conserver les mêmes proportions, cochez la case Conserver les proportions. Cette option permet de mettre automatiquement à jour la largeur lorsque vous modifiez la hauteur, et inversement.

**4** Dans la zone Dimensions de pixel, entrez les valeurs correspondant à la largeur et à la hauteur. Pour entrer ces valeurs sous la forme d'un pourcentage des dimensions actuelles, sélectionnez l'option % comme unité de mesure.

La nouvelle taille de fichier de l'image s'affiche à côté de la zone Dimensions de pixel, l'ancienne taille étant spécifiée entre parenthèses.

**5** Cliquez sur le bouton OK pour modifier les dimensions en pixel et rééchantillonner l'image.


 Pour optimiser la création d'une image plus petite, procédez à un sous-échantillonnage, puis appliquez le filtre Accentuation. Pour obtenir une image plus grande, numérisez de nouveau l'image avec une résolution plus élevée.

## Retouche

### Suppression précise de l'effet yeux rouges

L'outil Retouche des yeux rouges supprime les yeux rouges des sujets photographiés au flash. Ce phénomène, occasionné par l'éclairage de la rétine du sujet par le flash de l'appareil photo, est plus fréquent lorsque vous prenez des photos dans une pièce sombre, car l'iris du sujet est alors dilaté. Pour éviter les yeux rouges, utilisez la fonction de réduction de l'effet d'œil rouge de votre appareil photo, si disponible.

 Pour corriger automatiquement les yeux rouges lorsque vous importez des photos dans l'Organiseur, sélectionnez l'option Correction automatique des yeux rouges dans la boîte de dialogue Obtenir des photos. Vous pouvez également retoucher les yeux rouges sur les photos sélectionnées dans le Navigateur de photos (voir la section « Suppression de l'effet yeux rouges avec l'outil Correction automatique des yeux rouges » à la page 61).



Retouchez les yeux rouges en sélectionnant un œil (en haut) ou en cliquant sur un œil (au centre).

- 1 Pour retoucher manuellement les yeux rouges dans l'Éditeur ou en mode Retouche rapide, sélectionnez l'outil Retouche des yeux rouges .
- 2 Dans la barre d'options, définissez la taille de la pupille et le facteur d'obscurcissement.
- 3 Dans l'image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur une zone rouge d'un œil.
- Dessinez un cadre de sélection sur la surface recouvrant l'œil.

Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, le rouge disparaît de l'œil.

**Remarque :** vous pouvez également retoucher automatiquement les yeux rouges en cliquant sur le bouton Automatique dans la barre d'options de l'outil Retouche des yeux rouges.

### Voir aussi

« Réglage automatique de l'éclairage et des couleurs » à la page 198

« Réglage de la coloration de la peau » à la page 211

### Correction des taches et des petites imperfections

L'outil Correcteur de tons directs supprime rapidement les imperfections de vos photos. Vous pouvez soit cliquer une fois sur une imperfection, soit cliquer et faire glisser le pointeur pour éliminer toutes les imperfections d'une zone.



Supprimez facilement les taches ou les imperfections à l'aide de l'outil Correcteur de tons directs.

- 1 Dans l'Éditeur, sélectionnez l'outil Correcteur de tons directs .
- 2 Choisissez une épaisseur de pinceau. Il est conseillé de choisir une épaisseur légèrement supérieure à la zone à recouvrir, de façon à appliquer la correction d'un seul clic.
- 3 Choisissez une option de forme dans la barre d'options.

**Similarité des couleurs** Utilise les pixels autour du bord de la sélection pour trouver une zone d'image pouvant être appliquée sur la zone sélectionnée. Si cette option ne permet pas une retouche satisfaisante, choisissez la commande Edition > Annuler, puis essayez l'option Nouvelle texture.

**Nouvelle texture** Utilise tous les pixels de la sélection pour créer une texture dans laquelle retoucher la zone. Si la texture ne convient pas, essayez de la faire glisser sur la zone une deuxième fois.

**Remarque :** cliquez sur l'option *Tous les calques* pour appliquer la modification à tous les calques dans l'image.

4 Cliquez sur la zone de l'image à corriger, ou cliquez et faites glisser le pointeur sur une zone plus large.

### Voir aussi

« Réglage de la coloration de la peau » à la page 211

## Correction des imperfections importantes

L'outil Correcteur corrige des imperfections étendues lorsque vous faites glisser le pointeur dessus. Vous pouvez supprimer des objets d'un arrière-plan uniforme, tel qu'un objet au milieu d'une pelouse.



Avant et après l'application de l'outil Correcteur

1 Dans l'Editeur, sélectionnez l'outil Correcteur .

2 Choisissez une épaisseur de pinceau dans la barre d'options, puis définissez les options du correcteur.

**Mode** Détermine le mode de fusion de la source ou du motif avec les pixels existants. Le mode Normal recouvre les pixels d'origine par les nouveaux pixels. Le mode Remplacer conserve le grain et la texture du film sur le contour de la forme.

**Source** Définit la source à utiliser pour corriger les pixels. L'option Echantillon utilise les pixels de l'image actuelle. L'option Motif utilise les pixels du motif spécifié dans la palette Motif.

**Aligné** Applique les pixels de façon continue, sans perdre le point d'échantillonnage courant, même si vous relâchez le bouton de la souris. Désélectionnez l'option Aligné pour appliquer les pixels prélevés à partir du point d'échantillonnage initial après chaque interruption et à chaque reprise.

**Tous les calques** Choisissez l'option Tous les calques pour prélever des données du calque actif, du calque actif et des calques inférieurs ou de tous les calques visibles.

3 Placez le pointeur dans une image ouverte, puis cliquez tout en maintenant la touche Alt enfoncée pour prélever des données.

**Remarque :** si vous prélevez un échantillon d'une image pour l'appliquer à une autre, les deux images doivent utiliser le même mode de couleur, à moins que l'une des deux ne soit en mode Niveaux de gris.

4 Faites glisser le pointeur sur l'imperfection pour fusionner les données existantes avec les données prélevées. Les pixels échantillonnés sont fusionnés avec les pixels existants à chaque fois que vous relâchez le bouton de la souris.

 Si le contraste est prononcé sur les bords de la zone à corriger, effectuez une sélection avant d'utiliser l'outil Correcteur. Cette sélection doit être plus grande que la zone à corriger tout en suivant précisément la limite des pixels contrastés. Lorsque vous dessinez avec l'outil Correcteur, cette sélection empêche les couleurs extérieures de se mélanger à la sélection.

### Voir aussi

« Réglage de la coloration de la peau » à la page 211

« A propos des modes de fusion » à la page 291

« A propos des motifs » à la page 308

## Duplication des images ou des zones d'une image

L'outil Tampon de duplication applique un échantillon d'une image, que vous pouvez utiliser pour dupliquer des objets, retoucher les imperfections ou recouvrir des objets dans votre photo.




Photo d'origine (en haut), après l'ajout de deux étoiles de mer à l'aide de l'outil Tampon de duplication (au centre) et après la suppression d'une personne à l'aide de l'outil Tampon de duplication (en bas)

**1** Dans l'Éditeur, sélectionnez l'outil Tampon de duplication .

**2** (Facultatif) Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

**Formes** Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

**Longueur** Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur Epaisseur ou entrez une valeur dans la zone de texte.

**Mode** Détermine le mode de fusion de la source ou du motif avec les pixels existants. Le mode Normal recouvre les pixels d'origine par les nouveaux pixels.

**Opacité** Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse transparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

**Aligné** Déplace la zone d'échantillon avec le curseur lorsque vous commencez à peindre, sans tenir compte du nombre d'interruptions et de reprises effectuées. Cette option est utile lorsque vous souhaitez éliminer des zones dont vous n'avez pas besoin, comme une ligne téléphonique dans le ciel ou une déchirure dans une photo numérisée. Si l'option Aligné est désélectionnée, l'outil Tampon de duplication applique la zone d'échantillon à partir du point de prélèvement initial à chaque interruption et à chaque reprise. Cela est pratique pour appliquer plusieurs copies de la même partie d'une image à différentes zones de la même image ou à une autre image.

**Tous les calques** Sélectionnez cette option pour prélever (copie) des données de tous les calques visibles, et désélectionnez-la pour prélever des données à partir du calque actif uniquement.

**3** Placez le pointeur sur la partie d'une image ouverte dans laquelle prélever un échantillon, puis cliquez tout en maintenant la touche Alt enfoncée. L'outil duplique les pixels à ce point de prélèvement de l'image au fur et à mesure que vous peignez.


**4** Faites glisser le pointeur ou cliquez pour appliquer l'échantillon.

## Voir aussi

« A propos des modes de fusion » à la page 291

## Remplacement de couleurs dans une image

L'outil Remplacement de couleur permet de remplacer plus facilement des couleurs spécifiques dans votre image. Vous pouvez choisir une couleur cible (par exemple, une fleur jaune de l'image) et peindre par-dessus en choisissant une autre couleur, par exemple du rouge. L'outil Remplacement de couleur permet également de corriger les couleurs.



Utilisez l'option d'échantillonnage *Une fois* pour cliquer sur une zone et remplacer la couleur (en haut). Échantillonnez l'arrière-plan, puis utilisez l'option d'échantillonnage *Nuance de fond* pour remplacer la couleur de l'arrière-plan (en bas).

- 1 Sélectionnez l'outil Remplacement de couleur  (il se trouve dans le groupe de l'outil Pinceau .
- 2 Choisissez une pointe de forme dans le menu Forme de la barre d'options. Dans la plupart des cas, vous garderez le mode de fusion défini sur Couleur.
- 3 Cliquez sur l'une des options d'échantillonnage suivantes :
  - Continu**  Échantillonne des couleurs en continu lorsque vous faites glisser la souris.
  - Une fois**  Efface uniquement les zones contenant la couleur sur laquelle vous cliquez en premier.
  - Nuance de fond**  Efface uniquement les zones contenant la couleur d'arrière-plan actuelle.
- 4 Dans le menu Limites, sélectionnez l'une des options suivantes :
  - Discontiguës** Remplace la couleur échantillonnée partout où elle apparaît sous le pinceau.
  - Contiguës** Remplace les couleurs contiguës par la couleur immédiatement sous le pinceau.
- 5 Dans le menu déroulant Tolérance, choisissez un faible pourcentage pour remplacer les couleurs très semblables au pixel sur lequel vous cliquez, et un pourcentage élevé pour remplacer une gamme des couleurs plus large.
- 6 Pour définir un bord lisse dans les zones que vous corrigez, sélectionnez l'option Lissage.
- 7 Choisissez une couleur de premier plan à substituer à la couleur actuelle.
- 8 Cliquez sur la couleur à remplacer dans l'image.
- 9 Faites glisser l'image pour remplacer la couleur cible.

## Voir aussi

« Réglage de la coloration de la peau » à la page 211

## Atténuation ou adoucissement des contours

L'outil Goutte d'eau adoucit les contours ou les zones d'une image en dissipant leurs détails. L'atténuation d'un arrière-plan très chargé peut rendre vos images cibles plus nettes. Vous pouvez également utiliser des filtres Atténuation.



Photo d'origine (à gauche) et après atténuation de son arrière-plan (à droite)

**1** Sélectionnez l'outil Goutte d'eau .

**2** Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

**Menu déroulant Formes** Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

**Longueur** Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur Épaisseur ou entrez une valeur dans la zone de texte.

**Mode** Spécifie la manière dont les pixels que vous adoucissez se fondent avec les autres pixels de l'image.

**Intensité** Spécifie le degré d'atténuation à chaque application.

**Tous les calques** Atténue tous les calques visibles. Si cette option est désélectionnée, l'outil atténue le calque actif uniquement.

**3** Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à adoucir.

### Voir aussi

« Flou et Plus flou » à la page 272


« Flou gaussien » à la page 272

« A propos des modes de fusion » à la page 291

## Correction de la distorsion de l'objectif

La boîte de dialogue Correction de la distorsion de l'objectif vous permet de corriger les problèmes courants de distorsion de l'objectif, tels que l'obscurcissement des bords découlant d'un mauvais fonctionnement de l'objectif ou d'un réglage incorrect de ce dernier. Par exemple, sur une photo du ciel prise avec un faible éclairage, les angles de l'image risquent d'être plus foncés que le centre. Une modification de la quantité de vignettage et un réglage des tons moyens permettent de corriger la distorsion.

Vous pouvez également utiliser les commandes de perspective pour faire pivoter une image ou corriger une perspective inadéquate de l'image provoquée par l'inclinaison verticale ou horizontale de l'appareil. La grille du filtre Corriger la distorsion de l'objectif vous permet d'effectuer ces réglages avec précision et en toute facilité.



*Correction de la distorsion de l'objectif*

- 1 Sélectionnez la commande **Filtre > Corriger la distorsion de l'objectif**.
- 2 Cochez la case **Aperçu**.
- 3 Définissez les options suivantes pour corriger votre image, puis cliquez sur le bouton **OK** :

**Suppression de la distorsion** Corrige la distorsion en barillet ou en coussinet de l'objectif. Entrez une valeur dans la zone correspondante, ou utilisez le curseur pour redresser les lignes horizontales et verticales courbées vers le centre de l'image ou dans le sens opposé.

**Quantité (section Vignette)** Définit la quantité d'éclaircissement ou d'obscurcissement sur les bords de l'image. Entrez une valeur dans la zone correspondante ou utilisez le curseur pour nuancer progressivement l'image.

**Milieu (section Vignette)** Spécifie la largeur de la zone affectée par le curseur Quantité. Déplacez le curseur ou saisissez une valeur inférieure pour agir sur une plus grande partie de l'image. Spécifiez une valeur supérieure pour restreindre l'effet aux bords de l'image.

**Perspective verticale** Corrige la perspective de l'image provoquée par l'inclinaison de l'appareil photo dans un sens ou dans l'autre. Saisissez une valeur dans la zone correspondante, ou utilisez le curseur pour rendre parallèles les lignes verticales d'une image.

**Perspective horizontale** Détecte les bords et le détail d'une image. Augmente la précision des détails et réduit les halos. Entrez une valeur ou utilisez le curseur pour réduire l'effet de flou provoqué par le déplacement de l'appareil photo ou du sujet. Définissez la valeur Angle pour choisir un flou directionnel.

**Angle** Fait pivoter l'image afin de corriger une inclinaison de l'appareil photo ou d'apporter des ajustements après la correction de la perspective. Entrez une valeur dans la zone correspondante ou faites glisser le cadran d'angle pour faire pivoter l'image vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) ou vers la droite (sens des aiguilles d'une montre).

**Echelle** Ajuste la mise à l'échelle de l'image dans un sens ou dans l'autre. La dimension des pixels de l'image reste inchangée. Saisissez une valeur dans la zone correspondante, ou utilisez le curseur pour supprimer les zones vides de l'image résultant des corrections de distorsion en coussinet, de rotation ou de perspective. L'augmentation de la taille entraîne un recadrage de l'image et une interpolation à la dimension initiale des pixels.

**Afficher la grille** Cette option affiche la grille lorsqu'elle est sélectionnée, et la masque lorsqu'elle est désélectionnée.

**Zoom** Le zoom avant et le zoom arrière offrent une vue plus rapprochée ou plus éloignée, respectivement.

**Couleur** Définit la couleur de la grille.

## Voir aussi

« Réglage des courbes des couleurs » à la page 208

« Amélioration des détails des tons foncés et des tons clairs » à la page 202

## Utilisation de la fonction Prise de vue de groupe Photomerge

La fonction Prise de vue de groupe Photomerge vous permet de créer la photo de groupe parfaite à partir de plusieurs photos.

**Remarque :** pour obtenir les meilleurs résultats possibles, il est préférable que les images formant la prise de vue de groupe Photomerge proviennent toutes de la même séance de photos.

**1** Dans l'Éditeur, ouvrez toutes les prises de vue de groupes que vous souhaitez utiliser comme images sources pour la prise de vue de groupe Photomerge.

**2** Choisissez la commande Fichier > Nouveau > Prise de vue de groupe Photomerge.

**3** Choisissez la meilleure prise de vue de groupe dans les fichiers cibles, puis faites-la glisser de la Corbeille des projets vers la fenêtre finale.

**4** Cliquez sur d'autres photos dans la Corbeille des projets (codées par couleur pour les repérer facilement), puis utilisez l'outil Crayon pour dessiner une ligne sur les zones à fusionner dans la photo finale. Apportez la dernière touche à l'image en enrichissant son contenu avec l'outil Crayon ou en le simplifiant avec l'outil Gomme.

**5** Définissez les options suivantes :

**Afficher les contours** Cliquez sur cette option pour afficher les traits de crayon dans l'image source.

**Afficher les régions** Cliquez sur cette option pour faire apparaître les zones sélectionnées dans l'image finale.

**Options avancées** Développez ou réduisez cette flèche pour afficher ou masquer les options avancées.

**Outil Alignement** Pour corriger l'alignement de plusieurs photos, cliquez sur cet outil, placez trois marqueurs dans l'image source et trois marqueurs dans l'image finale, puis cliquez sur le bouton Aligner les photos.


**Fusion des pixels** Sélectionnez cette option pour fusionner les pixels.

**6** Cliquez sur le bouton Rétablir pour recommencer, le bouton Terminer pour terminer la prise de vue de visages Photomerge ou le bouton Annuler pour fermer la prise de vue de visages Photomerge.



Fenêtre de prise de vue de groupe Photomerge

**Remarque :** la fonction *Prise de vue de groupe Photomerge* ne prend pas en charge le format de fichier PSE. Vous obtiendrez un message d'erreur si vous essayez de créer une prise de vue de groupe Photomerge avec un fichier PSE. Ce problème est connu.



Message d'erreur de prise de vue de groupe Photomerge

## Utilisation de la fonction Visages Photomerge

Utilisez la fonction Visages Photomerge pour combiner plusieurs visages et créer une vue composite.

- 1 Dans l'Editeur, ouvrez toutes les images de visages que vous souhaitez utiliser comme images sources pour les visages Photomerge.
- 2 Choisissez la commande Fichier > Nouveau > Visages Photomerge.
- 3 Choisissez un visage pour l'image de base, puis faites-le glisser de la Corbeille des projets vers la fenêtre d'image finale.
- 4 Cliquez sur une autre image dans la Corbeille des projets, puis cliquez sur l'outil Alignement. Placez les trois marqueurs d'alignement sur les yeux et la bouche de l'image source et de l'image finale, puis cliquez sur le bouton Aligner les photos.


**5** Cliquez sur d'autres photos dans la Corbeille des projets (codées par couleur pour les repérer facilement), puis utilisez l'outil Crayon pour dessiner une ligne sur les zones à fusionner dans la photo finale. Apportez la dernière touche à l'image en enrichissant son contenu avec l'outil Crayon ou en le simplifiant avec l'outil Gomme.

**6** Définissez les options suivantes :

**Afficher les contours** Cliquez sur cette option pour afficher les traits de crayon dans l'image source.

**Afficher les régions** Cliquez sur cette option pour faire apparaître les zones sélectionnées dans l'image finale.

**7** Cliquez sur le bouton Rétablir pour recommencer, le bouton Terminer pour terminer la prise de vue de visages Photomerge ou le bouton Annuler pour fermer la prise de vue de visages Photomerge.



Fenêtre de visages Photomerge

## Netteté

### Présentation du réglage de la netteté

Le renforcement de la netteté accentue la définition des contours d'une image. Quelles qu'elles proviennent d'un appareil photo numérique ou d'un scanner, la plupart des images sont améliorées lors d'un renforcement de la netteté. Lorsque vous renforcez la netteté de vos images, tenez compte des points suivants :

- Une image très floue ne peut pas être corrigée en améliorant la netteté.


- Renforcez le netteté de votre image sur un calque séparé afin de pouvoir la retravailler ultérieurement si vous avez besoin de modifier le réglage. Réglez le mode de fusion du calque sur Luminosité pour éviter les variations chromatiques sur les bords. Si vous constatez que les tons clairs et les tons foncés sont atténués suite au renforcement de la netteté, utilisez les commandes de fusion des calques pour empêcher le renforcement de la netteté dans les zones de tons clairs et de tons foncés.
- Si vous devez réduire le bruit de l'image, faites-le avant de renforcer la netteté afin de ne pas intensifier le bruit.
- Travaillez sur la netteté de l'image en progressant par petites étapes. Commencez par renforcer la netteté pour corriger le flou capturé par un scanner ou un appareil photo numérique. Une fois que vous avez corrigé les couleurs et redimensionné votre image, renforcez sa netteté une fois de plus.
- Si possible, réalisez une sortie de votre image afin d'évaluer la netteté de cette dernière après vos diverses opérations de renforcement. Le degré de netteté nécessaire varie selon que l'image est imprimée ou affichée sur une page Web.

## Accentuation d'une image

La commande Netteté automatique augmente la clarté et la précision, sans risque de trop renforcer la netteté d'une image.

L'outil Netteté accentue les contours flous d'une photo pour augmenter leur netteté ou précision. Une photo trop nette présente un aspect granuleux. Vous pouvez éviter cet aspect en définissant une valeur d'intensité faible dans la barre d'options. Il est recommandé de rendre la netteté plus subtile et d'augmenter son niveau au besoin en faisant glisser le pointeur plusieurs fois sur une zone pour cumuler l'effet.

Certaines commandes de renforcement de la netteté de la boîte de dialogue Régler la netteté ne sont pas disponibles avec l'outil Netteté ou la commande Netteté automatique. Vous pouvez définir l'algorithme de renforcement ou contrôler la quantité de correction appliquée aux zones de tons clairs et de tons foncés.



Réglage de la netteté

### Renforcement automatique de la netteté d'une image

- ❖ Sélectionnez la commande Accentuation > Netteté automatique.

## Renforcement de la netteté des zones d'une image



Image d'origine (en haut), deux visages présentant une netteté correcte (en bas, à gauche) et deux visages présentant une netteté trop élevée (en bas, à droite)

1 Sélectionnez l'outil Netteté ▲.

2 Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

**Menu Formes** Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

**Longueur** Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur Epaisseur ou entrez une valeur dans la zone de texte.

**Mode** Indique la manière dont la peinture appliquée fusionne avec les pixels existants de l'image.

**Intensité** Spécifie le degré de renforcement de la netteté produit à chaque application.

**Tous les calques** Renforce la netteté de tous les calques visibles. Si cette option est désélectionnée, l'outil utilise les données du calque actif uniquement.

3 Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à corriger.

### Renforcement précis de la netteté d'une image

1 Sélectionnez la commande Accentuation > Régler la netteté.

2 Cochez la case Aperçu.

3 Définissez les options suivantes pour renforcer la netteté de l'image, puis cliquez sur le bouton OK :

**Gain** Définit le degré de renforcement de la netteté. Saisissez une valeur dans la zone correspondante, ou faites glisser le curseur pour augmenter ou diminuer le contraste entre les pixels du contour. Cette opération permet d'améliorer la netteté.

**Rayon** Détermine le nombre de pixels entourant les pixels de contour affectés par le renforcement. Saisissez une valeur dans la zone correspondante, ou faites glisser le curseur pour modifier la valeur de rayon. Lorsque vous augmentez le rayon, le renforcement de la netteté est visible.

**Supprimer** Définit l'algorithme de renforcement utilisé pour accentuer la netteté de l'image. Flou gaussien : méthode utilisée par le filtre Accentuation. Flou de l'objectif : détecte les contours et le détail d'une image, fournit un détail plus net et réduit les halos de définition des contours. Flou directionnel : tente de réduire les effets de flou dus au déplacement de l'appareil ou du sujet. Sélectionnez une option de flou dans le menu déroulant.

**Angle** Définit la direction du mouvement pour l'option Flou directionnel de la commande Supprimer. Saisissez une valeur dans la zone correspondante ou faites glisser le cadran d'angle pour modifier le pourcentage d'angle vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) ou vers la droite (sens des aiguilles d'une montre).

**Plus raffiné** Traite le fichier plus lentement, pour une suppression plus précise du flou.

## Utilisation du filtre Accentuation

Le filtre Accentuation reproduit une technique de composition de film traditionnelle utilisée pour renforcer la netteté des contours d'une image. Ce filtre corrige l'effet de flou produit après photographie, numérisation, rééchantillonnage ou impression. Il est utile pour les images destinées à la fois à l'impression et à l'affichage en ligne.

Ce filtre permet de repérer les pixels qui diffèrent des pixels avoisinants en fonction d'un seuil que vous spécifiez et augmente le contraste des pixels selon le degré que vous indiquez. Pour les pixels adjacents situés dans le rayon spécifié, les pixels plus clairs s'éclaircissent, et les pixels plus foncés s'assombrissent.

Les effets du filtre Accentuation sont bien plus prononcés à l'écran que sur une sortie imprimée haute résolution. Si l'image est destinée à l'impression, faites des essais pour déterminer les meilleurs paramètres.



Le filtre Accentuation augmente le contraste pour réduire l'aspect de flou.

- 1 Dans l'Éditeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
- 2 Choisissez la commande Accentuation > Accentuation.
- 3 Sélectionnez l'option Aperçu.
- 4 Définissez les options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

**Gain** Détermine le degré d'augmentation du contraste des pixels. Pour les images imprimées haute résolution, un gain compris entre 150 et 200 % est généralement recommandé.

**Rayon** Spécifie le nombre de pixels à rendre plus nets autour des contours. Pour les images haute résolution, un rayon compris entre 1 et 2 est généralement recommandé. Une valeur inférieure renforce uniquement les pixels de contour, tandis qu'une valeur supérieure traite une plus large bande de pixels. L'effet de cette opération est bien moins visible à l'impression qu'à l'écran, car un rayon de deux pixels représente une zone plus petite sur une image imprimée haute résolution.

**Seuil** Détermine la distance recherchée entre les pixels et la zone environnante avant qu'ils ne soient pris en compte comme pixels de contour et renforcés. Pour éviter d'introduire du bruit, faites des essais avec des valeurs de seuil comprises entre 2 et 20. La valeur de seuil par défaut (0) renforce tous les pixels de l'image.

## Transformation

### Application d'une rotation ou d'une symétrie à un élément

Vous pouvez appliquer une rotation ou une symétrie à une sélection, un calque ou une image entière. Assurez-vous de choisir la commande de correction adaptée à l'élément auquel vous souhaitez appliquer une rotation ou une symétrie.

- 1 Dans l'Éditeur, sélectionnez la photo, le calque, la sélection ou la forme auxquels appliquer une rotation ou une symétrie.
- 2 Sélectionnez le menu Image > Rotation, puis choisissez l'une des commandes suivantes dans le sous-menu :
  - 90° vers la gauche, Calque 90° vers la gauche et Sélection 90° vers la gauche** Fait pivoter la photo, le calque ou la sélection d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (la commande Rotation de la sélection est disponible uniquement lorsqu'une sélection est active dans l'image).
  - 90° vers la droite, Calque 90° vers la droite et Sélection 90° vers la droite** Fait pivoter la photo, le calque ou la sélection d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
  - 180°, Calque 180° et Sélection 180°** Fait pivoter la photo, le calque ou la sélection d'un demi-tour.


**Personnalisée** Applique à l'élément une rotation égale à la valeur que vous avez spécifiée. Si vous sélectionnez cette option, indiquez la valeur de rotation en degrés que vous voulez appliquer à l'élément et la direction de la rotation.

**Remarque :** un nombre positif fait pivoter l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre, et un nombre négatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Lorsque vos réglages sont définitifs, cliquez sur le bouton OK.

**Symétrie axe horizontal, Symétrie horizontale du calque et Symétrie horizontale de la sélection** Applique une symétrie horizontale à la photo, au calque ou à la sélection.

**Symétrie axe vertical, Symétrie verticale du calque et Symétrie verticale de la sélection** Applique une symétrie verticale à la photo, au calque ou à la sélection.



*Rotation d'une image*

*A. Rotation 90° vers la gauche B. Symétrie horizontale C. Rotation 90° vers la droite D. Rotation 180° E. Image d'origine F. Rotation manuelle G. Symétrie verticale*

### **Rotation manuelle d'un élément**

Grâce aux commandes Rotation manuelle du calque et Rotation manuelle de la sélection, vous pouvez faire pivoter un élément à votre convenance.



Utilisez la commande Rotation manuelle du calque pour redresser l'image, puis cliquez sur le bouton de validation pour appliquer la rotation.

**1** Dans l'Editeur, sélectionnez le calque ou la sélection à faire pivoter.

**2** Choisissez la commande Image > Rotation > Rotation manuelle du calque ou Rotation manuelle de la sélection. Un cadre de sélection s'affiche dans l'image.

**Remarque :** si vous sélectionnez une image qui est en fait un calque d'arrière-plan (photo importée d'un appareil photo ou d'un scanner, par exemple), vous avez la possibilité de la convertir en calque ordinaire afin de la transformer.

**3** (Facultatif) Pour modifier l'emplacement du point autour duquel la rotation de l'élément s'effectue, cliquez sur un carré du localisateur de point de référence  dans la barre d'options.

**4** Utilisez l'une des méthodes suivantes pour spécifier la valeur de rotation :

- Cliquez sur la poignée de rotation au bas du cadre de sélection, puis faites-la glisser. Le pointeur se transforme en flèches concentriques  lorsqu'il se trouve au-dessus de la poignée. Pour contraindre la rotation à des incréments de 15°, maintenez la touche Maj enfoncée tout en faisant glisser le pointeur.
- Spécifiez un angle de rotation compris entre -180 (rotation maximale vers la gauche) et 180 (rotation maximale vers la droite) dans la zone de texte Rotation  de la barre d'options.

**5** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour appliquer la transformation, cliquez deux fois à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez sur le bouton de validation  ou appuyez sur la touche Entrée.
- Pour annuler la transformation, cliquez sur le bouton d'annulation  ou appuyez sur la touche Echap.

## Mise à l'échelle d'un élément

**1** Dans l'Editeur, sélectionnez la photo, le calque, la sélection ou la forme à mettre à l'échelle.

**2** Choisissez la commande Image > Redimensionner > Echelle.

**Remarque :** si vous sélectionnez une photo qui est en fait un calque d'arrière-plan (photo importée d'un appareil photo ou d'un scanner, par exemple), vous avez la possibilité de la convertir en calque ordinaire afin de la transformer.

**3** Utilisez l'une des méthodes suivantes pour spécifier la valeur d'échelle :

- Pour conserver les proportions relatives (et éviter la distorsion de l'image) lors d'une opération de mise à l'échelle, cochez la case Conserver les proportions, puis faites glisser une poignée d'angle. Vous pouvez également appuyer sur la touche Maj tout en faisant glisser une poignée d'angle.
- Pour mettre uniquement la hauteur ou la largeur à l'échelle, faites glisser une poignée latérale.

- Entrez un pourcentage pour la largeur, la hauteur ou les deux dans la barre d'options.
- 4** Utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Pour appliquer la transformation, cliquez deux fois à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez sur le bouton de validation  ou appuyez sur la touche Entrée.
  - Pour annuler la transformation, cliquez sur le bouton d'annulation  ou appuyez sur la touche Echap.



Mise à l'échelle proportionnelle par glissement de l'angle avec l'icône d'échelle

### Application d'une inclinaison ou d'une torsion à un élément

L'inclinaison d'un élément consiste à le pencher verticalement ou horizontalement, alors que la torsion consiste à l'étirer ou à l'écraser.

- 1** Dans l'Éditeur, sélectionnez la photo, le calque, la sélection ou la forme à transformer.
- 2** Choisissez la commande Image > Transformation > Inclinaison ou Image > Transformation > Torsion. Si vous transformez une forme à l'aide d'un outil de forme, choisissez la commande Image > Forme Transformation > Inclinaison ou Image > Forme Transformation > Torsion.

**Remarque :** si vous sélectionnez une photo qui est en fait un calque d'arrière-plan (photo importée d'un appareil photo ou d'un scanner, par exemple), vous avez la possibilité de la convertir en calque ordinaire afin de la transformer.

- 3** Faites glisser une poignée pour appliquer une inclinaison ou une torsion au cadre de sélection.
- 4** Utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Pour appliquer la transformation, cliquez deux fois à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez sur le bouton de validation  ou appuyez sur la touche Entrée.
  - Pour annuler la transformation, cliquez sur le bouton d'annulation  ou appuyez sur la touche Echap.

### Application d'une perspective à un élément

L'application d'une perspective donne l'impression d'objets en trois dimensions.



Image d'origine (à gauche) et image après application de la perspective (à droite)

**1** Dans l'Éditeur, sélectionnez l'élément à transformer.

**2** Choisissez la commande Image > Transformation > Perspective. Si vous transformez une forme avec un outil de forme, choisissez la commande Image > Forme Transformation > Perspective.

**Remarque :** si vous sélectionnez une photo qui est en fait un calque d'arrière-plan (photo importée d'un appareil photo ou d'un scanner, par exemple), vous avez la possibilité de la convertir en calque ordinaire afin de la transformer.

**3** Faites glisser une poignée d'angle du cadre de sélection pour appliquer une perspective.

**4** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour valider la transformation, cliquez deux fois à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez sur le bouton de validation  ou appuyez sur la touche Entrée.
- Pour annuler la transformation, cliquez sur le bouton d'annulation  ou appuyez sur la touche Echap.

## Transformation manuelle d'un élément

La commande Transformation manuelle vous permet d'appliquer des transformations (rotation, mise à l'échelle, inclinaison, torsion et perspective) en une seule étape. Au lieu de choisir entre différentes commandes, il suffit de maintenir une touche du clavier enfoncée pour passer d'un type de transformation à un autre.

**1** Dans l'Éditeur, sélectionnez l'élément à transformer.

**2** Choisissez la commande Image > Transformation > Transformation manuelle. Si vous transformez une forme, choisissez la commande Image > Forme Transformation > Forme Transformation manuelle.

**Remarque :** si vous sélectionnez une photo qui est en fait un calque d'arrière-plan (photo importée d'un appareil photo ou d'un scanner, par exemple), vous avez la possibilité de la convertir en calque ordinaire afin de la transformer.

**3** (Facultatif) Pour modifier l'emplacement du point autour duquel la rotation de l'élément s'effectue, cliquez sur un carré du localisateur de point de référence  dans la barre d'options.

**4** Utilisez l'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour transformer l'objet :

- Pour effectuer une mise à l'échelle, faites glisser une poignée du cadre de sélection. Pour mettre la largeur et la hauteur à l'échelle de manière proportionnelle, appuyez sur la touche Maj tout en faisant glisser une poignée d'angle, ou cochez la case Conserver les proportions dans la barre d'options, puis faites glisser une poignée d'angle.
- Pour effectuer une rotation, pointez à l'extérieur du cadre de sélection, puis faites glisser le pointeur. Le pointeur placé en dehors du cadre de sélection prend la forme d'une double flèche incurvée . Appuyez sur la touche Maj tout en faisant glisser le curseur pour contraindre la rotation à des incréments de 15°.
- Pour effectuer une torsion, appuyez sur la touche Ctrl, puis faites glisser une poignée. Lorsque vous placez le pointeur sur une poignée, il se transforme en pointe de flèche grise .
- Pour effectuer une inclinaison, appuyez sur les touches Ctrl+Maj, puis faites glisser une poignée depuis le milieu d'un des côtés du cadre de sélection. Lorsque vous placez le pointeur sur une poignée latérale, ce dernier se transforme en pointe de flèche grise avec une petite flèche double .
- Pour appliquer une perspective, appuyez sur les touches Ctrl+Alt+Maj, puis faites glisser une poignée d'angle. Lorsque vous placez le pointeur sur une poignée d'angle, il se transforme en pointe de flèche grise .

5 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour valider la transformation, cliquez deux fois à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez sur le bouton de validation  ou appuyez sur la touche Entrée.
- Pour annuler la transformation, cliquez sur le bouton d'annulation  ou appuyez sur la touche Echap.

### Application d'une transformation au calque d'arrière-plan

Avant d'appliquer des transformations au calque d'arrière-plan, vous devez le convertir en calque ordinaire.

- 1 Sélectionnez le calque d'arrière-plan dans la palette Calques de l'Editeur.
- 2 Convertissez le calque d'arrière-plan.
- 3 Appliquez la transformation.

### Voir aussi

« Conversion du calque d'arrière-plan en calque ordinaire » à la page 148


### A propos du filtre Transformation 3D

Le filtre Transformation 3D permet de manipuler une image plane en deux dimensions comme s'il s'agissait d'un objet en relief, en 3 dimensions. Prenons comme exemple la photo d'un paquet de céréales en perspective. Vous pouvez spécifier les coins du paquet avec une structure filaire, et ainsi le manipuler comme s'il s'agissait d'un objet en 3 dimensions. Vous pouvez le repositionner, le retourner ou le faire pivoter, le réduire ou l'agrandir et modifier sa zone de visualisation.

Vous pouvez transformer un objet 2D en cube, sphère ou cylindre et le manipuler en utilisant des structures filaires inspirées de ces formes. Les cylindres peuvent être des objets simples, comme une boîte de conserve, ou des objets aux formes plus complexes, comme une bouteille ou une lampe.

Vous pouvez créer et manipuler des ensembles de cubes, de sphères et de cylindres dans une même image. Par exemple, vous pouvez créer et faire pivoter simultanément une boîte, trois sphères et une bouteille dans la même image.

Utilisez les outils Zoom et Main de la boîte de dialogue Transformation 3D pour modifier l'aperçu d'une image. Ces opérations ne modifient pas la transformation elle-même, mais uniquement la vue.



*Filtre Transformation 3D*

*A. Image d'une étiquette 2D B. Aperçu de la transformation 3D de la structure filaire cylindrique C. Inclinaison de la bouteille à l'aide de l'outil Boule roulante lorsque la case Afficher l'arrière-plan n'est pas cochée D. Image finale avec l'effet Halo appliqué et l'arrière-plan en blanc*

### Transformation d'un élément en trois dimensions

**1** Dans l'Éditeur, sélectionnez la photo, le calque ou la sélection à transformer. Le filtre fonctionne sur un seul calque à la fois. Veillez à aplatir d'abord votre image en un seul calque, si nécessaire.

**2** Choisissez la commande Filtre > Rendu > Transformation 3D. La boîte de dialogue Transformation 3D n'affiche que le calque actif.

**3** (Facultatif) Cliquez sur le bouton Options, spécifiez l'un des éléments suivants, puis cliquez sur le bouton OK :

**Résolution** Détermine la qualité de rendu de l'image. Ce paramètre a un effet très limité sur la qualité graphique des cubes, mais génère des surfaces courbes plus lisses pour les cylindres et les sphères.

**Lissage** Définit le niveau de lissage à appliquer au rendu de l'image.

**Afficher l'arrière-plan** Inclut les parties de l'image d'origine situées à l'extérieur de la structure filaire dans l'aperçu et le rendu de l'image. Décochez cette case pour séparer l'objet transformé de l'arrière-plan d'origine.

**4** Créez une structure filaire 3D en faisant glisser l'un des outils suivants sur la zone d'image à transformer en 3D :

**Outil Cube** Projette l'image (par exemple, un classeur de fichiers) sur une surface cubique.

**Outil Sphère** Projette l'image (par exemple, un globe ou une balle) sur une surface sphérique.

**Outil Cylindre** Projette l'image (par exemple, une boîte de conserve ou une bouteille) sur une surface cylindrique.

**Remarque :** pour supprimer la structure filaire, sélectionnez-la, puis appuyez sur la touche Retour arrière ou Suppr.

**5** Pour déplacer ou modifier la forme de la structure filaire, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour déplacer la structure entière, choisissez l'outil Sélection dans la boîte de dialogue Transformation 3D, puis faites glisser un bord de la structure filaire.
- Pour déplacer un point d'ancrage, choisissez l'outil Sélection directe dans la boîte de dialogue, puis faites glisser un point d'ancrage sur la structure filaire.

- Pour ajouter un point d'ancrage, choisissez l'outil Ajout de point d'ancrage  dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le côté droit de la structure filaire. Par exemple, vous pouvez ajouter un point d'ancrage pour ajuster avec plus de précision la structure filaire cylindrique à la photo d'une bouteille.
- Pour convertir un point d'inflexion ajouté en sommet et inversement, sélectionnez l'outil Conversion de point d'ancrage  dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le point. Un point d'inflexion crée une courbe douce lorsque vous l'ajustez, tandis qu'un sommet crée un angle pointu.
- Pour supprimer un point d'ancrage, choisissez l'outil Suppression de point d'ancrage  dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le point. Seuls les points de forme ronde ou rhomboïdale peuvent être supprimés.

**Remarque :** les points d'ancrage doivent être alignés sur les angles du cube ou sur les parties supérieure et inférieure de la sphère ou du cylindre à manipuler. La structure filaire manipulée s'affiche en rouge s'il est impossible de la reconstituer en 3D.

**6** Pour déplacer l'objet dans la structure filaire, choisissez l'outil Panoramique  dans la boîte de dialogue, puis faites glisser l'objet.

**7** Pour faire pivoter l'objet dans la structure filaire dans une direction quelconque, choisissez l'outil Boule roulante , puis faites glisser l'objet.

**8** Pour l'option Champ angulaire, entrez une valeur comprise entre 1 et 130. Ainsi, la structure filaire épouse mieux la forme de l'image. Si vous connaissez l'angle de vue utilisé pour photographier l'image, indiquez-le ici.

**9** Pour l'option Caméra mobile, entrez une valeur comprise entre 0 et 99, puis cliquez sur le bouton OK. Cette option reproduit l'effet d'éloignement ou de rapprochement de la caméra par rapport à l'image.

### Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

« Aplatissement d'une image » à la page 156

# Chapitre 14 : Définition de la couleur

Dans Adobe® Photoshop® Elements, vous utilisez deux modèles colorimétriques pour manipuler les couleurs. L'un des modèles repose sur la perception des couleurs par l'œil humain (teinte, saturation et luminosité, ou TSL) ; l'autre repose sur l'affichage des couleurs par les écrans d'ordinateur (en quantité de rouge, de vert et de bleu, ou RVB). La roue chromatique est un outil qui vous aide à comprendre les relations entre les couleurs. Photoshop Elements comprend quatre modes qui déterminent le nombre de couleurs affichées dans une image : RVB, Bitmap, Niveaux de gris et Couleurs indexées.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs](#).

## Définition de la couleur

### A propos de la couleur

L'œil humain perçoit trois caractéristiques de la couleur, à savoir la teinte, la saturation et la luminosité (TSL), tandis que le moniteur d'un ordinateur restitue la couleur par l'émission d'une variété de faisceaux lumineux rouges, verts et bleus (RVB). Photoshop Elements vous permet d'utiliser à votre guise les modèles colorimétriques TSL et RVB pour sélectionner des couleurs et les manipuler. La roue chromatique vous aide à comprendre les relations entre les couleurs.

### Modèle TSL


Reposant sur la perception humaine de la couleur, le modèle TSL décrit trois caractéristiques fondamentales de la couleur :

**Teinte** Couleur réfléchiée ou transmise à travers un objet. Elle correspond à une position sur la roue chromatique standard, exprimée en degrés (de 0 à 360). Concrètement, il s'agit de la couleur proprement dite de l'objet : rouge, orange ou vert.

**Saturation** Pureté, ou intensité, d'une couleur. Parfois appelée *chrominance*, elle représente la quantité de gris contenue dans une teinte, mesurée en pourcentage de 0 (gris) à 100 (saturation totale). Sur la roue chromatique standard, la saturation augmente à partir du centre jusqu'au bord.

**Luminosité** Clarté ou obscurité relative de la couleur, généralement exprimée sous la forme d'un pourcentage de 0 (noir) à 100 (blanc).

Bien que vous puissiez utiliser le modèle TSL dans Photoshop Elements pour définir une couleur dans la boîte de dialogue Sélecteur de couleurs, le modèle ne peut pas être utilisé pour créer ni retoucher les images.




Section TSL du sélecteur de couleurs Adobe  
A. Saturation B. Teinte C. Luminosité

## Modèle RVB

Une grande partie du spectre visible peut être représentée par le mélange des trois composantes élémentaires de la lumière (rouge, vert, bleu) dans des proportions et intensités variables. Ces trois couleurs sont appelées des *couleurs additives*. Ensemble, les lumières rouge, verte et bleue produisent la lumière blanche (blanc). L'intersection de deux de ces couleurs produit du cyan, du magenta ou du jaune.

Les couleurs primaires additives sont utilisées pour l'éclairage, la vidéo et les moniteurs. Votre moniteur, par exemple, produit de la couleur en émettant de la lumière à travers trois luminophores : rouge, vert et bleu.




*Couleurs additives (RVB)*  
 A. Rouge B. Vert C. Bleu D. Jaune E. Magenta F. Cyan

## Roue chromatique

La roue chromatique est un outil pratique pour comprendre et retenir les relations entre les couleurs. Les trois couleurs RVB (rouge, vert et bleu) représentent les couleurs primaires additives, tandis que les couleurs cyan, magenta et jaune représentent les couleurs primaires soustractives. Directement à l'opposé de chaque couleur primaire additive se trouve sa couleur complémentaire (rouge-cyan, vert-magenta et bleu-jaune).

Chaque couleur primaire soustractive se compose de deux couleurs primaires additives, sans couleur complémentaire. Par conséquent, si vous augmentez la valeur d'une couleur primaire dans une image, vous réduisez la valeur de sa couleur complémentaire. Par exemple, la couleur jaune est composée de lumière verte et rouge, sans que la lumière bleue soit présente dans le jaune. Dès l'instant que vous réglez la couleur jaune dans Photoshop Elements, vous modifiez les valeurs chromatiques dans la couche de couleur bleue. Le fait d'ajouter du bleu dans une image en retire du jaune.




*Roue chromatique.*  
 A. Magenta B. Rouge C. Jaune D. Vert E. Cyan F. Bleu

## Utilisation des modes et des tables de couleur

### A propos des modes de couleur des images

Un mode de couleur détermine le nombre de couleurs pouvant être affichées dans une image, ainsi que la taille de fichier de l'image. Photoshop Elements met à votre disposition quatre modes de couleur : RVB, Bitmap, Niveaux de gris et Couleurs indexées.



Modes de couleur des images

A. Mode Bitmap B. Mode Niveaux de gris C. Mode Couleurs indexées D. Mode Couleurs RVB

**Mode Bitmap** Ce mode utilise une des deux valeurs chromatiques (noir ou blanc) pour représenter les pixels d'une image. Les images en mode Bitmap sont appelées des images 1 bit, car elles ont un nombre de bits par pixel égal à 1.

**Mode Niveaux de gris** Ce mode utilise jusqu'à 256 nuances de gris. Les images en mode Niveaux de gris sont des images 8 bits. Chaque pixel d'une image en niveaux de gris a une valeur de luminosité comprise entre 0 (noir) et 255 (blanc). Les valeurs de niveaux de gris peuvent également être mesurées comme des pourcentages de couverture de l'encre noire (0 % est égal au blanc, 100 % au noir).

**Mode Couleurs indexées** Ce mode utilise jusqu'à 256 couleurs. Les images en mode Couleurs indexées sont des images 8 bits. Lors d'une conversion en couleurs indexées, Photoshop Elements construit une table des couleurs qui mémorise et indexe les couleurs dans l'image. Si une couleur de l'image d'origine n'apparaît pas dans la table, le programme choisit celle qui s'en rapproche le plus ou simule la couleur en utilisant les couleurs disponibles. En limitant la palette de couleurs, les couleurs indexées peuvent réduire la taille du fichier tout en conservant la qualité visuelle (pour une page Web, par exemple). Dans ce mode, les possibilités de modifications sont limitées. Pour des modifications importantes, il convient de procéder à une conversion temporaire vers le mode RVB.

Dès l'instant que vous redéfinissez le mode de couleur d'une image dans l'Editeur (Image > Mode > [mode d'image]), vous modifiez définitivement les valeurs chromatiques de cette dernière. Plusieurs raisons peuvent vous décider à convertir les fichiers vers un mode différent. Si, par exemple, vous disposez d'une ancienne photo numérisée en niveaux de gris que vous souhaitez colorer, vous devez passer au mode RVB. Avant de convertir des images, il est conseillé de procéder comme suit :

- Effectuez la majorité de vos modifications en mode RVB.
- Enregistrez une copie de sauvegarde avant de convertir une image. Assurez-vous d'enregistrer une copie de votre image comprenant tous les calques de manière à modifier la version originale de l'image après la conversion.
- Aplatissez le fichier avant de le convertir. L'interaction des couleurs entre les modes de fusion de calque varie lorsque le mode change.

**Remarque :** les calques masqués sont ignorés et les images sont automatiquement aplaties lorsqu'elles sont converties en mode Bitmap ou Couleurs indexées, car ces modes ne reconnaissent pas les calques.

**Mode Couleurs RVB** Il s'agit du mode de couleur adopté par défaut pour les nouvelles images Photoshop Elements et les images de votre appareil photo numérique. En mode RVB, à chaque pixel des composantes rouge, vert et bleu correspond une valeur d'intensité allant de 0 (noir) à 255 (blanc). Par exemple, un rouge vif aura une valeur R de 246, une valeur V de 20 et une valeur B de 50. Lorsque toutes les composantes ont une valeur égale, on obtient une nuance de gris neutre. Si la valeur de toutes les composantes est égale à 255, vous obtenez un blanc pur et, à l'inverse, si cette valeur est égale à 0, le résultat est un noir pur.

## Conversion d'une image en mode Bitmap

Pour convertir une image en mode Bitmap, vous devez d'abord la convertir en mode Niveaux de gris, ce qui simplifie les informations chromatiques de l'image tout en réduisant la taille du fichier. Cette conversion en niveaux de gris supprime les informations sur la teinte et la saturation des pixels, et ne conserve que les valeurs de luminosité. Cependant, comme peu d'options de retouche sont disponibles pour les images en mode Bitmap, il est souvent préférable de retoucher l'image en mode Niveaux de gris puis de la convertir.


- 1 Choisissez la commande Image > Mode > Bitmap.
  - 2 S'il s'agit d'une image RVB, cliquez sur le bouton OK pour la convertir en mode Niveaux de gris.
  - 3 Entrez une valeur dans la zone Sortie pour définir la résolution de sortie de l'image en mode Bitmap, puis choisissez une unité de mesure. Par défaut, la résolution actuelle de l'image représente à la fois la résolution d'entrée et celle de sortie.
  - 4 Sélectionnez l'un des modes de conversion bitmap ci-dessous, puis cliquez sur le bouton OK.
- 50 % Seuil** Convertit en blanc les pixels dont la valeur de gris est supérieure au niveau de gris moyen (128), et en noir les pixels avec une valeur inférieure. L'image obtenue, en noir et blanc, apparaît très contrastée.



Image d'origine en niveaux de gris (à gauche) et convertie avec le mode 50 % Seuil (à droite).

**Motif géométrique** Convertit une image en organisant les niveaux de gris en configurations géométriques de points blancs et noirs.

**Diffusion** Convertit une image selon un procédé de diffusion d'erreur, en commençant par le pixel en haut à gauche de l'image. Si la valeur du pixel est supérieure au gris moyen (128), le pixel devient blanc (si elle est inférieure, il devient noir). Comme le pixel d'origine est rarement d'un blanc pur ou d'un noir pur, l'erreur est inévitablement introduite. Cette erreur se répercute sur les pixels environnants, puis elle est diffusée à travers l'image, produisant ainsi une texture granuleuse rappelant celle d'un film. Cette option est utile pour visualiser des images sur un écran en noir et blanc.



Modes de conversion Motif géométrique et Diffusion

## Conversion d'une image bitmap en mode Niveaux de gris

Avant de procéder à la conversion, gardez à l'esprit qu'une image en mode Bitmap retouchée en mode Niveaux de gris peut perdre son aspect lorsqu'elle est reconvertie en mode Bitmap. Prenons, par exemple, un pixel noir en mode Bitmap retouché en une nuance de gris en mode Niveaux de gris. Si la valeur de gris du pixel est assez claire, il deviendra blanc une fois reconverti en mode Bitmap.

**1** Dans l'Editeur, choisissez la commande Image > Mode > Niveaux de gris.

**2** Entrez une valeur comprise entre 1 et 16 pour le rapport.

Le rapport correspond au facteur de réduction de la taille de l'image. Par exemple, pour réduire une image en niveaux de gris de 50 %, entrez un rapport d'une valeur de 2. Si vous entrez un nombre supérieur à 1, le programme calcule la moyenne entre plusieurs pixels dans l'image en mode Bitmap pour produire un seul pixel dans l'image en niveaux de gris. Cette procédure permet d'obtenir plusieurs nuances de gris à partir d'une image scannée sur un scanner 1 bit.

## Conversion d'une image en une image à couleurs indexées

La conversion en couleurs indexées réduit le nombre de couleurs dans l'image à un maximum de 256 (nombre de couleurs standard pris en charge par les formats GIF et PNG-8, mais aussi de nombreux navigateurs Web). Cette conversion réduit la taille du fichier en supprimant les informations chromatiques de l'image.

*Remarque :* pour convertir une image en mode Couleurs indexées, commencez avec une image en niveaux de gris ou RVB.

**1** Dans l'Editeur, choisissez la commande Image > Mode > Couleurs indexées.

**2** Cliquez sur le bouton OK pour fusionner les calques.

*Remarque :* vous aplatissez ainsi tous les calques visibles et supprimez les calques masqués.

La conversion est automatique pour les images en niveaux de gris. S'il s'agit d'une image RVB, la boîte de dialogue Couleurs indexées s'affiche.

**3** Sélectionnez l'option Aperçu dans la boîte de dialogue Couleurs indexées pour afficher un aperçu des changements.

**4** Définissez l'une des options de conversion suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

**Palette** Spécifie la palette des couleurs à appliquer à l'image présentant des couleurs indexées. Dix palettes de couleurs sont disponibles :

- **Exacte** Crée une palette d'après les couleurs exactes qui apparaissent dans l'image RVB (cette option est disponible uniquement si l'image comprend 256 couleurs ou moins). L'absence de tramage s'explique par le fait que la palette de l'image répertorie toutes les couleurs de l'image.
- **Système (Mac OS)** Utilise la palette 8 bits par défaut du système Mac OS, reposant sur un échantillonnage uniforme des couleurs RVB.
- **Système (Windows)** Utilise la palette 8 bits par défaut du système Windows, reposant sur un échantillonnage uniforme des couleurs RVB.
- **Web** Utilise la palette 216 couleurs utilisée par les navigateurs Web, quelle que soit la plate-forme, pour afficher des images sur un moniteur limité à 256 couleurs. Utilisez cette option pour éviter le tramage du navigateur lorsque vous affichez des images sur un moniteur limité à 256 couleurs.
- **Uniforme** Crée une palette en échantillonnant uniformément les couleurs du cube de couleurs RVB. Si, par exemple, Photoshop Elements prélève 6 niveaux de couleurs à intervalles réguliers de rouge, de vert et de bleu, la combinaison produit une palette uniforme de 216 couleurs (soit 6 au cube). Le nombre total des couleurs affichées dans une image correspond au cube parfait le plus proche (8, 27, 64, 125 ou 216), inférieur à la valeur définie dans la zone de texte Couleurs.
- **Perceptive locale ou globale** Crée une palette personnalisée en donnant la priorité aux couleurs auxquelles l'œil humain est le plus sensible. L'option Locale (Perceptive) applique la palette à des images individuelles alors que l'option Globale (Perceptive) permet d'appliquer la palette sélectionnée à plusieurs images (pour une production multimédia, par exemple).
- **Sélective locale ou globale** Crée une table de couleurs semblable à la table de couleurs Perceptive, mais en favorisant les larges zones colorées et le respect des couleurs Web. Cette option produit généralement les images de la plus haute fidélité

chromatique. L'option Locale (Sélective) applique la palette à des images individuelles alors que l'option Globale (Sélective) permet d'appliquer la palette sélectionnée à plusieurs images (pour une production multimédia, par exemple).

- **Adaptative locale ou globale** Crée une palette en échantillonnant les couleurs du spectre apparaissant le plus souvent dans l'image. Par exemple, une image RVB contenant uniquement du vert et du bleu produit une palette composée essentiellement de verts et de bleus. La plupart des images concentrent des couleurs situées dans des zones particulières du spectre. Pour définir une palette de manière plus précise, sélectionnez d'abord une partie de l'image contenant les couleurs à mettre en valeur. Photoshop Elements oriente la conversion vers ces couleurs. L'option Locale (Perceptive) applique la palette à des images individuelles alors que l'option Globale (Perceptive) permet d'appliquer la palette sélectionnée à plusieurs images (pour une production multimédia, par exemple).

- **Personnalisée** Crée une palette personnalisée en utilisant la boîte de dialogue Table des couleurs. Modifiez la table des couleurs et enregistrez-la pour l'utiliser plus tard, ou cliquez sur le bouton Charger pour charger une table des couleurs créée précédemment. Cette option affiche également la palette adaptative active, ce qui permet d'avoir un aperçu des couleurs utilisées le plus souvent dans l'image.

- **Précédente** Utilise la palette personnalisée de la conversion précédente, facilitant ainsi la conversion de plusieurs images avec la même palette personnalisée.

**Couleurs** Spécifie le nombre de couleurs à inclure dans la table des couleurs (jusqu'à 256) pour les palettes Uniforme, Perceptive, Sélective ou Adaptative.

**Forcées** Fournit des options pour forcer l'inclusion de certaines couleurs dans la table. Noir et blanc ajoute un noir et un blanc purs à la table des couleurs ; Primaires ajoute du rouge, du vert, du bleu, du cyan, du magenta, du jaune, du noir et du blanc ; Web ajoute 216 couleurs sécurisées pour le Web ; Autre permet de définir des couleurs personnalisées à ajouter.

**Transparence** Etablit s'il faut conserver ou non les zones transparentes de l'image pendant la conversion. Si cette case est cochée, une entrée d'index spéciale est ajoutée pour les couleurs transparentes dans la table des couleurs. Si elle n'est pas cochée, les zones transparentes sont remplies avec la couleur du cache, ou avec du blanc si aucune couleur de cache n'est sélectionnée.

**Cache** Spécifie la couleur d'arrière-plan (fond) utilisée pour remplir le contour lissé attenant aux zones transparentes de l'image. Lorsque l'option Transparence est cochée, le cache est appliqué aux zones de contour de sorte que le contour se fonde parfaitement à un arrière-plan Web de même couleur. Lorsque la case Transparence n'est pas cochée, le cache est appliqué aux zones transparentes. Si vous optez pour le réglage de cache Sans et que la case Transparence est cochée, vous obtenez une transparence avec un contour net. Sinon, toutes les zones transparentes sont remplies avec du blanc 100 %.

**Simuler** Spécifie si vous devez utiliser un motif de tramage ou non. A moins que vous ne choisissiez le réglage Exacte dans la liste déroulante Palette, la table des couleurs peut ne pas contenir toutes les couleurs utilisées dans l'image. Pour simuler les couleurs absentes de la table, vous pouvez juxtaposer les couleurs. Cette juxtaposition entremêle les pixels des couleurs disponibles pour simuler les couleurs manquantes.

- **Non** Ne juxtapose pas les couleurs, mais utilise la couleur la plus proche de la couleur manquante. Ce procédé tend à produire des transitions nettes entre les nuances de couleur dans l'image, créant un effet de contour postérisé.

- **Diffusion** Utilise une méthode de diffusion d'erreur qui produit un tramage moins structuré que l'option Motif. Pour empêcher que les couleurs de l'image présentes dans la table des couleurs ne soient juxtaposées, cochez la case Conserver les couleurs exactes. Ce choix se révèle judicieux pour préserver le texte et les traits fins des images Web.

- **Motif** Applique un motif carré semblable à une demi-teinte pour simuler les couleurs absentes de la table des couleurs.

- **Bruit** Permet de réduire les motifs hétérogènes le long des contours.

**Gain** Spécifie le pourcentage de couleurs d'image à tramer. Le nombre de couleurs juxtaposées et la taille du fichier graphique obtenu sont proportionnels au facteur spécifié.

**Conserver les couleurs exactes** Empêche le tramage des couleurs de l'image présentes dans la table des couleurs.

## Modification de couleurs dans une table de couleurs indexées

Vous pouvez modifier les couleurs dans la table des couleurs pour produire des effets spéciaux ou appliquer de la transparence dans l'image à une couleur unique dans la table.

- 1 Ouvrez l'image à couleurs indexées dans l'Editeur.
- 2 Choisissez la commande Image > Mode > Table des couleurs.
- 3 Cliquez ou faites glisser la souris dans la table pour choisir la couleur ou la gamme de couleurs à modifier.
- 4 Choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs ou prélevez une couleur directement dans l'image.

Si vous modifiez une gamme de couleurs, Photoshop Elements crée un dégradé dans la table des couleurs entre les couleurs de début et de fin. La première couleur que vous choisissez dans le sélecteur de couleurs représente la couleur de début de cette gamme. Lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le sélecteur de couleurs réapparaît de sorte que vous puissiez choisir la dernière couleur de la gamme.

Les couleurs sélectionnées dans le sélecteur de couleurs sont placées dans la gamme que vous avez définie dans la boîte de dialogue Table des couleurs.

- 5 Cochez la case Aperçu pour obtenir un aperçu des modifications apportées à l'image.
- 6 Cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue Table des couleurs pour appliquer les nouvelles couleurs à l'image à couleurs indexées.

## Application de transparence à une seule couleur dans une table de couleurs indexées

- 1 Dans l'Editeur, choisissez la commande Image > Mode > Table des couleurs.
- 2 Sélectionnez la pipette, puis cliquez sur la couleur désirée dans la table ou dans l'image. La couleur prélevée est remplacée par de la transparence dans l'image. Cliquez sur le bouton OK.

## Utilisation d'une table de couleurs indexées prédéfinie

- 1 Dans l'Editeur, choisissez la commande Image > Mode > Table des couleurs.
- 2 Sélectionnez une option dans le menu Table :

**Corps noir** Affiche une palette constituée d'après les différentes couleurs émises par un radiateur intégral lorsqu'il chauffe (du noir au rouge, orange, jaune et blanc).

**Niveaux de gris** Affiche une palette basée sur les 256 nuances de gris (du noir au blanc).

**Spectre** Affiche une palette basée sur les couleurs produites quand la lumière blanche traverse un prisme (du violet, bleu et vert au jaune, orange et rouge).

**Système** Affiche la palette système 256 couleurs standard pour les systèmes d'exploitation Mac OS ou Windows.

## Enregistrement ou chargement d'une table de couleurs indexées

- Pour enregistrer une table, cliquez sur le bouton Enregistrer dans la boîte de dialogue Table des couleurs.
- Pour charger une table, cliquez sur le bouton Charger dans la boîte de dialogue Table des couleurs. Une fois la table des couleurs chargée dans l'image, les couleurs de cette image changent pour refléter la position des couleurs auxquelles elles font référence dans la nouvelle table des couleurs.

*Remarque :* vous pouvez également charger des tables de couleurs enregistrées dans la palette Nuancier.


## Voir aussi

« Utilisation de la palette Nuancier » à la page 295

## Configuration de la gestion des couleurs

### A propos de la gestion des couleurs


La gestion des couleurs vous permet d'atteindre une certaine homogénéité des couleurs entre appareils photo numériques, scanners, moniteurs d'ordinateur et imprimantes. Chacun de ces périphériques reproduit une *gamme de couleurs* spécifique. L'image subit une variation chromatique lors du transfert d'une image du scanner au moniteur, puis du moniteur à une imprimante. Cette variation chromatique s'explique par le fait que chaque périphérique dispose d'une gamme de couleurs qui lui est propre et reproduit également ces couleurs de manière différente.



*Gammes des couleurs de divers périphériques et documents*

**A.** Espace colorimétrique Lab (totalité du spectre visible) **B.** Documents (espace de travail) **C.** Périphériques

La gestion des couleurs convertit les couleurs d'une image de sorte que chaque périphérique puisse les reproduire de la même manière et que les couleurs affichées sur le moniteur soient proches de celles de l'image imprimée. Il est possible que toutes les couleurs ne correspondent pas exactement, car l'imprimante peut ne pas reproduire la même gamme de couleurs que le moniteur.



*Gestion des couleurs avec profils*

**A.** Les profils décrivent les espaces colorimétriques du périphérique d'entrée et du document. **B.** A partir des informations descriptives contenues dans les profils, le système de gestion des couleurs identifie les couleurs réelles du document. **C.** Le système de gestion des couleurs transpose les valeurs numériques dans l'espace colorimétrique du moniteur à partir des informations contenues dans le profil de ce dernier. **D.** Le système de gestion des couleurs transpose les valeurs numériques du document dans les valeurs chromatiques du périphérique de sortie à l'aide des informations contenues dans le profil de ce dernier afin d'imprimer les couleurs réelles.

### Création de profils pour les périphériques

Vous devez définir le profil de vos périphériques ou utiliser le profil ICC créé par le fabricant pour obtenir une gestion efficace des couleurs.

**Périphériques d'acquisition** La création de profil n'est pas indispensable pour les périphériques d'acquisition tels que les appareils photo numériques ou les scanners. Elle est toutefois recommandée pour les scanners si vous souhaitez reproduire fidèlement les couleurs dans les transparences numérisées et limiter ainsi les corrections chromatiques à apporter dans Photoshop Elements.

**Moniteurs** Il est important d'étalonner votre moniteur et d'en effectuer le profilage. Si vous travaillez avec un ordinateur portable ou un autre type d'ordinateur relié à un moniteur LCD, vous pouvez utiliser le profil fourni par le fabricant. Si vous disposez d'un colorimètre et du logiciel associé permettant d'effectuer le profilage, vous pouvez utiliser les profils obtenus dans Photoshop Elements.

**Imprimantes** La création de profils pour une imprimante à jet d'encre fournit généralement de meilleurs résultats ; il est néanmoins possible d'obtenir des impressions d'excellente qualité sans profil d'impression en utilisant les commandes du pilote d'imprimante. De nombreux fabricants d'imprimante fournissent des profils d'imprimante ICC sur leurs sites Web. Un profil distinct est nécessaire pour chaque type d'imprimante, d'encre et de papier. Vous pouvez également obtenir des profils spécialement adaptés à votre combinaison d'encre et de papier.

Lorsque vous enregistrez une image sur laquelle vous avez travaillé, Photoshop Elements offre la possibilité d'incorporer (associer) un profil ICC correspondant aux couleurs telles qu'elles sont affichées sur le moniteur de l'ordinateur ou sur le périphérique qui a servi à produire cette image. L'incorporation de profils à une image rend ses couleurs portables, ce qui signifie que ses valeurs chromatiques peuvent être converties par divers périphériques. Si, par exemple, vous envoyez l'image sur une imprimante à jet d'encre, le système de gestion des couleurs lit le profil incorporé et convertit les données chromatiques en utilisant le profil de l'imprimante. Votre imprimante peut alors utiliser ces données converties de manière à exprimer les couleurs précisément pour le support sélectionné.

### Tâches de gestion des couleurs

Si vous souhaitez faire appel à la gestion des couleurs, vous devez effectuer les tâches suivantes au préalable :

- Configurez la gestion des couleurs en incorporant un profil de couleur, puis en utilisant les profils de périphérique lors de la numérisation ou de l'impression d'un document (voir la section « Configuration de la gestion des couleurs » à la page 258).
- Etalonnez le moniteur, puis créez son profil. Si vous utilisez un moniteur LCD, utilisez le profil qui accompagne le moniteur. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la documentation livrée avec votre moniteur LCD.
- Lorsque vous imprimez une image à partir de Photoshop Elements, assurez-vous que le profil de couleur spécifié dans la zone Gestion des couleurs de la boîte de dialogue Imprimer est correct. Si vous n'avez pas de profil d'imprimante, spécifiez les couleurs par le biais des commandes de couleur du pilote de l'imprimante (voir la section « Présentation de l'impression » à la page 375). Choisissez en outre un paramètre de couleur adapté à votre flux de production, comme l'option Optimiser l'impression.

### Configuration de la gestion des couleurs

**1** Dans l'Éditeur, choisissez la commande Edition > Couleurs.

**2** Sélectionnez l'une des options de gestion des couleurs ci-dessous, puis cliquez sur le bouton OK.

**Aucun système de gestion des couleurs** Laisse l'image sans description. Cette option utilise le profil de votre moniteur comme espace de travail. Il supprime tout profil incorporé à l'ouverture d'une image et n'attache pas de description à l'enregistrement.

**Toujours optimiser les couleurs pour les écrans d'ordinateur** Utilise sRGB en tant qu'espace de travail RVB. L'espace de travail Niveaux de gris utilisé est Gamma gris 2.2. Cette option conserve les profils incorporés et attribue le profil sRGB à l'ouverture de fichiers sans description.

**Toujours optimiser pour l'impression** Utilisez Adobe RVB en tant qu'espace de travail RVB. L'espace de travail Niveaux de gris utilisé est Engraissement de 20 %. Cette option conserve les profils incorporés et attribue le profil Adobe RVB à l'ouverture de fichiers sans description.

**Me laisser choisir** Vous permet de choisir entre le profil sRVB (paramètre par défaut) et le profil Adobe RVB à l'ouverture de fichiers sans description.

**3** Lorsque vous enregistrez un fichier, cochez la case Profil ICC dans la boîte de dialogue Enregistrer sous.

# Chapitre 15 : Filtres, effets, styles et illustrations

Vous disposez d'un grand nombre de filtres, d'effets, de styles et d'illustrations pour améliorer vos images. Les filtres Désentrelacement et Couleurs NTSC, par exemple, vous permettent de lisser les images d'une vidéo ou de préparer une vidéo pour la télévision. Vous pouvez également installer et utiliser des filtres externes tiers ou créer des filtres personnalisés.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs](#).

## Effets

### Utilisation de la palette Effets

La palette Effets offre un lieu unique à partir duquel vous pouvez appliquer des effets. Par défaut, la palette Effets se trouve au-dessus de la Corbeille des palettes.



Palette Effets

A. Catégorie B. Exemples de vignettes C. Menu Plus D. Sous-catégorie E. Appliquer (enregistrer)

**Filtres**  Permet d'appliquer des filtres à une image.

**Styles de calque**  Permet d'appliquer des styles de calque à une image.

**Effets de la photo**  Permet d'appliquer des effets photographiques à une image.


Chaque section contient des exemples sous forme de vignettes représentant les illustrations ou effets qu'il est possible d'ajouter ou d'appliquer à une image. La plupart des sections comportent un menu d'options de catégorie, associé à une liste de sous-catégories correspondantes.

### Voir aussi

« A propos des projets » à la page 330

### Utilisation de la palette Contenu

La palette Contenu offre un lieu unique à partir duquel vous pouvez appliquer des illustrations, des décorations thématiques et des styles de texte à vos images. Par défaut, la palette Effets se trouve au-dessus de la Corbeille des palettes.



Palette Contenu

A. Catégorie B. Menu Plus C. Exemples de vignettes D. Appliquer (enregistrer)

Dans la palette Contenu, les sections suivantes offrent différents outils qui vous permettront d'améliorer vos images :

**Filtre pour les arrière-plans** 🖼️ Choisissez parmi une sélection d'arrière-plans décoratifs.

**Filtre pour les images** 🖼️ Choisissez parmi des images prédéfinies pour améliorer votre image ou projet.

**Filtre pour les graphiques** 🍷 Permet d'appliquer des graphiques à votre image ou projet.

**Filtre pour les formes** 💙 Permet d'appliquer des formes à votre image ou projet.

**Filtre pour les effets de texte** T Permet d'appliquer du texte à votre image ou projet.

**Filtre pour les thèmes** 📁 Choisissez parmi une sélection de thèmes à appliquer à votre projet.

Chaque section contient des exemples sous forme de vignettes représentant les illustrations ou effets qu'il est possible d'ajouter ou d'appliquer à une image. La plupart des sections comportent un menu d'options de catégorie, associé à une liste de sous-catégories correspondantes.

*Remarque :* lorsque vous cliquez sur ces boutons, vous activez ou désactivez l'affichage des vignettes correspondantes.

## Voir aussi

« A propos des projets » à la page 330

## Ajout de formes ou graphiques stylisés à une image

Lorsque vous ajoutez une forme ou un graphique à une image, cet élément constitue un nouveau calque qui n'affecte pas l'image d'origine.

**1** Dans la palette Contenu, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur l'icône Filtre pour les graphiques ou Filtre pour les formes.
- Choisissez une catégorie dans le menu déroulant correspondant (par exemple, Evénement ou Activité), puis choisissez une sous-catégorie (par exemple, Bébé).

**2** Choisissez ensuite la couleur de la forme dans la palette d'outils.

**3** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez une vignette, puis cliquez sur le bouton Appliquer.
- Cliquez deux fois sur une vignette.
- Faites glisser la vignette sur l'image.

**4** Utilisez l'outil Déplacement pour positionner ou redimensionner la forme ou le graphique.

### Voir aussi

- « A propos des projets » à la page 330
- « A propos des formes » à la page 325
- « Sélection ou déplacement d'une forme » à la page 328

### Ajout d'un arrière-plan artistique à une image

Lorsque vous ajoutez un arrière-plan artistique à une image, vous remplacez le calque d'arrière-plan existant. A l'aide des outils de sélection, vous pouvez ainsi créer un calque pour séparer les membres de votre famille d'un arrière-plan représentant une cuisine, puis remplacer la cuisine par un arrière-plan représentant un paysage extérieur.

- 1 Si votre image ne comporte qu'un calque d'arrière-plan, sélectionnez ce dernier, puis choisissez la commande Calque > Dupliquer le calque. Attribuez un nom au calque, puis cliquez sur le bouton OK.
- 2 Sélectionnez le calque d'arrière-plan dans la palette Calques.
- 3 Dans la palette Contenu, cliquez sur l'icône Filtre pour les arrière-plans .
- 4 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Sélectionnez une vignette, puis cliquez sur le bouton Appliquer.
  - Cliquez deux fois sur une vignette.
  - Faites glisser la vignette sur l'image.

### Voir aussi

- « A propos des projets » à la page 330

### Ajout d'un cadre ou d'un thème à une image

Lorsque vous ajoutez une image ou un thème à un projet de photo, les cadres sont affichés avec une zone vide (grise) à la place de l'image. Cliquez sur une image dans la Corbeille des projets et faites-la glisser sur la zone vide.

- 1 Dans la palette Contenu, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Cliquez sur l'icône Filtre pour les thèmes ou Filtre pour les images.
  - Choisissez une catégorie dans le menu déroulant correspondant (par exemple, Événement ou Activité), puis choisissez une sous-catégorie (par exemple, Bébé).
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Sélectionnez une vignette, puis cliquez sur le bouton Appliquer.
  - Cliquez deux fois sur une vignette.
  - Faites glisser la vignette sur l'arrière-plan vide.
- 3 Faites glisser l'image de votre choix de la Corbeille des projets vers le cadre.
- 4 Redimensionnez l'image à l'intérieur du cadre ou du thème à l'aide du curseur, puis cliquez sur l'icône de validation  pour appliquer la modification ou cliquez sur l'icône d'annulation .
- 5 Centrez l'image à l'aide de l'outil Déplacement, puis cliquez sur l'icône de validation  pour appliquer la modification ou cliquez sur l'icône d'annulation .

### Voir aussi

- « A propos des projets » à la page 330

## A propos des effets de photo

Les effets de photo permettent de donner rapidement différentes apparences à vos images. Dans la palette Effets, cliquez sur l'icône Effets de la photo , puis choisissez l'une des sous-catégories (Photo aux couleurs passées, Effets divers, Monochrome ou Photo ancienne).

**Cadre** Appliquent une variété d'effets aux contours d'un calque sélectionné ou à une partie d'un calque. Le cadre crée également une zone réservée dont vous pouvez facilement compléter ou modifier le contenu.

**Effets d'image** Appliquent des effets à une copie d'un calque sélectionné. L'application de l'effet Blizzard à une image donne l'impression qu'il neige. L'effet Néon transforme l'image en photo prise sous néon. Vous pouvez utiliser les effets d'image tels que Pastel à l'huile ou Mise au point floue pour adoucir les couleurs d'une image ou la rendre floue. Vous pouvez également combiner plusieurs effets d'image. Dans ce cas, vous pouvez être invité à aplatir les calques au préalable.

**Textures** Appliquent des calques de texture à une image. Vous pouvez appliquer une texture à une nouvelle image vide comme arrière-plan ou à une image existante. En organisant les calques et en utilisant l'opacité et d'autres outils de calques, vous pouvez créer des images intéressantes et attrayantes.



*Plusieurs effets de photo appliquent des filtres avec des valeurs modifiées.*

## Voir aussi

« Utilisation de la palette Effets » à la page 260

« A propos des projets » à la page 330

« Amélioration des performances avec les filtres et les effets » à la page 269

« Aplatissement d'une image » à la page 156

## Application d'un effet



*Si vous souhaitez faire des essais avec un effet, modifiez un calque dupliqué afin de préserver l'image d'origine.*


**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour appliquer un effet à la totalité d'un calque, désélectionnez les éventuelles zones sélectionnées dans l'image, puis sélectionnez le calque dans la palette Calques.
- Pour appliquer un effet à une partie de calque, sélectionnez la zone concernée à l'aide d'un des outils de sélection.
- Pour appliquer un effet à un texte, sélectionnez ou saisissez du texte, puis utilisez un effet de texte de la palette Contenu.

**2** Dans la palette Effets, choisissez l'option Effets de la photo, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez deux fois sur un effet.
- Faites glisser un effet dans l'image.
- Sélectionnez un effet, puis cliquez sur le bouton Appliquer.

**Remarque :** dans certains cas, lorsque vous appliquez un effet à une image comportant plusieurs calques, vous êtes invité à aplatir l'image au préalable.



*Déplacement d'un effet d'image sur une photo*

### **Voir aussi**

- « A propos des projets » à la page 330
- « A propos des effets de photo » à la page 263
- « Amélioration des performances avec les filtres et les effets » à la page 269
- « Présentation des calques » à la page 145

### **Ajout de texte stylisé à une image**

Lorsque vous ajoutez du texte à une image, le calque de texte ainsi créé vous permet de modifier le texte sans toucher à l'image d'origine.

- 1** Dans la palette Contenu, cliquez sur l'icône Filtre pour les effets de texte **T**, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Sélectionnez une vignette, puis cliquez sur le bouton Appliquer.
  - Cliquez deux fois sur une vignette.
  - Faites glisser une vignette sur l'image.
- 2** Un bloc de texte s'affiche sur l'image, et l'outil Texte devient actif. Saisissez le nouveau texte.
- 3** Lorsque vous avez terminé votre saisie, cliquez sur l'icône de validation  pour appliquer la modification ou sur l'icône d'annulation .
- 4** Repositionnez ou redimensionnez le bloc de texte à l'aide de l'outil Déplacement.
- 5** (Facultatif) Ajoutez de la couleur au texte à l'aide de la palette déroulante Définir la couleur du texte dans la barre d'options.
- 6** Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur l'icône de validation  pour appliquer la modification ou sur l'icône d'annulation .
- 7** (Facultatif) Pour tester les différents effets de texte, faites glisser une vignette différente sur le bloc de texte.

### **Voir aussi**

- « A propos des projets » à la page 330
- « A propos du texte » à la page 318
- « Modification du texte d'un calque de texte » à la page 320
- « Modification de l'orientation d'un calque de texte » à la page 323

## Ajout d'illustrations ou d'effets aux Favoris


Si vous envisagez de réutiliser ultérieurement certains effets ou illustrations, ajoutez-les à la section Favoris de la palette Effets.

❖ Dans la palette Effets ou Contenu, cliquez sur la vignette avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Ajouter aux favoris.

## Filtres

### A propos des filtres

Les filtres vous permettent de modifier l'apparence de vos images, notamment par l'application d'effets de mosaïque, d'éclairage ou tridimensionnels. Vous pouvez également utiliser certains filtres pour corriger ou retoucher vos photos. Des filtres tiers viennent compléter la panoplie des filtres fournis par Adobe. Une fois installés, ces filtres apparaissent au bas des listes de filtres.



*Les filtres vous permettent de modifier radicalement l'aspect d'une photo.*

Vous pouvez appliquer les filtres de trois manières différentes :

**Menu Filtre** Il regroupe tous les filtres disponibles et permet de les appliquer un à un.

**Galerie de filtres** Elle affiche, sous forme de vignettes, des exemples de ce que produit chaque filtre, de la même façon que la palette. Cette galerie permet de cumuler plusieurs filtres et d'appliquer chaque filtre plusieurs fois. Vous pouvez également changer l'ordre des filtres et les paramètres de chaque filtre appliqué pour obtenir les effets souhaités. La Galerie de filtres est souvent la méthode d'application la plus pratique en raison de sa souplesse. Cependant, tous les filtres du menu Filtre n'y figurent pas.

**Palette Effets** Elle affiche, sous forme de vignettes, des exemples de ce que produit chaque filtre figurant dans le menu Filtre. Vous pouvez également utiliser cette palette pour appliquer les effets et les styles de calques.

### Conseils à suivre pour l'application de filtres

Les informations ci-après vous aideront à mieux comprendre la procédure d'application de filtres à vos images.

- Affichez un aperçu du résultat du filtre. L'application de filtres à une image de grande taille peut être une opération fastidieuse. Vous pouvez gagner du temps en affichant d'abord un aperçu du résultat du filtre dans la Galerie de filtres.

Pour la plupart des filtres, cet aperçu peut également être affiché dans la boîte de dialogue Options de filtre et dans la fenêtre de document. Vous pouvez alors choisir d'appliquer le filtre ou d'annuler l'opération sans perte de temps.

- Les filtres s'appliquent uniquement à la partie active d'une image. Ils agissent uniquement sur le calque actif visible ou sur une partie du calque sélectionnée.
- Les filtres ne fonctionnent pas sur tous les types d'images. Certains d'entre eux ne peuvent pas être utilisés sur les images en mode Niveaux de gris, et aucun filtre ne fonctionne sur les images en mode Bitmap ou Couleurs indexées. Plusieurs filtres ne fonctionnent pas sur des images 16 bits.
- Vous pouvez appliquer une nouvelle fois le dernier filtre. Le dernier filtre appliqué est affiché en haut du menu Filtre. Vous pouvez l'appliquer de nouveau avec les mêmes paramètres que les derniers utilisés de façon à améliorer un peu plus cette image.

### Conseils à suivre pour créer des effets visuels grâce aux filtres

Utilisez les techniques suivantes pour obtenir des résultats visuels spécifiques au moyen des filtres :

- Créez un contour progressif. Si vous appliquez un filtre à une zone sélectionnée, vous pouvez atténuer les contours de l'effet du filtre en appliquant un contour progressif à la sélection avant d'appliquer le filtre.
- Appliquez successivement des filtres pour renforcer les effets. Vous pouvez appliquer des filtres à des calques individuels ou à une succession de calques pour produire un effet cumulé. Vous pouvez choisir différents modes de fusion dans la palette Calques pour fusionner l'effet. Pour qu'un filtre agisse sur un calque, ce dernier doit être visible et contenir des pixels.
- Créez des textures et des arrière-plans. En appliquant des filtres à des images de couleurs en aplats ou en niveaux de gris, vous pouvez générer toute une variété d'arrière-plans et de textures. Vous pouvez ensuite atténuer ces textures. Même si certains filtres (le filtre Verre, par exemple) n'ont qu'un effet réduit ou invisible lorsqu'ils sont appliqués à des couleurs en aplats, d'autres produisent des effets intéressants. Pour ce type de couleurs, vous pouvez utiliser les filtres Ajout de bruit, Craie/Fusain, Nuages, Crayon Conté, Nuages par différence, Verre, Plume calligraphique, Trame de demi-teintes, Mezzo-tinto, Papier gaufré, Pointillisme, Réticulation, Pastels, Eponge ou Sous-couche. Vous pouvez également utiliser les filtres du sous-menu Texture.
- Améliorez la qualité et l'homogénéité de l'image. Vous pouvez maquiller les défauts, modifier ou améliorer une image, ou encore homogénéiser l'aspect de plusieurs images en appliquant le même filtre à chacune.

### Voir aussi

« Utilisation de la palette Effets » à la page 260

« Amélioration des performances avec les filtres et les effets » à la page 269

### Application d'un filtre

**1** Choisissez la zone à laquelle appliquer le filtre :

- Pour appliquer un filtre à la totalité d'un calque, désélectionnez les zones sélectionnées, puis sélectionnez le calque dans la palette Calques.
- Pour appliquer un filtre à une partie d'un calque, sélectionnez la zone souhaitée à l'aide de l'un des outils de sélection.

**2** Choisissez la manière d'appliquer le filtre :

- Pour utiliser la Galerie de filtres, choisissez la commande Filtre > Galerie de filtres, sélectionnez une catégorie, puis cliquez sur le filtre à appliquer.
- Pour utiliser la palette Effets, choisissez la commande Fenêtre > Effets, sélectionnez une catégorie, puis cliquez deux fois sur le filtre à appliquer.
- Pour utiliser le menu Filtre, choisissez l'option Filtre, sélectionnez un sous-menu puis le filtre à appliquer. Si un nom de filtre est suivi de points de suspension (...), une boîte de dialogue d'options de filtre s'affiche.

**3** Dans ce cas, vous devez entrer des valeurs ou sélectionner des options.

**4** Sélectionnez l'option Aperçu, si elle est disponible, pour afficher le filtre dans la fenêtre de document. En fonction du filtre et de la façon dont vous l'appliquez, utilisez l'une des méthodes suivantes pour en afficher l'aperçu :

- Utilisez le bouton + ou - au-dessous de la fenêtre d'aperçu pour agrandir ou réduire l'aperçu.
- Cliquez sur la barre de zoom (à l'endroit où apparaît le facteur de zoom) pour choisir un facteur de zoom.
- Cliquez, puis faites glisser la souris dans la fenêtre d'aperçu pour centrer une zone spécifique de l'image dans la fenêtre.
- Cliquez sur le bouton Afficher/Masquer  en haut de la boîte de dialogue pour masquer les vignettes des filtres. Une fois les vignettes masquées, la zone d'aperçu est agrandie.
- Cliquez sur l'icône en forme d'œil  en regard d'un filtre pour masquer l'effet dans l'aperçu.

**5** Si la boîte de dialogue contient des curseurs, maintenez la touche Alt enfoncée tout en faisant glisser un curseur pour afficher l'aperçu en temps réel (rendu en temps réel).

**6** Cliquez dans la fenêtre d'image pour centrer une zone spécifique de l'image dans la fenêtre d'aperçu (cette fonctionnalité n'est pas disponible dans toutes les fenêtres d'aperçu).

*Remarque : une ligne clignotante sous la taille d'aperçu indique que le rendu de l'aperçu est en cours.*

**7** Si vous utilisez la Galerie de filtres ou si le filtre s'y ouvre, utilisez l'une des méthodes suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

- Cliquez sur le bouton Nouveau calque d'effet  situé au bas de la boîte de dialogue, puis choisissez un autre filtre à appliquer. Vous pouvez ajouter plusieurs calques d'effets pour appliquer plusieurs filtres.
- Réorganisez les filtres appliqués en faisant glisser un nom de filtre vers une nouvelle position dans la liste des filtres appliqués, située au bas de la boîte de dialogue. La réorganisation de l'ordre des filtres peut complètement transformer l'aspect de l'image.
- Pour supprimer chaque filtre appliqué, sélectionnez le filtre, puis cliquez sur le bouton Supprimer un calque d'effet .

**8** Si vous utilisez une commande Filtre ou la palette Effets, utilisez l'une des méthodes suivantes et cliquez sur le bouton OK :

- Cliquez deux fois sur le filtre.
- Faites glisser le filtre sur l'image.

## Voir aussi

« Utilisation de la palette Effets » à la page 260

## Catégories de filtres

Vous pouvez appliquer les catégories de filtres suivantes :

**Filtres Réglages** Ces filtres modifient les valeurs de luminosité, la couleur, la gamme des niveaux de gris et les niveaux de tons d'une image. Ils permettent par ailleurs de convertir les pixels de couleur en noir et blanc.

**Filtres Artistiques** Ces filtres simulent un aspect de peinture sur les supports traditionnels pour créer une apparence unique.

**Filtres Flou** Ces filtres permettent d'atténuer une sélection ou une image. Ils sont particulièrement utiles pour les retouches.

**Filtres Contours** Ces filtres produisent un aspect de peinture ou d'œuvre d'art par l'application de divers effets de formes et de contours à l'encre.

**Filtres Déformation** Ces filtres permettent de déformer géométriquement une image pour réaliser des effets tridimensionnels et de remodelage.

**Filtres Bruit** Ces filtres fusionnent une sélection avec les pixels avoisinants et suppriment les surfaces problématiques, telles que les éraflures ou les traces de poussière.

**Filtres Pixellisation** Ces filtres définissent avec netteté une image ou une sélection par rassemblement des pixels de valeurs chromatiques similaires.

**Filtres Rendu** Ces filtres permettent de créer des formes 3D, des motifs de nuages, des motifs de réfraction et des reflets lumineux simulés.

**Filtres Renforcement** Ces filtres accentuent une image.

**Filtres Esquisse** Ces filtres ajoutent une texture aux images pour ajouter de la profondeur ou produire un effet de dessin à la main.

**Filtres Esthétiques** Ces filtres produisent un effet de tableau peint ou un effet impressionniste par dispersion des pixels et intensification des contrastes.

**Filtres Textures** Ces filtres donnent aux images un semblant de profondeur ou de substance ou un aspect organique.

**Filtres Vidéo** Ces filtres limitent la gamme des couleurs à celles admises pour la télévision et lissent les images animées obtenues à partir d'une vidéo.

**Filtres Divers** Ces filtres vous permettent de créer vos propres effets de filtre, de modifier des masques, de déplacer une sélection par translation dans une image et d'effectuer des réglages de couleur rapides.

**Filtres externes** Ces filtres sont conçus par des éditeurs de logiciels autres qu'Adobe.

**Filtres Digimarc** Ces filtres permettent d'afficher un filigrane Digimarc.

## Galerie de filtres


La Galerie de filtres (commande Filtre > Galerie de filtres) permet de cumuler différents filtres et d'appliquer chaque filtre plusieurs fois. Vous pouvez également changer l'ordre des filtres et les paramètres de chaque filtre appliqué pour obtenir les effets souhaités. Comme il est possible d'appliquer plusieurs filtres à une image depuis la boîte de dialogue Galerie de filtres, vous pouvez contrôler très précisément l'influence de chaque filtre sur l'image. La Galerie de filtres est souvent la méthode d'application la plus pratique en raison de sa souplesse et de sa convivialité.



*Application de filtres par le biais de la Galerie de filtres*

*A. Photo d'origine B. Application d'un seul filtre par photo C. Application successive de trois filtres*

Toutefois, tous les filtres ne sont pas présents dans la Galerie de filtres. Certains filtres ne sont en effet disponibles que sous la forme de commandes individuelles dans le menu Filtre. Par ailleurs, vous ne pouvez pas appliquer d'effets et de styles de calques à partir de la Galerie de filtres, ce que vous pouvez faire à partir de la palette Effets.



Boîte de dialogue Galerie de filtres

A. Catégorie de filtre B. Vignette du filtre sélectionné C. Afficher/Masquer les vignettes des filtres D. Menu Filtres E. Options du filtre sélectionné F. Liste d'effets de filtre à appliquer ou à organiser G. Filtre masqué H. Filtres cumulés mais non sélectionnés I. Filtre sélectionné mais non appliqué

## Voir aussi

« Utilisation de la palette Effets » à la page 260

## Options de texture et de surface de verre

Les filtres Crayon Conté, Verre, Pastels, Placage de texture et Sous-couche disposent d'options de placage de texture. Ces options définissent l'aspect des images comme si ces dernières étaient peintes sur des textures (une toile ou des briques, par exemple) ou vues à travers des blocs de verre.

**Texture** Spécifie le type de texture à appliquer. Vous pouvez également choisir la commande Charger une texture  pour spécifier un fichier Photoshop.

**Echelle** Accentue et atténue l'effet sur la surface de l'image.

**Relief (si disponible)** Règle la profondeur de surface de la texture.

**Lumière (si disponible)** Définit la direction de la source lumineuse sur l'image.

**Inverser** Inverse les couleurs claires et foncées de la surface.

## Amélioration des performances avec les filtres et les effets

Certains filtres et effets nécessitent beaucoup de mémoire, en particulier lorsqu'ils sont appliqués à des images haute résolution. Les techniques suivantes permettent d'améliorer les performances :

- Testez les filtres et les paramètres sur une petite portion sélectionnée de l'image.
- Testez les filtres et les paramètres sur une copie réduite de l'image. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, appliquez le filtre avec les mêmes paramètres à l'image d'origine.
- Libérez de la mémoire avant d'appliquer le filtre ou l'effet, en effaçant le contenu du Presse-papiers et/ou l'historique des annulations. Choisissez la commande Edition > Effacer > [commande].
- Quittez les autres applications éventuelles pour libérer de la mémoire.
- Configurez les options des filtres de manière à simplifier l'utilisation de la mémoire par les filtres. Les filtres consommateurs de mémoire sont les filtres Eclairage, Découpage, Vitrail, Chrome, Ondulation, Effet pointilliste, Aérographe et Verre. (Par exemple, pour réduire la complexité du filtre Vitrail, augmentez la taille de cellule. Pour simplifier le filtre Découpage, augmentez la valeur de simplicité et/ou diminuez la valeur de fidélité.)

**Voir aussi**

« A propos des effets de photo » à la page 263

## Filtres Artistiques

### Crayon de couleur

Le filtre Crayon de couleur redessine une image à l'aide de crayons de couleur sur un arrière-plan uni. Ce filtre conserve les contours importants et leur donne un aspect de croisillons grossiers ; la couleur d'arrière-plan en aplat transparait au travers des zones plus lisses. Vous pouvez régler l'épaisseur du crayon, la pression du trait et la clarté du papier.

*Remarque : pour obtenir un effet de parchemin, modifiez la couleur d'arrière-plan juste avant d'appliquer le filtre Crayon de couleur à une zone sélectionnée.*

### Découpage

Le filtre Découpage produit une image constituée de morceaux irréguliers de papier de couleur. Les images fortement contrastées apparaissent en silhouette, tandis que les images en couleurs sont composées de plusieurs calques de papier couleur. Vous pouvez définir les niveaux de tons, la simplicité et la fidélité.

### Pinceau à sec

Le filtre Pinceau à sec peint une image selon une technique à mi-chemin entre la peinture à l'huile et l'aquarelle, faisant appel à un pinceau sec. Ce filtre simplifie l'image en réduisant sa gamme des couleurs à des zones de couleur commune. Vous pouvez régler l'épaisseur et le détail du pinceau, ainsi que la quantité de texture.

### Grain photo

Le filtre Grain photo applique une texture granuleuse uniforme à une image. Il rend le motif des zones plus claires de l'image plus lisse et plus saturé. Ce filtre est utile pour éliminer l'effet de bande dans les fusions ou les dégradés et pour unifier visuellement les éléments provenant de sources diverses. Vous pouvez définir la quantité de grain, la plage des zones claires et le niveau d'intensité.

### Fresque

Le filtre Fresque peint un calque de façon grossière par l'application rapide de petites touches arrondies. Vous pouvez définir l'épaisseur et le détail du pinceau, ainsi que la texture.

### Néon

Le filtre Néon utilise la couleur de premier plan, la couleur d'arrière-plan et la couleur de lueur pour colorer une image tout en l'adouçissant. Vous pouvez définir la taille, la luminosité et la couleur de la lueur. Les valeurs de taille faibles limitent la couleur de lueur aux zones foncées, alors que les valeurs élevées appliquent la couleur de lueur aux zones de tons moyens et clairs d'un calque. Pour sélectionner une lueur, cliquez sur la case Couleur, puis sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs.

### Barbouillage

Le filtre Barbouillage donne à une image l'aspect d'une peinture. Vous pouvez définir l'épaisseur et le type du pinceau, ainsi que la netteté de l'image.

## Couteau à palette

Le filtre Couteau à palette réduit le niveau de détail d'une image pour produire l'effet d'une toile recouverte d'une fine couche de peinture, révélant la texture sous-jacente. Vous pouvez définir l'épaisseur et le détail de la touche, ainsi que la douceur du contour.

## Emballage plastique

Le filtre Emballage plastique donne l'impression qu'un calque est recouvert d'un plastique brillant accentuant les détails de la surface. Vous pouvez définir l'intensité des reflets, le détail du plastique et son lissage.

## Contour postérisé

Le filtre Contour postérisé réduit le nombre de couleurs dans une image en fonction de l'option de postérisation définie et recherche les contours de l'image pour tracer des lignes noires par-dessus. Les zones étendues de l'image reçoivent un simple ombrage, alors que les petits détails foncés sont répartis dans toute l'image. Vous pouvez définir l'épaisseur du contour, l'intensité du contour et la postérisation.

## Pastels

Le filtre Pastels donne l'impression que l'image a été esquissée avec une craie pastel sur une texture d'arrière-plan. Dans les zones de couleur vive, la craie semble épaisse et peu texturée ; dans les zones plus foncées, la craie semble avoir été grattée pour révéler la texture. Vous pouvez définir la longueur des touches, le niveau de détail et la texture. Ces options de texture définissent l'aspect des images comme si ces dernières étaient peintes sur des textures (une toile ou des briques, par exemple) ou vues à travers des blocs de verre.

## Etalement

Le filtre Etalement lisse une image par petites touches déposées en diagonale pour étaler les zones plus foncées de l'image. Les zones plus claires deviennent plus lumineuses et perdent en détail. Vous pouvez définir la longueur des touches, les zones claires et l'intensité.

## Eponge

Le filtre Eponge peint un calque avec des zones de couleur contrastée très texturée. Vous pouvez définir la taille du pinceau, la définition de l'image et le lissage des contours.

## Sous-couche

Le filtre Sous-couche peint un calque comme sur une texture d'arrière-plan. Vous pouvez définir l'épaisseur du pinceau, l'étendue de la texture et les options de texture. Ces options de texture définissent l'aspect des images comme si ces dernières étaient peintes sur des textures (une toile ou des briques, par exemple) ou vues à travers des blocs de verre.

## Aquarelle

Le filtre Aquarelle donne à une image l'aspect d'une aquarelle en simplifiant ses détails à l'aide d'un pinceau de taille moyenne trempé dans de l'eau et de la peinture. Lorsque des modifications de tons notables sont apportées aux contours, le filtre sature les couleurs. Vous pouvez définir le détail du pinceau, les ombres et la texture.

# Filtres Flou

## Moyenne

Le filtre Moyenne recherche la couleur moyenne d'une image ou d'une sélection puis applique cette couleur de surface à l'image ou à la sélection pour lui donner un aspect lisse. Si, par exemple, vous sélectionnez une zone d'herbe, le filtre transforme la zone en une surface verte homogène.

## Flou et Plus flou

Les filtres Flou et Plus flou, utiles pour les retouches, lissent une sélection ou une image. Ils lissent les transitions en calculant la moyenne des valeurs chromatiques des pixels proches des contours marqués des lignes définies et des zones ombrées.

**Flou** Elimine le bruit lorsque des transitions de couleur notables surviennent dans une image. Les filtres Flou et Plus flou permettent d'obtenir des transitions lisses en calculant la moyenne des valeurs chromatiques des pixels proches des contours marqués des lignes définies et des zones ombrées.

**Plus flou** Produit un effet bien plus prononcé que celui du filtre Flou.

*Remarque : avant d'appliquer un filtre de flou, désélectionnez l'option Verrouiller les pixels transparents dans la palette Calques.*



Application de flou à l'arrière-plan d'une photo

## Flou gaussien

Le filtre Flou gaussien atténue rapidement une sélection selon une valeur réglable. Le terme gaussien se rapporte à la courbe en forme de cloche générée lorsque Photoshop Elements applique une moyenne pondérée aux pixels. Le filtre Flou gaussien ajoute des détails basse fréquence et peut générer un effet de brume. Vous pouvez définir le rayon du flou dans les options du filtre pour déterminer le périmètre de recherche des pixels dissemblables à atténuer.

## Flou directionnel

Le filtre Flou directionnel applique un effet d'atténuation dans une direction particulière (comprise entre  $-360^\circ$  et  $+360^\circ$ ) et sur une distance spécifique (de 1 à 999). Ce filtre produit un effet semblable à la prise de vue d'un objet en mouvement, avec un temps d'exposition fixe. Vous pouvez définir l'angle et la distance d'atténuation.

## Flou radial

Le filtre Flou radial simule l'effet obtenu par le zoom ou la rotation d'un objectif pour produire un léger flou. L'option Valeur contrôle le niveau de flou. L'option Rotation crée un effet de flou le long de lignes circulaires concentriques et permet de définir un angle de rotation. L'option Zoom crée un effet de flou le long des lignes, comme si vous effectuiez un zoom avant ou arrière sur l'image, et permet de spécifier une valeur comprise entre 1 et 100. La qualité du flou peut s'étendre du type Brouillon, pour des résultats plus rapides mais grenus, aux types Normale et Supérieure pour des résultats plus lisses, impossibles à distinguer sauf sur une grande sélection. Vous pouvez spécifier l'origine du flou en faisant glisser le motif sur la zone Centre.

## Flou optimisé

Le filtre Flou optimisé atténue une image avec précision. Vous pouvez spécifier le rayon du périmètre dans lequel le filtre doit rechercher les pixels dissemblables à atténuer, un seuil pour définir le degré de différence entraînant l'élimination des valeurs de pixel et la qualité du flou. Vous pouvez également définir un mode pour la totalité de la sélection (Normal) ou pour les contours des transitions de couleur (Contour seul et Masquage du contour). En présence d'un contraste notable, l'option Contour seul applique des contours noir et blanc, tandis que l'option Masquage du contour applique du blanc.

## Filtres Contours

### Contours accentués

Le filtre Contours accentués accentue les contours d'une image. Lorsque la luminosité de contour définie est élevée, les accentuations s'apparentent à de la craie blanche ; lorsque la luminosité est faible, elles s'apparentent à de l'encre noire. Vous pouvez définir l'épaisseur, la luminosité et le lissage du contour.

### Diagonales

Le filtre Diagonales repeint une image par des touches en diagonale. Les touches de peinture sont appliquées dans un sens dans les zones plus claires de l'image, et dans le sens opposé dans les zones plus foncées. Vous pouvez définir la balance, la longueur et la netteté des touches.

### Croisillons

Le filtre Croisillons ajoute de la texture et esquisse le contour des zones colorées en dessinant des semblants de hachures au crayon, tout en préservant les détails et les caractéristiques de l'image d'origine. Vous pouvez définir la longueur, la netteté et l'intensité (le nombre de hachures) des touches.

### Noir/Blanc

Le filtre Noir/Blanc applique une teinte plus proche du noir aux zones foncées d'une image par petits coups de pinceau rapprochés et peint les zones plus claires par touches de blanc plus longues. Vous pouvez définir la balance des touches, ainsi que les niveaux d'intensité du noir et du blanc.

### Contour encre

Le filtre Contour encre redessine une image en traçant de fines lignes rapprochées sur les détails d'origine, avec un style de dessin à la plume. Vous pouvez définir la longueur des touches, ainsi que les niveaux de clair et de foncé.

### Effet pointilliste

Le filtre Effet pointilliste simule l'effet d'un aérographe à projections. Vous pouvez définir le rayon de la projection, ainsi que son lissage.

### Aérographe

Le filtre Aérographe repeint un calque d'après ses couleurs dominantes, par touches pulvérisées selon un angle. Vous pouvez définir la longueur, le rayon et la direction des touches.

### Sumi-e

Le filtre Sumi-e redessine un calque dans le style japonais comme s'il était dessiné avec un pinceau mouillé, trempé dans l'encre noire, sur du papier de riz. On obtient ainsi des contours flous et lisses avec des noirs intenses. Vous pouvez définir l'épaisseur, la pression et le contraste des touches.

## Filtres Déformation

### Lueur diffuse

Le filtre Lueur diffuse transforme l'image de manière à donner l'impression qu'elle est vue au travers d'un filtre de diffusion léger. Ce filtre ajoute du bruit blanc translucide à une image, la lueur diminuant à partir du centre de la sélection.

### Dispersion

Le filtre Dispersion détermine comment déformer une sélection à partir d'une *image de référence*. Par exemple, en utilisant une image de référence en forme de parabole, vous pouvez créer une image qui semble être imprimée sur un tissu maintenu par les coins.

Ce filtre requiert un fichier d'image de référence composé d'une image aplatie enregistrée au format Photoshop ou une image en mode Bitmap. Vous pouvez utiliser vos propres fichiers ou les fichiers contenus dans le dossier Photoshop Elements 6.0/Plug-Ins/Displacement Maps ou le dossier Photoshop Elements 6.0/Presets/Textures.

### Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

« Aplatissement d'une image » à la page 156

### Application du filtre Dispersion

**1** Dans l'Éditeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.

**2** Choisissez la commande Filtre > Déformation > Dispersion.

**3** Pour définir l'amplitude de la dispersion, entrez une valeur comprise entre -999 et 999 dans les zones de texte Echelle horizontale et Echelle verticale.

Lorsque les axes horizontal et vertical de l'échelle sont réglés sur 100 %, la plus grande dispersion est de 128 pixels (car le gris du milieu ne produit pas de dispersion).

**4** Si l'image de référence n'est pas de la même taille que la sélection, vous devez sélectionner son mode d'adaptation à l'image :

**Adapter** Redimensionne l'image.

**Juxtaposer** Remplit la sélection par la répétition de l'image de référence.

**5** Sélectionnez le mode de remplissage des vides créés par le filtre dans l'image, puis cliquez sur le bouton OK.

**Reboucler** Remplit les vides avec un contenu provenant du bord opposé de l'image.

**Pixels du contour** Etend les couleurs des pixels le long du contour de l'image dans la direction spécifiée.

**6** Sélectionnez l'image de référence, puis ouvrez-la. Photoshop Elements applique l'image de référence à l'image.

### Verre

Le filtre Verre donne l'impression qu'une image est vue à travers différents types de verre. Vous pouvez sélectionner un effet Verre ou créer votre propre surface en verre sous la forme d'un fichier Photoshop puis l'appliquer. Vous pouvez régler les paramètres d'échelle, de déformation et de lissage. Lorsque vous utilisez des commandes de surface avec un fichier, suivez les instructions indiquées pour le filtre Dispersion.

### Fluidité

Le filtre Fluidité facilite la manipulation de zones d'image, tout comme si ces zones avaient été fondues. Vous travaillez dans un aperçu du calque sélectionné de l'image en utilisant des outils spéciaux pour déformer, faire tourner, dilater, contracter, déplacer et refléter des zones de l'image. Vous pouvez apporter de légères retouches ou appliquer des déformations importantes produisant un effet artistique.

## Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

### Application du filtre Fluidité

**1** Dans l'Editeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.

**2** Choisissez la commande Filtre > Déformation > Fluidité.

**3** Pour agrandir ou réduire l'affichage de l'image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez un facteur de zoom dans le menu déroulant situé dans l'angle inférieur gauche de la boîte de dialogue.
- Sélectionnez l'outil Zoom dans la palette d'outils de la boîte de dialogue, puis cliquez dans l'image pour l'agrandir, ou cliquez dans l'image tout en maintenant la touche Alt enfoncée pour la réduire. Vous pouvez également utiliser l'outil Zoom pour balayer la zone de l'aperçu à agrandir.
- Sélectionnez un outil dans la palette d'outils.

**4** Sélectionnez l'un des outils suivants dans la palette d'outils :

**Déformation**  Pousse les pixels en avant lorsque vous le faites glisser sur l'image.

**Turbulence**  Brouille légèrement les pixels pour créer des effets de feu, de nuages, d'ondes et autres effets similaires. Pour régler le lissage, faites glisser le curseur déroulant Variation de turbulence dans la section Options d'outils, ou entrez une valeur comprise entre 1 et 100 dans la zone de texte. Plus la valeur est élevée, plus le lissage est élevé.

**Tourbillon horaire**  Fait pivoter les pixels dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque vous maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur sur l'image.

**Tourbillon antihoraire**  Fait pivoter les pixels dans le sens contraire des aiguilles d'une montre lorsque vous maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur sur l'image.

**Contraction**  Déplace les pixels vers le centre de la zone de la forme lorsque vous maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur sur l'image.

**Dilatation**  Eloigne les pixels du centre de la zone de la forme lorsque vous maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur sur l'image.

**Glissement des pixels**  Déplace les pixels perpendiculairement à la direction du tracé. Faites glisser le pointeur pour déplacer les pixels vers la gauche, et faites-le glisser tout en maintenant la touche Alt enfoncée pour déplacer les pixels vers la droite.

**Miroir**  Copie les pixels dans la zone de la forme. Faites glisser le pointeur pour réfléchir la zone perpendiculairement à la direction du tracé (vers la gauche ou en dessous). Faites glisser le pointeur tout en maintenant la touche Alt enfoncée pour réfléchir la zone dans la direction opposée à celle du tracé (par exemple, la zone au-dessus d'un trait vers le bas). Utilisez des traits superposés pour créer un effet semblable à un reflet dans l'eau.

**Reconstruction**  Annule entièrement ou partiellement les modifications apportées.

**5** Dans la section Options d'outils, réglez l'épaisseur et la pression selon les besoins :

- Pour modifier l'épaisseur, faites glisser le curseur déroulant ou entrez une valeur comprise entre 1 et 600 pixels.
- Pour modifier la pression, faites glisser le curseur déroulant ou entrez une valeur comprise entre 1 et 100.

 Une faible pression vous permet d'effectuer les modifications de façon plus progressive.

- Si vous utilisez un stylet, sélectionnez l'option Pression du stylet.

 Pour créer un effet de glissement linéaire entre le point sélectionné et le point précédent sur lequel vous avez cliqué, cliquez sur les outils Déformation, Glissement des pixels et Miroir tout en maintenant la touche Maj enfoncée.

**6** Pour appliquer les modifications de l'image d'aperçu à l'image réelle, cliquez sur le bouton OK.

7 (Facultatif) Pour rétablir un état antérieur d'une image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez l'outil Reconstruction , puis maintenez le bouton de la souris enfoncé ou balayez les zones déformées. Le rétablissement s'effectue plus rapidement au centre de la forme. Cliquez en maintenant la touche Maj enfoncée pour reconstruire en ligne droite la surface comprise entre le point sélectionné et le point précédent sur lequel vous avez cliqué.
- Pour rétablir la totalité de l'image d'aperçu à l'état dans lequel elle se trouvait lorsque vous avez ouvert la boîte de dialogue, maintenez la touche Alt enfoncée, puis cliquez sur le bouton Rétablir (Annuler). A défaut, cliquez sur le bouton Rétablir pour rétablir l'image d'origine et les précédents paramètres des outils.

## Océan

Le filtre Océan ajoute à la surface de l'image des ondulations espacées de manière aléatoire donnant l'impression qu'elle est vue sous l'eau.

## Contraction

Le filtre Contraction resserre une sélection ou un calque vers l'intérieur ou l'extérieur.

### Application du filtre Contraction

- 1 Dans l'Editeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
- 2 Choisissez la commande Filtre > Déformation > Contraction.
- 3 Faites glisser le curseur vers la droite, dans les valeurs positives, pour contracter une sélection vers son centre, ou vers la gauche, dans les valeurs négatives, pour la déplacer vers l'extérieur. Cliquez ensuite sur le bouton OK.

## Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

## Coordonnées polaires

Le filtre Coordonnées polaires convertit les coordonnées rectangulaires d'une sélection en coordonnées polaires, et inversement, selon l'option sélectionnée. Ce filtre vous permet de créer une anamorphose cylindrique (art populaire au 18e siècle) par laquelle une image déformée semble normale lorsqu'elle est vue au travers d'un cylindre équipé d'un miroir.

## Ondulation

Le filtre Ondulation crée un motif ondulé sur une sélection, comme des ondulations à la surface d'un étang. Pour une plus grande précision, utilisez le filtre Onde. Les options de ce filtre permettent de définir le nombre et la taille des ondulations.

## Cisaillement

Le filtre Cisaillement déforme l'image le long d'une courbe.

## Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

### Application du filtre Cisaillement

- 1 Dans l'Editeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
- 2 Choisissez la commande Filtre > Déformation > Cisaillement.
- 3 Pour définir une courbe de déformation, utilisez l'une des méthodes suivantes dans la boîte de dialogue Cisaillement :
  - Cliquez d'un côté ou de l'autre de la ligne verticale.
  - Cliquez sur la ligne verticale, puis faites glisser le nouveau point de courbe.

Vous pouvez faire glisser un point le long de la courbe pour ajuster la déformation et ajouter des points de courbe.

4 Sélectionnez l'une des options suivantes pour les zones non définies, puis cliquez sur le bouton OK :

**Reboucler** Remplit les nouveaux vides de l'image avec du contenu provenant du bord opposé de l'image.

**Pixels du contour** Etend les couleurs des pixels. Un effet de bande peut se produire si les pixels de contour sont de différentes couleurs.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Défaut pour rétablir la courbe en droite.

## Sphérisation

Le filtre Sphérisation donne à des objets un effet 3D en bouclant la sélection autour ou à l'intérieur d'une forme sphérique, en déformant l'image et en l'étirant.

### Application du filtre Sphérisation

1 Dans l'Editeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.

2 Choisissez la commande Filtre > Déformation > Sphérisation.

3 Entrez une valeur positive dans la zone de texte Valeur pour étirer l'image vers l'extérieur comme si elle enveloppait une sphère. Entrez une valeur négative pour compresser l'image vers l'intérieur comme si elle était enveloppée à l'intérieur d'une sphère.

4 Dans le menu déroulant Mode, choisissez d'appliquer le filtre horizontalement, verticalement ou sur les deux axes, puis cliquez sur le bouton OK.

## Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

## Tourbillon

Le filtre Tourbillon fait pivoter une image ou une sélection plus nettement au centre que sur les contours. En définissant un angle, vous produisez un effet de tourbillon. Vous pouvez faire glisser le curseur vers la droite, dans les valeurs positives, pour appliquer à l'image un tourbillon dans le sens horaire, ou vers la gauche, dans les valeurs négatives, pour produire un tourbillon antihoraire ; une autre solution consiste à entrer une valeur comprise entre -999 et 999.

## Onde

Le filtre Onde crée un motif ondulé sur un calque ou une sélection.

### Application du filtre Onde

1 Dans l'Editeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.

2 Choisissez la commande Filtre > Déformation > Onde.

3 Sélectionnez un type d'onde dans la section Forme : Sinusoïdale, Triangulaire ou Rectangulaire.

4 Pour définir le nombre de générateurs d'ondes, faites glisser le curseur ou entrez un nombre compris entre 1 et 999.

5 Faites glisser les curseurs de longueur d'onde Mini et Maxi pour définir la distance comprise entre chaque crête d'onde. Réglez les deux curseurs à la même valeur pour créer un schéma régulier de crêtes d'ondes.

6 Faites glisser les curseurs d'amplitude Mini et Maxi pour définir la longueur d'onde.

7 Faites glisser les curseurs d'échelle Horiz. et Vert. pour définir la hauteur et la largeur de l'effet d'onde.

8 Pour appliquer des résultats aléatoires d'après les valeurs définies dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Phase initiale aléatoire. Cliquez plusieurs fois sur ce bouton pour accentuer l'effet.

9 Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

**Reboucler** Remplit les vides de l'image avec un contenu provenant du bord opposé de l'image.

**Pixels du contour** Etend les couleurs des pixels le long du contour de l'image dans la direction spécifiée.

## Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

## Zigzag

Le filtre Zigzag applique une déformation radiale à une sélection selon le rayon des pixels qu'elle contient.

### Application du filtre Zigzag

- 1 Dans l'Editeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
- 2 Choisissez la commande Filtre > Déformation > Zigzag.
- 3 Faites glisser le curseur Amplitude pour définir le niveau et la direction de la déformation.
- 4 Faites glisser le curseur Inflexions pour définir le nombre d'inversions de direction du zigzag, depuis le centre de la sélection vers le contour.
- 5 Choisissez un type de déformation dans le menu Type, puis cliquez sur le bouton OK.

**Autour du centre** Fait pivoter les pixels autour du centre de la sélection.

**A partir du centre** Produit un effet ondulant vers le centre de la sélection ou dans le sens opposé.

**Ronds dans l'eau** Produit un effet ondulant qui déforme la sélection vers le coin supérieur gauche ou le coin inférieur droit.

## Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

# Filtres Bruit

## Ajout de bruit

Le filtre Ajout de bruit applique des pixels aléatoires à une image, en simulant le résultat obtenu lorsque des photos sont prises avec un film grande vitesse. Ce filtre permet également de réduire l'effet de bande dans des sélections à contour progressif ou des fonds dégradés, de donner un aspect plus réaliste à des zones fortement retouchées ou encore de créer une texture de calque. Vous pouvez définir la quantité de bruit, le type de répartition du bruit et le mode de couleur. L'option Uniforme produit une répartition subtile, tandis que l'option Gaussienne crée un effet moucheté. L'option Monochromatique applique le filtre en utilisant les tons existants de l'image sans modifier les couleurs.

## Flou intérieur

Le filtre Flou intérieur détecte les contours d'un calque (zones ayant subi des modifications de couleur notables) et rend flou la totalité d'une sélection à l'exception de ses contours. Ce type de flou permet de supprimer le bruit tout en conservant les détails. Ce filtre permet de supprimer l'effet de bande ou le bruit visuel qui apparaît fréquemment sur les numérisations de magazines ou d'autres documents imprimés.

## Antipoussière

Le filtre Antipoussière réduit le bruit visuel en modifiant des pixels dissemblables.

## Médiane

Le filtre Médiane réduit le bruit dans un calque en fusionnant la luminosité des pixels d'une sélection. Ce filtre recherche les pixels de même luminosité et élimine les pixels trop dissemblables des pixels adjacents, puis remplace le pixel central par la valeur de luminosité médiane des pixels trouvés. Ce filtre permet notamment d'éliminer ou de réduire l'effet de mouvement sur une image, ou les motifs indésirables parfois visibles sur une image numérisée.

## Réduction de bruit

Le filtre Réduction de bruit réduit le bruit de lumière et de couleur, tel que le bruit créé par une photo prise avec une lumière insuffisante. Sélectionnez l'option Supprimer l'artefact JPEG pour supprimer les artefacts et les halos engendrés par l'enregistrement d'une image avec une qualité JPEG faible.



Cette photo (à gauche), prise avec un téléphone mobile, présente une zone de bruit sur le visage de l'enfant. Grâce au filtre Réduction de bruit, les pixels isolés sont corrigés (à droite).

## Filtres Pixellisation

### Demi-teintes couleur

Le filtre Demi-teintes couleur simule le résultat de l'utilisation d'une trame de demi-teintes dilatée sur le calque. Le filtre divise l'image en rectangles et remplace chaque rectangle par un cercle. La taille du cercle est proportionnelle à la luminosité du rectangle.

#### Application du filtre Demi-teintes couleur

- 1 Dans l'Éditeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
- 2 Choisissez la commande Filtre > Pixellisation > Demi-teintes couleur.
- 3 Entrez une valeur, comprise entre 4 et 127 pixels, pour le rayon maximal d'un point en demi-teintes.
- 4 Entrez une valeur d'angle de trame comprise entre -360 et 360 (angle du point par rapport à l'horizontale réelle) pour une ou plusieurs couches :
  - Pour les images en niveaux de gris, entrez une valeur dans la zone correspondant à la couche 1. Les valeurs indiquées dans les zones de texte des autres couches n'ont pas d'incidence sur le filtre.
  - Pour les images couleur, utilisez les couches 1, 2, 3 et 4, qui correspondent aux couches CMJN (Cyan, Magenta, Jaune et Noir).
- 5 Cliquez sur le bouton Défaut pour rétablir la valeur par défaut de tous les angles de trame, puis cliquez sur le bouton OK.

#### Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

### Cristallisation

Le filtre Cristallisation redessine un calque en rassemblant la couleur dans un polygone. Vous pouvez définir la maille des cristaux.

### Facettes

Le filtre Facettes redessine un calque en blocs de couleur en aplat. Il permet de donner l'impression qu'une image numérisée est peinte à la main ou de donner à une image réaliste l'aspect d'un tableau abstrait.

## Fragmentation

Le filtre Fragmentation redessine un calque pour qu'il apparaisse décalé et flou.

## Mezzo-tinto

Le filtre Mezzo-tinto redessine un calque en un motif aléatoire de zones noir et blanc dans une image en niveaux de gris, ou de couleurs totalement saturées dans une image couleur. Vous pouvez choisir un motif à points, lignes ou traits.

## Mosaïque

Le filtre Mosaïque redessine un calque en blocs de couleur carrés. Vous pouvez définir la taille du carreau.

## Pointillisme

Le filtre Pointillisme redessine un calque en points agencés de manière aléatoire, comme dans un tableau pointilliste, et utilise comme toile la couleur d'arrière-plan dans la palette d'outils pour remplir l'espace entre les points. Vous pouvez définir la taille des cellules.

# Filtres Rendu

## Transformation 3D

Le filtre Transformation 3D projette des images sur des cubes, des sphères et des cylindres que vous pouvez faire pivoter dans trois dimensions.

## Nuages

Le filtre Nuages génère un motif de nuage flou à l'aide de valeurs aléatoires qui varient entre les couleurs de premier plan et d'arrière-plan dans la barre d'outils.



*Pour générer un motif de nuage plus marqué, choisissez la commande Filtre > Rendu > Nuages tout en maintenant la touche Alt enfoncée.*

## Nuages par différence

Le filtre Nuages par différence utilise des valeurs générées de manière aléatoire qui varient entre les couleurs de premier plan et d'arrière-plan dans la palette d'outils pour produire un effet de nuage. Lorsque vous sélectionnez ce filtre pour la première fois, des portions de l'image sont inversées selon un motif de nuage. Une application répétée crée des motifs de veinules ressemblant à une texture marbrée.

## Fibres

Le filtre Fibres reproduit l'aspect de fibres tissées d'après les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Il est possible de contrôler les écarts chromatiques à l'aide de l'option Variance. Plus la valeur est faible, plus les bandes de couleur sont longues ; plus la valeur est élevée, plus les fibres sont courtes et la répartition des couleurs variée. L'option Intensité agit sur l'aspect de chaque fibre. Plus le paramètre est faible, plus les fibres sont dispersées ; plus le paramètre est élevé, plus les fibres sont courtes et filandreuses. Le bouton Phase initiale aléatoire modifie l'apparence du motif ; vous pouvez le sélectionner tant que vous n'avez pas trouvé de motif à votre convenance. Lorsque le filtre Fibres est appliqué, les données graphiques du calque actif sont remplacées par les fibres.



*Pour colorer les fibres, ajoutez un calque de réglage de la courbe de transfert de dégradé (voir la section « A propos des calques de réglage et de remplissage » à la page 158).*

## Halo

Le filtre Halo simule la réfraction provoquée par la projection d'une lumière vive dans l'objectif d'un appareil photo. Vous pouvez définir la luminosité, la position et la forme (le type d'objectif) du halo. Pour définir la position, cliquez dans la fenêtre d'aperçu de la boîte de dialogue.

## Eclairage

Le filtre Eclairage permet de produire des effets d'éclairage élaborés sur des images RVB. Vous pouvez créer plusieurs éclairages, définir des propriétés d'éclairage individuelles et faire glisser simplement des éclairages dans la fenêtre d'aperçu pour tester différentes configurations d'éclairage. Vous pouvez également utiliser des matières provenant de fichiers de niveaux de gris, appelés textures, pour produire des effets de style 3D et enregistrer vos propres styles pour les utiliser dans d'autres images.

### Application du filtre Eclairage

- 1 Dans l'Editeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
- 2 Choisissez la commande Filtre > Rendu > Eclairage.
- 3 Définissez les options de votre choix, puis cliquez sur le bouton OK.

**Zone d'aperçu** Affiche un aperçu de l'effet servant de référence pour ajuster chaque éclairage (voir la section « Réglage d'un éclairage » à la page 282). Vous pouvez ajouter un éclairage en faisant glisser dans la zone d'aperçu l'icône d'éclairage . Vous pouvez créer un total de 16 éclairages. Pour supprimer un éclairage, sélectionnez-le dans la fenêtre d'aperçu, puis faites-le glisser (par son cercle central) vers la Corbeille ou appuyez sur la touche Suppr.



*Pour copier un éclairage existant, sélectionnez-le dans la fenêtre d'aperçu, puis faites-le glisser vers le nouvel emplacement souhaité dans la fenêtre tout maintenant la touche Alt enfoncée.*

**Enregistrer** Bouton permettant de nommer et d'enregistrer le style. Les styles enregistrés contiennent tous les paramètres de chaque éclairage et sont affichés dans le menu Style dès que vous ouvrez une image dans Photoshop Elements.

**Suppression** Bouton permettant de supprimer le style sélectionné. Les styles par défaut ne peuvent pas être supprimés.

**Menu Style** Permet de choisir l'un des styles d'éclairage par défaut suivants, ainsi que des styles personnalisés que vous avez enregistrés :

**Remarque :** si vous choisissez un style comportant plusieurs éclairages, vous devez définir des options pour chacun d'entre eux.

- **Bleu omnidirectionnel** Ajoute un éclairage bleu omnidirectionnel en hauteur avec une intensité totale sans cône.
- **Cercle lumineux** Ajoute quatre projecteurs. Le blanc est défini par une intensité totale et un cône concentré. Le jaune est défini par une intensité forte et un cône concentré. Le rouge est défini par une intensité moyenne et un cône concentré. Le bleu est défini par une intensité totale et un cône moyen.
- **Phare montant** Ajoute un projecteur blanc avec une intensité moyenne et un cône large.
- **Phare plongeant** Ajoute deux projecteurs blancs avec une intensité moyenne et un cône large.
- **Par défaut** Ajoute un projecteur blanc avec une intensité moyenne et un cône large.
- **5 sources plongeantes/5 sources montantes** Ajoute cinq projecteurs blancs plongeants ou montants avec une intensité totale et un cône large.
- **Flash** Ajoute une lumière jaune omnidirectionnelle avec une intensité moyenne.
- **Projecteur puissant** Ajoute un projecteur blanc avec une intensité moyenne et un cône large.
- **Parallèle** Ajoute une lumière bleue avec une intensité totale sans cône ou une lumière blanche directionnelle avec une intensité moyenne sans cône.
- **RVB** Eclairages rouge, vert et bleu produisant une lumière d'intensité moyenne et un cône large.
- **Tamisé direct** Ajoute deux éclairages directionnels blanc (intensité tamisée) et bleu (intensité moyenne) sans cône.
- **Projecteur tamisé** Eclairage omnidirectionnel tamisé d'intensité moyenne.
- **Projecteur diffus** Projecteur blanc avec une intensité totale et un cône large (100).

- **3 sources plongeantes** Ajoute trois projecteurs blancs avec une intensité moyenne et un cône large.
- **Projecteur triple** Ajoute trois projecteurs avec une intensité moyenne et un cône large.

**Type** Contient les options suivantes pour chaque éclairage dans le style sélectionné :

- **Activé** Active ou désactive la lumière sélectionnée dans la fenêtre d'aperçu. Cette option est utile lorsque votre style d'effets d'éclairage utilise plusieurs lumières et que vous souhaitez en observer une en particulier.
- **Intensité** Spécifie l'intensité de la lumière.
- **Cône** Spécifie la largeur du faisceau de lumière.
- **Case de couleur** Affiche le sélecteur de couleurs pour modifier la couleur de la lumière. Cliquez sur cette case blanche pour l'utiliser.

**Propriétés** Contient les options suivantes pour l'image sur laquelle vous émettez la lumière :

- **Brillance** Détermine le degré de réflexion de la lumière par la surface, de Mat (faible réflexion) à Brillant (forte réflexion).
- **Matière** Détermine si c'est la lumière ou l'objet sur lequel la lumière est projetée qui produit le reflet le plus intense. Le paramètre Plastique reflète la couleur de la lumière, tandis que le paramètre Métallique reflète la couleur de l'objet.
- **Exposition** Augmente la lumière (valeurs positives) ou la diminue (valeurs négatives). La valeur 0 ne produit aucun effet.
- **Ambiance** Diffuse la lumière comme si elle était combinée à une autre source lumineuse dans une pièce, notamment la lumière du soleil ou celle d'une lampe fluorescente. Sélectionnez la valeur 100 pour utiliser uniquement la source lumineuse, ou la valeur -100 pour diffuser complètement cette source lumineuse.
- **Case de couleur** Affiche le sélecteur de couleurs pour modifier la couleur de la lumière ambiante. Cliquez sur cette case blanche pour l'utiliser.

**Texture** Contient les options suivantes permettant de créer une texture pour l'image sur laquelle la lumière est émise :

- **Menu Texture** Permet de sélectionner les couches de couleur rouge, vert et bleu de l'image pour pouvoir contrôler la manière dont la lumière est réfléchi par chaque couche et ainsi créer un effet de texture. Vous pouvez également utiliser la transparence du calque actif pour créer un effet de texture.
- **Blanc = haut** Rehausse les parties claires de la couche à partir de la surface. Désélectionnez cette option pour rehausser les parties sombres.
- **Relief** Fait varier la profondeur de la texture de Plat (0) à Montagneux (100).

### Réglage d'un éclairage

Utilisez l'une des méthodes suivantes dans la zone d'aperçu de l'éclairage, en fonction du type d'éclairage :

- (Eclairages directionnels, omnidirectionnels et projecteurs) Pour déplacer l'éclairage, faites glisser le cercle situé en son centre.
- (Eclairages directionnels) Pour modifier la direction de l'éclairage, faites glisser la poignée à l'extrémité de la ligne selon un angle par rapport à la ligne. Faites glisser la souris tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour conserver une hauteur d'éclairage constante.
- (Eclairages directionnels) Pour modifier la hauteur de l'éclairage, faites glisser la poignée à l'extrémité de la ligne dans la direction de la ligne. Faites glisser la souris tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour conserver un angle constant et modifier la hauteur de l'éclairage (longueur de ligne).
- (Eclairages omnidirectionnels) Pour augmenter ou diminuer la taille du faisceau lumineux, faites glisser l'une des poignées définissant les contours de l'éclairage.
- (Projecteurs) Pour modifier l'angle de l'éclairage, faites glisser la poignée à l'extrémité de la ligne.
- (Projecteurs) Pour étirer l'ellipse ou la faire pivoter, faites glisser l'une des poignées. Faites glisser la souris tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour conserver un angle constant et modifier uniquement la taille de l'ellipse. Faites glisser la souris tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour conserver une taille constante et modifier l'angle ou la direction du projecteur.

## Voir aussi

« Application du filtre Eclairage » à la page 281

« Eclairage » à la page 281

## Texture

Le filtre Texture utilise une image Photoshop en niveaux de gris comme texture pour une image.

# Filtres Esquisse

## Bas-relief

Le filtre Bas-relief transforme une image pour qu'elle semble gravée en bas-relief et éclairée pour accentuer les variations de la surface. Les zones sombres de l'image prennent la couleur de premier plan, tandis que les zones claires utilisent la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez définir le niveau de détail et de lissage du relief.

## Craie/Fusain

Le filtre Craie/Fusain remplace les tons clairs et moyens d'une image par un arrière-plan uni gris en tons moyens dessiné grossièrement à la craie. Les zones de tons foncés sont remplacées par des diagonales noires tracées au fusain. Le fusain est dessiné dans la couleur de premier plan, tandis que la craie est de la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez définir la pression du trait et les zones de fusain et de craie.

## Fusain

Le filtre Fusain redessine une image pour créer un effet d'étalement. Les contours principaux sont dessinés franchement, et les tons moyens sont esquissés d'une touche en diagonale. Le fusain est de la couleur du premier plan, tandis que le papier est de la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez définir l'épaisseur du trait, le niveau de détail de l'image et la répartition entre les tons clairs et foncés.

## Chrome

Le filtre Chrome donne à l'image une surface chromée et polie en utilisant les tons clairs comme points élevés et les tons foncés comme points bas sur la surface réfléchissante. Vous pouvez définir le niveau de détail et de lissage de la surface chromée.



*Après application du filtre Chrome, utilisez la boîte de dialogue Niveaux pour contraster davantage l'image.*

## Crayon Conté

Le filtre Crayon Conté simule la texture des crayons Conté noir intense et blanc pur sur une image. Ce filtre utilise la couleur de premier plan pour les zones foncées et la couleur d'arrière-plan pour les zones claires. Vous pouvez définir le niveau d'accentuation du premier plan et de l'arrière-plan et spécifier des options de texture. Ces options définissent l'aspect des images comme si ces dernières étaient peintes sur des textures (une toile ou des briques, par exemple) ou vues à travers des blocs de verre.



*Pour obtenir un effet plus réaliste, remplacez la couleur de premier plan par l'une des couleurs habituelles du crayon Conté (noir, sépia, sanguine) avant d'appliquer le filtre. Pour obtenir un effet plus discret, utilisez le blanc comme couleur d'arrière-plan et mélangez-y un peu de couleur de premier plan.*

## Plume calligraphique

Le filtre Plume calligraphique utilise des touches d'encre fines et linéaires pour faire ressortir les détails de l'image d'origine et produit un effet particulièrement impressionnant sur des images numérisées. Ce filtre remplace la couleur dans l'image d'origine en utilisant la couleur de premier plan pour l'encre et la couleur d'arrière-plan pour le papier. Vous pouvez définir la longueur et la direction du trait, ainsi que la répartition entre les tons clairs et foncés.

## Trame de demi-teintes

Le filtre Trame de demi-teintes simule l'effet d'une trame de demi-teintes tout en conservant la gamme des tons continus. Vous pouvez définir la taille, le contraste et le type de trame des demi-teintes.

## Papier gaufré

Le filtre Papier gaufré simule la texture du papier fait à la main en combinant les effets des filtres Estampage et Grain. Les zones foncées de l'image apparaissent comme des trous sur la couche supérieure du papier, révélant ainsi la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez définir la balance, la granularité et le relief de l'image.

## Photocopie

Le filtre Photocopie simule l'effet obtenu lorsqu'une image est photocopiée. Pour les larges zones sombres, la copie tend à se limiter autour des contours, tandis que les tons moyens deviennent noirs ou blancs unis. Vous pouvez définir le niveau de détail et d'obscurcissement.

## Plâtre

Le filtre Plâtre moule le calque de façon à produire un effet de plâtre 3D puis colore le résultat à l'aide des couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Les zones foncées sont rehaussées, tandis que les zones claires sont abaissées. Vous pouvez définir la balance de l'image, son lissage et la lumière.

## Réticulation

Le filtre Réticulation simule la déformation et la diminution contrôlées d'une émulsion pour film photographique pour créer une image semblant dense dans les zones foncées, et légèrement grenée dans les tons clairs. Vous pouvez définir les niveaux de densité, de premier plan et d'arrière-plan.

## Tampon

Le filtre Tampon simplifie l'image de sorte qu'elle semble tamponnée avec un tampon de caoutchouc ou de bois. Vous pouvez définir le lissage, ainsi que la répartition entre les tons clairs et foncés. Ce filtre convient parfaitement aux images en noir et blanc.

## Contour déchiré

Le filtre Contour déchiré produit une image constituée de morceaux de papier déchirés puis la colore à l'aide des couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Vous pouvez définir la balance, le lissage et le contraste de l'image. Ce filtre convient particulièrement aux images composées de texte ou d'objets fortement contrastés.

## Papier humide

Le filtre Papier humide utilise des taches barbouillées qui semblent peintes sur du papier fibreux et humide, entraînant l'écoulement et le mélange des couleurs. Vous pouvez définir la longueur, la luminosité et le contraste de la fibre de papier.

## Filtres Esthétiques

### Diffusion

Le filtre Diffusion mélange les pixels dans une sélection pour lui donner un aspect moins net, en fonction de l'option sélectionnée : Normal déplace les pixels de manière aléatoire en ignorant les valeurs chromatiques ; Plus foncé remplace les pixels clairs par des pixels plus foncés ; Plus clair remplace les pixels foncés par des pixels plus clairs ; Anisotrope atténue tous les pixels.

### Estampage

Le filtre Estampage donne l'impression que la sélection est rehaussée ou estampée, en convertissant sa couleur de fond en gris et en traçant les contours avec la couleur de fond d'origine. Vous pouvez définir l'angle et la hauteur de l'estampage, ainsi que le pourcentage exprimant la quantité de couleur dans la sélection.

### Extrusion

Le filtre Extrusion applique une texture 3D à une sélection ou un calque.

#### Application du filtre Extrusion

1 Dans l'Éditeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.

2 Choisissez la commande Filtre > Esthétiques > Extrusion.

3 Définissez les options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

**Cubes** Crée des objets avec une face avant carrée et quatre faces latérales.

**Pyramides** Crée des objets constitués de quatre faces triangulaires se rencontrant en un même point.

**Longueur** Détermine la longueur de la base de l'objet, comprise entre 2 et 255 pixels.

**Profondeur** Indique dans quelle proportion l'objet le plus haut semble sortir de l'écran, au moyen d'une valeur comprise entre 1 et 255.

**Aléatoire** Applique une profondeur arbitraire à chaque cube ou pyramide.

**Selon la luminosité** Fait correspondre la profondeur de chaque objet à sa luminosité (les objets lumineux paraissent plus protubérants que les objets foncés).

**Faces frontales opaques** Remplit la face avant de chaque cube avec la couleur moyenne du cube. Désélectionnez cette option pour remplir la face avant de chaque cube avec l'image. Elle n'est pas disponible pour les pyramides.

**Masquer les terminaisons superflues** Masque tout objet s'étendant au-delà de la sélection.

### Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

### Tracé des contours

Le filtre Tracé des contours identifie les zones de l'image contenant des transitions notables et met en relief les contours. Comme le filtre Courbes de niveau, le filtre Tracé des contours met en relief les contours d'une image par des lignes noires sur fond blanc. Ce filtre permet notamment de créer une bordure autour de l'image.

**Remarque :** après avoir appliqué des filtres tels que Tracé des contours et Courbes de niveau pour éclaircir les contours, vous pouvez appliquer la commande de filtre Inverser pour souligner le contour d'une image en couleurs avec des lignes colorées ou celui d'une image en niveaux de gris avec des lignes blanches.

## Contour lumineux

Le filtre Contour lumineux identifie les contours de couleur et leur applique un effet Néon. Vous pouvez définir l'épaisseur, la luminosité et le lissage du contour.

## Solarisation

Le filtre Solarisation fusionne une image négative et une image positive pour produire un résultat semblable à l'exposition rapide d'un tirage photo à la lumière pendant le développement.

## Carrelage

Le filtre Carrelage divise une image en une série de carreaux, décalant ainsi la sélection par rapport à sa position d'origine. Vous pouvez définir le nombre de carreaux et le pourcentage du décalage. Vous pouvez également choisir l'un des éléments suivants pour remplir les joints : Couleur d'arrière-plan, Couleur de premier plan, Image inversée ou Image d'origine, cette dernière option ayant pour effet de superposer la version carrelée à la version d'origine et de révéler partiellement l'image d'origine sous les contours carrelés.

## Courbes de niveau

Le filtre Courbes de niveau recherche les transitions des zones de luminosité principales et les met finement en relief pour produire un effet semblable aux lignes d'une image en contours. Vous pouvez définir le niveau d'évaluation des valeurs chromatiques et indiquer s'il faut mettre en relief les pixels inférieurs (Inférieur) ou supérieurs (Supérieur) à ce niveau.



*Utilisez la palette Infos en mode Niveaux de gris pour identifier la valeur chromatique à tracer. Reportez ensuite cette valeur dans la zone de texte Niveau.*

## Soufflerie

Le filtre Soufflerie crée de petites lignes horizontales dans l'image pour simuler un effet de soufflerie. Vous pouvez définir la force et la direction de la soufflerie.

# Filtres Textures

## Craquelure

Le filtre Craquelure peint une image sur une surface plâtrée en haut-relief, produisant ainsi un fin réseau de fissures qui suivent les contours de l'image. Utilisez ce filtre pour créer un effet d'estampage avec des images dont la gamme des couleurs ou des niveaux de gris est étendue. Vous pouvez définir l'espacement, la profondeur et la luminosité des craquelures.

## Grain

Le filtre Grain ajoute de la texture à une image en simulant différents types de grain. Les types de grain Léger et Pointillé utilisent la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez définir l'intensité, le contraste et le type de grain.

## Effet mosaïque

Le filtre Effet mosaïque dessine l'image comme si elle était constituée de petits morceaux ou carreaux de mosaïque séparés par des joints (en revanche, le filtre Pixellisation > Mosaïque divise une image en blocs de pixels de différentes couleurs). Vous pouvez définir la taille du carreau, l'épaisseur et la luminosité du joint.

## Patchwork

Le filtre Patchwork divise une image en carrés remplis par la couleur prédominante dans les différentes zones de l'image. Le filtre diminue ou augmente de manière aléatoire la profondeur des carreaux pour répliquer les tons clairs et foncés. Vous pouvez définir la taille et le relief des carreaux.

## Vitrail

Le filtre Vitrail produit une image constituée de cellules juxtaposées unicolores soulignées par la couleur de premier plan. Vous pouvez définir la taille, le plomb et la luminosité.

## Placage de texture

Le filtre Placage de texture permet de simuler différents types de texture ou de sélectionner un fichier à utiliser comme texture. Ces options de texture définissent l'aspect des images comme si ces dernières étaient peintes sur des textures (une toile ou des briques, par exemple) ou vues à travers des blocs de verre.

# Filtres Vidéo

## Désentrelacement

Le filtre Désentrelacement lisse les images animées obtenues en vidéo en supprimant les lignes entrelacées impaires ou paires de l'image vidéo. Vous pouvez remplacer les lignes supprimées par duplication ou par interpolation.

## Couleurs NTSC

Le filtre Couleurs NTSC limite la gamme des couleurs imprimables à celles admises pour la télévision pour empêcher que des couleurs sursaturées ne se mélangent sur les lignes de balayage de la télévision.

# Filtres Divers

## Passe-haut

Le filtre Passe-haut conserve les détails de contour dans un rayon spécifié, là où des transitions de couleur nettes surviennent, et supprime le reste de l'image. (Avec un rayon de 0,1 pixel, seuls les pixels du contour sont conservés.) Ce filtre supprime les détails de basse fréquence dans une image et produit un effet inverse à celui du filtre Flou gaussien.



*Vous pouvez utiliser ce filtre pour extraire des traits de dessin et de larges zones noir et blanc dans des images numérisées. Dans ce cas, appliquez le filtre avant d'utiliser la commande Filtre > Réglages > Seuil ou de convertir l'image en mode Bitmap.*

## Maximum et Minimum

Les filtres Maximum et Minimum examinent un à un les pixels d'une sélection, de la même façon que le filtre Médiane. Dans un rayon spécifié, ces deux filtres remplacent la valeur de luminosité du pixel sélectionné par la valeur de luminosité maximale ou minimale des pixels environnants. Le filtre Maximum produit un effet de maigri : il étale les zones blanches et affine les zones noires. Le filtre Minimum produit un effet de grossi : il étale les zones noires et réduit les zones blanches.

## Translation

Le filtre Translation déplace une sélection horizontalement vers la droite ou verticalement vers le bas, selon une valeur spécifiée, laissant un espace vide à l'emplacement d'origine de la sélection. Selon la taille de la sélection, vous pouvez remplir la zone évidée avec un arrière-plan transparent, avec les pixels de contour ou avec les pixels provenant des bords droit ou inférieur d'une image.

## Autre

Le filtre Autre permet de concevoir votre propre effet de filtre (filtres personnalisés). Ce filtre permet de modifier les valeurs de luminosité de chaque pixel de l'image en fonction d'une opération mathématique prédéfinie, appelée convolution. Une valeur est réattribuée à chaque pixel en fonction des valeurs des pixels avoisinants. Vous pouvez enregistrer les filtres personnalisés que vous avez créés et les utiliser avec d'autres images Photoshop.

Utilisez les boutons Enregistrer et Charger pour enregistrer et réutiliser les filtres personnalisés.

### Application du filtre Autre

- 1 Dans l'Éditeur, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
- 2 Choisissez la commande Filtre > Divers > Autre.
- 3 Sélectionnez la zone de texte centrale qui représente le pixel en cours d'évaluation. Entrez la valeur, comprise entre -999 et +999, par laquelle vous voulez multiplier la valeur de luminosité de ce pixel.
- 4 Sélectionnez une zone de texte représentant un pixel adjacent. Entrez la valeur par laquelle vous voulez multiplier le pixel à cette position.

Par exemple, pour multiplier par 2 la valeur de luminosité du pixel immédiatement à droite du pixel sélectionné (central), entrez 2 dans la zone de texte immédiatement à droite de la zone de texte centrale.

**Remarque :** pour éviter de rendre l'image complètement blanche ou noire, la somme des valeurs de la matrice doit être égale à 1.

- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour tous les pixels à inclure dans l'opération. Il n'est pas nécessaire d'entrer des valeurs dans toutes les zones de texte.
- 6 Dans la zone de texte Echelle (diviseur), entrez la valeur par laquelle vous voulez diviser la somme des valeurs de luminosité des pixels inclus dans le calcul.
- 7 Dans la zone de texte Décalage, entrez la valeur à ajouter au résultat du calcul du diviseur.
- 8 Cliquez sur le bouton OK. Le filtre Autre est appliqué à tous les pixels de l'image, un par un.

### Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

### Filtres externes

Vous pouvez installer des filtres tiers conçus par des éditeurs de logiciels autres qu'Adobe. Une fois installés, les filtres tiers s'affichent au bas du menu Filtre, sauf indication contraire de la part du développeur.

Si vous êtes intéressé par la création de modules externes, prenez contact avec le support de développement Adobe Systems Developer Support.

**Important :** si vous rencontrez des problèmes avec le module externe d'un fabricant tiers ou si vous avez des questions, contactez directement le fabricant.

### Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

« Application d'un filtre » à la page 266

« A propos des modules externes » à la page 25

### Filtres Digimarc

Photoshop Elements analyse automatiquement les images ouvertes pour y rechercher les filigranes Digimarc®. Lorsqu'elle en repère un, elle affiche un symbole de copyright dans la barre de titre de la fenêtre de l'image et reporte les informations dans les sections Etat du copyright, Notice de copyright et URL d'informations sur le copyright de la boîte de dialogue Informations.

## Voir aussi

« A propos des filtres » à la page 265

« Catégories de filtres » à la page 267

« Application d'un filtre » à la page 266

### Détection d'un filigrane Digimarc

**1** Choisissez la commande Filtre > Digimarc > Lecture du filigrane. Si le filtre repère un filigrane, une boîte de dialogue affiche l'identifiant du créateur, l'année de copyright (si présente) et les attributs de l'image.

**2** Cliquez sur le bouton OK. Si un navigateur Web est installé sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton Rechercher pour en savoir davantage sur le propriétaire de l'image. Cette option lance le navigateur et affiche le site Web Digimarc, où vous trouverez des informations détaillées sur le numéro d'identification Digimarc.

# Chapitre 16 : Peinture

Les outils de peinture permettent de modifier la couleur des pixels d'une image. Les outils Pinceau et Crayon fonctionnent comme des outils de dessin traditionnels, en appliquant de la couleur par touches. L'outil Dégradé, la commande Remplir et l'outil Pot de peinture permettent d'appliquer de la couleur à des zones étendues d'une image. Les outils Gomme, Flou et Doigt, notamment, modifient les couleurs existantes d'une image.

La particularité des outils de peinture d'Adobe® Photoshop® Elements est que vous pouvez définir des options spécifiant la façon dont un outil applique ou modifie la couleur. Par exemple, vous pouvez appliquer des couleurs graduellement, avec des contours flous, par grandes touches de peinture, avec différentes options de stylet, différentes propriétés de fusion et avec des pinceaux de différentes formes. Vous pouvez même simuler la pulvérisation de peinture à l'aide d'un aérographe.


Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web](#) pour accéder à LiveDocs.

## Présentation de la peinture

### A propos des outils de peinture

L'espace de travail Editeur de Photoshop Elements comprend plusieurs outils qui permettent d'appliquer des couleurs ou de les modifier. Lorsque vous sélectionnez un outil de peinture, une variété de formes de pointe prédéfinies et de paramètres d'épaisseur de pinceau, de fusion de peinture et d'opacité, ainsi que d'effets d'aérographe, s'affiche dans la barre d'options.

Vous pouvez créer de nouvelles formes prédéfinies et les enregistrer dans des bibliothèques de formes. Vous avez également la possibilité de personnaliser les formes et les paramètres des outils de peinture et de retouche, puis de les gérer à l'aide du Gestionnaire des paramètres prédéfinis.



Options de forme dans la barre d'options

A. Palette déroulante des formes et vignette de forme B. Curseur d'épaisseur de forme et zone de texte C. Menu Plus


L'outil Pinceau permet de peindre des lignes lissées. Les autres outils de peinture incluent notamment le crayon pour créer des contours marqués et la gomme pour effacer des pixels de couleur sur les calques. L'outil Pot de peinture et la commande Remplir permettent de remplir les zones de l'image avec de la couleur ou des motifs. L'outil Tampon de motif permet d'appliquer l'un des motifs prédéfinis ou un motif créé par vous-même.

L'outil Forme impressionniste modifie la couleur existante par application de petites touches. L'outil Doigt modifie également la couleur de l'image en simulant l'effet d'un doigt étalant de la peinture fraîche.

### A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan

Vous appliquez la couleur de premier plan lorsque vous utilisez les outils Pinceau ou Crayon et lorsque vous remplissez des sélections avec l'outil Pot de peinture. La couleur que vous appliquez au calque d'arrière-plan à l'aide de l'outil Gomme est appelée *couleur d'arrière-plan*. Vous pouvez voir et modifier les couleurs de premier plan et d'arrière-plan dans les deux

cases intersectées au bas de la palette d'outils. La case supérieure représente la couleur de premier plan et la case inférieure, la couleur d'arrière-plan. Les couleurs de premier plan et d'arrière plan sont également utilisées conjointement par l'outil Dégradé et certains filtres d'effets spéciaux.



Cases de couleur de premier plan et d'arrière-plan dans la palette d'outils  
A. Case de couleur de premier plan B. Cliquer ici pour utiliser les couleurs par défaut (noir et blanc) C. Cliquer ici pour permuter entre les couleurs de premier plan et d'arrière-plan D. Case de couleur d'arrière-plan

Vous pouvez modifier les couleurs de premier plan et d'arrière-plan dans la palette d'outils en utilisant l'outil Pipette, la palette Nuancier ou le sélecteur de couleurs.

## Voir aussi

« Sélection des couleurs » à la page 294

## A propos des modes de fusion

Les modes de fusion déterminent l'incidence d'un outil de peinture ou de retouche sur les pixels de l'image. Lorsque vous observez l'effet d'un mode de fusion, gardez à l'esprit les définitions suivantes :

- La couleur de base est la couleur d'origine de l'image.
- La couleur de fusion est la couleur appliquée à l'aide de l'outil de peinture ou de retouche.
- La couleur finale est la couleur résultant de la fusion.



Mode de fusion Produit (en haut), mode de fusion Superposition (au centre) et mode de fusion Luminosité (en bas) appliqués au calque de l'étoile de mer

Vous pouvez choisir l'un des modes de fusion suivants dans le menu Mode de la barre d'options :

**Normal** Modifie ou peint chaque pixel pour lui donner la couleur finale. Il s'agit du mode par défaut. Le mode Normal est appelé *Seuil* lorsque vous travaillez sur une image en mode Bitmap ou Couleurs indexées.

**Fondu** Modifie ou peint chaque pixel pour lui donner la couleur finale. Cependant, la couleur finale est obtenue par un remplacement aléatoire des pixels avec la couleur de base ou la couleur de fusion, selon l'opacité d'un pixel à cet endroit. Ce mode convient parfaitement à l'outil Pinceau et aux formes de grande taille.

**Arrière** Modifie ou peint seulement la partie transparente d'un calque. Ce mode fonctionne uniquement sur les calques dont les pixels transparents sont déverrouillés et équivaut à peindre au dos des zones transparentes d'une feuille de verre.

**Transparent** Modifie ou peint tous les pixels et les rend transparents. Pour utiliser ce mode, vous devez sélectionner un calque pour lequel l'option Verrouiller les pixels transparents est désélectionnée dans la palette Calques.

**Obscurcir** Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et sélectionne la couleur de base ou de fusion (selon la couleur la plus foncée) comme couleur finale. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont remplacés, et les pixels plus foncés demeurent intacts.

**Produit** Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et multiplie la couleur de base par la couleur de fusion. La couleur obtenue est toujours plus foncée. Si vous multipliez une couleur avec du noir, vous obtenez du noir. Si vous multipliez une couleur avec du blanc, la couleur reste inchangée. Lorsque vous peignez avec une couleur autre que le noir ou le blanc, les traits successifs appliqués à l'aide d'un outil de dessin produisent des couleurs progressivement plus foncées. Cet effet équivaut à dessiner sur une image à l'aide de plusieurs marqueurs magiques.

**Densité couleur +** Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et obscurcit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion. La fusion avec du blanc ne produit aucun effet.

**Densité linéaire +** Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et obscurcit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion par réduction de la luminosité. La fusion avec du blanc ne produit aucun effet.

**Eclaircir** Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et sélectionne la couleur de base ou de fusion (selon la couleur la plus claire) comme couleur finale. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont remplacés, et les pixels plus clairs demeurent intacts.

**Superposition** Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et multiplie l'inverse des couleurs de fusion et de base. La couleur obtenue est toujours plus claire. La couleur reste inchangée si vous y superposez du noir. Vous obtenez du blanc si vous superposez du blanc à une couleur. Cet effet équivaut à projeter plusieurs diapositives photographiques les unes sur les autres.

**Densité couleur -** Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et éclaircit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

**Densité linéaire (Addition)** Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et éclaircit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion par augmentation de la luminosité, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

**Plus clair** Compare toutes les valeurs de couche pour la couleur de base et la couleur de fusion et affiche la valeur chromatique la plus forte. Cette option ne génère pas une troisième couleur, comme c'est le cas avec le mode Eclaircir, mais choisit les valeurs de couche les plus élevées parmi les couleurs de base et de fusion pour créer la couleur finale.

**Incrustation** Multiplie ou superpose les couleurs, selon la couleur de base. Les motifs ou les couleurs recouvrent les pixels existants tout en préservant les tons clairs et les tons foncés de la couleur de base. La couleur de base est mélangée à la couleur de fusion pour refléter la teinte foncée ou claire de la couleur d'origine.

**Lumière tamisée** Obscurcit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Cet effet équivaut à projeter une lumière de projecteur diffuse sur l'image. Si la couleur de fusion contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie. Peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus foncée ou plus claire sans produire du noir ou du blanc pur.

**Lumière crue** Multiplie ou superpose les couleurs, selon la couleur de fusion. Cet effet équivaut à projeter une lumière de projecteur crue sur une image. Si la couleur de fusion contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie. Cet effet est utile pour ajouter des tons clairs à une image. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie. Cet effet permet d'ajouter des tons foncés à une image. Peindre avec du noir ou du blanc pur permet d'obtenir du noir ou du blanc pur.

**Lumière vive** Augmente ou diminue la densité des couleurs par augmentation ou réduction du contraste, selon la couleur de fusion. Si la couleur de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie par diminution du contraste. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie par augmentation du contraste.

**Lumière linéaire** Augmente ou diminue la densité des couleurs par augmentation ou réduction de la luminosité, selon la couleur de fusion. Si la couleur de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie par augmentation de la luminosité. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie par diminution de la luminosité.

**Lumière ponctuelle** Remplace les couleurs, selon la couleur de sous-fusion. Si la couleur de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, les pixels plus sombres que la couleur de fusion sont remplacés, tandis que les pixels plus clairs restent intacts. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont remplacés, tandis que les pixels plus sombres restent intacts. Ce mode permet d'ajouter des effets spéciaux à une image.

**Mélange maximal** Réduit les couleurs au blanc, noir, rouge, vert, bleu, jaune, cyan et magenta, selon la couleur de base et la couleur de fusion.

**Différence** Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et soustrait la couleur de fusion de la couleur de base, ou inversement, selon la couleur la plus lumineuse. La fusion avec du blanc inverse les valeurs de la couleur de base, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

**Exclusion** Crée un effet semblable au mode Différence, mais moins contrasté. La fusion avec du blanc inverse les valeurs de la couleur de base, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

**Teinte** Crée une couleur finale ayant la luminance et la saturation de la couleur de base, et la teinte de la couleur de fusion.

**Saturation** Crée une couleur finale ayant la luminance et la teinte de la couleur de base, et la saturation de la couleur de fusion. Peindre dans ce mode ne produit aucun effet sur une zone non saturée (avec une valeur de gris neutre).

**Couleur** Crée une couleur finale ayant la luminance de la couleur de base, et la teinte et la saturation de la couleur de fusion. Ce mode préserve les niveaux de gris de l'image et est pratique pour colorer des images monochromes ou pour teinter des images en couleurs.



Utilisation du mode de fusion Couleur pour modifier la couleur d'une chemise

**Luminosité** Crée une couleur finale ayant la teinte et la saturation de la couleur de base, et la luminance de la couleur de fusion. Ce mode produit l'effet inverse du mode Couleur.

## Couleurs Web sécurisées

Les couleurs Web sécurisées correspondent aux 216 couleurs utilisées par les navigateurs sous Windows et Mac OS. En travaillant exclusivement avec ces couleurs, vous garantissez que les couleurs de l'illustration destinée à être publiée sur le Web s'afficheront correctement dans un navigateur Web.

Vous pouvez repérer les couleurs Web sécurisées dans le sélecteur de couleurs Adobe en procédant comme suit :

- Sélectionnez l'option Couleurs Web uniquement dans l'angle inférieur gauche du sélecteur de couleurs, puis choisissez une couleur. Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les couleurs que vous choisissez sont compatibles avec le Web.
- Choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs. Si vous choisissez une couleur incompatible avec le Web, un cube s'affiche en regard du rectangle de couleur situé dans l'angle supérieur droit du sélecteur de couleurs. Cliquez sur ce cube pour sélectionner la couleur Web la plus proche. (Si aucun cube n'apparaît, la couleur choisie est sécurisée.)

## Voir aussi

« Utilisation de la palette Nuancier » à la page 295

« Utilisation du sélecteur de couleurs Adobe » à la page 296


« A propos du tramage » à la page 371

# Sélection des couleurs

## Choix d'une couleur à l'aide de l'outil Pipette

L'outil Pipette permet de copier facilement une couleur sans devoir sélectionner une nuance. Il copie ou prélève la couleur d'une zone de la photo pour définir une nouvelle couleur de premier plan ou d'arrière-plan. Vous pouvez prélever un échantillon à partir de l'image active, d'une autre image ouverte ou du bureau de l'ordinateur.

Si vous voulez que cette couleur soit toujours disponible, vous pouvez ajouter la couleur échantillonnée à la palette Nuancier. Vous pouvez également spécifier la taille de la zone échantillonnée par la pipette. Par exemple, vous pouvez définir la pipette pour échantillonner les valeurs chromatiques moyennes d'une zone de 5 pixels sur 5 ou de 3 pixels sur 3 sous le pointeur.



Sélection d'une couleur de premier plan avec la pipette  
A. Échantillon ponctuel B. Échantillon Moyenne 5 x 5

- 1 Sélectionnez l'outil Pipette  dans la palette d'outils de l'Éditeur.
- 2 (Facultatif) Pour modifier la taille d'échantillon de la pipette, choisissez une option dans le menu déroulant Taille de la barre d'options :
  - Échantillon ponctuel, pour lire la valeur exacte du pixel sur lequel vous cliquez.
  - Moyenne 3 x 3 ou Moyenne 5 x 5, pour lire la valeur moyenne du nombre de pixels spécifié dans la zone sur laquelle vous cliquez.
- 3 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner une couleur :
  - Pour sélectionner une nouvelle couleur de premier plan à partir d'une image, cliquez sur la couleur souhaitée dans l'image. Pour sélectionner une couleur apparaissant à un autre endroit de l'écran de l'ordinateur, cliquez dans l'image et faites glisser.
  - Pour sélectionner une nouvelle couleur d'arrière-plan à partir d'une image, cliquez sur la couleur souhaitée tout en maintenant la touche Alt enfoncée.

La case de couleur de premier plan change au fur et à mesure que vous cliquez et faites glisser l'outil Pipette.

- 4 Relâchez le bouton de la souris pour choisir la nouvelle couleur.

**Remarque :** vous pouvez activer temporairement l'outil Pipette pendant que vous utilisez un autre outil de peinture pour changer rapidement de couleur sans sélectionner l'autre outil. Il suffit de maintenir la touche Alt enfoncée. Une fois la couleur choisie, relâchez la touche Alt.

## Voir aussi

« A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan » à la page 290

## Choix d'une couleur dans la palette d'outils

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour définir les cases de couleur de premier plan et d'arrière-plan sur le noir et le blanc, cliquez sur l'icône Couleurs de premier plan et d'arrière-plan par défaut .
- Pour intervertir les couleurs des deux cases, cliquez sur l'icône Permuter les couleurs de premier plan et d'arrière-plan .
- Pour modifier la couleur de premier plan, cliquez sur la case de couleur supérieure dans la palette d'outils, puis choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
- Pour modifier la couleur d'arrière-plan, cliquez sur la case de couleur inférieure dans la palette d'outils, puis choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.

### Voir aussi

« A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan » à la page 290

## Utilisation de la palette Nuancier

La palette Nuancier (Fenêtre > Nuancier) est un emplacement pratique pour stocker les couleurs que vous utilisez fréquemment dans vos images. Vous pouvez choisir une couleur de premier plan ou d'arrière-plan en cliquant sur une nuance dans la palette Nuancier. Vous pouvez créer une bibliothèque de nuances personnalisées en ajoutant ou en supprimant des couleurs. Vous pouvez également enregistrer une bibliothèque de nuances et la recharger pour l'utiliser dans une autre image. Vous pouvez modifier la disposition des vignettes dans la palette Nuancier en choisissant une option dans le menu Plus.

Bien qu'il soit possible d'ajouter un grand nombre de couleurs à la palette Nuancier, il est préférable de limiter la taille de la palette pour une plus grande facilité de gestion et de meilleures performances. Le fait de créer des bibliothèques vous permet de grouper des nuances apparentées ou spéciales et de limiter ainsi la taille de la palette.

Les différentes bibliothèques de nuances sont stockées dans le dossier Photoshop Elements\Presets\Color Swatches. Les bibliothèques personnalisées enregistrées dans le dossier Nuancier s'affichent automatiquement dans le menu déroulant correspondant de la palette.

### Voir aussi

« Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis » à la page 316

### Choix d'une couleur à l'aide de la palette Nuancier

- 1 Si la palette Nuancier n'est pas déjà ouverte dans l'Editeur, choisissez la commande Fenêtre > Nuancier.
- 2 (Facultatif) Choisissez une bibliothèque de nuances dans le menu de la palette Nuancier, dans l'angle supérieur gauche.
- 3 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Pour choisir une couleur de premier plan, cliquez sur une couleur dans la palette.
  - Pour choisir une couleur d'arrière-plan, cliquez sur une couleur tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

### Ajout d'une couleur à la palette Nuancier

Si vous réutilisez souvent une couleur, vous pouvez l'enregistrer comme nuance dans la palette Nuancier. Les nuances enregistrées sont ajoutées à la bibliothèque de couleurs de la palette. Pour enregistrer définitivement vos nuances personnalisées, vous devez enregistrer l'intégralité de la bibliothèque.

- 1 Définissez, dans la palette d'outils, la couleur de premier plan à ajouter.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes dans la palette Nuancier :
  - Cliquez sur le bouton Nouvelle nuance de couleur de premier plan  au bas de la palette Nuancier. La nuance est ajoutée et automatiquement appelée Nuance 1.
  - Choisissez l'option Nouvelle nuance dans le menu Plus de la palette.

- Placez le pointeur sur un espace vide de la dernière rangée de nuances de la palette Nuancier (le pointeur prend la forme de l'outil Pot de peinture), puis cliquez pour ajouter la couleur.



Sélection d'une couleur avec la pipette et ajout comme nouvelle nuance

- 3 Nommez la nouvelle couleur, puis cliquez sur le bouton OK.
- 4 Si vous êtes invité à enregistrer la bibliothèque de nuances, entrez un nouveau nom dans la boîte de dialogue Enregistrer, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

### Enregistrement et utilisation des bibliothèques de nuances personnalisées

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes dans la palette Nuancier :

- Pour enregistrer une bibliothèque de nuances, choisissez la commande Enregistrer le nuancier dans le menu Plus. Pour que le nuancier apparaisse dans le menu déroulant des bibliothèques de nuances de la palette, enregistrez le fichier dans le dossier Photoshop Elements 6.0/Presets/Color Swatches.

*Remarque :* vous devez redémarrer Photoshop Elements pour que le nouveau nuancier apparaisse dans le menu.

- Pour sélectionner et charger une bibliothèque de nuances, choisissez la commande Charger un nuancier dans le menu Plus de la palette.
- Pour remplacer la bibliothèque de nuances ouverte par une autre bibliothèque, choisissez la commande Remplacer le nuancier dans le menu Plus de la palette, puis sélectionnez une bibliothèque.

### Rétablissement des nuances par défaut d'une bibliothèque de nuances

- 1 Dans l'Editeur, choisissez une bibliothèque de nuances dans le menu déroulant de la palette Nuancier.
- 2 Dans le menu Plus de la palette Nuancier, choisissez la commande Gestionnaire des paramètres prédéfinis.
- 3 Choisissez l'option Nuancier dans le menu Type de la boîte de dialogue Gestionnaire des paramètres prédéfinis.
- 4 Choisissez l'option Réinitialiser le nuancier dans le menu Plus, puis cliquez sur le bouton Terminer.

### Suppression d'une couleur de la palette Nuancier

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Faites glisser la nuance vers le bouton Corbeille dans la palette, puis cliquez sur le bouton OK pour confirmer la suppression.
- Appuyez sur la touche Alt pour transformer le pointeur en une icône en forme de ciseaux, puis cliquez sur une couleur dans la palette Nuancier.

2 Si vous êtes invité à enregistrer la bibliothèque, entrez un nom dans la boîte de dialogue Enregistrer, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

*Remarque :* pour supprimer définitivement les nuances, vous devez réenregistrer la bibliothèque qui les contenait.

### Utilisation du sélecteur de couleurs Adobe

Le sélecteur de couleurs Adobe vous permet de sélectionner la couleur de premier plan ou d'arrière-plan dans un spectre de couleurs ou en définissant des couleurs de façon numérique. Par ailleurs, vous pouvez sélectionner des couleurs selon les modèles TSL et RVB ou choisir de ne sélectionner que des couleurs Web sécurisées.



Sélecteur de couleurs Adobe.

A. Couleur réglée B. Couleur d'origine C. Valeurs chromatiques TSL D. Valeurs chromatiques RVB E. Affichage des couleurs Web uniquement F. Champ de couleur G. Curseur de couleur H. Valeur chromatique hexadécimale

- 1 Cliquez sur les cases de couleur de premier plan ou d'arrière-plan dans la palette d'outils pour afficher le sélecteur de couleurs.
- 2 Cliquez à l'intérieur du champ de couleur. Lorsque vous cliquez dans le champ de couleur, un marqueur circulaire indique la position de la couleur dans le champ, et les valeurs numériques reflètent la nouvelle couleur.
- 3 Faites glisser les triangles blancs le long du curseur pour passer à une autre couleur.
- 4 Pour spécifier un nombre de manière visuelle, vous pouvez également utiliser l'une des méthodes suivantes :
  - Entrez la valeur hexadécimale de la couleur dans la zone de texte située sous les valeurs RVB. (Les valeurs chromatiques hexadécimales sont souvent utilisées par les concepteurs de sites Web.)
  - Pour le mode de couleur RVB, sélectionnez un bouton radio, puis spécifiez la valeur des composantes comprise entre 0 et 255 (0 correspondant à aucune lumière, et 255 à la lumière la plus vive).
  - Pour le mode de couleur TSL, sélectionnez un bouton radio, puis spécifiez des pourcentages de saturation et de luminosité ; exprimez la teinte sous forme d'un angle compris entre 0 et 360° correspondant à une position sur la roue chromatique.
- 5 La partie supérieure du rectangle de couleur à droite du curseur affiche la nouvelle couleur. La partie inférieure du rectangle contient la couleur d'origine.
- 6 Cliquez sur le bouton OK pour commencer à peindre avec la nouvelle couleur.

**Remarque :** vous pouvez sélectionner des couleurs à l'aide du sélecteur de couleurs intégré de votre système ou d'un sélecteur de couleurs externe. Choisissez la commande *Edition > Préférences > Général*, puis choisissez le sélecteur de couleurs.

## Outils de peinture

### Utilisation de l'outil Pinceau

L'outil Pinceau  permet d'appliquer des touches colorées légères ou franches. Vous pouvez l'utiliser pour simuler les techniques du pistolet à peinture. (S'il n'apparaît pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil *Forme impressionniste*  ou *Remplacement de couleur* , puis cliquez sur l'icône de l'outil Pinceau dans la barre d'options.)

- 1 Dans l'Editeur, sélectionnez une couleur de peinture en définissant la couleur de premier plan.
- 2 Sélectionnez l'outil Pinceau dans la palette d'outils.

**3** Définissez les options de l'outil Pinceau dans la barre d'options, puis faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image pour peindre.

 *Pour tracer une droite, cliquez sur un point de départ dans l'image. Puis, tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez pour définir un point d'arrivée.*

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Pinceau suivantes :

**Formes** Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

**Longueur** Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur Epaisseur ou entrez une valeur dans la zone de texte.

**Mode** Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image.

**Opacité** Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse transparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

**Aérographe**  Permet de produire des effets d'aérographe. Cette option applique des tons graduels à une image, en simulant les techniques d'aérographe traditionnelles.

**Options de tablette de formes**  Définit les options à contrôler avec votre stylet si vous utilisez une tablette sensible à la pression au lieu d'une souris.

**Autres options**  Définit des options de forme supplémentaires.

## Voir aussi

« A propos des modes de fusion » à la page 291

« A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan » à la page 290

« A propos des options de forme » à la page 303

« Ajout d'une forme à la bibliothèque de formes » à la page 305

« Configuration de la prise en charge des tablettes sensibles à la pression » à la page 306

## Utilisation de l'outil Crayon

L'outil Crayon  permet de tracer à main levée des traits à contours nets.

**1** Dans l'Éditeur, sélectionnez une couleur de peinture en définissant la couleur de premier plan.

**2** Sélectionnez l'outil Crayon dans la palette d'outils (il se trouve dans le groupe de l'outil Pinceau ).

**3** Définissez les options de l'outil Crayon dans la barre d'options, puis faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image pour peindre.

 *Pour tracer une droite, cliquez sur un point de départ dans l'image. Puis, tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez pour définir un point d'arrivée.*

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Crayon suivantes :

**Formes** Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

**Longueur** Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur Epaisseur ou entrez une valeur dans la zone de texte.

**Mode** Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image.

**Opacité** Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse transparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

**Inversion auto** Applique la couleur d'arrière-plan sur les zones contenant la couleur de premier plan. Si vous commencez à partir d'une zone ne contenant pas la couleur de premier plan, l'outil applique la couleur de premier plan.

## Voir aussi

- « A propos des modes de fusion » à la page 291
- « A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan » à la page 290
- « A propos des outils de peinture » à la page 290
- « A propos des options de forme » à la page 303

## Utilisation de l'outil Forme impressionniste

L'outil Forme impressionniste apporte aux couleurs et aux détails existants de l'image des petites touches de peinture stylisées. En combinant diverses options de style, de taille et de tolérance, il est possible de simuler la texture associée à la peinture de différents styles artistiques.

- 1** Sélectionnez l'outil Forme impressionniste  dans la palette d'outils de l'Editeur. (Si cet outil n'apparaît pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Pinceau  ou Remplacement de couleur , puis cliquez sur l'icône de l'outil Forme impressionniste dans la barre d'options.)
- 2** Définissez les options de l'outil Forme impressionniste dans la barre d'options, puis faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image pour peindre.




Photo d'origine (à gauche) et après utilisation de l'outil Forme impressionniste (à droite)

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Forme impressionniste suivantes :

**Formes** Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

**Longueur** Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur Epaisseur ou entrez une valeur dans la zone de texte.

**Mode** Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image (voir la section « A propos des modes de fusion » à la page 291 pour plus de détails).

**Opacité** Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

**Autres options** Style affecte la forme dessinée par le pinceau. Zone contrôle la taille de l'empreinte de forme. Une valeur de zone élevée augmentera également le nombre d'empreintes. Tolérance définit l'écart chromatique admis pour que les pixels adjacents soient pris en compte par le tracé d'une forme.

## Voir aussi

- « A propos des options de forme » à la page 303

## Utilisation de l'outil Doigt

L'outil Doigt simule l'effet d'un doigt étalant de la peinture fraîche. Il prélève la couleur au point de départ et l'étale lorsque vous faites glisser. Vous pouvez appliquer l'outil Doigt aux couleurs existantes de l'image ou maculer l'image avec la couleur de premier plan.



Image d'origine (à gauche) et après étalement sur des parties de la photo (à droite)

- 1 Sélectionnez l'outil Doigt  dans la palette d'outils de l'Editeur. (Si cet outil n'apparaît pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Goutte d'eau  ou Netteté , puis cliquez sur l'icône de l'outil Doigt dans la barre d'options.)
- 2 Définissez les options de l'outil Doigt dans la barre d'options, puis faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image pour étaler la couleur.



*Pour utiliser temporairement l'option Peinture au doigt lorsque vous faites glisser l'outil Doigt, appuyez sur la touche Alt.*

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Doigt suivantes :

**Formes** Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

**Longueur** Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur Epaisseur ou entrez une valeur dans la zone de texte.

**Mode** Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image (voir la section « A propos des modes de fusion » à la page 291 pour plus de détails).

**Intensité** Définit l'importance de l'effet d'étalement.

**Tous les calques** Etale la couleur de tous les calques visibles. Si cette option est désélectionnée, l'outil Doigt étale les couleurs du calque actif uniquement.

**Peinture au doigt** Etale la couleur de premier plan au début de chaque application. Si cette option est désélectionnée, l'outil Doigt applique la couleur sous le pointeur au début de chaque application.

## Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

« A propos des options de forme » à la page 303

## Utilisation de l'outil Gomme

L'outil Gomme modifie les pixels d'une image au fur et à mesure que vous faites glisser la souris dessus. Si vous travaillez sur le calque d'arrière-plan ou sur un calque dont les pixels transparents sont verrouillés, les pixels adoptent la couleur d'arrière-plan ; à défaut, les pixels gommés deviennent transparents. Les pixels transparents sont indiqués par la grille de transparence.

1 Sélectionnez l'outil Gomme  dans la palette d'outils. (Si cet outil n'apparaît pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme d'arrière-plan  ou Gomme magique , puis cliquez sur l'icône de l'outil Gomme dans la barre d'options.)

2 Définissez les options de l'outil Gomme d'arrière-plan dans la barre d'options, puis faites glisser l'outil sur la zone à effacer.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Gomme suivantes :

**Formes** Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

**Longueur** Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur Epaisseur ou entrez une valeur dans la zone de texte.

**Mode** Forme efface en utilisant les caractéristiques de l'outil Pinceau, ce qui permet de réaliser des effacements graduels. Crayon effectue des effacements nets de la même manière qu'un crayon. Carré utilise un carré de 16 pixels aux contours nets comme gomme.

**Opacité** Définit l'intensité du gommage. Une opacité de 100 % rend complètement transparents les pixels d'un calque et efface les pixels de la couleur d'arrière-plan sur le calque d'arrière-plan. Une opacité plus faible rend les pixels d'un calque partiellement transparents et peint partiellement avec la couleur d'arrière-plan sur le calque d'arrière-plan. (Si le mode Carré est sélectionné dans la barre d'options, l'option Opacité n'est pas disponible.)

### Voir aussi

« A propos des modes de fusion » à la page 291

« A propos des options de forme » à la page 303

### Utilisation de l'outil Gomme magique

L'outil Gomme magique modifie tous les pixels similaires lorsque vous le faites glisser sur une photo. Si vous travaillez sur un calque dont les pixels transparents sont verrouillés, les pixels adoptent la couleur d'arrière-plan ; à défaut, les pixels deviennent transparents. Vous pouvez choisir d'effacer uniquement des pixels contigus ou tous les pixels similaires du calque actif.




Image d'origine (à gauche) et après effacement des nuages (à droite)

**1** Dans la palette Calques, sélectionnez le calque contenant les zones à effacer.

**Remarque :** si vous sélectionnez l'arrière-plan, il devient automatiquement un calque lorsque vous utilisez la gomme magique.

**2** Sélectionnez l'outil Gomme magique  dans la palette d'outils. (Si cet outil n'apparaît pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme  ou Gomme d'arrière-plan , puis cliquez sur l'icône de l'outil Gomme magique dans la barre d'options.)

**3** Définissez des options dans la barre d'options, puis cliquez sur la zone de calque à effacer.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Gomme magique suivantes :

**Tolérance** Définit la gamme des couleurs effaçables. Une faible tolérance remplace les pixels dont la valeur chromatique est très proche de celle du pixel sur lequel vous avez cliqué. Une tolérance élevée remplace une plus large plage de pixels.

**Lissage** Lisse les contours de la zone gommée, en donnant un aspect plus naturel.

**Contiguës** Efface uniquement les pixels adjacents à celui sur lequel vous cliquez. Désélectionnez cette option pour effacer tous les pixels similaires de l'image.

**Tous les calques** Echantillonne la couleur gommée à partir de données provenant de tous les calques visibles. Désélectionnez cette option pour effacer uniquement les pixels sur le calque actif.

**Opacité** Définit l'intensité du gommage. Une opacité de 100 % rend les pixels complètement transparents sur un calque et efface les pixels de la couleur d'arrière-plan sur un calque verrouillé. Une opacité plus faible rend les pixels partiellement transparents sur un calque et peint partiellement avec la couleur d'arrière-plan sur un calque verrouillé.

### Voir aussi

« A propos des modes de fusion » à la page 291

« A propos des options de forme » à la page 303

« A propos de la palette Calques » à la page 146

« Lissage des contours d'une sélection à l'aide de la fonction de lissage » à la page 187

### Utilisation de l'outil Gomme d'arrière-plan

L'outil Gomme d'arrière-plan rend transparents les pixels de couleur pour vous permettre de supprimer facilement un objet de son arrière-plan. En agissant délicatement, vous pouvez conserver les contours de l'objet de premier plan tout en éliminant les pixels de la frange d'arrière-plan.

Le pointeur de l'outil se présente sous la forme d'un cercle avec une croix indiquant la zone sensible . Au fur et à mesure que vous déplacez le pointeur, les pixels contenus dans le cercle et d'une valeur chromatique semblable à celle du pixel sous la zone sensible sont effacés. Si le cercle chevauche votre objet de premier plan et ne contient pas de pixels semblables au pixel de la zone sensible, l'objet de premier plan n'est pas effacé.



*Effacement des éléments d'arrière-plan superflus. Vous pouvez remplacer des éléments d'arrière-plan par d'autres éléments à l'aide de l'outil Tampon de duplication ou en ajoutant un autre calque.*

**1** Dans la palette Calques, sélectionnez le calque contenant les zones à effacer.

**Remarque :** si vous sélectionnez l'arrière-plan, il devient automatiquement un calque lorsque vous utilisez la gomme d'arrière-plan.

**2** Sélectionnez l'outil Gomme d'arrière-plan . (Si cet outil n'apparaît pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme  ou Gomme magique , puis cliquez sur l'icône de l'outil Gomme d'arrière-plan dans la barre d'options.)

**3** Définissez les options de l'outil Gomme d'arrière-plan dans la barre d'options, puis faites glisser l'outil sur la zone à effacer. Maintenez la zone sensible de l'outil en dehors des zones à conserver.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Gomme d'arrière-plan suivantes :

**Sélecteur de forme prédéfinie** Définit les paramètres prédéfinis de la forme, tels que l'épaisseur, le diamètre, la dureté et le pas. Déplacez les curseurs Epaisseur ou entrez des chiffres dans les zones de texte.

**Limites** Contiguës efface les parties juxtaposées arborant la couleur de la zone sensible. Discontiguës efface les pixels contenus dans le cercle qui sont semblables à la couleur de la zone sensible.

**Tolérance** Définit l'écart chromatique admis entre un pixel et la zone sensible pour être pris en compte par l'outil. Une faible tolérance limite l'effacement aux zones qui sont très semblables à la couleur de la zone sensible. Une tolérance élevée remplace une gamme des couleurs plus étendue.

### Voir aussi

« A propos des options de forme » à la page 303


## Configuration des formes

### A propos des options de forme

Vous pouvez simuler des touches de peinture en définissant le taux d'estompage progressif des empreintes de forme appliquées avec l'outil. Vous pouvez définir les options qui varient de façon dynamique sur une empreinte de forme, notamment la diffusion, l'épaisseur et la couleur. La vignette de forme située dans la barre d'options reflète les changements de forme à mesure que vous réglez les options de stylet.


Pour définir les options de stylet, sélectionnez l'outil Pinceau, puis sélectionnez les commandes de votre choix dans le menu Autres options de la barre d'options.

**Pas** Définit la distance entre les empreintes de la forme sur le dessin. Pour modifier le pas, entrez un nombre ou utilisez le curseur pour définir une valeur correspondant à un pourcentage du diamètre de la forme. (La vignette de forme située dans la barre d'options varie de façon dynamique pour refléter le réglage du pas.)




Plus le pas est élevé, plus les sauts de la forme sont nombreux.

**Estomper** Définit le nombre d'étapes jusqu'à ce que le flux de peinture soit totalement estompé. Une valeur faible applique un estompage très rapide, et la valeur zéro ne crée aucun effet d'estompage. Chaque étape équivaut à une marque de la pointe d'une forme. Les valeurs admises sont comprises entre 0 et 9999. Si, par exemple, vous spécifiez 10 étapes, vous obtenez un estompage en 10 incréments. Pour les formes plus petites, il est conseillé de définir une valeur de 25 ou supérieure. Si les dessins s'estompent trop rapidement, augmentez cette valeur.




Estompage en 40, 60 et 80 étapes

**Variation de teinte** Définit le taux auquel la couleur d'empreinte de forme bascule entre les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Plus la valeur est élevée, plus les permutations sont fréquentes (pour définir les couleurs utilisées par l'option de variation de teinte, voir la section « A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan » à la page 290).




*Tracé de pinceau avec et sans variation de teinte*

**Dureté** Définit la taille du centre de la forme. Entrez un nombre ou utilisez le curseur pour définir une valeur correspondant à un pourcentage du diamètre de la forme.




*Formes avec différentes valeurs de dureté*

**Diffusion** La diffusion de la forme détermine la manière dont les empreintes de la forme sont distribuées dans le dessin. Les valeurs faibles produisent un trait plus dense et une peinture moins diffuse, tandis que les valeurs élevées augmentent la zone de diffusion.




*Empreinte de forme avec valeurs de diffusion faible et élevée*

**Angle** Définit l'angle de décalage de l'axe prolongé d'une forme elliptique par rapport à l'axe horizontal. Entrez une valeur en degrés ou déplacez la flèche dans l'icône d'angle pour définir l'angle souhaité.



*Les formes angulaires produisent un effet ciselé.*

**Arrondi** Définit le rapport entre l'axe court et l'axe long de la forme. Entrez un pourcentage ou faites glisser un point dans l'icône d'angle en le rapprochant ou l'éloignant de la flèche. Une valeur de 100 % crée une forme circulaire, une valeur de 0 % crée une forme linéaire, et les valeurs intermédiaires créent des formes elliptiques.



Le réglage de l'arrondi modifie la pointe de la forme.

### Voir aussi

« A propos des modes de fusion » à la page 291

### Ajout d'une forme à la bibliothèque de formes

- 1 Sélectionnez l'outil Pinceau .
- 2 Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme pour afficher la palette déroulante dans la barre d'options ; choisissez une catégorie dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une forme à modifier dans la liste.
- 3 Utilisez la barre d'options pour modifier la forme d'origine.
- 4 Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme pour afficher le menu de la palette, puis choisissez l'option Enregistrer la forme.
- 5 Entrez un nom dans la boîte de dialogue Nom de la forme, puis cliquez sur le bouton OK.

La nouvelle forme est sélectionnée dans la barre d'options et est ajoutée au bas de la palette déroulante des formes.

### Suppression d'une forme

- 1 Sélectionnez l'outil Pinceau .
- 2 Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme pour afficher la palette déroulante des formes dans la barre d'options.
- 3 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Appuyez sur la touche Alt pour transformer le pointeur en une icône en forme de ciseaux, puis cliquez sur la forme à supprimer.
  - Sélectionnez la forme dans la palette déroulante, puis choisissez la commande Supprimer la forme dans le menu de la palette.
  - Choisissez la commande Gestionnaire des paramètres prédéfinis dans le menu de la palette, sélectionnez l'option Formes dans la liste Type, sélectionnez une forme dans la liste de la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton Supprimer.

### Création d'une forme personnalisée à partir d'une image

Vous pouvez créer une forme personnalisée en sélectionnant une zone sur une photo. La forme utilise une version en niveaux de gris de la sélection pour appliquer la couleur de premier plan à votre image. Par exemple, vous pourriez sélectionner une feuille et la colorer aux couleurs d'automne. Vous pouvez également créer une forme à l'aide de l'outil Pinceau. Vous pouvez créer une forme personnalisée à partir d'un calque entier ou d'une sélection. La taille maximale de la forme personnalisée est de 2 500 x 2 500 pixels.



Création d'une forme personnalisée de chien. Cette forme permet de peindre sur des formes de chiens.

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez une partie d'une image à utiliser comme forme personnalisée.
- N'effectuez aucune sélection pour utiliser le calque entier comme forme personnalisée.

Utilisez les outils de peinture pour tracer la forme et la sélectionner. Vous pouvez utiliser des contours nets ou diffus et varier l'opacité des traits pour produire des effets de contour flou.

**2** Choisissez la commande Edition > Définir une forme ou Définir une forme d'après la sélection.

**3** Nommez la forme, puis cliquez sur le bouton OK.

### **Voir aussi**

« Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis » à la page 316

### **Configuration de la prise en charge des tablettes sensibles à la pression**

Photoshop Elements est compatible avec la plupart des tablettes de numérisation sensibles à la pression, telles que les tablettes Wacom®. A partir du tableau de bord logiciel de votre tablette, vous pouvez faire varier les propriétés de l'outil Pinceau en fonction des options de la tablette et du degré de pression que vous appliquez avec votre stylet.

❖ Sélectionnez l'outil Pinceau dans la palette d'outils de l'Editeur, puis, dans la barre d'options, définissez l'option de tablette que vous voulez contrôler par la pression du stylet.

## Fonds et contours

### Utilisation de l'outil Pot de peinture

L'outil Pot de peinture  permet de remplir une zone dont les valeurs chromatiques sont semblables aux pixels sur lesquels vous cliquez. Vous pouvez remplir une zone avec la couleur de premier plan ou un motif.

- 1 Dans l'Éditeur, choisissez une couleur de premier plan.
- 2 Sélectionnez l'outil Pot de peinture dans la palette d'outils.
- 3 Définissez les options de l'outil Pot de peinture dans la barre d'options, puis cliquez sur la partie de l'image à remplir.



*Si vous ne voulez pas remplir les zones transparentes d'un calque, vous pouvez les verrouiller dans la palette Calques.*

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Pot de peinture suivantes :

**Motif** Définit un motif à utiliser comme remplissage.

**Mode** Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image.

**Opacité** Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse transparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

**Tolérance** Définit l'écart chromatique admis pour remplir les pixels. Une faible tolérance remplit les pixels dont la valeur chromatique est très proche de celle du pixel sur lequel vous avez cliqué. Une tolérance élevée remplit les pixels contenant une plus grande gamme des couleurs.

**Lissage** Lisse les bords de la sélection remplie.

**Contiguës** Remplit les pixels aux valeurs chromatiques similaires situés les uns à côté des autres. Désélectionnez cette option si vous voulez remplir tous les pixels similaires dans l'image, y compris ceux qui ne sont pas adjacents. L'option Tolérance définit l'écart chromatique admis.

**Tous les calques** Remplit les pixels similaires sur tous les calques visibles compris dans les niveaux définis par les options Tolérance et Pixels contigus.

### Voir aussi

- « A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan » à la page 290
- « A propos des modes de fusion » à la page 291
- « Lissage des contours d'une sélection à l'aide de la fonction de lissage » à la page 187
- « Création de calques de remplissage » à la page 160

### Remplissage d'un calque avec une couleur ou un motif

Vous pouvez également utiliser un calque de remplissage pour appliquer un fond ou un motif à votre image, à la place des outils de forme. Le calque de remplissage offre davantage de souplesse en permettant de changer les propriétés du fond et du motif et de modifier le masque de remplissage pour restreindre le dégradé à une portion de l'image.

- 1 Dans l'Éditeur, sélectionnez une couleur de premier plan ou d'arrière-plan.
- 2 Sélectionnez la zone à remplir. Pour remplir un calque entier, sélectionnez-le dans la palette Calques.
- 3 Choisissez la commande Edition > Remplir le calque.
- 4 Définissez les options dans la boîte de dialogue Remplir le calque, puis cliquez sur le bouton OK.

**Remplir** Choisissez une couleur dans le menu Avec. Pour sélectionner une couleur différente, choisissez l'option Couleur, puis sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs. Choisissez l'option Motif pour remplir le calque avec un motif.

**Motif personnalisé** Spécifie le motif à utiliser si vous choisissez la commande Motif dans le menu Avec. Vous pouvez également utiliser des motifs provenant des bibliothèques fournies ou créer vos propres motifs.

**Mode** Spécifie la manière dont le motif de couleur appliqué fusionne avec les pixels existants de l'image.

**Opacité** Définit l'opacité du motif de couleur à appliquer.

**Conserver les zones transparentes** Remplit uniquement les pixels opaques.

### Voir aussi

« A propos des motifs » à la page 308

« A propos des modes de fusion » à la page 291

« A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan » à la page 290

« Création de calques de remplissage » à la page 160

## Traçage du contour des objets sur un calque

Vous pouvez utiliser la commande Contour pour tracer automatiquement un contour coloré autour d'une sélection ou du contenu d'un calque.

*Remarque :* pour ajouter un contour à l'arrière-plan, vous devez d'abord le convertir en calque ordinaire. L'arrière-plan ne contenant aucun pixel transparent, le calque entier est entouré.

**1** Sélectionnez la zone de l'image ou un calque dans la palette Calques de l'Editeur.

**2** Choisissez la commande Edition > Contour de la sélection.

**3** Dans la boîte de dialogue Contour, définissez les options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK pour ajouter le contour :

**Épaisseur** Spécifie l'épaisseur du contour franc. Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 250 pixels.

**Couleur** Définit la couleur du contour. Cliquez sur le témoin de couleur pour sélectionner une couleur dans le sélecteur de couleurs.

**Position** Spécifie si la bordure doit être placée à l'intérieur, à l'extérieur ou au centre de la sélection ou des limites du calque.

**Mode** Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image.

**Opacité** Définit l'opacité de la peinture appliquée. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

**Conserver les zones transparentes** Entoure uniquement les zones contenant des pixels opaques sur un calque. Cette option n'est pas disponible si votre image ne comporte aucune zone transparente.

### Voir aussi


« A propos des modes de fusion » à la page 291

## Motifs

### A propos des motifs

Vous pouvez peindre un motif avec l'outil Tampon de motif ou remplir une sélection ou un calque avec un motif que vous choisissez dans les bibliothèques de motifs. Dans Photoshop Elements, vous pouvez choisir parmi différents motifs.

Pour personnaliser vos images ou pour créer des pages d'album uniques, vous pouvez concevoir vos propres motifs. Vous pouvez enregistrer les motifs que vous créez dans une bibliothèque, puis charger et gérer vos bibliothèques de motifs à l'aide du Gestionnaire des paramètres définis ou de la palette déroulante Motif, qui s'affiche dans la barre d'options des outils Tampon de motif et Pot de peinture. Vous pouvez ainsi utiliser facilement un motif dans plusieurs images.



Création d'un motif personnalisé

A. Sélection rectangulaire utilisée pour définir le motif B. Motif personnalisé dans le sélecteur de motifs C. Nouvelle image remplie avec le motif personnalisé

### Voir aussi

« Remplissage d'un calque avec une couleur ou un motif » à la page 307

« Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis » à la page 316

### Utilisation de l'outil Tampon de motif

L'outil Tampon de motif  applique un motif défini à partir de votre image, d'une autre image ou d'un motif prédéfini.

**1** Sélectionnez l'outil Tampon de motif dans la palette d'outils de l'Editeur. (S'il n'apparaît pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Tampon de duplication , puis cliquez sur l'icône de l'outil Tampon de motif dans la barre d'options.)

**2** Choisissez un motif dans la palette déroulante Motif de la barre d'options. Pour charger des bibliothèques de motifs supplémentaires, sélectionnez le nom d'une bibliothèque dans le menu de la palette déroulante, ou choisissez l'option Charger les motifs, puis recherchez le dossier dans lequel se trouve la bibliothèque. Vous pouvez également créer votre propre motif.

**3** Définissez les options de l'outil Tampon de motif dans la barre d'options, puis faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image pour peindre.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Tampon de motif suivantes :

**Formes** Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

**Longueur** Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur Epaisseur ou entrez une valeur dans la zone de texte.

**Mode** Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image (voir la section « A propos des modes de fusion » à la page 291).

**Opacité** Définit l'opacité du motif appliqué. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous le motif. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

**Aligné** Répète le motif de manière contiguë et uniforme. Le motif est appliqué d'une touche de peinture à l'autre. Si l'option Aligné est désélectionnée, le motif est centré sur le pointeur après chaque interruption et reprise.

**Forme impressionniste** Peint le motif en utilisant les tampons pour créer un effet impressionniste.

### Voir aussi

« Remplissage d'un calque avec une couleur ou un motif » à la page 307

## Ajout d'un motif personnalisé au sélecteur de motifs

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour créer un motif d'après une portion d'image, délimitez-la par une sélection rectangulaire avec un contour progressif de 0 pixel.
- Pour créer un motif d'après l'image entière, désélectionnez tout.

2 Choisissez la commande Edition > Définir le motif d'après la sélection.

3 Donnez un nom au motif dans la boîte de dialogue Nom du motif.

4 Pour désélectionner la sélection d'origine, choisissez la commande Sélection > Désélectionner.

### Voir aussi

« A propos des sélections » à la page 175

## Utilisation d'un motif prédéfini figurant dans le dossier des motifs PostScript

Chaque fichier de motif prédéfini contenu dans le dossier des motifs PostScript contient un seul motif au format Adobe Illustrator. Vous pouvez mettre ces motifs à l'échelle à une résolution quelconque.

1 Choisissez la commande Fichier > Ouvrir.

2 Naviguez jusqu'au dossier Photoshop Elements 6.0/Presets/Patterns/PostScript Patterns.

3 Sélectionnez le motif à utiliser, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

4 Lorsque la boîte de dialogue Pixelliser le format générique EPS s'ouvre, cliquez sur le bouton OK pour continuer.

5 Choisissez la commande Sélection > Tout sélectionner ou délimitez par une sélection rectangulaire le motif avec un contour progressif de 0 pixel dans la barre d'options.

6 Choisissez la commande Edition > Définir le motif d'après la sélection. Le motif est défini comme motif Adobe Photoshop Elements.

7 Donnez un nom au motif dans la boîte de dialogue Nom du motif, puis cliquez sur le bouton OK.


### Voir aussi

« Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis » à la page 316

## Dégradés

### A propos des dégradés

Pour remplir une zone avec un dégradé, faites glisser le pointeur de l'outil Dégradé sur l'image ou la sélection. La distance entre le point de départ (celui où vous appuyez sur le bouton de la souris et le maintenez enfoncé) et le point d'arrivée (celui où vous relâchez le bouton de la souris) influe sur l'aspect du dégradé, de la même façon que le type de dégradé.



L'outil Dégradé et l'Editeur de dégradé vous permettent de créer un mélange de couleurs personnalisé dans vos photos.

Vous pouvez choisir l'un des types de dégradé suivants dans la barre d'options :

- Dégradé linéaire**  Applique un dégradé en ligne droite entre le point de départ et le point d'arrivée.
- Dégradé radial**  Applique un dégradé de forme circulaire entre le point de départ et le point d'arrivée.
- Dégradé incliné**  Applique un dégradé autour du point de départ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Dégradé réfléchi**  Applique un dégradé de part et d'autre du point de départ en utilisant des dégradés linéaires symétriques.
- Dégradé en losange**  Applique un dégradé en forme de losange en partant du point de départ vers l'extérieur. Le point d'arrivée définit un angle du losange.



*Vous pouvez également appliquer un dégradé à l'image au moyen d'un calque de remplissage. Le calque de remplissage offre davantage de souplesse en permettant de modifier les propriétés de dégradé et d'éditer le masque de remplissage pour restreindre le dégradé à une portion de l'image.*

Les dégradés sont stockés dans des bibliothèques. Vous pouvez choisir d'afficher une bibliothèque de dégradés différente dans le menu déroulant du sélecteur de dégradés en cliquant sur le petit triangle du menu et en sélectionnant une bibliothèque au bas de la liste. Vous pouvez enregistrer et charger vos propres bibliothèques de dégradés dans ce menu. Vous avez également la possibilité de gérer les dégradés à l'aide du Gestionnaire des paramètres définis.

## Voir aussi

« Création de calques de remplissage » à la page 160

## Application d'un dégradé

- 1** Pour remplir une partie de l'image, sélectionnez cette partie avec l'un des outils de sélection. A défaut, le dégradé est appliqué à tout le calque actif.
  - 2** Sélectionnez l'outil Dégradé .
  - 3** Dans la barre d'options, cliquez sur le type de dégradé souhaité.
  - 4** Choisissez un fond en dégradé dans la palette déroulante du sélecteur de dégradés de la barre d'options.
  - 5** (Facultatif) Définissez les options de dégradé dans la barre d'options.
- Mode** Spécifie comment le dégradé appliqué est fusionné avec les pixels existants de l'image.

**Opacité** Définit l'opacité du dégradé. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous le dégradé. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

**Inverser** Inverse l'ordre des couleurs dans le fond en dégradé.

**Simuler** Crée un dégradé plus régulier avec moins de bandes de couleur apparentes.

**Transparence** Utilise la transparence du dégradé (au lieu des zones transparentes de l'image), si le dégradé contient des zones transparentes.

**6** Placez le pointeur dans l'image à l'endroit où définir le point de départ du dégradé, puis faites glisser la souris pour définir le point d'arrivée. Pour contraindre l'angle à un multiple de 45°, maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous faites glisser la souris.

## Application d'un fond en dégradé à du texte


- 1** Sélectionnez le texte à remplir.
- 2** Choisissez la commande Calque > Simplifier le calque pour convertir le texte vectoriel en image bitmap. Vous ne pourrez plus modifier le texte une fois que le calque sera simplifié.
- 3** Tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée, cliquez sur la vignette du calque de texte dans la palette Calques pour sélectionner le texte.
- 4** Sélectionnez l'outil Dégradé.
- 5** Dans la barre d'options, cliquez sur le type de dégradé souhaité.
- 6** Choisissez un fond en dégradé dans la palette déroulante du sélecteur de dégradés.
- 7** Placez le pointeur dans le texte à l'endroit où définir le point de départ du dégradé, puis faites glisser la souris pour définir le point d'arrivée.

## Voir aussi

« Simplification d'un calque » à la page 151

## Définition d'un dégradé

Vous pouvez définir vos propres dégradés dans la boîte de dialogue Editeur de dégradé. Un dégradé peut inclure deux couleurs ou plus, ou une couleur ou plus, qui s'estompent progressivement jusqu'à la transparence.



Boîte de dialogue Editeur de dégradé  
A. Etape de couleur B. Milieu C. Etape d'opacité

Pour définir un dégradé, vous ajoutez une étape de couleur à ajouter au dégradé, faites glisser le taquet d'étape de couleur et l'icône de milieu pour définir l'intervalle entre deux couleurs, puis définissez l'étape d'opacité pour définir la transparence de votre choix dans le dégradé.

- 1** Dans l'Editeur, sélectionnez l'outil Dégradé .
- 2** Pour afficher la boîte de dialogue Editeur de dégradé, cliquez sur le bouton Modifier à côté de l'échantillon de dégradé.
- 3** Dans la zone Paramètres prédéfinis de la boîte de dialogue Editeur de dégradé, sélectionnez un dégradé sur lequel fonder le nouveau dégradé.
- 4** Pour choisir les couleurs de votre dégradé, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Cliquez deux fois sur le taquet d'étape de couleur  ou cliquez sur le témoin Couleur pour afficher le sélecteur de couleurs. Choisissez une couleur, puis cliquez sur le bouton OK.
  - Choisissez l'option Premier plan dans le menu déroulant Couleur pour utiliser la couleur de premier plan.

- Choisissez l'option Arrière-plan dans le menu déroulant Couleur pour utiliser la couleur d'arrière-plan.
  - Choisissez l'option Couleur utilisateur dans le menu déroulant Couleur pour utiliser systématiquement la couleur que vous choisissez pour le dégradé, autre que le premier plan ou l'arrière plan.
- 5** Pour modifier l'emplacement de l'étape d'une couleur, faites glisser le taquet vers la gauche ou vers la droite.
  - 6** Pour ajouter une couleur au dégradé, cliquez sous la bande de dégradé pour définir une autre étape de couleur.
  - 7** Pour définir le point central de transition entre les couleurs, déplacez le losange sous la bande de dégradé vers la gauche ou vers la droite.
  - 8** Pour supprimer l'étape de couleur que vous modifiez, cliquez sur le bouton Supprimer.
  - 9** Pour définir la fluidité de la transition des couleurs, entrez un pourcentage dans la zone de texte Lissage ou déplacez le curseur.
  - 10** Si nécessaire, définissez les valeurs de transparence du dégradé en déplaçant les étapes d'opacité.
  - 11** Pour enregistrer le dégradé comme dégradé prédéfini, entrez un nom pour le nouveau dégradé, puis cliquez sur le bouton Nouveau.
  - 12** Cliquez sur le bouton OK. Le nouveau dégradé est sélectionné et prêt à l'emploi.

### Voir aussi

« Utilisation du sélecteur de couleurs Adobe » à la page 296

### Définition de la transparence d'un dégradé

Chaque fond en dégradé est associé à des paramètres (étapes d'opacité) qui déterminent l'opacité du fond à différents endroits du dégradé. Le motif en damier indique la quantité de transparence dans l'aperçu du dégradé. Les dégradés nécessitent au moins deux étapes d'opacité.

- 1** Créez un dégradé.
  - 2** Pour régler l'opacité de départ dans l'Editeur de dégradé, cliquez sur le taquet d'étape d'opacité de gauche situé au-dessus de la bande de dégradé. Le triangle situé au bas du taquet devient noir, signe que vous procédez à l'édition de la transparence de départ.
  - 3** Utilisez l'une des méthodes suivantes pour définir l'opacité :
    - Entrez une valeur comprise entre 0 (transparence totale) et 100 % (opacité totale).
    - Déplacez le curseur déroulant Opacité.
  - 4** Pour régler l'opacité de l'extrémité, cliquez sur le taquet d'étape de transparence de droite situé au-dessus de la bande de dégradé. Définissez ensuite l'opacité comme décrit à l'étape 3.
  - 5** Pour régler les positions de départ ou d'arrivée de l'opacité, utilisez l'une des méthodes suivantes :
    - Déplacez le taquet d'étape d'opacité correspondante vers la gauche ou vers la droite.
    - Sélectionnez le taquet d'étape d'opacité correspondante, puis entrez une valeur dans la zone Position.
  - 6** Pour régler la position de l'opacité du milieu (le point situé à mi-chemin entre les opacités de départ et d'arrivée), utilisez l'une des méthodes suivantes :
    - Déplacez le losange situé au-dessus de la bande de dégradé vers la gauche ou vers la droite.
    - Sélectionnez le losange, puis entrez une valeur dans la zone Position.
  - 7** Pour supprimer l'étape d'opacité en cours d'édition, cliquez sur le bouton Supprimer ou faites glisser le taquet d'étape en dehors de la bande de dégradé.
  - 8** Pour ajouter une opacité intermédiaire, cliquez au-dessus de la bande de dégradé pour définir une nouvelle étape d'opacité. Vous pouvez alors régler et déplacer cette opacité de la même manière que les opacités de départ ou d'arrivée.
- Pour supprimer une opacité intermédiaire, faites glisser le taquet d'étape de transparence correspondante vers le haut et hors de la bande de dégradé, ou sélectionnez l'étape et cliquez sur le bouton Supprimer.

**9** Pour enregistrer le dégradé comme dégradé prédéfini, entrez un nouveau nom dans la zone de texte Nom, puis cliquez sur le bouton Nouveau. Un nouveau dégradé prédéfini est créé avec le paramètre de transparence que vous avez spécifié.

**10** Cliquez sur le bouton OK pour refermer la boîte de dialogue et sélectionner le nouveau dégradé. Assurez-vous que l'option Transparence est sélectionnée dans la barre d'options.

### Création d'un dégradé de type bruit

Un dégradé de type bruit est un dégradé dont les couleurs sont réparties de façon aléatoire selon une gamme des couleurs que vous spécifiez.



*Dégradés de type bruit avec différentes valeurs de bruit*  
A. 10 % de bruit B. 50 % de bruit C. 90 % de bruit

**1** Dans l'Editeur, sélectionnez l'outil Dégradé .

**2** Pour afficher la boîte de dialogue Editeur de dégradé, cliquez sur le bouton Modifier de la barre d'options.

**3** Choisissez l'option Bruit dans le menu Type de dégradé.

**4** Définissez les options pour le dégradé.

**Cassure** Définit la fluidité de la transition entre les couleurs du motif.

**Modèle de couleur** Spécifie le modèle colorimétrique à utiliser pour définir la gamme des couleurs à inclure dans le dégradé. Pour définir la gamme des couleurs, faites glisser le curseur de chacune des composantes chromatiques.

**Restreindre les couleurs** Empêche les couleurs sursaturées.

**Ajouter de la transparence** Ajoute de la transparence à des couleurs aléatoires.

**5** Pour mélanger les couleurs de façon aléatoire, cliquez sur le bouton Phase initiale aléatoire jusqu'à ce que vous trouviez un dégradé vous satisfaisant.

**6** Entrez le nom du nouveau dégradé.


**7** Pour ajouter votre dégradé prédéfini, cliquez sur le bouton Nouveau.

**8** Cliquez sur le bouton OK pour refermer la boîte de dialogue et sélectionner le nouveau dégradé.

## Paramètres prédéfinis et bibliothèques

### A propos des paramètres prédéfinis

Dans l'espace de travail Retouche standard, les palettes déroulantes s'affichent dans la barre d'options et permettent d'accéder à des bibliothèques prédéfinies contenant des formes, des nuances, des dégradés, des motifs, des styles de calque et des formes personnalisées. Les éléments dans chaque bibliothèque sont appelés *paramètres prédéfinis*. Une palette déroulante fermée représente la vignette du paramètre prédéfini sélectionné.



Affichage de la palette déroulante Emporte-pièce dans la barre d'options

A. Cliquer ici pour afficher la palette déroulante B. Cliquer ici pour afficher le menu de la palette déroulante contenant les bibliothèques de paramètres prédéfinis

Vous pouvez modifier l'affichage d'une palette déroulante afin de visualiser les paramètres prédéfinis par leur nom, sous forme d'icônes de vignettes, ou avec leur nom et leur icône.

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire des paramètres prédéfinis pour charger les bibliothèques correspondantes. Les paramètres prédéfinis sont stockés dans des fichiers de bibliothèque distincts qui se trouvent dans le sous-dossier Paramètres prédéfinis du dossier de l'application Photoshop Elements.

## Utilisation des options des paramètres prédéfinis

- 1 Sélectionnez un outil.
- 2 Dans la barre d'options, ouvrez la palette déroulante. (Certains outils seulement possèdent une palette déroulante.)
- 3 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Pour afficher et sélectionner les bibliothèques de paramètres prédéfinis chargées, cliquez sur le triangle situé dans l'angle supérieur droit de la palette déroulante.
  - Pour sélectionner un paramètre prédéfini, cliquez sur un élément de la bibliothèque.
  - Pour enregistrer une forme, ouvrez le menu de la palette déroulante, choisissez la commande Enregistrer la forme, entrez un nom dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur le bouton OK.
  - Pour enregistrer un dégradé ou un motif, ouvrez le menu de la palette déroulante, choisissez la commande Nouveau dégradé ou Nouveau motif, entrez un nom dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur le bouton OK.
  - Pour renommer une forme, un dégradé ou un motif dans une palette déroulante, ouvrez le menu de la palette déroulante, choisissez la commande Renommer correspondante, entrez un nouveau nom, puis cliquez sur le bouton OK.
  - Pour supprimer une forme, un dégradé ou un motif d'une palette déroulante, sélectionnez un élément, ouvrez le menu de la palette déroulante, puis choisissez la commande Supprimer correspondante. Vous pouvez également maintenir la touche Alt enfoncée et cliquer sur une forme ou un dégradé.
  - Pour enregistrer une bibliothèque de formes, de dégradés ou de motifs, ouvrez le menu de la palette déroulante. Dans le menu, choisissez l'option Enregistrer la forme, Enregistrer les dégradés ou Enregistrer les motifs, entrez un nom pour le fichier de bibliothèque, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
  - Pour charger une bibliothèque de formes, de dégradés ou de motifs, ouvrez le menu de la palette déroulante, choisissez la commande Charger correspondante, sélectionnez le fichier de bibliothèque à ajouter, puis cliquez sur le bouton Charger.

**Remarque :** la commande Charger a pour effet d'ajouter le contenu de la bibliothèque de formes aux formes déjà disponibles. Si vous choisissez une bibliothèque prédéfinie de formes, cette dernière remplace le jeu de formes existant.

- Pour remplacer le jeu de dégradés actif dans une palette déroulante, ouvrez le menu de la palette déroulante, choisissez un fichier de bibliothèque dans la section inférieure du menu, puis cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez également sélectionner la commande Remplacer correspondante, rechercher un fichier de bibliothèque à sélectionner et cliquer sur le bouton Charger.
- Pour remplacer le jeu actif de formes ou de motifs d'une palette, choisissez une bibliothèque dans le menu Formes.

**Remarque :** pour remplacer le jeu actif de formes, de dégradés ou de motifs, vous pouvez également sélectionner la commande Gestionnaire des paramètres prédéfinis dans le menu de la palette déroulante et utiliser ce gestionnaire pour charger une autre bibliothèque de formes, de dégradés ou de motifs.

- Pour charger le jeu de formes, de dégradés ou de motifs par défaut, ouvrez le menu de la palette déroulante, puis choisissez la commande Réinitialiser correspondante.

## Modification de l'affichage des éléments dans une palette déroulante menu

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour modifier l'affichage d'une palette, ouvrez le menu d'une palette déroulante en cliquant sur le triangle ▾ situé dans l'angle supérieur droit de la palette.
- Si vous voulez modifier l'affichage de toutes les palettes, choisissez la commande Edition > Gestionnaire des paramètres prédéfinis pour ouvrir le gestionnaire des paramètres prédéfinis, puis cliquez sur le bouton Plus.

**2** Sélectionnez une option d'affichage :

**Texte seul** Affiche le nom de chaque élément.

**Petite vignette ou Grande vignette** Affiche une vignette de chaque élément.

**Petite liste ou Grande liste** Affiche le nom et la vignette de chaque élément.

**Vignette du contour** Affiche un échantillon et une vignette d'un contour. Cette option est disponible pour les formes uniquement.

**Remarque :** les options décrites ci-dessus ne sont pas toutes proposées par l'ensemble des palettes déroulantes.

## Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis

Dans l'espace de travail Retouche standard, vous pouvez utiliser le Gestionnaire des paramètres prédéfinis (à l'aide de la commande Edition > Gestionnaire des paramètres prédéfinis) pour gérer les bibliothèques de formes, de nuances, de dégradés ou de motifs qui accompagnent Photoshop Elements. Vous pouvez, par exemple, regrouper vos formes préférées dans un jeu ou rétablir les paramètres prédéfinis par défaut.

Chaque type de bibliothèque est un fichier avec son extension de fichier et son dossier par défaut. Les fichiers des paramètres prédéfinis sont installés, sur votre système, dans le sous-dossier Paramètres prédéfinis du dossier de Photoshop Elements.

**Remarque :** pour supprimer un paramètre prédéfini du Gestionnaire, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Supprimer. Vous pouvez toujours utiliser la commande Réinitialiser correspondante pour rétablir les éléments par défaut d'une bibliothèque.



Déplacement d'un paramètre prédéfini vers un nouvel emplacement dans le Gestionnaire de paramètres prédéfinis

### Chargement d'une bibliothèque

**1** Dans le menu Type du Gestionnaire des paramètres prédéfinis, choisissez la commande Formes, Nuancier, Dégradés ou Motifs.

**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur le bouton Charger, sélectionnez une bibliothèque dans la liste, puis cliquez sur le bouton OK. Si vous voulez charger une bibliothèque située dans un autre dossier, recherchez ce dossier, puis sélectionnez la bibliothèque. Par défaut, les fichiers des paramètres prédéfinis sont installés sur votre système, dans le dossier Paramètres prédéfinis du dossier de Photoshop Elements.
- Cliquez sur le bouton Plus, puis choisissez une bibliothèque dans la section inférieure du menu.

**3** Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Terminer.

**Restauration de la bibliothèque par défaut ou remplacement des bibliothèques affichées**

❖ Dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinis, cliquez sur le bouton Plus, puis choisissez une commande du menu :

**Réinitialiser** Rétablit la bibliothèque par défaut de ce type.

**Remplacer** Remplace la bibliothèque chargée par le contenu d'une autre bibliothèque.

**Enregistrement d'un sous-ensemble de bibliothèque**

**1** Dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinis, cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner plusieurs paramètres prédéfinis contigus, ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl pour sélectionner des paramètres prédéfinis non contigus. Seuls les paramètres prédéfinis que vous sélectionnez sont enregistrés dans la nouvelle bibliothèque.

**2** Cliquez sur le bouton Enregistrer le groupe, puis entrez un nom pour la bibliothèque. Si vous ne voulez pas enregistrer la bibliothèque dans le dossier par défaut, recherchez un autre dossier, puis enregistrez la bibliothèque.

**Changement de nom d'un paramètre prédéfini**

**1** Dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinis, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez un paramètre prédéfini dans la liste, puis cliquez sur le bouton Renommer.
- Cliquez deux fois sur un paramètre prédéfini de la liste.

**2** Entrez le nouveau nom du paramètre. Si vous avez sélectionné plusieurs paramètres prédéfinis, vous êtes invité à entrer plusieurs noms.

# Chapitre 17 : Ajout de texte et de formes

Vous pouvez ajouter du texte et des formes de différents effets, couleurs et styles à une image. Dans l'Editeur, utilisez les outils Texte horizontal et Texte vertical pour créer et modifier du texte. Vous pouvez créer un texte de ligne ou un texte de paragraphe.

Dans Photoshop Elements, les formes sont des graphiques vectoriels (lignes et courbes définies par leurs caractéristiques géométriques au lieu de pixels) indépendants de la résolution et peuvent être déplacées, redimensionnées ou modifiées sans perte de détail ou de clarté, ni de qualité. Le texte et les formes sont créés dans des calques distincts.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web](#) pour accéder à LiveDocs.

## Ajout et modification de texte

### A propos du texte

Dans l'Editeur, utilisez les outils Texte horizontal et Texte vertical pour créer et modifier du texte. Le texte saisi s'affiche dans un nouveau calque de texte. Vous pouvez créer un texte de ligne ou un texte de paragraphe. Chaque ligne de texte de ligne saisie est indépendante, c'est-à-dire qu'elle varie en longueur à mesure que vous l'éditez sans être renvoyée à la ligne suivante. Pour créer une ligne de texte, appuyez sur la touche Entrée. Le texte de paragraphe est renvoyé à la ligne suivante dans les limites de paragraphe que vous spécifiez.



Texte de ligne (haut de l'image) et texte de paragraphe (bas de l'image)



Utilisez les outils Masque de texte (cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil Texte) pour créer une sélection dans la forme de texte. Vous pouvez ensuite créer différents effets et différents découpages dans le texte.

Cliquez sur une image avec l'outil Texte pour passer en mode édition et saisir ou modifier le texte. Vous devez valider les modifications apportées au texte avant d'effectuer toute autre opération (par exemple, sélectionner une commande de menu). L'outil Texte est en mode édition lorsque les boutons de validation ✓ et d'annulation ✖ apparaissent dans la barre des options.

**Remarque :** lorsque vous ajoutez du texte à une image en mode Couleurs indexées, Photoshop Elements ne crée pas de calque de texte. Le texte saisi s'affiche sous forme de texte masqué.

### Ajout de texte

1 Dans l'Editeur, sélectionnez l'outil Texte horizontal **T** ou Texte vertical **↓T**.

2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour créer une ligne de texte, cliquez à l'intérieur de l'image pour placer un point d'insertion de texte.
- Pour créer un texte de paragraphe, faites glisser l'outil Texte pour définir le rectangle de saisie du texte.

La petite ligne qui traverse le pointeur en forme de I indique la position de la ligne de base du texte. Pour le texte horizontal, la ligne de base représente la ligne sur laquelle se trouve le texte. Pour le texte vertical, la ligne de base représente l'axe central des caractères du texte.

**3** (Facultatif) Sélectionnez des options de texte (police, style, corps et couleur, par exemple) dans la barre d'options.

**4** Entrez les caractères de votre choix. Si vous n'avez pas créé une zone de texte, appuyez sur la touche Entrée pour commencer une nouvelle ligne.

Le texte apparaît dans son propre calque, appelé *calque de texte*.

**5** Utilisez l'une des méthodes suivantes pour valider le calque de texte :

- Cliquez sur le bouton de validation ✓ dans la barre d'options.
- Appuyez sur la touche Entrée du pavé numérique.
- Cliquez dans l'image, à l'extérieur de la zone de texte.
- Sélectionnez un autre outil dans la palette d'outils.

**Remarque :** pour supprimer le calque de texte avant de le valider, cliquez sur le bouton d'annulation ⓧ.

## Voir aussi

« Ajout de texte stylisé à une image » à la page 264

### Options de l'outil Texte


Définissez les options suivantes de l'outil Texte dans la barre d'options :

**Définir la famille de polices** Applique une famille de polices à du nouveau texte ou à du texte existant.

**Définir le style** Applique des styles de police (par exemple, gras) à du nouveau texte ou à du texte existant.

**Définir le corps** Applique une taille de police à du nouveau texte ou à du texte existant.

**Lissé** Applique un effet de lissage au texte.



Application du lissage

A. Lissage désactivé B. Lissage activé

**Faux gras** Applique un style de police gras à du nouveau texte ou à du texte existant. Utilisez cette option si votre police n'a pas de vrai style gras que vous pouvez sélectionner depuis le menu de style de police.

**Faux italique** Applique un style de police italique à du nouveau texte ou à du texte existant. Utilisez cette option si votre police n'a pas de vrai style italique que vous pouvez sélectionner depuis le menu de style de police.

**Souligné** Souligne le nouveau texte ou le texte existant.

**Barré** Barre du nouveau texte ou du texte existant.

**Définir l'interligne** Définit l'espacement entre les lignes du nouveau texte ou du texte sélectionné.

**Définir la couleur du texte** Applique une couleur au nouveau texte ou au texte sélectionné.

**Créer un texte déformé** Déforme le texte sur le calque sélectionné.

**Modifier l'orientation du texte** Change l'orientation verticale du texte en orientation horizontale, et inversement.

## Modification du texte d'un calque de texte

Une fois le calque de texte créé, vous pouvez éditer le texte et y appliquer des commandes de calque. Vous pouvez insérer, modifier et supprimer du texte sur les calques de texte. Si un style est appliqué à un calque de texte, l'intégralité du texte hérite des attributs de ce style.

Vous pouvez également modifier l'orientation (soit horizontale, soit verticale) d'un calque de texte. Lorsqu'un calque de texte est vertical, les lignes de texte se lisent de haut en bas ; lorsqu'un calque de texte est horizontal, les lignes de texte se lisent de gauche à droite.

**1** Sélectionnez l'outil Texte horizontal  ou Texte vertical . Vous pouvez également sélectionner l'outil Déplacement , puis cliquer deux fois sur le texte.

Lorsque vous cliquez dans un calque de texte, l'outil Texte change au point d'insertion en fonction de l'orientation du calque.

**2** Sélectionnez le calque de texte dans la palette Calques, ou cliquez dans le texte pour sélectionner automatiquement un calque de texte.

**3** Placez le point d'insertion dans le texte, puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Cliquez pour définir l'emplacement du point d'insertion.
- Sélectionnez un ou plusieurs caractères à modifier.
- Saisissez le texte.

**4** Utilisez l'une des méthodes suivantes pour valider le calque de texte :

- Cliquez sur le bouton de validation  dans la barre d'options.
- Cliquez dans l'image.
- Sélectionnez un autre outil dans la palette d'outils.

## Alignement du texte

❖ A l'aide d'un outil de texte, cliquez sur le menu déroulant d'alignement , puis sélectionnez l'une des options suivantes :

**Texte aligné à gauche**  Aligne le bord gauche de chaque ligne de texte du calque sur la position initiale du curseur.

**Texte centré**  Aligne le centre de chaque ligne de texte du calque sur la position initiale du curseur.

**Texte aligné à droite**  Aligne le bord droit de chaque ligne de texte du calque sur la position initiale du curseur.

## Sélection de caractères

**1** Dans l'Editeur, sélectionnez l'outil Texte.

**2** Sélectionnez le calque de texte dans la palette Calques, ou cliquez dans le texte pour sélectionner automatiquement un calque de texte.

**3** Placez le point d'insertion dans le texte, puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser la souris pour sélectionner un ou plusieurs caractères.
- Cliquez deux fois dans le texte pour sélectionner un seul mot.
- Cliquez trois fois dans le texte pour sélectionner une ligne entière de texte.
- Cliquez dans le texte, puis cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner une plage de caractères.
- Choisissez la commande Sélection > Tout sélectionner pour sélectionner tous les caractères du calque.

- Pour sélectionner des caractères à l'aide des touches fléchées, maintenez la touche Maj enfoncée, puis appuyez sur la touche Droite ou Gauche.

## Choix d'une famille et d'un style de police

Une police est un ensemble de caractères (lettres, chiffres ou symboles) qui partagent la même graisse, la même chasse et le même style. Lors de la sélection d'une police, vous pouvez indépendamment sélectionner la famille de police de caractères (par exemple, Arial) et le style de caractère. Un style de caractère est une variante d'une police individuelle d'une famille de caractères (par exemple, Normal, Gras ou Italique). La plage des styles disponibles varie selon chaque police.

Si une police ne comprend pas le style dont vous avez besoin, vous pouvez appliquer des styles dits faux (versions simulées des styles gras et italique). Une « fausse police » est une version de police générée par ordinateur qui simule une police de caractères de remplacement, utilisée uniquement si aucun style correspondant n'est disponible pour une police donnée.

**1** Si vous apportez des modifications à du texte existant, sélectionnez un ou plusieurs caractères dont vous voulez modifier la police. Pour modifier la police de tous les caractères d'un calque, sélectionnez ce dernier dans la palette Calques, puis utilisez les boutons et les menus dans la barre d'options pour modifier le type, le style, le corps, l'alignement et la couleur de la police.

**2** Dans la barre d'options, choisissez une famille de polices de caractères dans le menu déroulant Définir la famille de polices.

**3** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez un style de police dans le menu déroulant Définir le style de la barre d'options.
- Si la famille de polices que vous choisissez ne contient pas de style gras ou italique, cliquez sur le bouton Faux gras **T** et/ou sur le bouton Faux italique **T**, puis cliquez sur le bouton OK.

*Remarque :* le texte que vous saisissez adopte par défaut la couleur du premier plan. Vous pouvez cependant modifier la couleur du texte avant ou après l'avoir saisi. Lors de la modification de calques de texte existants, vous pouvez modifier la couleur de caractères isolés ou de tous les caractères d'un calque.

## Choix d'un corps de caractère

Le corps des caractères détermine l'encombrement du caractère dans l'image. La taille physique de la police dépend de la résolution de l'image. Une lettre capitale dans un texte de 72 points mesure environ 2,5 cm de haut dans une image de 72 ppp. Les résolutions supérieures réduisent le corps d'un texte donné, car les pixels sont plus serrés dans les images à résolution élevée.

**1** Si vous apportez des modifications à du texte existant, sélectionnez un ou plusieurs caractères dont vous voulez modifier le corps. Pour modifier le corps de tous les caractères d'un calque, sélectionnez le calque de texte dans la palette Calques.


**2** Sélectionnez l'outil Texte horizontal **T** ou Texte vertical **↓T**.

**3** Dans la barre d'options, entrez ou sélectionnez une nouvelle valeur dans la zone Définir le corps. Vous pouvez entrer un corps supérieur à 72 points. La valeur entrée est convertie dans l'unité de mesure par défaut. Pour utiliser une autre unité de mesure, entrez l'unité (po, cm, pt, px ou pica) après la valeur dans la zone de texte Définir le corps.

 *L'unité de mesure par défaut est le point. Vous pouvez cependant changer l'unité de mesure dans la section Unités et règles de la boîte de dialogue Préférences. Dans l'Éditeur, choisissez la commande Edition > Préférences > Unités et règles, puis choisissez une unité de mesure pour le texte.*

## Modification de la couleur de texte

Vous pouvez modifier la couleur de texte avant ou après la saisie. Lors de la modification de calques de texte existants, vous pouvez modifier la couleur de caractères isolés ou de tous les caractères d'un calque. Vous pouvez aussi appliquer un dégradé au texte d'un calque de texte.



La palette déroulante *Définir la couleur du texte* de la barre d'options propose un grand choix de nuances prédéfinies.

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour modifier la couleur de texte avant de le saisir, sélectionnez l'outil Texte.
- Pour modifier la couleur d'un texte existant, sélectionnez un outil de texte, puis faites-le glisser pour sélectionner le texte.

**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour choisir une couleur dans le sélecteur de couleurs, cliquez sur le témoin de couleur dans le menu déroulant *Définir la couleur du texte* de la barre d'options.
- Pour choisir une couleur dans une liste de nuances, cliquez sur le triangle à droite du menu déroulant *Définir la couleur du texte* de la barre d'options.

### Voir aussi

« Utilisation de la palette Nuancier » à la page 295

« Utilisation du sélecteur de couleurs Adobe » à la page 296

### Création et utilisation d'un texte masqué

Les outils Masque de texte horizontal et Masque de texte vertical permettent de créer une sélection dans la forme de texte. Grâce aux cadres de sélection de texte, vous pouvez vous amuser à couper le texte d'une image pour révéler l'arrière-plan ou à coller le texte sélectionné dans une nouvelle image. Faites des essais avec différentes options pour personnaliser vos images et vos compositions.



*Masque de texte horizontal utilisé pour créer une sélection remplie*


**1** Dans l'Editeur, sélectionnez le calque sur lequel faire apparaître la sélection. Pour obtenir des résultats optimaux, ne créez pas le cadre de sélection du texte sur un calque de texte.

- 2 Sélectionnez l'outil Masque de texte horizontal  ou Masque de texte vertical .
- 3 Sélectionnez des options de texte supplémentaires (voir la section « Options de l'outil Texte » à la page 319), puis saisissez votre texte.

Le cadre de sélection de texte apparaît dans l'image du calque actif.

## Déformation de texte

La déformation permet d'effectuer une distorsion du texte pour obtenir un large éventail de formes différentes. Vous pouvez, par exemple, donner à du texte la forme d'un arc ou d'une vague. La déformation s'applique à tous les caractères du calque de texte. Il est impossible de déformer isolément certains caractères. Il est également impossible de déformer du texte en faux gras.



Calque de texte auquel une déformation a été appliquée

- 1 Dans l'Editeur, sélectionnez un calque de texte.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Sélectionnez un outil de texte, puis cliquez sur le bouton Créer un texte déformé  dans la barre d'options.
  - Choisissez la commande Calque > Texte > Déformer le texte.
- 3 Choisissez un style de déformation dans le menu déroulant Style. Le style détermine la forme de base du texte déformé.
- 4 Sélectionnez l'orientation de l'effet de déformation (horizontale ou verticale).
- 5 (Facultatif) Spécifiez les valeurs d'options de déformation supplémentaires pour contrôler l'orientation et la perspective de l'effet de déformation :
  - Inflexion, pour spécifier l'importance de la déformation.
  - Déformation horizontale et Déformation verticale, pour appliquer une perspective à la déformation.
- 6 Cliquez sur le bouton OK.

### Annulation de la déformation de texte

- 1 Sélectionnez un calque de texte auquel une déformation a été appliquée.
- 2 Sélectionnez un outil de texte, puis cliquez sur le bouton Créer un texte déformé , dans la barre d'options, ou choisissez la commande Calque > Texte > Déformer le texte.
- 3 Choisissez la commande Sans dans le menu déroulant Style, puis cliquez sur le bouton OK.

## Modification de l'orientation d'un calque de texte

- 1 Sélectionnez le calque de texte dans la palette Calques de l'Editeur.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Sélectionnez un outil de texte, puis cliquez sur le bouton Modifier l'orientation du texte  dans la barre d'options.
  - Choisissez la commande Calque > Texte > Horizontal ou Calque > Texte > Vertical.

## Modification de texte asiatique

### Affichage des options de texte asiatique

Photoshop Elements comprend plusieurs options de manipulation de texte asiatique. Les polices asiatiques sont souvent appelées des polices codées sur deux octets ou polices CJC (chinois, japonais et coréen).

- 1 Dans l'Éditeur, choisissez la commande Edition > Préférences > Texte.
- 2 Définissez les options de texte :
  - Afficher les options de texte asiatique, pour afficher les options de texte asiatique.
  - Afficher les polices en anglais, pour afficher le nom des polices asiatiques en anglais.
- 3 Cliquez sur le bouton OK. Le bouton Afficher les options de texte asiatique  est ajouté à la barre d'options des outils de texte.

### Réduction de l'espace entre les caractères asiatiques


L'option Tsume permet de réduire l'espace qui entoure un caractère (mais pas le caractère lui-même) selon une valeur exprimée en pourcentage. Lorsque l'option Tsume est appliquée à un caractère, l'espace est réduit de part et d'autre du caractère selon un pourcentage uniforme.

- 1 Si vous travaillez avec un calque existant, sélectionnez ce dernier dans la palette Calques, puis sélectionnez un outil de texte.
- 2 Sélectionnez les caractères à modifier.
- 3 Cliquez sur le bouton Afficher les options de texte asiatique  dans la barre d'options. Si le bouton n'est pas visible, assurez-vous que les préférences sont définies de manière à rendre les options de texte asiatique visibles.
- 4 Sélectionnez un pourcentage pour l'option Tsume  dans le menu déroulant, et appuyez sur la touche Entrée ou Retour. Plus le pourcentage est élevé, plus les caractères sont comprimés. A 100 % (la valeur maximale), aucun espace ne sépare le cadre de sélection du caractère de son embox.

**Remarque :** un embox, également connu sous le nom de cadratin, est un espace dont la hauteur et la largeur correspondent à peu près à la chasse de la lettre « M ».

### Activation ou désactivation de l'option tate-chuu-yoko

Le tate-chuu-yoko (également appelé kumimoji et renmoji) est un bloc de texte horizontal placé à l'intérieur d'une ligne de texte vertical.




Avant et après l'application du tate-chuu-yoko

- 1 Si vous travaillez avec un calque existant, sélectionnez ce dernier dans la palette Calques, puis sélectionnez un outil de texte.
- 2 Sélectionnez les caractères à faire pivoter.
- 3 Cliquez sur le bouton Afficher les options de texte asiatique  dans la barre d'options.
- 4 Sélectionnez l'option Tate-Chuu-Yoko.

## Activation ou désactivation de l'option Mojikumi

L'option Mojikumi détermine l'espacement entre la ponctuation, les symboles, les nombres et les autres catégories de caractères japonais. Lorsque l'option Mojikumi est désactivée, un espacement à pleine chasse est appliqué aux caractères. Lorsque l'option Mojikumi est activée, un espacement à demi-chasse est appliqué aux caractères.



Option Mojikumi activée (en haut) et désactivée (en bas)

- 1 Si vous travaillez avec un calque existant, sélectionnez ce dernier dans la palette Calques, puis sélectionnez un outil de texte.
- 2 Cliquez sur le bouton Afficher les options de texte asiatique  dans la barre d'options.
- 3 Sélectionnez l'option Mojikumi.


## Création de formes

### A propos des formes

Dans Photoshop Elements, les formes sont des graphiques vectoriels composés de lignes et de courbes définies par leurs caractéristiques géométriques au lieu de pixels. Les graphiques vectoriels sont indépendants de la résolution : ils peuvent être mis à n'importe quelle échelle et imprimés avec n'importe quelle résolution sans perte de détail ou de clarté. Vous pouvez les déplacer, les redimensionner ou les modifier sans perdre en qualité graphique. Les écrans d'ordinateur affichant les images suivant une grille de pixels, les données vectorielles sont affichées à l'écran en tant que pixels.

Les formes sont créées dans des calques de forme. Un calque de forme peut contenir une ou plusieurs formes, selon l'option de zone de forme sélectionnée. Vous pouvez sélectionner plusieurs formes dans un même calque.

Vous pouvez changer la couleur d'une forme en modifiant son calque de remplissage et en lui appliquant des styles de calque. Les outils de forme offrent un moyen simple de créer des boutons, des barres de navigation et d'autres éléments employés sur les pages Web.



Objets vectoriels créés avec les outils de forme dans Photoshop Elements

## Voir aussi

« Sélection ou déplacement d'une forme » à la page 328

« Transformation d'une forme » à la page 328

« Application d'un style de calque à une forme » à la page 329

## Dessin d'un rectangle, d'un carré ou d'un rectangle arrondi

**1** Dans l'Editeur, sélectionnez l'outil Rectangle  ou Rectangle arrondi . Si nécessaire, sélectionnez et maintenez enfoncé un autre outil de forme dans la palette d'outils, puis choisissez un outil dans la liste qui s'affiche.

**2** (Facultatif) Dans la barre d'options, cliquez sur le triangle des options de géométrie pour accéder aux options suivantes :

**Libre** Permet de définir la largeur et la hauteur d'un rectangle en faisant glisser le curseur.

**Carré** Limite le dessin d'un rectangle à un carré.

**Taille fixe** Trace un rectangle aux dimensions exactes que vous avez spécifiées dans les zones de texte de largeur et de hauteur.

**Rapport L/H** Trace un rectangle sur la base des dimensions que vous avez indiquées dans les zones de texte de largeur et de hauteur.

**A partir du centre** Trace un rectangle depuis le centre de l'emplacement où vous commencez à dessiner (un rectangle est généralement tracé à partir de son angle supérieur gauche).

**Magnétisme des pixels** Ancre les côtés d'un rectangle sur ses limites en pixels.

**3** Faites glisser le curseur dans l'image pour tracer la forme.

## Dessin d'un cercle ou d'une ellipse

**1** Dans l'Editeur, sélectionnez l'outil Ellipse . Si nécessaire, sélectionnez et maintenez enfoncé un autre outil de forme dans la palette d'outils, puis choisissez cet outil dans la liste qui s'affiche.

**2** (Facultatif) Dans la barre d'options, cliquez sur le triangle des options de géométrie pour utiliser les options suivantes :

**Libre** Permet de définir la largeur et la hauteur d'une ellipse en faisant glisser le curseur.

**Cercle** Trace un cercle parfait au lieu d'une ellipse.

**Taille fixe** Trace une ellipse aux dimensions exactes que vous avez spécifiées dans les zones de texte de largeur et de hauteur.

**Rapport L/H** Trace une ellipse proportionnelle sur la base des dimensions que vous avez indiquées dans les zones de texte de largeur et de hauteur.

**A partir du centre** Trace une ellipse depuis le centre de l'emplacement où vous commencez à dessiner (une ellipse est généralement tracée à partir de l'angle supérieur gauche).

**3** Faites glisser le curseur dans l'image pour tracer l'ellipse.

## Dessin d'une forme à plusieurs côtés

**1** Dans l'Editeur, sélectionnez l'outil Polygone . Si nécessaire, sélectionnez et maintenez enfoncé un autre outil de forme dans la palette d'outils, puis choisissez cet outil dans la liste qui s'affiche.

**2** (Facultatif) Dans la barre d'options, sélectionnez le triangle des options de géométrie pour utiliser les options suivantes :

**Rayon** Définit la distance entre le centre et les points externes d'un polygone.

**Angles arrondis** Arrondit les angles d'un polygone.

**Etoile** Transforme un polygone en étoile.


**Côtés indentés de** Spécifie la profondeur des indentations de l'étoile.

**Branches arrondies** Arrondit les indentations d'une étoile.

- 3 Dans le champ Côtés, indiquez le nombre de côtés du polygone.
- 4 Faites glisser le curseur dans l'image pour tracer le polygone.

## Dessin d'un trait ou d'une flèche

- 1 Dans l'Editeur, sélectionnez l'outil Trait . Si nécessaire, sélectionnez et maintenez enfoncé un autre outil de forme dans la palette d'outils, puis choisissez cet outil dans la liste qui s'affiche.
- 2 (Facultatif) Dans la barre d'options, sélectionnez le triangle des options de géométrie pour utiliser les options suivantes :  
**Flèches : Début et Fin** Permet d'ajouter une flèche à l'une et/ou l'autre des extrémités d'une ligne. Sélectionnez l'option Début, Fin ou les deux pour spécifier à quelle(s) extrémité(s) de la ligne vous voulez ajouter une flèche. Les options de forme s'affichent dans la boîte de dialogue déroulante.



Choix d'options de flèche

**Flèches : Epaisseur et Taille** Définissez les proportions de la flèche sous la forme d'un pourcentage de l'épaisseur du trait (de 10 à 1 000 % pour la largeur, et de 10 à 5 000 % pour la longueur). Entrez une valeur (comprise entre -50 % et +50 %) pour indiquer la concavité de la flèche.

**Concavité** La base du triangle représentant la flèche est plus ou moins creusée selon la concavité définie.

- 3 Dans le champ Epaisseur, indiquez l'épaisseur du trait en pixels.
- 4 Faites glisser le curseur dans l'image pour tracer le trait.

## Dessin d'une forme personnalisée

L'outil Forme personnalisée vous permet de tracer toutes sortes de formes. Lorsque vous sélectionnez l'outil Forme personnalisée, vous pouvez accéder à toutes ces formes depuis la barre d'options.

- 1 Dans l'Editeur, sélectionnez l'outil Forme personnalisée . Si nécessaire, sélectionnez et maintenez enfoncé un autre outil de forme dans la palette d'outils, puis choisissez cet outil dans la liste qui s'affiche.
- 2 Sélectionnez une forme dans la palette déroulante Forme de la barre d'options. Cliquez sur la flèche en haut à droite de la palette pour faire apparaître les formes que vous pouvez choisir et sélectionner leur affichage.
- 3 (Facultatif) Dans la barre d'options, sélectionnez le triangle des options de géométrie pour utiliser les options suivantes :  
**Libre** Permet de définir la largeur et la hauteur d'un rectangle, d'un rectangle arrondi, d'une ellipse ou d'une forme personnalisée en faisant glisser le curseur.


**Proportions définies** Trace une forme personnalisée selon les proportions définies lors de sa création.

**Taille définie** Trace une forme personnalisée selon la taille définie lors de sa création.

**Taille fixe** Trace une forme personnalisée en tant que forme fixe d'après les dimensions que vous avez indiquées dans les zones de texte de largeur et de hauteur.

**A partir du centre** Trace une forme personnalisée à partir du centre.

- 4 Faites glisser le curseur dans l'image pour tracer la forme.



L'outil *Forme personnalisée* propose des formes prédéfinies que vous pouvez appliquer à vos photos.

### Création de plusieurs formes sur un même calque

- 1 Sélectionnez un calque de forme dans la palette Calques de l'Editeur, ou créez-en un.
- 2 Si vous voulez créer un type de forme différent, sélectionnez un autre outil de forme.
- 3 Sélectionnez une option de zone de forme pour déterminer le mode de chevauchement des formes, puis faites glisser le curseur dans l'image pour tracer de nouvelles formes :

**Addition**  Ajoute une forme supplémentaire à la forme existante. Cette forme recouvre alors l'intégralité de la zone dans laquelle se trouvent les formes que vous avez préalablement dessinées.

**Soustraction**  Supprime la zone de chevauchement des formes. Le reste de la zone dans laquelle se trouvent les formes est préservé.

**Intersection**  Affiche uniquement la zone de superposition des formes. Les autres zones sont supprimées.

**Exclusion**  Supprime les zones de chevauchement entre la nouvelle forme et la forme existante.

## Modification des formes

### Sélection ou déplacement d'une forme

Utilisez l'outil Sélection de forme pour sélectionner des formes d'un seul clic. Si vous convertissez une forme en élément bitmap en simplifiant le calque de forme, vous ne pouvez plus la sélectionner à l'aide de l'outil Sélection de forme (vous devez alors utiliser l'outil Déplacement).

Lorsqu'un calque contient plusieurs formes, vous pouvez toutes les repositionner ensemble à l'aide de l'outil Déplacement. Si, en revanche, vous ne voulez repositionner qu'une seule forme sur le calque, vous devez utiliser l'outil Sélection de forme.

- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :
  - Sélectionnez l'outil Sélection de forme  dans la palette d'outils.
  - Si un autre outil de forme est actif, cliquez sur l'outil Sélection de forme dans la barre d'options.
- 2 Cliquez sur la forme pour la sélectionner.
- 3 Déplacez la forme en la faisant glisser vers son nouvel emplacement.

### Transformation d'une forme

- 1 Sélectionnez l'outil Sélection de forme .
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Sélectionnez la forme à transformer, choisissez la commande Image > Transformation, puis choisissez une commande de transformation.
  - Cliquez deux fois sur la forme à transformer, puis faites glisser un point d'ancrage pour la transformer.

## Voir aussi

« Transformation d'un élément en trois dimensions » à la page 248

## Modification de la couleur de toutes les formes d'un calque

- 1 Cliquez deux fois sur la vignette du calque de forme dans la palette Calques de l'Editeur.
- 2 Utilisez le sélecteur de couleurs  pour sélectionner une nouvelle couleur.

**Remarque :** si la couleur d'une forme ne change pas lorsque vous sélectionnez une nouvelle couleur, vérifiez si un style (identifiable par une icône en forme d'étoile dans la palette Calques) est appliqué au calque. En effet, certains styles ignorent la couleur de base de la forme.


## Voir aussi

« Utilisation du sélecteur de couleurs Adobe » à la page 296

« Utilisation de l'outil Pot de peinture » à la page 307

## Application d'un style de calque à une forme

Les styles de calque permettent d'appliquer rapidement et facilement des effets, notamment une ombre portée ou un biseautage, à des formes. N'oubliez pas que le style de calque est appliqué à toutes les formes sur le calque. Si, par exemple, vous appliquez le style Ombre portée à un calque contenant plusieurs formes, toutes ces formes apparaîtront avec une ombre portée.



Avant l'application d'un style de calque à une forme personnalisée (à gauche) et après (à droite)

- 1 Dans la palette Calques, cliquez sur le bouton Créer un calque.
- 2 Dans la palette Contenu, sélectionnez une forme, puis insérez-la dans le nouveau calque.
- 3 Dans la palette Effets, cliquez sur le bouton Styles de calque, puis cliquez deux fois sur la vignette du style que vous voulez appliquer à la forme.

# Chapitre 18 : Création de projets

Les *projets* sont des albums d'images créés avec Photoshop Elements. Vous pouvez utiliser et partager des projets sur tirages papier classiques, sous forme électronique en ligne et à l'aide de supports électroniques.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs.

## Présentation des projets

### A propos des projets

Vous pouvez utiliser vos images pour illustrer des albums photos, scrapbooks, cartes de vœux, jaquettes de CD/DVD et collages de photos. On appelle ces éléments destinés à l'impression des *projets photo*. Vous pouvez les imprimer à domicile ou faire appel à des services professionnels en ligne. Certains projets photo, tels que les catalogues de photos, doivent être commandés auprès d'un service en ligne. Vous pouvez également vous servir de vos images dans des *projets numériques*, tels que des folioscopes, diaporamas et galeries de photos en ligne. Les projets photo sont différents des projets réalisés avec les versions précédentes de Photoshop Elements.

Lorsque vous décidez de réaliser un projet photo, la première boîte de dialogue ouverte est propre au type de projet photo choisi. Une fois que vous avez défini le format, la disposition et le thème du projet photo, l'Éditeur s'ouvre pour vous permettre d'effectuer d'autres modifications. Vous pouvez imprimer ces projets photo à domicile ou les commander auprès d'un service en ligne.

Si vous souhaitez réaliser un projet numérique, une galerie en ligne par exemple, l'assistant vous guide à travers les étapes de sélection de la mise en page, d'organisation des photos, de personnalisation de la disposition et de publication de la galerie. Il vous propose différents styles prédéfinis qui simplifient la création de galeries en ligne. Il est possible de graver les galeries sur disque, de les télécharger sur un serveur FTP ou de les partager sur un service en ligne.

Pour d'autres types de projets, comme les diaporamas (qui peuvent être gravés sur CD vidéo ou VCD) et les folioscopes, vous devez sélectionner le type de projet souhaité, puis suivre les invites à l'écran pour définir des paramètres dans une boîte de dialogue afin de réaliser le projet.

Les projets photo et numériques sont stockés sous forme de projets, ce qui signifie que le fichier du projet et les sous-dossiers associés contenant les fichiers de document ou de pages Web sont créés sur le disque dur local. Pour conserver le lien entre ces fichiers de projet, sous-dossiers et fichiers de pages, évitez de les déplacer dans l'Explorateur Windows. Utilisez plutôt la commande Déplacer de Photoshop Elements.

Vous pouvez partager des projets de nombreuses façons. Vous pouvez par exemple imprimer un scrapbook, l'envoyer par courrier électronique à un ami ou encore graver un diaporama sur un VCD. Vous pouvez également faire imprimer vos projets de manière professionnelle en faisant appel à Adobe Photoshop Services.

**Remarque :** les projets des versions précédentes de Photoshop Elements risquent de ne pas s'ouvrir dans cette version. Vous devrez peut-être utiliser une version précédente pour ouvrir certains projets.

### Voir aussi

« Configuration de services en ligne » à la page 387

« Envoi de photos à des services de partage en ligne » à la page 390

### Recherche de projets enregistrés

❖ Dans l'Organisateur, choisissez la commande Rechercher > Par type de support > Projets.

## Identification des différents types de projets

Photoshop Elements identifie les différents types de projets dans le Navigateur de photos. Les projets commandés par l'intermédiaire d'Adobe Photoshop Services n'apparaissent pas dans le Navigateur de photos.

❖ Dans le Navigateur de photos, recherchez les icônes suivantes dans le coin supérieur droit des vignettes :

- Projets photo :  documents multipages créés dans Photoshop Elements et enregistrés au format PSE.
- Projets :  documents créés dans une version antérieure de Photoshop Elements.
- Diaporamas :  projets de diaporama créés dans Photoshop Elements.
- Galeries en ligne :  projets de galeries en ligne créés dans Photoshop Elements.
- Folioscopes :  séquence d'images compilées au format WMV.
- Fichiers PDF :  documents enregistrés au format Adobe Acrobat.

## Voir aussi

« A propos des projets photo » à la page 331

« A propos des projets numériques » à la page 340

« A propos des services en ligne » à la page 386

## Ouverture de projets enregistrés

Vous pouvez ouvrir des projets enregistrés à tout moment pour y apporter des modifications ou les republier. Par défaut, les projets s'affichent dans le Navigateur de photos avec toutes vos autres photos (à condition d'avoir sélectionné l'option Enregistrer dans l'organiseur lors de l'enregistrement du fichier).



Projets enregistrés dans le Navigateur de photos

Pour afficher des projets dans le Navigateur de photos, choisissez la commande Affichage > Types de support > Projets dans la barre de menus.

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes dans le Navigateur de photos :

- Cliquez deux fois sur le projet.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un projet dans le Navigateur de photos, puis choisissez l'option Retouche standard dans le menu contextuel (sauf pour les folioscopes, galeries en ligne et fichiers PDF).

## Création de projets photo

### A propos des projets photo

Les projets photo englobent les catalogues de photos, calendriers avec photos, collages de photos, cartes de vœux et jaquettes et étiquettes de CD/DVD.

**Remarque :** les catalogues de photos sont des projets photo. Ils disposent toutefois de leur propre espace de travail, avec une palette d'outils et un accès à la palette Contenu limités. Les catalogues de photos sont conçus spécialement pour l'impression en ligne. Vous pouvez les imprimer en local, mais chaque côté d'une double page est traité comme une page séparée.

Les projets ne comportant qu'une seule page sont enregistrés par défaut au format Photoshop (PSD). En revanche, ceux de plusieurs pages sont enregistrés au format PSE qui a l'avantage d'être plus polyvalent. Contrairement aux formats d'image classiques qui nécessitent l'ouverture et la modification séparées de chaque image, le format PSE permet de créer et d'imprimer jusqu'à 30 pages à la fois.

**Remarque :** les fichiers multipages pouvant être très volumineux, il est conseillé d'utiliser un ordinateur avec un minimum d'un Go de mémoire vive (RAM) pour obtenir des performances optimales.

Lorsque vous commencez un projet photo, un panneau correspondant au type de ce projet s'ouvre dans la corbeille des palettes.

Chaque panneau de projet photo permet de définir un format, une disposition et un thème uniques ou communs à chaque type de projet. Par exemple, les options de format du modèle Jaquette de CD sont différentes de celles du modèle Collage de photos, mais il existe également des options de disposition et de thème communes à la plupart des projets. C'est aussi dans ce panneau que vous devez indiquer si vous souhaitez utiliser les options Remplissage automatique avec les photos de la corbeille des projets, Inclure les légendes et Nombre de pages (le cas échéant).

Après avoir défini ces options principales, le projet photo qui s'ouvre dans l'Editeur permet d'appliquer des motifs et des styles aux images à l'aide de la palette Effets. L'Editeur vous permet également d'ajouter ou de modifier des cadres, arrière-plans et styles de calque. Vous pouvez, par exemple, appliquer un arrière-plan différent à chaque page d'un album photos à l'aide de la palette Contenu au lieu d'avoir le même arrière-plan sur toutes les pages comme c'est le cas par défaut.

Lorsque vous avez terminé un projet, plusieurs options de partage vous sont proposées. Vous pouvez ainsi imprimer des cartes de vœux ou des collages de photos, ou les envoyer par courrier électronique, ou encore graver des albums photos sur CD ou DVD. Vous pouvez également faire imprimer vos projets de manière professionnelle en faisant appel à Adobe Photoshop Services.


### **Voir aussi**

« Utilisation de la palette Effets » à la page 260

« Configuration de services en ligne » à la page 387

### **Utilisation de la boîte de dialogue de projets photo**

C'est dans le panneau de projets de la Corbeille des palettes que naissent vos projets photo. Pour ajouter des images à un projet photo, sélectionnez l'option Remplissage automatique avec les photos de la corbeille des projets ou ajoutez-les manuellement dans l'Editeur plus tard.



Définition des options d'un projet photo

La boîte de dialogue de projets photo propose les options suivantes :

**Format de page** Fournit des formats de page prédéfinis pour chaque projet. Le format choisi devient le format par défaut de toutes les pages du projet, mais vous pouvez le modifier ultérieurement dans l'Editeur. Chaque type de projet propose différentes options de format. Par exemple, les formats des modèles de carte de vœux sont plus petits que les formats des modèles d'album photos.

**Choisir une disposition** Fournit des dispositions prédéfinies pour les collages à une ou plusieurs photos par page. La disposition choisie devient la disposition par défaut de toutes les pages du projet, mais vous pouvez la modifier ultérieurement dans l'Editeur. Par exemple, si la disposition d'origine est structurée pour des photos en mode paysage et que vous voulez ajouter des photos en mode portrait, vous pouvez faire pivoter le cadre de l'image ou sélectionner l'option Ajuster le cadre à la photo dans le menu contextuel.

**Choisir un thème** Fournit une variété de motifs prédéfinis pour agrémenter vos images de cadres et arrière-plans prédéfinis. Le thème et le cadre choisis deviennent le thème et cadre par défaut de toutes les pages du projet, mais vous pouvez les modifier ultérieurement dans l'Editeur. Vous pouvez par exemple choisir d'appliquer un arrière-plan différent à chaque page d'un scrapbook.

**Remplissage automatique avec les photos de la corbeille des projets** Place automatiquement les images sélectionnées du projet dans le même ordre que dans la Corbeille des projets. Vous pouvez sélectionner des fichiers ou albums ouverts, ou bien des fichiers sélectionnés dans l'Organiseur, pour remplir automatiquement le projet. Pour disposer les images dans un ordre particulier, réorganisez-les dans la Corbeille des projets avant de commencer un projet. Vous pouvez également réorganiser les images ultérieurement dans le projet photo à l'aide de l'Editeur.

**Inclure les légendes** Une légende est ajoutée sur l'image ou juste en dessous (suivant la disposition) sur un calque séparé. Toute légende existante accompagne l'image dans le projet. Il existe plusieurs moyens de modifier le texte d'une légende, suivant le mode de sélection du texte. Vous pouvez par exemple mettre le texte en surbrillance à l'aide de l'outil Texte pour lui appliquer des types de police, des styles et une couleur. La sélection du cadre du texte à l'aide du pointeur de l'outil Déplacement permet de faire pivoter, de redimensionner et de déplacer le texte. Vous pouvez également cliquer deux fois sur le texte pour le modifier.

**Nombre de pages** Définit le nombre de pages du projet. Si vous avez sélectionné l'option Remplissage automatique avec les photos de la corbeille des projets dans le panneau de projet, le nombre de pages nécessaires est identifié pour la disposition choisie. Il est possible de modifier ce paramètre. Par exemple, si vous savez que vous continuerez d'ajouter de nouvelles images à un projet et que les photos sélectionnées ne nécessitent que quatre pages, vous pouvez prévoir 10 pages pour les images à ajouter ultérieurement.

**Remarque :** *Photoshop Elements autorise des projets photo de 30 pages maximum. Si votre projet contient plus de 30 pages, créez un second fichier qui pourra être ajouté au fichier d'origine lors de l'envoi à Adobe Photoshop Services.*

## A propos des collages de photos

Les collages de photos vous permettent de réaliser des projets photo grand format, tels que des scrapbooks ou des tirages uniques. Les collages de photos peuvent être imprimés à domicile, commandés en ligne ou enregistrés sur un disque dur et envoyés par courrier électronique.



Exemples de collages de photos

## Voir aussi

« Création d'un collage de photos, d'une étiquette, d'une carte de vœux ou autre » à la page 336

## A propos des catalogues de photos

Les catalogues de photos vous permettent d'assortir vos images à une multitude de motifs et de dispositions. Les catalogues de photos peuvent être imprimés à domicile, commandés en ligne auprès d'Adobe® Photoshop® Services ou enregistrés sur votre disque dur et envoyés par courrier électronique. Les catalogues de photos sont conçus pour être commandés en ligne à l'aide d'Adobe Photoshop Services.



Exemple de catalogue de photos

## Voir aussi

« Création d'un collage de photos, d'une étiquette, d'une carte de vœux ou autre » à la page 336

## A propos des cartes de vœux

Les cartes de vœux vous permettent d'ajouter différents motifs et dispositions à vos images et d'ajouter jusqu'à 22 photos sur une page. Les cartes de vœux peuvent être imprimées à domicile ou enregistrées sur un disque dur et envoyées par courrier électronique. Les cartes de vœux peuvent être commandées en ligne auprès d'Adobe Photoshop Services dans certaines régions.




Exemple de cartes de vœux avec photo

### Voir aussi

« Création d'un collage de photos, d'une étiquette, d'une carte de vœux ou autre » à la page 336

## A propos des jaquettes de CD et de DVD

Photoshop Elements vous permet de créer des jaquettes (couvertures) pour coffrets de CD et DVD. Elles peuvent être imprimées à domicile, enregistrées sur le disque dur et envoyées par courrier électronique au format PDF.



Exemples de jaquettes de CD et de DVD

### Voir aussi

« Création d'un collage de photos, d'une étiquette, d'une carte de vœux ou autre » à la page 336

## A propos des étiquettes de CD et de DVD

Photoshop Elements vous permet de créer des étiquettes adhésives ou non pour CD/DVD, à l'aide d'une imprimante à jet d'encre. Les étiquettes peuvent être imprimées à domicile ou enregistrées sur le disque dur et envoyées par courrier électronique au format PDF.



Exemples d'étiquettes de CD et de DVD

### Voir aussi

« Création d'un collage de photos, d'une étiquette, d'une carte de vœux ou autre » à la page 336

## Création d'un collage de photos, d'une étiquette, d'une carte de vœux ou autre

**1** Dans l'Organiseur, sélectionnez les photos à utiliser dans le projet. Pour ajouter des photos à un projet existant, ouvrez l'Editeur.

**2** Sélectionnez l'onglet Créer  puis le bouton Projets. Choisissez le type de projet Catalogue de photos ou Collage photo, ou cliquez sur le bouton Plus d'options pour faire votre choix parmi les options Carte de vœux, Jaquette de CD, Jaquette de DVD ou Etiquette de CD/DVD.

**3** Sélectionnez un format, un thème et une disposition ou, dans le cas des jaquettes et étiquettes de CD et DVD, uniquement un thème et une disposition. Si vous avez l'intention d'imprimer le projet, choisissez un format standard pris en charge par votre imprimante. Si vous envisagez de commander des tirages auprès d'Adobe Photoshop Services, vous avez le choix entre des formats standard ou non standard.

**4** Sélectionnez d'autres options, notamment les options Remplissage automatique avec les photos de la corbeille des projets, Inclure les légendes et Nombre de pages.

**5** Cliquez sur le bouton OK. Le projet s'ouvre dans l'Editeur. Vous pouvez modifier votre conception dans la palette Contenu, Effets ou Favoris.

**6** Ajoutez des photos (si ce n'est pas déjà fait) ou de nouvelles pages au collage de photos.

**7** Pour afficher et personnaliser vos photos, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour faire défiler les différentes pages, cliquez sur la flèche  ou  dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de l'image, ou choisissez une page dans la Corbeille des projets.
- Modifiez la position ou les dimensions des photos.
- Faites pivoter une photo.
- Ajoutez ou modifiez le texte.
- Remplacez ou supprimez une photo.

**8** Choisissez la commande Fichier > Enregistrer. Par défaut, les projets sont enregistrés dans le dossier Mes images, mais vous pouvez choisir un autre emplacement.

**9** Par défaut, l'option Enregistrer dans l'organiseur est sélectionnée de sorte à placer le projet dans l'Organiseur. Désélectionnez cette option si vous ne voulez pas que le projet soit placé dans l'Organiseur.

**10** Saisissez un nom de fichier et cliquez sur le bouton Enregistrer.

**Voir aussi**

« Utilisation de la boîte de dialogue de projets photo » à la page 332

« Utilisation de la palette Effets » à la page 260

« Modification de projets photo » à la page 337

## Modification de projets photo

**A propos de la modification de projets photo**

Dans l'Editeur, vous pouvez modifier les collages de photos, les cartes de vœux, ainsi que les jaquettes et les étiquettes de CD/DVD. La palette Contenu permet d'ajouter différents cadres, textures, arrière-plans et graphiques aux projets. Elle permet également d'appliquer des effets de texte. L'Editeur permet aussi de redimensionner, de faire pivoter et de déplacer des images et légendes.

**Voir aussi**

« Utilisation de la palette Effets » à la page 260

**Ajout d'images à un projet photo**

Vous pouvez ajouter des images à un projet photo dans l'Editeur. Une fois les images ajoutées, vous pouvez les réorganiser, les modifier ou les remplacer.

**1** Si le projet photo n'est pas déjà ouvert dans l'Editeur, sélectionnez-le dans l'Organiseur, puis choisissez la commande Edition > Retouche standard, ou faites glisser le projet photo vers l'Editeur. Vous devez être dans l'Editeur pour pouvoir ajouter des images à un projet photo.

**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Fichier > Ouvrir. Choisissez les photos à ajouter. Si vous ne voyez pas les images, recherchez leur emplacement, puis cliquez sur le bouton Ouvrir pour les placer dans la Corbeille des projets.
- Sélectionnez les photos dans le Navigateur de photos, puis choisissez la commande Editeur > Retouche standard pour les placer dans la Corbeille des projets.


**3** Sélectionnez une photo dans la Corbeille des projets et faites-la glisser dans un cadre, c'est-à-dire dans la zone grise de la disposition. Pour remplacer une photo dans un projet photo, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo existante, puis sélectionnez l'option Remplacer la photo. Sélectionnez ensuite un fichier d'image, puis cliquez sur le bouton Ouvrir. Vous pouvez également cliquer deux fois sur une image dans le projet photo, puis cliquer sur le bouton Obtenir une nouvelle photo, ou sélectionner une autre photo dans la Corbeille des projets et la faire glisser dans un cadre.

**Voir aussi**

« Utilisation de la palette Effets » à la page 260

**Ajout de pages à un projet photo**

**1** Dans la Corbeille des projets, sélectionnez la page qui précèdera la nouvelle page.



Déplacement de pages dans un projet photo

2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour ajouter une page vide, choisissez la commande Edition > Ajouter une page vide, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une page dans la Corbeille des projets et sélectionnez cette option dans le menu contextuel. Vous pouvez également faire glisser une page vide vers un autre emplacement du projet photo. Par exemple, vous pouvez la faire glisser au début du projet pour l'utiliser comme page de titre.
- Pour ajouter une page utilisant la disposition sélectionnée, choisissez la commande Edition > Ajouter une page avec la disposition sélectionnée, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la page dans la Corbeille des projets et sélectionnez cette option dans le menu contextuel. Vous pouvez également faire glisser une nouvelle page vers un emplacement différent du projet. Par exemple, cela permet de déplacer la nouvelle page ailleurs dans le projet.
- Pour supprimer une page, choisissez la commande Edition > Supprimer la page sélectionnée, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la page et sélectionnez cette option dans le menu contextuel.

### Voir aussi

« Utilisation de la palette Effets » à la page 260


## Repositionnement ou redimensionnement de photos dans un projet photo

1 Pour ajuster la photo et le cadre ensemble, cliquez sur la photo une fois. Pour ajuster la photo dans son cadre, cliquez deux fois sur la photo.

Cette opération fait apparaître un cadre de sélection exposant les bords de la photo, même si ceux-ci sont masqués par le cadre.

2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour repositionner la photo, cliquez n'importe où dans le cadre de sélection, puis faites glisser la photo.
  - Pour redimensionner la photo, faites glisser le curseur. Vous pouvez également positionner l'outil Déplacement sur un coin, dans le haut, dans le bas ou sur les côtés ; lorsque la flèche diagonale à deux têtes apparaît, faites-la glisser.
- 3 Après avoir repositionné ou redimensionné la photo dans le cadre, cliquez sur le bouton de validation ✓ ou sur le bouton d'annulation ⓧ.



*Redimensionnement d'une photo dans l'Editeur*

A. Faire glisser un coin de la photo pour la redimensionner B. Déplacer le curseur de redimensionnement C. Les zones qui sortent du cadre de la photo sont masquées

## Remplacement ou suppression de photos dans un projet photo

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez deux fois sur la photo, puis cliquez sur le bouton Obtenir une nouvelle photo 📷.
- Faites glisser une nouvelle photo de la Corbeille des projets sur une photo.
- Pour remplacer une photo sur une page, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo, puis sélectionnez l'option Remplacer la photo.


- Pour supprimer (effacer) une photo d'une page, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo, puis sélectionnez l'option Effacer la photo.

## Rotation de photos dans un projet photo

**1** Pour faire pivoter la photo et le cadre ensemble, cliquez sur la photo une fois. Pour faire pivoter la photo dans son cadre, cliquez deux fois sur la photo.

**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez n'importe où dans le cadre de sélection ; un cercle apparaît sous la sélection. Placez le curseur sur le cercle. Lorsque la double flèche incurvée à quatre têtes  apparaît, faites-la glisser pour faire pivoter l'image.



Rotation d'une image dans un projet photo

- Placez l'outil Déplacement sur un coin. Lorsque la flèche incurvée à deux têtes  apparaît, faites-la glisser pour faire pivoter la photo. Plus le curseur est loin du coin, plus vos modifications pourront être précises.
  - Cliquez deux fois sur la photo, puis cliquez sur le bouton de rotation qui se trouve à côté du curseur (ce dernier ne pivote que par incréments de 90°).
- 3** Une fois que vous avez fini, cliquez sur le bouton de validation  ou sur le bouton d'annulation .

## Modification des pages d'un projet photo dans Photoshop CS3

Si Adobe® Photoshop® CS3 et Photoshop Elements sont installés sur le même ordinateur, vous pouvez envoyer des fichiers JPEG, GIF et d'autres fichiers de photos à page unique vers Photoshop à l'aide de la commande Edition > Retoucher avec Photoshop. Photoshop ne prend pas en charge le format de fichier PSE multipage, ce qui signifie qu'il ne peut pas modifier des projets photo entiers. Cependant, Photoshop peut modifier les pages individuelles d'un projet photo (format PSD à page unique).

Photoshop offre un contrôle direct sur de nombreux aspects des pages de projet photo, en permettant par exemple de modifier directement les calques photo (appelés *objets dynamiques* dans Photoshop) et les cadres. Ces fonctions sont limitées dans Photoshop Elements afin de préserver un flux de retouche des images aisé et automatique.

- 1** Dans le Navigateur de photos, sélectionnez le document au format Projets photo.
- 2** Cliquez sur les options Afficher les propriétés, puis sur l'onglet Général.
- 3** Cliquez sur l'icône de dossier à côté du chemin d'accès au fichier PSE, qui permet d'afficher le document PSE dans l'Explorateur Windows.
- 4** Localisez et ouvrez le dossier portant le nom du document PSE.
- 5** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier PSD correspondant à la page que vous souhaitez modifier, puis choisissez la commande Ouvrir avec > Photoshop CS.
- 6** Dans Photoshop, effectuez vos modifications, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer. Lorsque Photoshop vous demande si vous voulez remplacer le fichier existant, cliquez sur le bouton Oui.

**Important :** vous ne devez ni réorganiser ni renommer les calques dans le fichier PSD. Cela risquerait d'entraver le bon fonctionnement des fonctions de retouche de Photoshop Elements.

## Création de projets numériques

### A propos des projets numériques


Photoshop Elements vous permet de créer des folioscopes numériques et trois types de galeries en ligne : Web, animées et interactives. Les galeries en ligne sont des présentations dynamiques que vous pouvez graver sur CD, télécharger vers un service de partage en ligne ou publier sur votre site Web. Adobe® Flash® 8 ou ultérieur doit être installé sur votre ordinateur si vous souhaitez créer des galeries Web, animées et interactives.

Inutile d'être expert en programmation HTML pour créer une galerie en ligne ; l'assistant Galerie en ligne propose des styles que vous pouvez facilement sélectionner, personnaliser et enregistrer. L'assistant crée un dossier contenant tous les fichiers nécessaires de pages Web et d'images associées. Vous pouvez ensuite envoyer ce dossier par FTP à votre serveur Web (ou service en ligne).



Modèles de galeries en ligne

## Création d'un catalogue de photos



Exemple de catalogue de photos

- 1 Dans l'Editeur, sélectionnez la catégorie Projets dans l'onglet Créer (ou dans l'Organiseur, sélectionnez l'onglet Créer).
- 2 Cliquez sur l'option Catalogue de photos.
- 3 Choisissez une photo pour la page de titre. Par défaut, la photo de page de titre est la première photo ouverte dans la Corbeille des projets ; si vous voulez changer cette photo, réorganisez les photos dans la Corbeille des projets. Cliquez sur le bouton Suivant.
- 4 Choisissez une disposition et un thème.
- 5 Définissez d'autres options :
  - Remplissage automatique avec les photos de la corbeille des projets** Ajoute les photos déjà ouvertes dans la Corbeille des projets.
  - Inclure les légendes** Inclut la légende sous la photo, si la photo a une légende.
  - Nombre de pages** Définit le nombre de pages dans le catalogue de photos.
- Remarque : un catalogue de photos doit contenir entre 20 et 80 photos.*
- 6 Utilisez la palette Contenu pour ajouter des conceptions créatives à votre catalogue de photos.
- 7 Utilisez la barre d'outils d'édition du catalogue de photos pour peaufiner votre catalogue.



Barre d'outils du catalogue de photos

## Création d'une galerie en ligne

Les galeries en ligne sont disponibles dans différents motifs et dispositions. Elles sont optimisées pour l'affichage des images sur une page Web. L'assistant Galerie en ligne vous guide tout au long de la procédure d'ajout et d'organisation des photos, d'application de dispositions et de styles d'arrière-plan à une page Web, d'ajout de transitions et de partage des fichiers. Les vidéos au format FLV peuvent être utilisées dans les galeries Web. Retouchez vos photos avant de les ajouter à une galerie en ligne. L'assistant Galerie en ligne vous permet uniquement d'organiser les photos et non de les retoucher.

- 1 Dans le Navigateur de photos, sélectionnez les photos à inclure dans la galerie en ligne. A partir de l'Éditeur, vous pouvez également placer les photos à utiliser dans la Corbeille des projets.
- 2 Cliquez sur l'onglet Créer  > Galerie en ligne pour ouvrir l'assistant correspondant.
- 3 Ajoutez ou supprimez des photos dans la zone réservées aux photos.
- 4 Organisez les vignettes de photo sur le côté gauche de l'assistant en les classant dans l'ordre de votre choix. Pour déplacer une vignette, faite-la glisser entre les autres vignettes.
- 5 Choisissez un modèle de mise en page ou sélectionnez un motif d'arrière-plan dans la zone Style. Si vous choisissez une mise en page de type Journal, vous pouvez ajouter des légendes, mais le texte des légendes est limité à la largeur de la zone de texte. Pour une légende plus longue, ajoutez-la à la photo dans l'Organiseur avant d'ajouter la photo dans une galerie en ligne. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton Etape suivante.
- 6 Un aperçu de la page Web s'affiche dans l'assistant.
- 7 Définissez les options de personnalisation de votre page Web, notamment le titre de la galerie, la durée d'affichage des diapositives et l'arrière-plan.
- 8 Attribuez un nom au dossier de la galerie dans la zone Enregistrer la galerie sous. Ce dossier contient la page Web et les fichiers image que vous pourrez partager ultérieurement. Si vous souhaitez changer l'emplacement de stockage par défaut, cliquez sur le bouton Parcourir, puis sélectionnez l'emplacement dans lequel enregistrer les fichiers de la galerie en ligne.
- 9 Utilisez le curseur et le bouton de navigation pour prévisualiser les options de personnalisation telles que la transition d'image à image. Faites des essais avec les options de personnalisation.
- 10 Si vous modifiez les paramètres par défaut, l'assistant vous permet de les enregistrer sous un nouveau style. Cliquez sur le bouton Oui et saisissez un nom dans la zone Enregistrer le style sous.
- 11 Pour afficher la galerie dans un navigateur Web avant de la partager, cliquez sur le bouton Aperçu dans le Navigateur. Une nouvelle fenêtre de navigation s'ouvre et affiche la galerie.
- 12 Définissez le mode de partage de la galerie, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

### Voir aussi

« Ajout de légendes aux fichiers » à la page 116

« Options de partage des galeries en ligne » à la page 343

## Création d'une galerie animée ou interactive

Les galeries animées et interactives ajoutent du mouvement et de l'éclat aux pages Web. L'assistant Galerie en ligne vous guide à travers la procédure d'ajout et d'organisation des photos, de sélection des motifs de page Web et de partage des fichiers. Retouchez les photos avant de les ajouter à une galerie animée ou interactive. L'assistant Galerie en ligne vous permet uniquement d'organiser les photos et non de les retoucher.

- 1 Dans le Navigateur de photos, sélectionnez les photos à inclure dans votre galerie animée ou interactive. A partir de l'Éditeur, vous pouvez également placer les photos à utiliser dans la Corbeille des projets.
- 2 Cliquez sur l'onglet Créer  > Galerie en ligne pour ouvrir l'assistant correspondant.
- 3 Ajoutez ou supprimez des photos dans la zone réservées aux photos.
- 4 Organisez les vignettes de photo sur le côté gauche de l'assistant en les classant dans l'ordre de votre choix. Pour déplacer une vignette, faite-la glisser entre les autres vignettes.
- 5 Sélectionnez l'option Animé ou Interactif dans le menu Type.

- 6 Choisissez un modèle de mise en page, puis cliquez sur le bouton Etape suivante. Un aperçu de la page Web animée ou interactive s'affiche dans l'assistant.
- 7 Définissez les options de personnalisation de votre page Web. Ces options déterminent le titre, le sous-titre et l'adresse électronique qui seront affichés dans la galerie. Si vous modifiez ces paramètres, cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher les modifications.
- 8 Attribuez un nom au dossier de la galerie dans la zone Enregistrer la galerie sous. Ce dossier contient la page Web et les fichiers image que vous pourrez partager ultérieurement. Si vous souhaitez changer l'emplacement de stockage par défaut, cliquez sur le bouton Parcourir, puis sélectionnez l'emplacement dans lequel enregistrer les fichiers de la galerie en ligne.
- 9 Utilisez les boutons de navigation pour prévisualiser les pages Web animées ou interactives. Certaines galeries n'ont pas de bouton de navigation ; ce sera à vous de déplacer les photos ou de prévisualiser l'animation.
- 10 Pour afficher la galerie dans un navigateur Web avant de la partager, cliquez sur le bouton Aperçu dans le Navigateur. Une nouvelle fenêtre de navigation s'ouvre et affiche la galerie.
- 11 Définissez le mode de partage de la galerie, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

## Options de partage des galeries en ligne

Dans l'assistant Galerie en ligne, définissez les options de partage suivantes :

**Photoshop Showcase** Vous permet de publier les fichiers de votre galerie en ligne sur le service de partage en ligne d'Adobe Photoshop Services. Lorsque la boîte de dialogue Galerie en ligne s'ouvre, cliquez sur le bouton Télécharger.

**Mon site FTP** Vous permet de télécharger les fichiers sur un serveur Web. Pour ce faire, vous devez disposer de l'adresse du serveur, du nom de l'utilisateur, du mot de passe et du dossier vers lequel les fichiers seront téléchargés. Cliquez sur le bouton Partager.

Après avoir entré les paramètres de publication, cliquez sur le bouton Test d'accès au serveur pour vous connecter au serveur Web. Si le test réussit, cliquez sur le bouton Télécharger.

**CD/DVD** Vous permet de graver les fichiers de votre galerie en ligne sur CD afin de les visionner en plein écran sur l'ordinateur. Cliquez sur le bouton Graver. Sélectionnez un lecteur de destination, puis entrez un nom pour le disque. Lorsque vos réglages sont définitifs, cliquez sur le bouton OK. Si votre lecteur de disque contient un CD vierge, Photoshop Elements grave automatiquement le CD. Dans le cas contraire, vous êtes invité à insérer un CD vierge pour terminer l'opération.

*Remarque : si vous déplacez de son emplacement d'origine un dossier enregistré en local, Windows détecte une erreur de sécurité relative au lecteur Flash. Remplacez ce dossier à son emplacement d'origine ou effectuez l'enregistrement dans un autre emplacement à l'aide de l'assistant Galerie en ligne.*

## Création d'un folioscope

Les folioscopes vous permettent de créer des vidéos image par image de vos photos. Utilisez cette commande pour animer les photos prises en mode rafale avec votre appareil photo. Les folioscopes sont enregistrés au format WMV et peuvent être optimisés pour être visionnés sur un ordinateur, un téléviseur ou le Web ou envoyés par courrier électronique. Vous placez le folioscope dans le dossier Mes vidéos et vous le gravez sur CD ou VCD. Vous pouvez également l'importer dans Adobe Premiere Elements ou encore l'exporter vers un téléphone mobile.

Les images ne peuvent pas être modifiées dans la boîte de dialogue Folioscope. Vous devez donc ajouter les motifs ou effets de votre choix aux images avant la création du folioscope. La disposition de vos photos dans le folioscope est identique à celle du Navigateur de photos. Si vous souhaitez disposer vos photos différemment, agencez votre album de photos à votre convenance, puis sélectionnez l'album pour en faire un folioscope.

- 1 Dans le Navigateur de photos, sélectionnez les photos à inclure dans le folioscope.
- 2 Choisissez la commande Créer  > Autres options > Folioscope.
- 3 Définissez les options suivantes :

**Vitesse** Définit le nombre d'images par seconde (IPS) pour votre folioscope. Déplacez le curseur vers la gauche pour ralentir la vitesse de défilement des images ou vers la droite pour l'accélérer.

**Inverser l'ordre** Change l'ordre du folioscope pour que les images soient affichées de la dernière à la première image.

**Paramètres de sortie** Définit la taille du fichier de séquence, en fonction du mode d'affichage prévu pour le folioscope. Un folioscope affiché sur un ordinateur a des paramètres de sortie différents d'un folioscope affiché sur le Web. Le bouton Détails fournit des informations supplémentaires sur le paramètre de sortie sélectionné.

**Aperçu en boucle Aperçu** Relance la lecture du folioscope après l'affichage de la dernière image.

**4** Cliquez sur le bouton Sortie pour enregistrer le folioscope. Saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Un fichier WMV est créé et placé dans le Navigateur de photos.

## Création d'un CD vidéo avec un menu de diaporamas

Vous pouvez graver vos diaporamas sur CD vidéo (VCD) pour les partager avec vos proches. Pour créer un VCD, vous devez être équipé d'un lecteur de CD-RW ou DVD-RW et utiliser exclusivement des disques CD-R/RW. Vous pouvez visionner un VCD sur votre poste de télévision avec un lecteur de DVD qui prend en charge le format VCD, ou sur votre ordinateur avec un lecteur de CD ou de DVD et un logiciel qui lit les fichiers au format VCD.

Les fichiers pour CD vidéo sont encodés au format MPEG-1 avec des paramètres spécifiques. Photoshop Elements crée les VCD à partir de diaporamas en deux étapes. Il commence par écrire un fichier WMV sur le disque dur pour chaque diaporama du projet VCD. Il convertit ensuite les fichiers WMV au format VCD et les grave sur le CD-R ou le CD-RW dans une structure de dossiers permettant la lecture du VCD.

**1** Insérez un CD inscriptible dans votre lecteur de CD-RW ou de DVD-RW.

**2** Dans l'Organiseur, sélectionnez un ou plusieurs diaporamas ou fichiers WMV. Pour sélectionner plusieurs diaporamas ou des fichiers WMV, appuyez sur la touche Ctrl, puis cliquez sur chaque diaporama ou fichier WMV à inclure.

**3** Sélectionnez la commande Créer  > Plus d'options > VCD avec un menu.

La boîte de dialogue Créer un VCD avec un menu s'ouvre.

**4** Pour organiser les diaporamas, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour ajouter un diaporama, cliquez sur le bouton Ajouter des diaporamas, sélectionnez les diaporamas à ajouter, puis cliquez sur le bouton OK.
- Pour déplacer un diaporama, faites-le glisser jusqu'à son nouvel emplacement dans le panneau des diaporamas.
- Pour supprimer un diaporama, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Supprimer le diaporama.

**5** Choisissez l'option vidéo NTSC ou PAL, selon l'emplacement géographique du destinataire du VCD.

**6** Cliquez sur le bouton Graver.

Photoshop Elements écrit un fichier WMV pour chaque diaporama sur le disque dur et le place dans le Navigateur de photos. Une boîte de dialogue vous demande d'insérer un CD-R ou un CD-RW, si vous ne l'avez pas encore fait. Une boîte de dialogue Graver s'ouvre.

**7** Un lecteur de destination et une vitesse de lecteur sont sélectionnés par défaut, mais vous pouvez les modifier. Cliquez sur le bouton OK pour graver le VCD.

Une boîte de dialogue indiquera quand le VCD sera créé.

**8** Cliquez sur le bouton OK.

## Voir aussi

« Publication d'un diaporama » à la page 354

## Création de diaporamas

### A propos des diaporamas

Les diaporamas représentent une façon amusante de partager vos photos. Photoshop Elements permet de personnaliser des diaporamas en leur ajoutant des séquences audio, des cliparts, du texte et même des commentaires audio. Les images au format PDF ne sont pas affichées dans les diaporamas.


Une fois un diaporama terminé, il existe différentes façons de le partager. Vous pouvez l'enregistrer au format PDF, le convertir au format WMV, puis le graver sur VCD ou enregistrer le fichier localement pour l'imprimer dans Acrobat. Vous pouvez également le graver directement sur un DVD de qualité supérieure si Adobe® Premiere® Elements est installé sur votre ordinateur.

### Création d'un diaporama

Utilisez la boîte de dialogue Diaporama pour créer des diaporamas. Vous avez la possibilité d'obtenir, à tout moment, un aperçu de votre diaporama en cliquant sur le bouton Aperçu plein écran  situé dans la barre supérieure de l'écran. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Lecture pour prévisualiser le diaporama.

- 1 Dans le Navigateur de photos, sélectionnez les photos à utiliser dans le diaporama.
- 2 Sélectionnez l'option Diaporama dans l'onglet Créer .
- 3 Lorsque la boîte de dialogue Préférences de diaporama s'affiche, vous pouvez accepter les paramètres par défaut (en conservant la possibilité de les modifier par la suite) ou personnaliser les options. Cliquez ensuite sur le bouton OK pour ouvrir la boîte de dialogue Diaporama.

Tous les outils utiles à la création de votre diaporama sont disponibles dans la boîte de dialogue Diaporama. Les photos à utiliser dans le diaporama apparaissent au bas de l'écran.



Boîte de dialogue Diaporama

A. Menu Fichier B. Barre de raccourcis C. Aperçu de la diapositive D. Commandes de lecture E. Réorganisation rapide F. Storyboard G. Nom du fichier de fond musical H. Corbeille des palettes I. Durée du diaporama

**4** Retouchez le diaporama en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Réorganisez les diapositives.
- Redimensionnez une photo sur une diapositive.
- Ajoutez une nouvelle diapositive vide. Par exemple, vous pouvez créer une page de titre sur une diapositive vide.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une diapositive, puis choisissez l'option Supprimer la diapo pour éliminer la diapositive du diaporama.
- Ajoutez une séquence audio.
- Ajoutez un clipart ou une photo à une diapositive.
- Ajoutez des légendes à une diapositive.
- Ajoutez du mouvement à une diapositive.
- Ajoutez un effet à une diapositive.
- Ajoutez une transition entre deux diapositives ou modifiez la durée des transitions.
- Si un microphone est connecté à votre ordinateur, ajoutez un commentaire audio à une diapositive.
- Réglez la durée d'affichage de chaque diapositive.

**5** Affichez un aperçu de votre diaporama en cliquant sur le bouton Aperçu plein écran. Vous pouvez à tout moment reprendre la modification des diaporamas en appuyant sur la touche Echap.

**6** Cliquez sur le bouton Enregistrer le projet pour enregistrer votre travail. Il est recommandé d'effectuer des enregistrements réguliers de votre diaporama.

## Voir aussi

« Publication d'un diaporama » à la page 354

### Réorganisation de diapositives

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser une diapositive vers un nouvel emplacement du storyboard.
- Cliquez sur le bouton Réorganisation rapide. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, réorganisez les diapositives, puis cliquez sur le bouton Précédent.
- Choisissez une option dans le menu Ordre des diapos.

💡 *Pour déplacer une diapositive du début vers la fin, faites-la glisser vers le bas de l'Editeur de diaporamas et maintenez-la à cet endroit pour activer la fonction de défilement.*



Remettez facilement vos diapos dans l'ordre à l'aide de l'option Réorganisation rapide.

### Ajout d'une diapositive vide

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur le bouton Ajouter une diapo vide .
- Choisissez la commande Edition > Diapo vide.

### Modification et réglage d'une diapositive

Si quelques modifications sont nécessaires, vous pouvez appliquer un réglage automatique à la diapositive dans la boîte de dialogue Diaporama ou l'envoyer vers l'Editeur pour réaliser des modifications plus détaillées. Si une photo n'est pas placée correctement dans une diapositive, vous pouvez régler manuellement sa taille et sa position.

- 1 Sélectionnez une diapositive, puis cliquez sur sa photo dans la fenêtre d'aperçu principale.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes dans la palette Propriétés :
  - Pour modifier instantanément la balance des couleurs d'une photo, cliquez sur le bouton Retouche optimisée automatique.
  - Pour corriger les yeux rouges sur une photo, cliquez sur le bouton Correction automatique des yeux rouges.
  - Si une photo requiert plus de modifications, cliquez sur le bouton Autre retouche pour l'ouvrir dans l'Editeur. Lorsque vous avez effectué les modifications souhaitées dans l'Editeur, enregistrez la photo, puis fermez-la pour revenir à la boîte de dialogue Diaporama.
  - Pour modifier la taille d'une photo, sélectionnez-la et faites glisser le curseur de la section Taille, ou faites glisser un angle ou un côté du cadre de sélection de la photo.
  - Pour que la photo remplisse tout l'espace de la diapositive, cliquez sur le bouton Recadrer automatiquement.
  - Pour afficher la totalité de la photo, cliquez sur le bouton Diapo entière. Les zones de la diapositive situées autour de la photo adoptent la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez modifier cette couleur dans les préférences du diaporama.

### Ajout de musique à un diaporama

Mettez votre diaporama en musique pour une expérience plus que réussie. Vous pouvez importer de la musique depuis votre catalogue Photoshop Elements ou n'importe quel emplacement de votre ordinateur.


❖ Dans la boîte de dialogue Diaporama, cliquez sur le bouton Ajouter un support, puis choisissez l'une des options suivantes :

**Audio de l'organiseur** Permet de choisir un clip audio de votre catalogue. Dans la boîte de dialogue Ajouter audio, cliquez sur le bouton Parcourir. Sélectionnez la séquence souhaitée, puis cliquez sur le bouton OK.

**Remarque :** pour écouter une séquence avant de l'ajouter, sélectionnez-la dans la boîte de dialogue Ajouter audio, puis cliquez sur le bouton Lecture.

**Audio du dossier** Permet de choisir un clip audio ne se trouvant pas dans l'Organiseur. Dans la boîte de dialogue Choisissez vos fichiers audio, naviguez jusqu'au fichier souhaité, puis cliquez sur le bouton Ouvrir. Cette action place le clip dans l'Organiseur.


💡 Pour synchroniser le diaporama avec le fichier audio, sélectionnez l'option Ajuster les diapos à l'audio (la durée de chaque diapositive est alors mise à jour dans le storyboard).



Alignement d'un fichier audio avec une diapositive pour que la lecture débute avec cette diapositive

### Ajout de cliparts à une diapositive

Vous pouvez ajouter des cliparts à vos diapositives à partir de la palette Extras de la boîte de dialogue Diaporama. Vous pouvez ajouter autant d'images que vous le souhaitez, mais un trop grand nombre d'images diminue les performances (taille de fichier trop élevée).




Ajout d'une image à une diapositive par glissement

- 1 Dans la palette Extras de la boîte de dialogue Diaporama, cliquez sur le bouton Images .
- 2 Parcourez les cliparts à la recherche de celui qui vous intéresse. Les images sont classées par catégories et apparaissent par défaut dans la palette Extras. Si le clipart ne s'affiche pas, cliquez sur le triangle  situé à gauche du nom de la catégorie.
- 3 Pour importer l'image dans la diapositive, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Faites glisser le clipart dans la diapositive.
  - Cliquez deux fois sur le clipart.
  - Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option Ajouter aux diapos sélectionnées dans le menu contextuel.
- 4 Une fois que l'image apparaît dans la diapositive, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Pour redimensionner une image, faites glisser l'un des angles du cadre de sélection.
  - Pour déplacer une image, cliquez sur le centre du clipart, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.
  - Pour modifier l'ordre d'empilement des cliparts, cliquez sur une image, puis choisissez une option dans le menu Edition > Disposition.

### Ajout de légendes à une diapositive

Vous pouvez choisir le style de police du texte que vous ajoutez à vos diapositives à partir de la palette Extras de la boîte de dialogue Diaporama.



Ajout de texte à une diapositive

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajouter du texte :

- Pour utiliser l'un des effets de texte prédéfinis, cliquez sur le bouton Texte de la palette Extras, puis faites glisser un échantillon de texte sur la diapositive.
- Pour ajouter du texte brut, cliquez sur le bouton Ajouter du texte **T**.

**2** Cliquez deux fois sur le texte et saisissez votre texte dans la boîte de dialogue Modifier le texte (pour modifier l'échantillon de texte qu'elle contient), puis cliquez sur le bouton OK.

**3** Dans la palette Propriétés, définissez une ou plusieurs des options suivantes :

**Remarque :** les propriétés du texte définies ici deviennent les paramètres par défaut pour l'ajout de texte.

**Définir la famille de polices** Applique une famille de polices au texte. Choisissez une famille de polices dans le menu situé à gauche de la boîte de dialogue.

**Définir le corps** Applique une taille de police au texte. Choisissez une taille de police dans le menu situé à droite de la boîte de dialogue.

**Couleur** Applique une couleur au texte. Cliquez sur le témoin de couleur, puis choisissez une couleur dans la boîte de dialogue Sélecteur de couleurs.

**Opacité** Définit le degré d'opacité du texte. Choisissez un pourcentage faible pour conserver la visibilité de la diapositive à travers le texte.

**Texte aligné à gauche** Aligne le bord gauche de chaque ligne de texte.

**Texte centré** Aligne le centre de chaque ligne de texte.

**Texte aligné à droite** Aligne le bord droit de chaque ligne de texte.

**Définir le style** Applique au texte un style de police, par exemple gras **T**, italique *T*, souligné T ou barré ~~T~~. Cliquez sur une icône de style pour l'appliquer.

**Ombre portée** Ajoute une ombre portée au texte, lui conférant un aspect en trois dimensions.

**Définir la couleur de l'ombre portée** Modifie la couleur de l'ombre portée.

Pour modifier le texte existant, cliquez sur le bouton Modifier le texte.

### Ajout d'un commentaire à une diapositive

Vous pouvez enregistrer un commentaire audio pour accompagner une diapositive, si vous disposez d'un microphone connecté à votre ordinateur. Vous pouvez également joindre un commentaire à la photo en tant que légende audio.



Ajout d'un commentaire à une diapositive

A. Niveau de volume d'enregistrement B. Bouton Enregistrement C. Bouton Lecture D. Longueur du commentaire E. Bouton Supprimer F. Bouton d'ouverture

- 1 Dans la palette Extras de la boîte de dialogue Diaporama, cliquez sur le bouton Commentaire .
- 2 Pour enregistrer un commentaire, cliquez sur le bouton Enregistrement  et parlez dans le microphone.
- 3 Une fois que vous avez terminé votre enregistrement, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Cliquez sur le bouton Lecture pour écouter le commentaire enregistré.
  - Cliquez sur le bouton Supprimer, puis choisissez l'option Supprimer ce commentaire pour recommencer ou l'option Supprimer tous les commentaires pour supprimer tous les commentaires du diaporama.
- 4 Pour utiliser une légende audio existante, cliquez sur le bouton d'ouverture, puis choisissez l'une des options suivantes :
 

**Utiliser la légende audio existante** Permet d'utiliser la légende audio jointe à la photo.


**Parcourir** Permet de rechercher et de choisir une autre légende audio.
- 5 Cliquez sur le bouton Diapo suivante pour enregistrer un commentaire audio pour la prochaine diapositive.

### Définition du panoramique et du zoom

La boîte de dialogue Diaporama permet de personnaliser le niveau de zoom et de panoramique de chaque diapositive. Le début et la fin sont déterminés par les cadres de sélection que vous placez sur n'importe quelle zone d'une photo. Vous pouvez redimensionner les cadres de sélection : plus ils sont petits, plus l'effet de panoramique et de zoom est spectaculaire. Vous pouvez également ajouter des points de début et de fin supplémentaires à une diapositive. Le point de début d'un effet panoramique et zoom marque le début du suivant.


**Remarque :** vous ne pouvez utiliser le panoramique et le zoom que pour les photos, et non pour les clips vidéo.

- 1 Dans le storyboard, cliquez sur la diapositive à laquelle ajouter l'effet de panoramique et zoom.
- 2 Dans la palette Propriétés de la boîte de dialogue Diaporama, sélectionnez l'option Activer le panoramique et zoom.
- 3 Le cadre de sélection de début est entouré de vert. Dans la fenêtre d'aperçu principale, faites glisser un angle du cadre de sélection pour redimensionner le rectangle.
- 4 Faites glisser le cadre de début sur la zone à définir comme début de l'effet panoramique et zoom. Redimensionnez le cadre jusqu'à ce qu'il englobe précisément la zone qui vous intéresse.



Définition du point de début après activation du panoramique et zoom

**5** Cliquez sur la vignette Fin. Le cadre de sélection de fin est entouré de rouge. Dans la fenêtre d'aperçu principale, redimensionnez et déplacez ce cadre jusqu'à ce qu'il englobe précisément la zone qui doit marquer la fin de l'effet panoramique et zoom.




Sélection du point de fin

**6** Pour ajouter une zone supplémentaire au panoramique et zoom, cliquez sur l'option Ajouter un autre panoramique et zoom à cette diapo. Photoshop Elements ajoute une nouvelle diapositive au Storyboard, accompagnée d'une icône de lien , indiquant le nouveau panoramique et zoom. Le point de fin précédent et le nouveau point de début sont liés (si vous modifiez l'un des deux points, la modification est appliquée aux deux points). Faites glisser le nouveau cadre de sélection de fin jusqu'à ce qu'il englobe précisément la zone qui doit marquer la fin de l'effet panoramique et zoom.

**Remarque :** le déplacement du cadre de début d'un nouvel effet panoramique et zoom affecte le cadre de fin du panoramique et zoom précédent.

**7** Pour permuter les points de début et de fin, sélectionnez un point et cliquez sur le bouton Permuter . Pour importer les points de début et de fin sur la même diapositive, cliquez sur le bouton Copier le point de début de cette diapo au point de fin  ou Copier le point de fin de cette diapo au point de début .



*Panoramique et zoom original (en haut) et après avoir inversé l'effet de panoramique et zoom (en bas)*

**8** Pour afficher un aperçu du panoramique et zoom, cliquez sur le bouton Lecture.



*Utilisez un autre panoramique et zoom pour prolonger le cône sur un point de fin avant une transition.*


### Ajout d'un effet à une diapositive

Vous pouvez appliquer un effet Noir et blanc ou Sépia aux photos du diaporama.

- 1** Sélectionnez une diapositive dans le storyboard. Cliquez sur la photo dans la fenêtre d'aperçu principale.
- 2** Dans la palette Propriétés, cliquez sur l'icône Noir et blanc  ou Sépia , selon l'effet à ajouter à la photo. Pour rétablir les couleurs d'origine de la photo, cliquez sur l'icône Normal .

### Ajout et modification de transitions

Les transitions sont des effets portant sur le passage d'une diapositive à la suivante. Photoshop Elements propose plusieurs types de transitions. Vous pouvez également régler leur durée respective ou définir une durée applicable à toutes les transitions. Le motif d'une transition est indiqué par l'icône qui s'affiche entre deux diapositives. Pour appliquer des changements à l'ensemble des transitions d'un diaporama, sélectionnez les transitions dans le storyboard, puis choisissez un type de transition, ou définissez les options dans les préférences de diaporama.



Modification d'une transition

**1** Pour modifier une transition, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour ajouter la même transition à chaque diapositive, choisissez la commande Edition > Sélectionner toutes les transitions. Choisissez ensuite une option dans le menu Transition de la palette Propriétés.
- Pour modifier une seule transition, cliquez sur l'icône de cette transition (entre deux diapositives), puis choisissez une option dans le menu Transition de la palette Propriétés. (Vous pouvez également cliquer sur le triangle situé à droite de la transition.)

**2** Pour modifier la durée d'une transition, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour modifier la durée d'une seule transition, cliquez sur l'icône de cette transition (entre deux diapositives), puis choisissez une durée dans le menu situé en haut de la palette Propriétés.
- Pour modifier la durée de toutes les transitions, choisissez la commande Edition > Sélectionner toutes les transitions. Choisissez ensuite une durée dans le menu déroulant Transitions multiples de la palette Propriétés.

### Réglage de la durée d'affichage d'une diapositive

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur la durée affichée sous une diapositive du storyboard, puis choisissez une option dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez également sélectionner une diapositive et changer sa durée d'affichage dans les préférences.
- Définissez la durée statique dans les préférences du diaporama lorsque vous créez une diapositive ou un diaporama.
- Cliquez sur le bouton Ajuster les diapos à l'audio  pour synchroniser le diaporama avec une séquence musicale.

### Ajout de photos ou de vidéos de votre catalogue à un diaporama

**1** Dans la boîte de dialogue Diaporama, cliquez sur le bouton Ajouter un support, puis choisissez l'option Photos et vidéos de l'Organiseur.

**2** Dans la boîte de dialogue Ajouter des photos, choisissez une ou plusieurs des options suivantes pour afficher un ensemble de photos :

**Photos dans l'explorateur** Affiche toutes les photos et tous les clips vidéo alors ouverts dans le Navigateur de photos.

**Catalogue entier** Affiche toutes les photos et tous les clips vidéo de votre catalogue.

**Album** Affiche les photos et les clips vidéo d'un album ou d'un groupe d'albums.

**Étiquettes de mots-clés** Affiche les photos et les clips vidéo associés à une étiquette, une catégorie ou une sous-catégorie.

**Afficher les photos avec des notes** Affiche uniquement les éléments ayant une étiquette Favori. Quelle que soit la série de photos choisie, seuls les favoris de la série s'afficheront dans la boîte de dialogue.

**Afficher les photos masquées** Affiche uniquement les éléments ayant une étiquette Masqué.

**Remarque :** les photos s'affichent et sont ajoutées au projet par ordre chronologique, quel que soit l'ordre de tri du Navigateur de photos. Cette règle ne s'applique pas aux albums, qui possèdent leur propre ordre d'affichage des photos.

**3** Sélectionnez les éléments à inclure dans le diaporama en cochant la case située à côté de chacun d'eux. Appuyez sur les touches Ctrl+A (ou sur le bouton Tout sélectionner) pour sélectionner tous les éléments affichés ou sur les touches Maj-Ctrl+A (ou sur le bouton Tout désélectionner) pour les désélectionner tous.

**4** Choisissez l'une des options suivantes :

**Ajouter les photos sélectionnées** Ajoute les éléments au projet, réinitialise les cases à cocher et laisse la boîte de dialogue Ajouter des photos ouverte afin de permettre d'autres sélections.

**Terminer** Ajoute les photos sélectionnées au projet, ferme la boîte de dialogue et revient à la boîte de dialogue Diaporama.

 Pour réaliser un nouveau diaporama, vous pouvez commencer par créer un album regroupant toutes les photos à utiliser dans le projet. Une fois l'album affiché dans le Navigateur de photos, il est très facile de réorganiser les photos et de modifier les légendes. Vous pouvez ensuite utiliser le bouton Ajouter un support pour ajouter l'album au projet.

### Définition des préférences de diaporama

**1** Dans la boîte de dialogue Diaporama, choisissez la commande Edition > Préférences de diaporama.

**2** Définissez les options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

**Durée statique** Définit la durée d'affichage par défaut de chaque diapositive.

**Transition** Indique la façon dont les diapositives se succèdent.

**Durée des transitions** Définit la durée des transitions. Notez qu'une transition spectaculaire peut nécessiter plus de temps.

**Couleur d'arrière-plan** Définit la couleur par défaut qui s'affiche autour d'une photo sur chaque diapositive.

**Appliquer le panoramique et zoom à toutes les diapos** Applique un effet de panoramique et zoom aléatoire à toutes les diapositives d'un diaporama.

**Inclure les légendes de photo comme texte** Ajoute à la diapositive la légende jointe à la photo dans l'Organiseur.

**Inclure les légendes audio comme commentaire** Utilise la légende audio créée pour la photo dans le Navigateur de photos.

**Répéter le fichier audio jusqu'à la dernière diapo** Lit le fichier musical en boucle pendant toute la durée du diaporama.

**Recadrer à la taille de la diapo** Recadre la photo de sorte qu'elle occupe tout l'espace de la diapositive, supprimant ainsi les bandes noires qui apparaissent lorsque les proportions d'une photo ne correspondent pas à celles de la diapositive. Choisissez l'option Photos en paysage ou Photos en portrait, en fonction de l'orientation des photos.

**Options de lecture de l'aperçu** Choisissez une qualité de lecture dans le menu. Si vous choisissez la qualité Elevée, la qualité du diaporama sera bonne, mais il mettra plus longtemps à charger.

**Afficher cette fenêtre à la création d'un nouveau diaporama** Affiche la boîte de dialogue des préférences lorsque vous créez un nouveau diaporama.

### Publication d'un diaporama

Lorsque vous êtes satisfait du diaporama, vous êtes prêt à partager le projet. Vous pouvez le publier sous forme de fichier PDF ou de fichier de séquence, de DVD ou CD vidéo, sur un ordinateur Windows Edition Media Center ou dans Adobe Premiere Elements de manière à l'utiliser dans un projet vidéo.

**1** Dans la boîte de dialogue Diaporama, cliquez sur le bouton Sortie .

**2** Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

**Enregistrer le fichier sous** Sélectionnez cette option pour générer un fichier que vous pourrez partager sur le Web ou par courrier électronique. Cette option enregistre le diaporama sous forme de fichier PDF ou de fichier de séquence (WMV).

Pour un fichier PDF, choisissez votre option de taille en fonction des personnes à qui vous comptez l'envoyer.

- Si vous voulez envoyer ce fichier PDF à une personne équipée d'un ordinateur portable muni d'un petit écran, choisissez une taille de diapositive plus petite.

- Si vous avez l'intention de l'envoyer à une personne équipée d'un ordinateur de bureau muni d'un grand moniteur, choisissez une taille plus grande.
- Sélectionnez l'option Boucle pour lire automatiquement le diaporama en boucle.
- Sélectionnez l'option Avance manuelle si vous souhaitez désactiver la lecture automatique du diaporama.
- Sélectionnez l'option Affichage du diaporama après l'enregistrement pour afficher le fichier PDF après sa création.

**Remarque :** certaines fonctions du diaporama ne sont pas prises en charge lorsque vous enregistrez un diaporama comme fichier PDF. Les effets de panoramique et zoom ne sont pas retenus dans un fichier PDF. Si vous avez inséré des clips vidéo dans une diapositive, cette dernière est enregistrée sans les clips. En outre, certaines transitions sont différentes dans le fichier PDF enregistré (par exemple, les transitions Forme centrale et Balayage radio sont remplacées par une transition Fondu dans le fichier PDF).

Pour un fichier de séquence, choisissez votre option de taille en fonction des personnes à qui vous comptez l'envoyer.

- Si vous voulez envoyer ce fichier de séquence par courrier électronique, choisissez une taille de diapositive plus petite.
- Si vous avez l'intention de l'envoyer à une personne qui le visionnera sur son téléviseur, choisissez une taille plus grande.

**Graver sur disque** Enregistrez le diaporama sur un DVD ou CD vidéo (VCD). Les DVD utilisent la compression MPEG-2 et offrent une bien meilleure qualité. Pour graver le diaporama sur un DVD, vous devez disposer d'Adobe Premiere Elements sur votre ordinateur.

Les VCD sont lisibles sur la plupart des lecteurs de CD-ROM et de DVD-ROM d'un ordinateur, à condition que le logiciel de lecture approprié soit installé, et sur certains lecteurs de DVD. Ils utilisent la compression MPEG-1 et ont une résolution de 352 x 240 pixels. Lorsque vous visionnez un VCD sur un téléviseur, l'image de 352 x 240 pixels s'étire pour s'adapter à l'écran 720 x 480 (NTSC) ou 720 x 576 (PAL), ce qui provoque une baisse de qualité de l'image, un agrandissement des artefacts de compression et une pixellisation.

**Envoyer vers le téléviseur** Cette option vous permet de regarder votre diaporama sur un téléviseur par le biais d'un PC Windows Edition Media Center. Vous devez disposer d'un ordinateur Windows XP Media Center Edition pour utiliser cette option.

**Envoyer vers Premiere Elements** Cette option envoie le diaporama vers Adobe Premiere Elements par le biais de l'Organisateur, si Adobe Premiere Elements est installé sur votre ordinateur.

## Voir aussi

« Création d'un diaporama » à la page 345

« Affichage de photos sur les ordinateurs Media Center Edition 2005 » à la page 397

### Exportation d'un diaporama vers un DVD

Si Adobe Premiere Elements est installé, Photoshop Elements peut exporter un diaporama directement vers un DVD de haute qualité compatible avec la plupart des lecteurs de DVD, à l'issue du processus de création de diaporama.

- 1 Création d'un diaporama via l'ouverture de la boîte de dialogue Editeur de diaporamas (voir la section « Création d'un diaporama » à la page 345).
- 2 Dans la boîte de dialogue Editeur de diaporamas, cliquez sur le bouton  Sortie.
- 3 Cliquez sur le bouton Graver sur disque .
- 4 Sélectionnez l'option DVD pour indiquer le type de disque à graver.
- 5 Sélectionnez la norme TV (NTSC ou PAL) adaptée à la zone géographique dans laquelle le DVD sera lu.
- 6 (Facultatif) Pour inclure d'autres projets de diaporama ou fichiers WMV sur le disque, activez l'option Inclure les diaporamas supplémentaires créés sur ce disque.
- 7 Cliquez sur le bouton OK.

Si vous décidez d'inclure d'autres diaporamas, la boîte de dialogue Créer un VCD avec un menu s'ouvre.

**8** Si vous décidez d'inclure d'autres diaporamas, effectuez l'une des opérations suivantes, puis cliquez sur le bouton Suivant :

- Pour supprimer un diaporama de la liste, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Supprimer le diaporama.
- Pour modifier la norme TV, sélectionnez l'option NTSC ou PAL dans la zone Options vidéo.
- Pour réorganiser les diaporamas sur le DVD, faites glisser leurs icônes vers l'emplacement voulu.

**9** Sélectionnez un dossier pour les nouveaux fichiers WMV et cliquez sur le bouton Enregistrer.

Photoshop Elements crée un fichier WMV (Windows Media Video) pour chacun des diaporamas que vous ajoutez (vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton Annuler dans la boîte de dialogue de progression pour interrompre le processus).

Adobe Premiere Elements ajoute les fichiers WMV aux palettes Média et Mon projet, puis ouvre automatiquement l'espace de travail DVD, dans lequel vous pouvez sélectionner un modèle de menu et ajouter ou personnaliser les boutons.

### **Gravure d'un diaporama existant sur DVD**

Si Adobe Premiere Elements est installé, Photoshop Elements peut graver un projet de diaporama existant directement sur un DVD de haute qualité compatible avec la plupart des lecteurs de DVD.

**1** Dans le Navigateur de photos de l'Organiseur, sélectionnez un ou plusieurs projets de diaporama.

**2** Sélectionnez l'onglet Créer, puis la commande Plus d'options > VCD avec un menu.

**3** Sélectionnez la norme TV (NTSC ou PAL) adaptée à la zone géographique dans laquelle le DVD sera lu.

**4** (Facultatif) Pour inclure d'autres projets de diaporama ou fichiers WMV sur le disque, cliquez sur le bouton Ajouter des diaporamas, sélectionnez les diaporamas, puis cliquez sur le bouton OK.

**5** Si vous décidez d'inclure d'autres diaporamas, effectuez l'une des opérations suivantes, puis cliquez sur le bouton Suivant :

- Pour supprimer un diaporama de la liste, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Supprimer le diaporama.
- Pour réorganiser les diaporamas sur le DVD, faites glisser leurs icônes vers l'emplacement voulu.

**6** Cliquez sur le bouton Suivant.


**7** Sélectionnez un dossier pour les nouveaux fichiers WMV et cliquez sur le bouton OK.

Photoshop Elements crée un fichier WMV (Windows Media Video) pour chacun des diaporamas que vous ajoutez (vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton Annuler dans la boîte de dialogue de progression pour interrompre le processus).

Adobe Premiere Elements ajoute les fichiers WMV aux palettes Média et Mon projet, puis ouvre automatiquement l'espace de travail DVD, dans lequel vous pouvez sélectionner un modèle de menu et ajouter ou personnaliser les boutons.

### **Ajout de diaporamas Photoshop Elements à des projets vidéo**

Photoshop Elements vous permet de créer un diaporama de photos et de l'enrichir en y insérant de la musique, des transitions, des commentaires, du texte, etc. Une fois votre projet terminé, vous pouvez l'exporter vers Adobe Premiere Elements et l'incorporer à des films et des DVD.



Diaporama dans la vue Projet de l'onglet Edition et dans la ligne de scène d'Adobe Premiere Elements

- 1 Dans la boîte de dialogue Diaporama, cliquez sur le bouton Sortie .
- 2 Cliquez sur l'option  Envoyer vers Premiere Elements, puis cliquez sur le bouton OK. Si un message vous invite à enregistrer d'abord le projet, cliquez sur le bouton OK, saisissez le nom du projet, puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Une boîte de dialogue s'affiche une fois le diaporama terminé. Le diaporama apparaît en haut du Navigateur de photos, dans l'Organiseur. Si Adobe Premiere Elements est ouvert, le diaporama apparaît également dans l'Organiseur, de sorte que vous puissiez le faire glisser vers la ligne de scène ou le montage.

## Assemblage de plusieurs panoramas

### Création de panoramas Photomerge

La commande Panorama Photomerge assemble plusieurs photographies en une seule image continue. Vous pouvez, par exemple, prendre cinq photographies partiellement superposées de l'horizon, puis les assembler en un panorama. Cette commande permet tout aussi bien de juxtaposer des photos horizontalement que verticalement.

Lorsque vous configurez une composition Panorama Photomerge, il vous suffit de sélectionner les fichiers à fusionner (appelés *fichiers sources*) ; Photoshop Elements les assemble automatiquement en un panorama. Une fois le panorama réalisé, vous pouvez encore repositionner individuellement des photos, si nécessaire.



Création d'un panorama Photomerge

La réussite d'une composition panoramique dépend largement de la qualité des photographies qui la composent. Pour éviter des problèmes éventuels, suivez les instructions suivantes lorsque vous prenez des photographies destinées à être utilisées pour un panorama Photomerge :

**Prévoir un chevauchement suffisant** Le chevauchement des images doit représenter environ 15 % à 40 %. Si le chevauchement est inférieur à ces valeurs, la commande Panorama Photomerge risque de ne pouvoir assembler

automatiquement le panorama. Si les images se chevauchent de 50 % ou plus, elles sont plus difficiles à manipuler, et la fusion risque d'être moins satisfaisante.

**Utiliser la même distance focale** Evitez de zoomer avec l'appareil pendant que vous prenez la série de photos.

**Garder l'appareil photo au même niveau** Bien que la fonction Panorama Photomerge puisse traiter de légères rotations entre les images, une inclinaison supérieure à quelques degrés risque de générer des erreurs lors de l'assemblage automatique du panorama. Vous pouvez utiliser un trépied à tête rotative qui vous aidera à maintenir l'alignement de l'appareil et le point de visée.

 *Lorsque vous photographiez une scène panoramique vue d'en haut, vous avez naturellement tendance à garder le niveau de l'horizon dans le viseur. Or, cela produit une rotation considérable entre les images. Il est recommandé d'utiliser un trépied pour maintenir l'alignement de l'appareil dans ce type de situation.*

**Garder la même position** Ne changez pas votre position pendant la prise d'une série de photographies, afin de garder le même point de visée. En utilisant le viseur optique avec l'appareil maintenu près de l'œil, vous conserverez plus facilement un point de visée constant. Vous pouvez aussi utiliser un trépied pour maintenir l'appareil photo dans la même position.

**Eviter les objectifs déformants** Les objectifs, notamment ceux à très grand angle, déforment considérablement l'image et perturbent la fonction Panorama Photomerge.

**Garder la même exposition** Evitez d'utiliser le flash pour certaines photos et pas pour d'autres. La fonction de fusion avancée du panorama Photomerge permet de gommer les différences d'exposition. Toutefois, lorsque ces écarts sont extrêmes, elles rendent l'alignement difficile. Certains appareils photo adaptent automatiquement les réglages d'exposition lorsque vous prenez des photos ; vous devez donc vérifier ces paramètres pour vous assurer que toutes les photos sont prises avec la même exposition.

## Création d'une composition Panorama Photomerge

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans l'Editeur, choisissez la commande Fichier > Nouveau > Panorama Photomerge.
- Dans l'Organiseur, choisissez la commande Fichier > Nouveau > Panorama Photomerge.

2 Si vous avez sélectionné deux fichiers ou plus dans l'Editeur, cliquez sur le bouton Parcourir pour naviguer vers les fichiers sources ou vers le dossier à utiliser pour la création de la composition Panorama Photomerge. Une fois tous les fichiers sources ajoutés, cliquez sur le bouton OK pour créer la composition Panorama Photomerge. Les fichiers sources s'ouvrent automatiquement et sont traités.

 *Un message s'affiche si la composition ne peut pas être assemblée automatiquement. Il vous est possible d'assembler manuellement la composition dans la boîte de dialogue Photomerge en faisant glisser les photos de la table lumineuse vers la zone de travail et en procédant à leur assemblage.*


3 Lorsque le nouveau panorama s'affiche dans la boîte de dialogue Photomerge, vous pouvez manipuler les fichiers sources individuels et modifier la vue de la zone de travail. Si vous devez réagencer les images, faites glisser une image dans la zone de travail afin de la repositionner, ou utilisez la table lumineuse. (Si besoin est, désélectionnez l'option Aligner sur l'image pour aligner les images à votre convenance.)

4 Si nécessaire, modifiez le point de fuite ou les paramètres de fusion de la composition.

5 Cliquez sur le bouton OK pour générer le panorama sous la forme d'un nouveau fichier.

## Utilisation de la boîte de dialogue Photomerge

La boîte de dialogue Photomerge regroupe des outils pour manipuler la composition, une table lumineuse pour stocker les images sources inutilisées, une zone de travail pour assembler la composition et des options pour afficher et modifier la composition. Vous pouvez également effectuer un zoom avant et arrière pour mieux visualiser l'alignement de chaque fichier.



Boîte de dialogue Photomerge

A. Table lumineuse B. Outils C. Zone de travail D. Image sélectionnée E. Barre d'état

- Pour vous déplacer, sélectionnez l'outil Main , puis faites glisser le curseur dans la zone de travail. A défaut, faites glisser la zone d'affichage (le cadre rouge) ou la barre de défilement dans la section de navigation.
- Pour effectuer un zoom, cliquez sur l'icône Zoom avant  et l'icône Zoom arrière , ou utilisez l'outil Zoom . Maintenez la touche Alt enfoncée pour activer l'outil Zoom.
- Pour faire pivoter une image, sélectionnez l'outil Sélection de l'image , cliquez sur l'image à faire pivoter, puis sélectionnez l'outil Rotation  et faites glisser le pointeur en un mouvement circulaire autour de l'image.
- Pour réorganiser les images sur la table lumineuse, sélectionnez l'outil Sélection de l'image, puis faites glisser une image sur la table.
- Pour ajouter une image à la composition, sélectionnez l'outil Sélection de l'image, puis faites glisser l'image de la table lumineuse jusqu'à la zone de travail.
- Pour supprimer une des images de la composition, sélectionnez l'outil Sélection de l'image, puis faites glisser l'image depuis la zone de travail jusqu'à la table lumineuse.



Assurez-vous que l'option *Aligner sur l'image* est sélectionnée pour aligner automatiquement les images qui se chevauchent lorsqu'une similitude est détectée.

## Modification du point de fuite

L'outil Point de fuite permet de sélectionner l'image de point de fuite, laquelle modifie la perspective de la composition du Panorama Photomerge.

- 1 Sélectionnez l'option Perspective dans la zone Paramètres de la boîte de dialogue Photomerge. Par défaut, l'image du milieu est considérée comme l'image de point de fuite (elle présente une bordure bleue lorsqu'elle est sélectionnée).
- 2 Sélectionnez l'outil Point de fuite , puis cliquez sur une image dans la zone de travail pour en faire l'image de point de fuite. Il ne peut y avoir qu'une seule image de point de fuite par composition.

**Remarque :** maintenez la touche Alt enfoncée lorsque vous déplacez le pointeur sur une image pour afficher le cadre de sélection de cette photo.

- 3 Si nécessaire, utilisez l'outil Sélection de l'image  pour ajuster la position des autres images. Les autres images ont une bordure rouge lorsqu'elles sont sélectionnées.

Lorsque vous appliquez une correction de perspective à une composition, les autres images sont liées à l'image de point de fuite. Vous pouvez rompre ce lien en cliquant sur le bouton Repositionnement seul, en séparant les images dans la zone de travail ou en ramenant l'image de point de fuite dans la table lumineuse. Une fois le lien rompu, les images retrouvent leurs formes originales.

La correction de la perspective ne fonctionne que sur des vues avec un angle de champ maximum d'environ 120 degrés. Si l'angle de champ visuel de votre composition est plus élevé, désélectionnez l'option Perspective.

## Réduction de la distorsion et des disparités chromatiques

Utilisez les options de composition pour réduire la distorsion dans une composition Panorama Photomerge.

**1** Sélectionnez les paramètres de la composition :

**Transfert cylindrique** Réduit la distorsion en forme de nœud papillon qui peut se produire lorsque vous appliquez une correction de perspective. Vous devez sélectionner l'option Perspective afin de pouvoir appliquer le transfert cylindrique.



Application de l'option Transfert cylindrique  
A. Original B. Application de l'option Transfert cylindrique

**2** Cochez la case Aperçu.

Les résultats de l'application de ces options ne sont visibles qu'en mode Aperçu et dans l'image finale générée.

**3** Pour revenir en mode de retouche, cliquez sur le bouton Quitter l'aperçu.

# Chapitre 19 : Optimisation pour le Web

L'optimisation pour le Web est le procédé qui consiste à comprimer des images et à définir les options à utiliser pour un affichage optimal sur Internet. Lorsque vous placez des images sur Internet, la taille des fichiers est importante : le but est d'obtenir une taille assez petite pour garantir une durée de téléchargement raisonnable, tout en préservant des couleurs et des détails satisfaisants. Il existe trois principaux formats de fichiers graphiques pour le Web : GIF, JPEG et PNG.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs](#).

## Optimisation des images

### A propos de l'optimisation


Vous devez penser à la taille des fichiers lorsque vous placez des images sur le Web. Le but est d'obtenir une taille assez petite pour garantir des délais de téléchargement raisonnables, tout en préservant des couleurs et des détails satisfaisants.

Trois principaux formats de fichiers graphiques sont utilisés sur le Web : GIF, JPEG et PNG. Vous pouvez optimiser les images dans ces formats en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Pour optimiser précisément une image en vue de son utilisation dans une application de création de pages Web telle qu'Adobe® GoLive®, vous pouvez faire appel à la commande Enregistrer pour le Web. La boîte de dialogue Enregistrer pour le Web permet de prévisualiser l'image dans différents formats de fichier et selon différents paramètres d'optimisation. Vous pouvez également définir les paramètres de transparence et d'animation.
- Pour une optimisation de base, il suffit d'utiliser la commande Enregistrer sous. Selon le format sélectionné, vous pouvez spécifier la qualité de l'image, la transparence ou le détourage d'arrière-plan, la couleur d'affichage et la méthode de téléchargement.

### Utilisation de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web

La boîte de dialogue Enregistrer pour le Web permet de prévisualiser les effets de diverses options d'optimisation sur une photo destinée à être partagée sur le Web. La procédure est simple : ouvrez une photo dans l'Editeur, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web. Choisissez ensuite un format dans le menu déroulant des formats de fichier (GIF, JPEG, PNG-8 ou PNG-24), puis définissez vos options. Le menu déroulant des formats de fichier est situé juste au-dessous du menu Paramètres prédéfinis. Vous enregistrez ainsi une copie de votre fichier sans remplacer l'image d'origine.



Boîte de dialogue *Enregistrer pour le Web*

A. Palette d'outils B. Couleur de la pipette C. Paramètres d'optimisation D. Taille de l'image E. Options d'animation F. Menu Zoom G. Image d'origine H. Image optimisée I. Menu d'aperçu dans le navigateur

Les options d'optimisation figurent sur le côté droit de la boîte de dialogue *Enregistrer pour le Web*. Outre le format de fichier Web, vous pouvez choisir des options de compression et de couleur, préserver la transparence de l'arrière-plan, définir le détourage d'arrière-plan et modifier la taille de l'image. Vous pouvez utiliser des paramètres prédéfinis (en choisissant un format dans le menu Paramètres prédéfinis) ou sélectionner des options propres à un format pour garantir une meilleure optimisation.

Les fenêtres de l'image affichent l'image d'origine (à gauche) et un aperçu de l'image optimisée (à droite). Les informations d'optimisation (paramètres sélectionnés, taille du fichier optimisé et durée de téléchargement estimée) apparaissent sous les fenêtres. Au fur et à mesure des réglages, les informations sous l'image optimisée changent pour refléter les nouveaux paramètres.

Une petite palette d'outils s'affiche dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue. Sélectionnez l'outil Main , puis faites glisser le pointeur pour visualiser les différentes zones de l'image. Sélectionnez l'outil Zoom , puis cliquez dans une vue pour l'agrandir, ou maintenez la touche Alt enfoncée tout en cliquant dans la vue pour la réduire (à défaut, utilisez la case Zoom située en bas à gauche de la boîte de dialogue). Pour créer des couleurs de détourage, utilisez l'outil Couleur de la Pipette.

## Voir aussi

« Prévisualisation d'une image optimisée dans un navigateur Web » à la page 372

« Prévisualisation des variations d'affichage des couleurs » à la page 373

« Affichage de la durée de téléchargement estimée » à la page 373

## Formats de fichiers optimisés pour le Web

Vous pouvez choisir parmi quatre formats pour le Web. Prenez en compte les observations suivantes lorsque vous choisissez un format pour votre image Web :

**JPEG** Il s'agit du format généralement recommandé pour l'enregistrement de photographies.

**PNG-24** Comme JPEG, ce format est excellent pour les photographies. Préférez le format PNG-24 au format JPEG si votre image contient des pixels transparents (le format JPEG ne prend pas en charge la transparence ; vous devez la remplir avec

une couleur de détourage). Pour une même image, les fichiers PNG-24 sont souvent beaucoup plus volumineux que les fichiers JPEG.

**GIF** Il s'agit du format idéal pour les dessins au trait, les illustrations comportant de larges zones de couleur en aplat et des détails précis, ainsi que pour le texte. Par ailleurs, si vous souhaitez exporter une image animée, vous devez utiliser le format GIF.

**PNG-8** Ce format, moins connu, est interchangeable avec le format GIF. Ses applications sont les mêmes (à l'exception de l'animation).

Les images aux formats GIF et PNG-8, parfois appelées *images à couleurs indexées*, peuvent afficher jusqu'à 256 couleurs. Photoshop Elements crée une table des couleurs pour convertir une image en image à couleurs indexées. Si une couleur de l'image d'origine ne figure pas dans cette table, l'application choisit la couleur la plus proche dans la table ou simule la couleur en combinant les couleurs disponibles.

Les fichiers JPEG et PNG-24 prennent en charge les couleurs 24 bits pour pouvoir afficher jusqu'à 16 millions de couleurs. Selon le format sélectionné, vous pouvez spécifier la qualité de l'image, la transparence ou le détourage d'arrière-plan, la couleur d'affichage et la méthode utilisée par le navigateur pour afficher l'image pendant le téléchargement.

L'aspect d'une image sur le Web dépend également des couleurs affichées par la plate-forme de l'ordinateur, du système d'exploitation, du moniteur et du navigateur. Vous pouvez prévisualiser les images dans différents navigateurs et sur différentes plates-formes pour savoir comment elles s'afficheront sur le Web.

### A propos du format JPEG

Le format JPEG prend en charge les couleurs 24 bits, ce qui lui permet de préserver les variations subtiles de luminosité et de teinte des photographies. Une version basse résolution d'une image au format JPEG progressif s'affiche dans le navigateur Web jusqu'à son téléchargement complet.

La compression d'image JPEG est dite avec perte, car elle élimine des données de façon sélective. Un paramètre de qualité plus élevé permet de réduire les données éliminées, mais le mode de compression JPEG risque néanmoins de dégrader les détails de l'image, tout particulièrement si elle contient du texte ou des graphiques vectoriels.

**Remarque :** *des artefacts, tels que des vagues ou des zones de bandes, sont créés chaque fois que vous enregistrez une image au format JPEG. C'est pourquoi vous devez toujours enregistrer les fichiers JPEG à partir de l'image d'origine, et non d'un fichier JPEG précédemment enregistré.*



Image d'origine (à gauche) et image JPEG optimisée selon le paramètre de qualité Bas (à droite)

Le format JPEG ne prend pas en charge la transparence. Lorsque vous enregistrez une image au format JPEG, les pixels transparents sont remplis avec la couleur de détourage définie dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web. Pour simuler les effets d'une transparence d'arrière-plan, vous pouvez calquer la couleur de détourage sur la couleur d'arrière-plan de la page Web. Si l'image contient des zones transparentes et que vous ne connaissez pas la couleur d'arrière-plan de la page Web, ou si l'arrière-plan est un motif, utilisez de préférence un format prenant en charge la transparence (GIF, PNG-8 ou PNG-24).

### Voir aussi

« Création d'une image GIF ou PNG avec un détourage » à la page 370

### A propos du format GIF

Le format GIF utilise les couleurs 8 bits et compresse efficacement les zones de couleur en aplat tout en préservant les détails des dessins au trait, des logos ou du texte. Ce format est également utilisé pour créer une image animée et conserver la transparence d'une image. Il est pris en charge par la plupart des navigateurs.

Le format GIF utilise la méthode de compression LZW sans perte. Toutefois, les fichiers GIF étant limités à 256 couleurs, l'optimisation d'un original 24 bits au format GIF 8 bits risque de dégrader l'intensité des couleurs.



Image GIF avec une correction sélective (à gauche) et image GIF avec une couleur Web (à droite)

Vous pouvez choisir le nombre de couleurs utilisées dans une image GIF pour définir le tramage des couleurs dans un navigateur. Le format GIF prend en charge la transparence et le détourage d'arrière-plan qui vous permettent de fusionner les bords de l'image avec la couleur d'arrière-plan de la page Web.

### Voir aussi

« Conservation de la transparence d'arrière-plan dans une image au format GIF ou PNG » à la page 369

### A propos du format PNG-8


Le format PNG-8 utilise les couleurs 8 bits. Tout comme le format GIF, le format PNG-8 compresse efficacement les zones de couleurs en aplat tout en préservant les détails des dessins au trait, des logos ou du texte.

Le format PNG-8 n'étant pas pris en charge par tous les navigateurs, il peut être souhaitable de l'éviter lorsque vous distribuez l'image auprès d'un vaste public.

Le format PNG-8 utilise une méthode de compression plus avancée que le format GIF et la taille d'un fichier de ce format peut être de 10 à 30 % inférieure à celle d'un fichier GIF de la même image, selon les caractéristiques chromatiques de l'image. Bien que la compression PNG-8 soit sans perte, l'optimisation d'une image d'origine 24 bits en fichier PNG 8 bits risque de dégrader l'intensité des couleurs.

**Remarque :** avec certaines images, en particulier celles qui comportent des motifs simples et peu de couleurs, la compression GIF peut créer un fichier plus petit que la compression PNG-8. Affichez les images optimisées dans les formats GIF et PNG-8 pour comparer la taille des fichiers.

Comme avec le format GIF, vous pouvez choisir le nombre de couleurs utilisées dans une image pour définir le tramage des couleurs dans un navigateur. Le format PNG-8 prend en charge la transparence et le détourage d'arrière-plan qui vous permettent de fusionner les bords de l'image avec la couleur d'arrière-plan de la page Web.



PNG-8 avec 256 couleurs et sans tramage (à gauche) et PNG-8 avec 16 couleurs et tramage (à droite)

### Voir aussi

« Conservation de la transparence d'arrière-plan dans une image au format GIF ou PNG » à la page 369

### A propos du format PNG-24

Le format PNG-24 prend en charge les couleurs 24 bits. Tout comme le format JPEG, le format PNG-24 préserve les variations subtiles de luminosité et de teinte des photographies. Comme les formats GIF et PNG-8, le format PNG-24 préserve les détails graphiques, notamment ceux des dessins au trait, des logos ou du texte.

Le format PNG-24 utilise la même méthode de compression sans perte que le format PNG-8. C'est pourquoi, pour une même image, les fichiers PNG-24 sont généralement plus volumineux que les fichiers JPEG. Il peut être souhaitable d'éviter le format PNG-24 lorsque vous distribuez l'image auprès d'un vaste public.

Le format PNG-24 prend en charge la transparence et le détournement d'arrière-plan, ainsi que la transparence multiniveau. Vous pouvez disposer de 256 degrés de transparence (de l'opacité à une transparence complète), ce qui permet de fusionner les bords d'une image avec toute couleur d'arrière-plan. Toutefois, les navigateurs ne prennent pas tous en charge la transparence multiniveau.

### Voir aussi

« Conservation de la transparence d'arrière-plan dans une image au format GIF ou PNG » à la page 369

### A propos du format GIF animé

Le format GIF animé crée une illusion de mouvement en affichant une séquence d'images sur une période de temps. Photoshop Elements est un outil puissant et facile à utiliser qui permet de créer des graphiques GIF animés à partir d'une image multicalque.

Pour créer un fichier GIF animé, vous manipulez des calques. Chaque calque devient une image lorsque Photoshop Elements génère une animation optimisée. Les fichiers GIF animés sont compilés dans un document couleur RVB dans l'Editeur.

Vous pouvez ouvrir un fichier GIF animé existant en utilisant la commande Ouvrir à partir de l'Editeur. Photoshop Elements crée un calque pour chaque image du fichier. Pour visualiser une image précise dans la fenêtre de document, rendez visible le calque de cette image dans la palette Calques, puis masquez les autres calques.



Les images contenues dans des calques différents peuvent être mises en séquence pour créer une animation

## Voir aussi

- « Présentation des calques » à la page 145
- « Prévisualisation d'une animation » à la page 374

## Application d'un paramètre d'optimisation prédéfini

Vous pouvez rapidement et aisément optimiser une image pour le Web en choisissant un *paramètre d'optimisation prédéfini* dans le menu déroulant Paramètres prédéfinis, à côté de l'angle supérieur droit de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web. Les paramètres prédéfinis sont adaptés aux besoins d'optimisation de différents types d'images.

Le nom de chaque paramètre prédéfini reflète son format et son niveau de qualité. Par exemple, choisissez l'option JPEG élevée pour optimiser une image au format de fichier JPEG avec une qualité d'image élevée et une compression basse. Choisissez l'option GIF 32 Trame pour optimiser une image au format GIF, réduire le nombre de couleurs à 32 et appliquer un tramage.

- 1 Dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web, choisissez un nom de paramètre dans le menu déroulant Paramètres prédéfinis, puis cliquez sur le bouton OK.
- 2 Dans la boîte de dialogue Enregistrer une copie optimisée sous, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

**Remarque :** si vous modifiez les options d'un paramètre prédéfini, la mention « Personnalisé » s'affiche dans le menu déroulant Paramètres prédéfinis. Vous ne pouvez pas enregistrer un paramètre personnalisé ; toutefois, les paramètres actuels apparaissent au prochain affichage de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web.

## Optimisation d'une image au format JPEG

Le format JPEG est le format standard de compression des photographies.

- 1 Ouvrez une image dans l'Editeur, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
- 2 Choisissez l'option JPEG dans le menu déroulant des formats d'optimisation.
- 3 Pour optimiser l'image à une taille de fichier particulière, cliquez sur la flèche ► à droite du menu Paramètres prédéfinis, puis cliquez sur l'option Optimiser pour la taille du fichier. Entrez un nombre dans la zone de texte Taille de fichier désirée, puis sélectionnez soit l'option Paramètres actuels pour optimiser les paramètres en cours, soit l'option Sélection automatique GIF/JPEG pour déterminer automatiquement si le format JPEG ou GIF est le mieux adapté.
- 4 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour spécifier le niveau de compression :
  - Choisissez une option de qualité (Basse, Moyenne, Haute, etc.) dans le menu déroulant situé sous le menu des formats d'optimisation.
  - Cliquez sur la flèche du menu déroulant Qualité, puis déplacez le curseur Qualité.
  - Entrez une valeur comprise entre 0 et 100 dans la zone Qualité.

Lorsque le paramètre de qualité est élevé, un plus grand nombre de détails est conservé dans l'image optimisée, mais la taille du fichier est plus élevée. Affichez l'image optimisée avec différents paramètres de qualité pour choisir le meilleur compromis entre qualité et taille de fichier.

- 5 Sélectionnez l'option Progressif pour afficher l'image progressivement dans un navigateur Web, c'est-à-dire pour l'afficher d'abord à basse résolution puis augmenter progressivement les résolutions au fur et à mesure du téléchargement.

**Remarque :** certains navigateurs ne prennent pas en charge les images JPEG progressives.

- 6 Pour préserver le profil ICC de l'image d'origine dans le fichier optimisé, sélectionnez l'option Profil ICC.

Certains navigateurs utilisent les profils ICC pour la correction des couleurs. Le profil ICC de l'image dépend du paramètre de couleur actif.

- 7 Si l'image d'origine contient de la transparence, sélectionnez une couleur de détournement identique à l'arrière-plan de la page Web. Les zones transparentes de l'image d'origine sont remplies avec la couleur de détournement.

- 8 Pour enregistrer l'image optimisée, cliquez sur le bouton OK. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une copie optimisée sous, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

## Voir aussi

« A propos du format JPEG » à la page 363

« A propos de la gestion des couleurs » à la page 257

## Optimisation d'une image au format GIF ou PNG-8

Le format GIF est le format standard de compression d'images avec de larges zones de couleurs en aplat et des détails précis, comme ceux des dessins au trait, des logos ou du texte. Tout comme le format GIF, le format PNG-8 prend en charge la transparence et compresse efficacement les zones de couleurs en aplat tout en préservant les détails précis ; toutefois, certains navigateurs Web ne peuvent pas afficher les fichiers au format PNG-8.

- 1 Ouvrez une image dans l'Editeur, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
- 2 Choisissez les paramètres GIF ou PNG-8 dans le menu déroulant des formats d'optimisation.
- 3 Pour afficher une image basse résolution pendant le téléchargement de l'image haute résolution, sélectionnez l'option Entrelacé. Le téléchargement de l'image paraît ainsi moins long, et l'utilisateur peut vérifier son déroulement.
- 4 Dans le menu situé au-dessous de celui des formats d'optimisation, choisissez un algorithme de réduction des couleurs pour générer la table des couleurs :

**Perceptive** Crée une table des couleurs personnalisée en donnant la priorité aux couleurs auxquelles notre œil est plus sensible.

**Sélective** Crée une table de couleurs semblable à la table de couleurs Perceptive, mais en favorisant les larges zones colorées et le respect des couleurs Web. En général, cette table des couleurs restitue fidèlement les couleurs de l'image (Sélective est l'option par défaut).

**Adaptative** Crée une table des couleurs personnalisée en échantillonnant les couleurs à partir du spectre apparaissant le plus souvent dans l'image. Par exemple, une image contenant uniquement des nuances de vert et de bleu produit une table des couleurs constituée essentiellement de verts et de bleus. La plupart des images concentrent des couleurs situées dans des zones particulières du spectre.

**Restrictive (Web)** Utilise la table des couleurs Web sécurisées standard de 216 couleurs commune aux palettes 8 bits (256 couleurs) des systèmes Windows et Mac OS. Cette option garantit qu'aucun tramage de navigateur n'est appliqué aux couleurs lorsque l'image est affichée en couleurs 8 bits. Si votre image comporte moins de 216 couleurs, les couleurs inutilisées sont supprimées de la table.

5 Pour spécifier le nombre maximum de couleurs dans la palette des couleurs, sélectionnez un nombre dans le menu Couleurs, entrez une valeur dans la zone de texte ou cliquez sur les flèches pour changer le nombre de couleurs. Si l'image comporte moins de couleurs que la palette, la table des couleurs est conforme au nombre inférieur de couleurs dans l'image.

6 Si vous avez opté pour l'algorithme de réduction de couleurs Restrictive (Web), vous pouvez choisir l'option Auto du menu Couleurs. Choisissez cette option pour que Photoshop Elements détermine le nombre optimal de couleurs de la table des couleurs selon la fréquence des couleurs dans l'image.

7 Choisissez un pourcentage de tramage, soit en entrant une valeur dans la zone de texte Tramage, soit en cliquant sur la flèche du menu déroulant Tramage et en faisant glisser le curseur qui s'affiche.

8 Si l'image contient de la transparence, activez l'option Transparence pour conserver les pixels transparents, ou désactivez-la pour remplir les pixels entièrement et partiellement transparents avec la couleur de détournement.

9 Pour créer un fichier GIF animé, sélectionnez l'option Animation.

10 Pour enregistrer l'image optimisée, cliquez sur le bouton OK. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une copie optimisée sous, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

## Voir aussi

« A propos du tramage » à la page 371

« A propos des images transparentes et des images Web avec détournement » à la page 368

## Optimisation d'une image au format PNG-24

Le format PNG-24 est adapté à la compression des photographies. Toutefois, pour une même image, les fichiers PNG-24 sont souvent beaucoup plus volumineux que les fichiers JPEG. Le format PNG-24 est recommandé uniquement lorsque vous travaillez avec une image dotée de plusieurs niveaux de transparence partielle.

- 1 Ouvrez une image dans l'Editeur, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
- 2 Choisissez l'option PNG-24 comme format d'optimisation.
- 3 Sélectionnez l'option Entrelacé pour afficher une image basse résolution dans le navigateur pendant le téléchargement de l'image haute résolution. Le téléchargement de l'image paraît ainsi moins long, et l'utilisateur peut vérifier son déroulement.
- 4 Si l'image contient de la transparence, activez l'option Transparence pour conserver les pixels transparents, ou désactivez-la pour remplir les pixels entièrement et partiellement transparents avec la couleur de détourage.
- 5 Pour enregistrer l'image optimisée, cliquez sur le bouton OK. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une copie optimisée sous, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

### Voir aussi

« Conservation de la transparence d'arrière-plan dans une image au format GIF ou PNG » à la page 369

## Création d'un fichier GIF animé

1 Placez les images devant apparaître dans l'animation sur des calques distincts de la palette Calques de l'Editeur. Par exemple, pour créer une animation représentant un clin d'œil, vous devez placer l'image d'un œil ouvert sur un calque, et l'image d'un œil fermé sur un autre calque.

2 Choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.

*Remarque :* si votre image comporte plusieurs calques, vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web à partir de la boîte de dialogue Enregistrer sous, en choisissant le format CompuServe GIF et en sélectionnant l'option Calques comme cadre.

3 Optimisez l'image au format GIF.

4 Sélectionnez l'option Animation.

5 Définissez d'autres options dans la section Animation de la boîte de dialogue :

**Aperçu en boucle** Répète sans arrêt l'animation dans un navigateur Web.

**Délai de l'image** Spécifie le nombre de secondes pendant lequel chaque image est affichée dans un navigateur Web. Utilisez une valeur décimale pour spécifier des fractions de seconde. Par exemple, indiquez 0,5 pour une demi-seconde.

### Voir aussi


« Prévisualisation d'une animation » à la page 374

« Présentation des calques » à la page 145

## Utilisation de la transparence et du détourage

### A propos des images transparentes et des images Web avec détourage

La transparence permet de créer des images non rectangulaires pour le Web. La transparence d'arrière-plan, prise en charge par les formats GIF et PNG, conserve les pixels transparents de l'image et permet à l'arrière-plan de la page Web de transparaître dans les zones transparentes de votre image. Bien que le format JPEG ne prenne pas en charge la transparence, vous pouvez spécifier une couleur de détourage pour simuler une impression de transparence dans l'image d'origine.



Bouton Web sans transparence (à gauche) et avec transparence (à droite)

Le détourage d'arrière-plan, pris en charge par les formats GIF, PNG et JPEG, simule la transparence par remplissage ou fusion des pixels transparents avec une couleur de détourage correspondant à la couleur d'arrière-plan de la page Web. Le détourage d'arrière-plan donne de meilleurs résultats lorsque le fond de la page Web est d'une couleur unie et que vous connaissez cette couleur.

Pour créer une transparence ou un détourage d'arrière-plan dans l'image optimisée, vous devez commencer par utiliser une image contenant des pixels transparents. Vous pouvez créer la transparence lorsque vous créez un calque ou que vous utilisez les outils Gomme d'arrière-plan, Gomme magique ou Extraction magique.

Lorsque vous travaillez avec des fichiers au format GIF ou PNG-8, vous pouvez créer des zones transparentes à bords nets : tous les pixels transparents à plus de 50 % dans l'image d'origine sont complètement transparents dans l'image optimisée, et tous les pixels opaques à plus de 50 % dans l'image d'origine sont complètement opaques dans l'image optimisée. Utilisez la transparence à bords nets lorsque vous ne connaissez pas la couleur d'arrière-plan de la page Web ou lorsque cet arrière-plan présente une texture ou un motif. Toutefois, gardez à l'esprit que la transparence à bords nets peut produire des bords crénelés dans l'image.




Image GIF sans transparence à bords nets (à gauche) et avec transparence à bords nets (à droite)

### Voir aussi

« Ajout de calques » à la page 147

« Formats de fichiers optimisés pour le Web » à la page 362

### Conservation de la transparence d'arrière-plan dans une image au format GIF ou PNG

Les formats GIF et PNG-8 prennent en charge un seul niveau de transparence : les pixels peuvent être complètement transparents ou opaques, mais ils ne peuvent pas être partiellement transparents. (En revanche, le format PNG-24 prend en charge la transparence multiniveau, ce qui signifie qu'une image peut contenir jusqu'à 256 degrés de transparence, allant de l'opacité à la transparence complète.)

- 1 Dans l'Éditeur, ouvrez une image contenant de la transparence ou créez-en une, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
- 2 Dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web, sélectionnez le format d'optimisation GIF, PNG-8 ou PNG-24.
- 3 Activez l'option Transparence.
- 4 Pour les formats GIF et PNG-8, indiquez comment traiter les pixels partiellement transparents dans l'image d'origine. Vous pouvez fusionner ces pixels avec une couleur de détourage ou créer une transparence à bords nets.

## Voir aussi

- « A propos du format GIF » à la page 364
- « A propos du format PNG-8 » à la page 364
- « A propos du format PNG-24 » à la page 365

## Création d'une image GIF ou PNG avec un détourage

Lorsque vous connaissez la couleur d'arrière-plan de la page Web sur laquelle l'image sera affichée, vous pouvez utiliser la fonction de détourage pour remplir ou fusionner les pixels transparents avec une couleur de détourage correspondant à la couleur d'arrière-plan de la page Web.

- 1** Dans l'Editeur, ouvrez une image contenant de la transparence ou créez-en une, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
- 2** Dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web, sélectionnez le format d'optimisation GIF, PNG-8 ou PNG-24.
- 3** Pour les formats GIF et PNG-8, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Pour conserver tels quels les pixels complètement transparents et pour fusionner les pixels partiellement transparents avec la couleur de détourage, sélectionnez la case Transparence. Cette option permet d'éviter l'effet d'auréole qui apparaît lorsque vous placez une image lissée sur un arrière-plan Web différent de celui de l'image. Elle évite également l'apparition de bords crénelés dans les zones transparentes à bords nets.
  - Pour remplir les pixels transparents avec la couleur de détourage et fusionner les pixels partiellement transparents avec cette même couleur, désélectionnez la case Transparence.
- 4** Sélectionnez une couleur dans le menu déroulant Détourage :
  - Couleur de la pipette (pour utiliser la couleur de l'échantillon de la pipette)
  - Blanc, Noir ou Autre (pour choisir une couleur dans le sélecteur de couleurs)

## Voir aussi

- « A propos du format GIF » à la page 364
- « A propos du format PNG-8 » à la page 364
- « A propos du format PNG-24 » à la page 365

## Création d'une transparence à bords nets dans un fichier GIF ou PNG-8

Utilisez la transparence à bords nets lorsque vous ne connaissez pas la couleur d'arrière-plan de la page Web ou lorsque cet arrière-plan présente une texture ou un motif. Toutefois, gardez à l'esprit que la transparence à bords nets peut produire des bords crénelés dans l'image.

- 1** Dans l'Editeur, ouvrez une image contenant de la transparence ou créez-en une, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
- 2** Dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web, sélectionnez le format d'optimisation GIF ou PNG-8.
- 3** Activez l'option Transparence.
- 4** Sélectionnez l'option Sans dans le menu Détourage.

## Voir aussi

- « A propos du format GIF » à la page 364
- « A propos du format PNG-8 » à la page 364

## Création d'une image JPEG avec un détourage

Bien que le format JPEG ne prenne pas en charge la transparence, vous pouvez spécifier une couleur de détourage pour simuler une impression de transparence dans l'image d'origine. La couleur de détourage remplit les pixels complètement transparents et se fond avec les pixels partiellement transparents. Lorsque vous placez l'image JPEG sur une page Web dont l'arrière-plan correspond à la couleur de détourage, l'image semble intégrée à l'arrière-plan.

**1** Dans l'Editeur, ouvrez une image contenant de la transparence ou créez-en une, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.

**2** Dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web, sélectionnez l'option JPEG comme format d'optimisation.

**3** Sélectionnez une couleur dans le menu déroulant Détourage : Sans, Couleur de la pipette (pour utiliser la couleur de l'échantillon de la pipette), Blanc, Noir ou Autre (pour sélectionner une couleur dans le sélecteur de couleurs).

Lorsque vous sélectionnez l'option Sans, le blanc est utilisé comme couleur de détourage.

### Voir aussi

« A propos du format JPEG » à la page 363

## Tramage dans les images Web

### A propos du tramage

La plupart des images Web sont créées par des concepteurs équipés d'écrans couleur 24 bits (qui affichent plus de 16 millions de couleurs) bien que certains utilisateurs affichent les pages Web sur des ordinateurs dotés d'écrans couleur 8 bits (qui n'affichent que 256 couleurs). Par conséquent, les images Web contiennent souvent des couleurs qui ne sont pas disponibles sur certains ordinateurs. Les ordinateurs utilisent alors une technique appelée tramage pour simuler les couleurs qu'ils ne peuvent pas afficher. Le tramage utilise des pixels adjacents de différentes couleurs pour donner l'impression d'une troisième couleur. Par exemple, une couleur rouge et une couleur jaune peuvent être tramées en mosaïque pour créer l'illusion d'une couleur orange absente de la palette des couleurs 8 bits.



Le tramage simule des tons continus.

 Utilisez les couleurs de la palette Web pour garantir que les couleurs ne seront pas tramées lorsqu'elles seront affichées sur des systèmes Windows ou Mac OS prenant en charge l'affichage 256 couleurs. Lorsque vous créez une image, vous pouvez utiliser le sélecteur de couleurs pour choisir des couleurs sécurisées pour le Web.

Lorsque vous optimisez des images, deux types de tramage peuvent se produire :

**Tramage d'application** Il se produit dans les images GIF et PNG-8 lorsque Photoshop Elements tente de simuler des couleurs qui ne figurent pas dans la table des couleurs actuelle. Vous pouvez soit gérer le tramage d'application en choisissant un motif de tramage, soit essayer de l'éviter en ajoutant davantage de couleurs à la table.

**Tramage de navigateur** Il se produit lorsqu'un navigateur Web avec affichage couleurs 8 bits (mode 256 couleurs) tente de simuler des couleurs qui ne figurent pas sur la palette couleurs 8 bits. Le tramage de navigateur peut se produire avec des images GIF, PNG ou JPEG. Photoshop Elements permet de contrôler la quantité de tramage de navigateur en remplaçant les couleurs sélectionnées de l'image par des couleurs Web sécurisées. Vous pouvez aussi spécifier des couleurs Web sécurisées lors du choix d'une couleur dans le sélecteur de couleurs.

Le tramage d'application peut être prévisualisé dans les images GIF et PNG-8. Les images contenant principalement des couleurs en aplat donnent de bons résultats sans tramage. À l'inverse, les images en tons continus (notamment les dégradés) donnent souvent de meilleurs résultats avec un tramage qui évite l'apparition de bandes de couleurs.

### Voir aussi

- « Formats de fichiers optimisés pour le Web » à la page 362
- « Utilisation du sélecteur de couleurs Adobe » à la page 296
- « Optimisation d'une image au format GIF ou PNG-8 » à la page 367

## Contrôle du tramage dans les images Web

- 1 Ouvrez une image dans l'Editeur, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
- 2 Choisissez vos paramètres d'optimisation.
- 3 Entrez une valeur dans la zone de texte Tramage, ou cliquez sur la flèche du menu déroulant Tramage et faites glisser le curseur qui s'affiche.
- 4 Le pourcentage de tramage indique la quantité de tramage appliquée à l'image. Un pourcentage élevé restitue un plus grand nombre de couleurs et de détails dans l'image, mais risque de créer un fichier plus volumineux. Pour une compression et une qualité d'affichage optimales, utilisez le plus petit pourcentage de tramage d'application qui vous permette d'obtenir le détail de couleurs recherché.

## Prévisualisation du tramage

Vous pouvez prévisualiser le tramage de navigateur directement dans Photoshop Elements ou dans un navigateur utilisant un affichage couleur 8 bits (mode 256 couleurs).

- 1 Ouvrez une image dans l'Editeur, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
- 2 Choisissez vos paramètres d'optimisation.
- 3 Pour prévisualiser le tramage dans Photoshop Elements, choisissez l'option de tramage de navigateur dans le menu de la palette de document de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web. (Pour afficher ce menu, cliquez sur le triangle ▶ situé en haut à droite de l'image optimisée.)
- 4 Pour prévisualiser le tramage dans un navigateur, procédez comme suit :
  - Réglez l'affichage couleur de votre ordinateur sur le mode couleur 8 bits (256 couleurs). Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour obtenir plus d'informations sur la modification de l'affichage couleur.
  - Sélectionnez un navigateur dans le menu Aperçu dans de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web.

### Voir aussi

- « Ajout d'un navigateur dans le menu Aperçu dans » à la page 373

## Prévisualisation des images Web

### Prévisualisation d'une image optimisée dans un navigateur Web

Vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur Web installé sur votre système. L'aperçu du navigateur affiche l'image avec une légende indiquant le type de fichier de l'image, les dimensions des pixels, la taille de fichier, les caractéristiques de compression et autres informations HTML.

- 1 Ouvrez l'image à prévisualiser dans l'Editeur.
- 2 Choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web, puis appliquez vos paramètres d'optimisation.

**3** Dans l'angle inférieur droit de l'image optimisée, choisissez un navigateur dans le menu Aperçu dans, ou cliquez sur l'icône de navigateur  pour lancer votre navigateur Web par défaut.

### Voir aussi

« Utilisation de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web » à la page 361

#### Ajout d'un navigateur dans le menu Aperçu dans

- 1** Dans l'Editeur, choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
- 2** Cliquez sur la flèche orientée vers le bas du menu Aperçu dans, puis choisissez l'option Modifier la liste.
- 3** Dans la boîte de dialogue Navigateurs, cliquez sur le bouton Tout rechercher. La boîte de dialogue affiche tous les navigateurs installés.
- 4** Sélectionnez-en un, puis cliquez successivement sur les boutons Ajouter et OK.

#### Affichage de la durée de téléchargement estimée

- 1** Ouvrez une image dans l'Editeur, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
- 2** Choisissez vos paramètres d'optimisation.
- 3** Cliquez sur le triangle  situé en haut à droite de l'image optimisée pour afficher le menu du panneau de document.
- 4** Choisissez une vitesse d'accès à Internet, qu'il s'agisse d'un accès par modem, RNIS, câble ou DSL.
- 5** La durée de téléchargement estimée qui s'affiche sous l'image optimisée varie selon la vitesse d'accès à Internet sélectionnée. Si la durée de téléchargement vous semble trop longue, essayez d'autres paramètres d'optimisation ou modifiez la taille de l'image dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web.

### Voir aussi

« A propos de l'optimisation » à la page 361

#### Prévisualisation des variations d'affichage des couleurs

Lors de l'optimisation d'une image pour le Web, prenez en compte le mode d'affichage de cette image sur différents moniteurs. En général, une image apparaît plus foncée sur les systèmes Windows que sur les systèmes Mac OS. Vous pouvez simuler les différences d'affichage entre plates-formes dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web.

- 1** Ouvrez une image dans l'Editeur, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
- 2** Choisissez vos paramètres d'optimisation.
- 3** Cliquez sur le triangle  situé en haut à droite de l'image optimisée pour afficher le menu de la palette de document.
- 4** Choisissez une option d'affichage :

**Couleur non compensée** Affiche l'image sans réglage des couleurs (option par défaut).

**Couleur Windows standard** Règle les couleurs de façon à simuler un moniteur Windows standard.

**Couleur Macintosh standard** Règle les couleurs de façon à simuler un moniteur Macintosh® standard.

**Utilisation du profil de couleur du document** Affiche l'image avec son profil colorimétrique, le cas échéant.

*Remarque :* ces options d'aperçu règlent les couleurs uniquement dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web ; elles ne les modifient ni dans l'image d'origine ni dans l'image optimisée.

### Voir aussi

« A propos de l'optimisation » à la page 361

## Prévisualisation d'une animation

Vous pouvez afficher l'aperçu d'une animation dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web ou dans un navigateur Web. La boîte de dialogue Enregistrer pour le Web affiche l'animation sous forme d'images fixes. Vous devez prévisualiser l'animation dans un navigateur pour afficher les images sous forme de séquence programmée.

- 1** Configurez une image animée dans l'Editeur, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
- 2** Pour prévisualiser une animation à partir de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Pour afficher l'image suivante de l'animation, cliquez sur le bouton Image suivante .
  - Pour afficher l'image précédente de l'animation, cliquez sur le bouton Image précédente .
  - Pour afficher la dernière image de l'animation, cliquez sur le bouton Dernière image .
  - Pour afficher la première image de l'animation, cliquez sur le bouton Première image .
- 3** Pour prévisualiser une animation dans un navigateur Web, procédez comme suit :
  - Dans l'angle inférieur droit de l'image optimisée, choisissez un navigateur dans le menu Aperçu dans, ou cliquez sur l'icône de navigateur  pour lancer votre navigateur Web par défaut.
  - Utilisez les commandes Arrêter et Actualiser ou Recharger de votre navigateur pour arrêter ou exécuter de nouveau l'animation.

# Chapitre 20 : Impression et partage de photos

Photoshop Elements propose plusieurs options pour l'impression et le partage de vos photos. Vous pouvez les faire imprimer en ligne par des professionnels à l'aide des services d'Adobe Photoshop ou les imprimer à domicile. Vous pouvez imprimer des photos individuelles, des planches contact (vignettes de chaque photo sélectionnée), des collections d'images (une page d'une ou plusieurs photos imprimées selon différentes tailles), des étiquettes et même des transferts pour T-shirt. Photoshop Elements vous permet en outre de partager vos images et de commander des tirages par Internet.


Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs](#).

## Impression de photos

### Présentation de l'impression

Photoshop Elements propose plusieurs options pour l'impression de vos photos. Vous pouvez les faire imprimer en ligne par des professionnels à l'aide des services d'Adobe Photoshop ou les imprimer à domicile. (L'Organiseur permet également de sélectionner un clip vidéo à imprimer, mais seule la première image est imprimée). Vous pouvez imprimer des photos individuelles, des planches contact (vignettes de chaque photo sélectionnée), des collections d'images (une page d'une ou plusieurs photos imprimées selon différentes tailles) et des étiquettes. Vous pouvez même faire pivoter une image horizontalement pour imprimer des transferts pour T-shirt.

Enfin, vous pouvez imprimer des créations réalisées dans Photoshop Elements, telles que des albums photos, des cartes et des calendriers. Vous pouvez commander certains projets auprès de services d'impression en ligne.



Diverses options d'impression

A. Photos individuelles B. Planche contact C. Collection d'images D. Etiquettes

Avant d'imprimer vos photos, vous devez indiquer dans Photoshop Elements quelques informations de base concernant le document à imprimer, telles que le format de papier utilisé et l'orientation de la page. Définissez ces options dans la boîte de dialogue Format d'impression. Il est possible que vous deviez également spécifier les unités de mesure dans la boîte de dialogue Préférences.

### Voir aussi

« Définition des options du format de page et de l'imprimante » à la page 385

« Utilisation de la palette Partage rapide » à la page 388

## Impression d'une photo dans l'Editeur

Vous pouvez imprimer des photos individuelles dans l'Editeur.

- 1 Ouvrez les photos à imprimer.
- 2 Choisissez la commande Fichier > Imprimer.
- 3 Définissez les options de votre choix dans la boîte de dialogue Aperçu avant impression.
- 4 Pour modifier les options d'impression de la page, cliquez sur le bouton Format d'impression. Photoshop Elements conserve ces options en mémoire pour les prochaines impressions tant que vous ne les modifiez pas. (Ces paramètres ne s'appliquent qu'à l'impression depuis l'Editeur.)



*Si vous utilisez plusieurs imprimantes à domicile, vous devrez redéfinir les options de configuration chaque fois que vous changez d'imprimante.*

- 5 La page affichée dans la zone d'aperçu sera imprimée. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner la page à imprimer. Pour imprimer plusieurs pages, sélectionnez l'option Imprimer plusieurs photos.
- 6 Cliquez sur le bouton Imprimer, puis définissez les options de l'imprimante dans la boîte de dialogue d'impression qui s'affiche. Ces options varient selon le pilote d'imprimante.
- 7 Cliquez sur le bouton OK.



*Si vous n'arrivez pas à imprimer une photo dans un format particulier, essayez de la redimensionner aux dimensions souhaitées avant de l'imprimer.*

### Voir aussi

« Impression de plusieurs photos » à la page 380

« Définition des options du format de page et de l'imprimante » à la page 385

« Modification des dimensions et de la résolution d'impression sans rééchantillonnage » à la page 228

### Options d'aperçu avant impression

**Taille d'impression** Permet de définir la taille de l'image imprimée :


- **Taille réelle** Met l'image à l'échelle selon la taille du document. Pour identifier la taille du document, choisissez la commande Image > Redimensionner > Taille de l'image.
- **Tailles prédéfinies** Met à l'échelle le document à imprimer selon la taille que vous sélectionnez dans le menu Taille d'impression (5,3 x 7,1 cm, 8,9 x 12,7 cm, etc.).
- **Page entière** Met l'image à l'échelle de sorte qu'elle remplisse la zone imprimable du papier.
- **Taille personnalisée** Utilise par défaut la taille réelle de l'image, que vous pouvez ensuite modifier. Vous pouvez définir d'autres tailles dans la section Zone d'impression mise à l'échelle.

**Zone d'impression mise à l'échelle** Saisissez les valeurs de votre choix dans les zones de texte Echelle, Hauteur et Largeur. Il n'est pas nécessaire de sélectionner Taille personnalisée avant de saisir les valeurs.

**Position** Par défaut, l'option Centrer l'image est sélectionnée, pour centrer l'image dans la zone imprimable de la feuille de papier. Pour repositionner une image, désélectionnez l'option Centrer l'image, puis saisissez des valeurs dans les zones de

texte Haut et Gauche. Vous pouvez également faire glisser l'image d'aperçu vers une autre position si l'option Centrer l'image est désélectionnée.


**Recadrer selon les proportions d'impression** Cette option garantit l'impression d'une photo à la taille choisie dans le menu Taille d'impression. Si vous choisissez une taille qui ne correspond pas exactement à la taille de la photo, celle-ci est mise à l'échelle et recadrée selon les proportions d'impression. Dans certains cas, les objets sur le contour de la photo sont coupés. Observez soigneusement l'aperçu de l'image pour éviter de perdre des éléments importants dans la disposition sélectionnée (choisissez tout simplement une taille plus grande dans le menu Taille d'impression si l'aspect de la photo ne vous satisfait pas).



Option Recadrer selon les proportions d'impression désélectionnée (à gauche) et sélectionnée (à droite)

**Afficher le cadre de sélection** Affiche un cadre de sélection avec poignées d'angle autour de l'image d'aperçu. Vous pouvez utiliser les poignées d'angle pour mettre l'image à l'échelle manuellement.

**Cadre** Imprime un cadre autour de l'image. Indiquez l'épaisseur du cadre en entrant une valeur et en choisissant une unité de mesure : pouces, millimètres (mm) ou points. Pour choisir une couleur de cadre, cliquez sur la case Choisir la couleur du cadre. Le cadre s'affiche uniquement sur l'image imprimée. Le fichier image résidant sur l'ordinateur n'est pas affecté.



Cochez la case Choisir la couleur du cadre pour sélectionner une couleur de cadre.

**Nom de fichier** Vous permet d'imprimer le nom du fichier au-dessus de la photo.

**Légende** Imprime tout texte de légende incorporé dans les informations de fichier de l'image. Le texte de légende est toujours imprimé dans la police Helvetica en style normal et en corps 9.

**Gestion des couleurs** Affiche le profil de couleur de l'image. Pour modifier le profil d'impression, choisissez parmi les options suivantes :

- **Gestion des couleurs** Vous pouvez vous reposer sur la fonction de gestion des couleurs de votre imprimante ou de Photoshop Elements, ou vous pouvez décider de travailler sans gestion des couleurs.
- **Profil de l'imprimante** Vous permet de définir un profil d'imprimante personnalisé pour convertir les couleurs de l'image dans l'espace colorimétrique de l'imprimante, ou de désactiver la conversion des couleurs. Si vous disposez d'un profil ICC correspondant à une combinaison de papier et d'imprimante, choisissez-le à partir du menu. Veillez à désactiver la gestion des couleurs du pilote d'imprimante.
- **Mode de rendu** Permet de spécifier le mode de conversion des couleurs de l'espace colorimétrique d'origine de l'image lorsque certaines couleurs ne sont pas disponibles dans l'espace d'impression.

**Arrière-plan** Imprime un arrière-plan autour de l'image. Pour choisir une couleur d'arrière-plan, cliquez sur la case Choisir une couleur d'arrière-plan. L'arrière-plan s'affiche uniquement sur l'image imprimée. Le fichier image résidant sur l'ordinateur n'est pas affecté.

**Imprimer les traits de coupe** Imprime les traits de coupe (repères sur les quatre bords de la photo) pour afficher clairement les limites de rognage de la photo.

**Impression par transfert (Inverser l'image)** Imprime l'image en symétrie horizontale. Cette option est utile pour la création de transferts pour T-shirt. Choisissez l'option Inverser l'image pour sélectionner la fonction d'impression par transfert. Si votre pilote d'imprimante dispose de sa propre commande d'inversion d'image, sélectionnez-la ou choisissez l'option Inverser l'image, mais ne les sélectionnez pas toutes les deux en même temps ; la symétrie horizontale serait alors appliquée deux fois.

### Repositionnement d'une image dans la boîte de dialogue Aperçu avant impression

Vous pouvez modifier la position d'une photo avant de l'imprimer.

❖ Dans l'Editeur, choisissez la commande Fichier > Imprimer, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur l'option Centrer l'image pour centrer l'image dans la zone imprimable. Si l'option Centrer l'image n'est pas disponible, désélectionnez l'option Recadrer auto. selon impression.
- Cochez la case Afficher le cadre de sélection, désélectionnez l'option Centrer l'image, puis faites glisser l'image vers un autre emplacement dans la zone d'aperçu.
- Désélectionnez la case Centrer l'image, puis saisissez des valeurs dans les zones Haut et Gauche pour positionner l'image avec précision.

### Mise à l'échelle d'une image dans la boîte de dialogue Aperçu avant impression

Lorsque vous modifiez l'échelle d'une image dans la boîte de dialogue Aperçu avant impression, seules la taille et la résolution de l'image imprimée sont modifiées (la taille du fichier reste identique).

❖ Dans l'Editeur, choisissez la commande Fichier > Imprimer, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez une option dans le menu Taille d'impression.
- Dans la section Zone d'impression mise à échelle, saisissez des valeurs dans les zones Hauteur et Largeur pour une mise à l'échelle précise. Les dimensions sont conservées, ce qui signifie que la modification d'une dimension entraîne la modification proportionnelle de l'autre dimension. Si les cases Echelle, Hauteur et Largeur ne sont pas disponibles, désélectionnez la case Recadrer selon les proportions d'impression.
- Cochez la case Afficher le cadre de sélection, puis faites glisser une poignée dans la zone d'aperçu jusqu'à obtenir l'échelle recherchée.
- Saisissez un pourcentage dans la zone de texte Echelle.

### Impression d'images multicalques dans l'Editeur

Si l'image (PSD ou TIFF) contient plusieurs calques, vous pouvez utiliser la palette Calques pour masquer temporairement les calques et empêcher leur impression.

**1** Ouvrez une image multicalque en mode Retouche standard.

**2** Dans la palette Calques, cliquez sur l'icône en forme d'œil  pour masquer un calque.

**3** Après avoir sélectionné les calques devant être visibles à l'impression, choisissez la commande Fichier > Imprimer. La boîte de dialogue Aperçu avant impression qui s'ouvre affiche uniquement les calques visibles dans l'aperçu.

**4** Définissez les options d'impression, puis cliquez sur le bouton Imprimer.

### Voir aussi

« Présentation des calques » à la page 145

## Impression de photos depuis l'Organiseur

Dans l'Organiseur, la boîte de dialogue Imprimer les photos répertorie les photos à imprimer, affiche en son centre un aperçu avant impression et présente à droite les options à définir pour le document à imprimer. Si vous modifiez une option d'impression, Photoshop Elements met à jour l'aperçu, ce qui ne prend que quelques secondes, en fonction du nombre de photos que vous imprimez. Si vous imprimez plusieurs pages de photos, elles sont affichées sous forme de vignettes dans la boîte de dialogue Imprimer les photos. Utilisez les boutons de navigation ◀ ▶ pour passer d'une page à l'autre.

- 1 Sélectionnez des photos ou des clips vidéo dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date. Si vous sélectionnez un clip vidéo, seule la première image du clip s'imprime.
  - 2 Choisissez la commande Fichier > Imprimer.
  - 3 Sélectionnez une imprimante dans le menu Sélectionner une imprimante. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Afficher les préférences de l'imprimante  pour définir les options de l'imprimante. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Format d'impression pour définir les options d'impression de page.
  - 4 Si votre fichier d'image contient des données P.I.M. ou Exif Print prises en charge par l'imprimante, sélectionnez l'option P.I.M. ou Exif Print Lorsque l'imprimante n'est pas compatible avec les normes P.I.M. ou Exif, ces options sont désactivées.
- Remarque :** si vous choisissez une imprimante qui prend en charge le format PIC, la boîte de dialogue Imprimer les photos sélectionnées vous permet alors de sélectionner le type de support et le format de papier, de définir l'orientation de l'image et de sélectionner l'option sans cadre. Les options PIC sont disponibles uniquement si la bibliothèque PIC est installée sur l'ordinateur. La bibliothèque PIC est souvent installée avec le pilote d'imprimante. Une prise en charge similaire est également disponible pour certaines imprimantes à jet d'encre Canon. Veillez à utiliser la dernière version du pilote d'imprimante disponible.
- 5 Choisissez l'une des options dans le menu Type d'impression.
  - 6 Choisissez une taille d'impression dans le menu Taille et options d'impression.
  - 7 (Facultatif) Si vous choisissez une taille d'impression permettant d'imprimer plusieurs images sur une seule page, désélectionnez l'option Une photo par page.



Pour imprimer plusieurs photos par page, désélectionnez l'option Une photo par page.

- 8 Saisissez un nombre dans la zone de texte Utiliser chaque photo x fois.
- 9 Si vous devez adapter l'image individuelle à la disposition d'impression spécifiée, sélectionnez l'option Recadrer automatiquement. L'image est mise à l'échelle et, si nécessaire, recadrée en fonction des proportions de la disposition d'impression. Désélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que les photos soient recadrées.
- 10 (Facultatif) Cliquez sur le bouton Autres options pour modifier d'autres paramètres.

11 Cliquez sur le bouton OK.

## Voir aussi

« Spécification des unités de mesure pour l'impression » à la page 386

« A propos de PRINT Image Matching (P.I.M.) et Exif Print » à la page 386

### Autres options pour l'impression depuis l'Organiseur

Lorsque vous cliquez sur le bouton Autres options dans la boîte de dialogue Imprimer les photos, vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Libellé** Sélectionnez les options Date, Légende ou Nom de fichier pour afficher ces informations sous chaque photo. Vous pouvez sélectionner plusieurs options.

**Inverser l'image (impression par transfert)** S'utilise pour l'impression de transferts pour T-shirt. Si le pilote de votre imprimante dispose de sa propre commande d'inversion d'image, sélectionnez-la, mais ne sélectionnez pas à la fois l'option Inverser l'image et la commande du pilote ; la symétrie horizontale serait alors appliquée deux fois.

**Imprimer les traits de coupe** Imprime les traits de coupe (repères sur les quatre bords de la photo) pour faciliter le rognage de la photo.

**Résolution d'impression max.** Par défaut, cette option est réglée sur 220 ppp pour accélérer l'impression et réduire la quantité de mémoire requise. Toutefois, une résolution de 220 ppp n'est pas toujours suffisante pour obtenir une impression nette. Si vous désirez imprimer votre photo à une résolution plus élevée, entrez une valeur comprise entre 220 et 600 ppp.

**Ajouter un cadre** Définissez l'épaisseur du cadre en saisissant une valeur dans la zone de texte Cadre. Les valeurs peuvent être exprimées en pouces (po), en centimètres (cm) ou en millimètres (mm). Sélectionnez l'option Inclure le repère de coupe si vous souhaitez imprimer des repères autour de l'image.

**Gestion des couleurs** Choisissez un profil d'imprimante dans le menu Espace d'impression. Le menu Espace d'impression permet de définir un profil d'imprimante personnalisé pour convertir les couleurs de l'image dans l'espace colorimétrique de l'imprimante ou de désactiver la conversion des couleurs. Si vous disposez d'un profil ICC correspondant à une combinaison de papier et d'imprimante, choisissez-le à partir du menu. Veillez à désactiver la gestion des couleurs du pilote d'imprimante. Le champ Espace de l'image affiche l'espace colorimétrique incorporé dans le fichier de la photo. (La gestion des couleurs n'est pas appliquée à l'aperçu avant impression de la boîte de dialogue Imprimer les photos sélectionnées, et cet aperçu n'est pas actualisé en fonction du profil choisi.)

## Impression de plusieurs photos

Pour imprimer plusieurs photos, utilisez la boîte de dialogue d'impression de l'Organiseur. Elle est accessible depuis la boîte de dialogue d'impression de l'Editeur.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer les photos sélectionnées ou Imprimer les photos :

- Dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, sélectionnez une ou plusieurs photos, puis choisissez la commande Fichier > Imprimer.
- En mode Retouche standard, Retouche rapide, Modification guidée ou tout autre espace de travail, ouvrez les photos à imprimer, puis choisissez la commande Fichier > Imprimer plusieurs photos.

2 Pour ajouter d'autres photos, cliquez sur le bouton Ajouter .


3 Pour retirer une photo de la liste d'impression, sélectionnez sa vignette, puis cliquez sur le bouton Supprimer .

4 Choisissez l'option Tirages individuels dans le menu Type d'impression.

5 Pour chaque photo, choisissez un format d'impression dans le menu Taille et options d'impression. Cliquez sur les boutons fléchés pour visualiser le document à imprimer page à page.

6 Si vous choisissez une taille d'impression permettant d'imprimer la photo en plusieurs exemplaires sur une seule page, désélectionnez l'option Une photo par page, puis saisissez le nombre d'exemplaires souhaité dans la zone de texte Utiliser chaque photo.

**7** Si vous devez adapter la photo à la disposition d'impression spécifiée, sélectionnez l'option Recadrer automatiquement, puis cliquez sur le bouton OK.



*Ajout de photos à imprimer*

**A.** Sélectionner une option, comme *Etiquette de mot-clé*, pour effectuer un premier tri **B.** Case à cocher permettant de sélectionner une photo **C.** Cliquer sur *Tout sélectionner* pour sélectionner toutes les images affichées

### **Ajout de photos dans la boîte de dialogue Imprimer les photos sélectionnées**

Vous pouvez ajouter des photos à un travail d'impression dans la boîte de dialogue Imprimer les photos sélectionnées.

**1** Dans la boîte de dialogue Imprimer les photos sélectionnées, cliquez sur le bouton Ajouter .

**2** Dans la boîte de dialogue Ajouter des photos, sélectionnez l'une des options suivantes :

**Photos dans l'explorateur** Affiche les photos actuellement visibles dans le Navigateur de photos.

**Catalogue entier** Affiche toutes les photos du catalogue.

**Album** Affiche les photos d'un album spécifique. Choisissez un album dans le menu.

**Etiquette de mot-clé** Affiche les photos associées à une étiquette spécifique. Utilisez le menu pour sélectionner une étiquette.

**Afficher les photos avec des notes** Affiche uniquement les éléments portant une étiquette Favori.


**Afficher les photos masquées** Affiche uniquement les photos portant une étiquette Masqué.

**3** Cliquez sur une ou plusieurs vignettes ou sur le bouton *Tout sélectionner*, puis cliquez sur le bouton *Ajouter les photos sélectionnées*.

**4** Cliquez ensuite sur le bouton *Terminer*.

### **Impression d'une planche contact**

Grâce à la disposition de ses vignettes sur une seule page, une planche contact permet de prévisualiser facilement des groupes d'images.



Exemple de planche contact

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le Navigateur de photos, sélectionnez une ou plusieurs photos, puis choisissez la commande Fichier > Imprimer. Si vous n'effectuez aucune sélection, un message Photoshop Elements vous demande si vous souhaitez utiliser la totalité des photos du Navigateur de photos.
- Ouvrez une photo en mode Retouche standard ou Retouche rapide, puis choisissez la commande Fichier > Imprimer plusieurs photos.
- En mode Affichage par date, sélectionnez une photo, puis choisissez la commande Fichier > Imprimer.

2 Dans la boîte de dialogue d'impression, choisissez une imprimante dans le menu Sélectionner une imprimante. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Afficher les préférences de l'imprimante  pour définir les options de l'imprimante. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Format d'impression pour définir les options d'impression de page.

**Remarque :** si vous choisissez une imprimante qui prend en charge le format PIC, la boîte de dialogue Imprimer les photos sélectionnées (Imprimer les photos) vous permet alors de sélectionner le type de support et le format de papier, puis de sélectionner l'option sans cadre. Laissez la disposition de la planche contact déterminer l'orientation de l'image. Les options PIC sont disponibles uniquement si la bibliothèque PIC est installée sur l'ordinateur. Une prise en charge similaire est également disponible pour certaines imprimantes à jet d'encre Canon. Consultez la documentation accompagnant votre imprimante ou le site Web du fabricant de cette dernière.

3 Si le fichier image contient des données de type PRINT Image Matching (P.I.M.) ou Exif Print et que votre imprimante prend en charge de telles données, sélectionnez l'option PRINT Image Matching (P.I.M.) ou Exif Print (voir la section « A propos de PRINT Image Matching (P.I.M.) et Exif Print » à la page 386).

4 Choisissez la commande Planche contact dans le menu Type d'impression. L'aperçu de disposition utilise automatiquement l'ensemble des photos répertoriées à gauche de la boîte de dialogue Imprimer les photos ou Imprimer les photos sélectionnées.

5 Pour retirer une photo, sélectionnez sa vignette, puis cliquez sur le bouton Supprimer .

6 Pour les colonnes, définissez le nombre de colonnes (entre 1 et 9) de la disposition. La taille des vignettes et le nombre de rangées reflètent votre sélection. Si le nombre de photos répertoriées dans la boîte de dialogue Imprimer les photos dépasse la capacité d'une seule page, des pages supplémentaires sont alors ajoutées.

7 Si nécessaire, utilisez les boutons de navigation   situés sous l'aperçu de la disposition pour feuilleter les pages.

8 Pour ajouter des étiquettes de texte sous chaque vignette, sélectionnez l'une des options suivantes :

**Date** Permet d'imprimer la date incorporée dans l'image.

**Légende** Permet d'imprimer tout texte de légende incorporé dans les métadonnées du fichier.

**Nom de fichier** Permet d'imprimer le nom de fichier de l'image.

**Numéros de page** Permet d'imprimer les numéros de page en bas de chaque page lorsque vous imprimez plusieurs planches contact.

**Remarque :** les mots de l'étiquette peuvent être tronqués selon le format d'impression et la disposition.

9 Pour imprimer en utilisant la gestion des couleurs, cliquez sur l'option Autres options, puis choisissez un profil dans le menu Espace d'impression.

10 Cliquez sur le bouton Imprimer.

## Impression d'une collection d'images

L'option Collection d'images permet d'importer plusieurs copies d'une ou plusieurs photos sur une seule page, à la manière des planches traditionnellement vendues par les photographes de portrait. De nombreuses options de format et d'importation permettent d'adapter la présentation d'une collection d'images.



Les collections d'images se présentent sous une variété de formats.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le Navigateur de photos, sélectionnez une ou plusieurs photos, puis choisissez la commande Fichier > Imprimer. Si vous n'effectuez aucune sélection, un message Photoshop Elements vous demande si vous souhaitez utiliser la totalité des photos du Navigateur de photos.
- Ouvrez une photo en mode Retouche standard ou Retouche rapide, puis choisissez la commande Fichier > Imprimer plusieurs photos.
- En mode Affichage par date, sélectionnez une photo, puis choisissez la commande Fichier > Imprimer.

2 Dans la boîte de dialogue Imprimer les photos, choisissez une imprimante dans le menu Sélectionner une imprimante. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Afficher les préférences de l'imprimante pour définir les options de l'imprimante. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Format d'impression pour définir les options d'impression de page.

**Remarque :** si vous choisissez une imprimante qui prend en charge le format PIC, la boîte de dialogue Imprimer les photos sélectionnées (Imprimer les photos) vous permet alors de sélectionner le type de support et le format de papier, puis de sélectionner l'option sans cadre. Laissez la disposition de la collection d'images déterminer l'orientation de l'image. Les options PIC sont disponibles uniquement si la bibliothèque PIC est installée sur l'ordinateur. La bibliothèque PIC est souvent installée avec le pilote d'imprimante. Une prise en charge similaire est également disponible pour certaines imprimantes à jet d'encre Canon. Consultez la documentation accompagnant votre imprimante ou le site Web du fabricant de cette dernière.

3 Si le fichier image contient des données de type PRINT Image Matching (P.I.M.) ou Exif Print et que votre imprimante prend en charge de telles données, sélectionnez l'option PRINT Image Matching (P.I.M.) ou Exif Print.

4 Choisissez la commande Collection d'images dans le menu Type d'impression. L'aperçu de disposition utilise automatiquement la première photo répertoriée à gauche de la boîte de dialogue Imprimer les photos.

5 Choisissez une disposition dans le menu Disposition.

**Remarque :** selon la disposition choisie, les images sont orientées afin de remplir de manière optimale la zone imprimable. Cette fonction est automatique et ne peut être modifiée. Vous ne pouvez pas faire pivoter les images de la disposition.

6 (Facultatif) Choisissez un cadre dans le menu Cadre. Vous pouvez sélectionner un cadre pour la collection d'image uniquement.

7 Pour imprimer les images répertoriées dans la boîte de dialogue sur des pages distinctes, cliquez sur l'option Remplir la page avec la première photo. Utilisez les boutons de navigation situés sous l'aperçu de disposition pour afficher chaque disposition.

8 Pour recadrer les photos de telle sorte qu'elles s'adaptent exactement à la taille de la disposition, cliquez sur l'option Recadrer automatiquement.

**9** Pour remplacer une photo dans la disposition, faites glisser une image de la liste affichée à gauche de la boîte de dialogue Imprimer les photos sur une image de l'aperçu de disposition, puis relâchez le bouton de la souris.

**Remarque :** si vous souhaitez ajouter une photo à la disposition de la collection d'images et que celle-ci ne figure pas dans la liste de la boîte de dialogue Imprimer les photos, cliquez sur le bouton Ajouter , puis sélectionnez les photos voulues dans la boîte de dialogue Ajouter des photos. Cliquez sur le bouton Terminer pour ajouter les photos sélectionnées à la liste de la boîte de dialogue Imprimer les photos.

**10** Pour permuter les images d'une disposition, faites glisser une image vers une autre. Si vous souhaitez rétablir une image permutée à sa position d'origine, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image, puis choisissez l'option Version originale dans le menu contextuel.

**11** Pour imprimer en utilisant la gestion des couleurs, cliquez sur le bouton Autres options, puis choisissez un profil dans le menu Espace d'impression.

**12** Cliquez sur le bouton Imprimer.

### Voir aussi

« Configuration de la gestion des couleurs » à la page 258

« Définition des options du format de page et de l'imprimante » à la page 385

« A propos de PRINT Image Matching (P.I.M.) et Exif Print » à la page 386

### Impression d'étiquettes

Vous pouvez transformer vos photos préférées en étiquettes et les imprimer sur votre imprimante. Photoshop Elements dispose les photos dans une grille spécifique à l'impression sur du papier pour étiquettes disponible dans le commerce. Vous devrez peut-être reconfigurer votre imprimante pour l'utilisation de papier à étiquettes.



*Étiquettes imprimées sur papier pour étiquettes*

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le Navigateur de photos, sélectionnez une ou plusieurs photos, puis choisissez la commande Fichier > Imprimer. Si vous n'effectuez aucune sélection, un message Photoshop Elements vous demande si vous souhaitez utiliser la totalité des photos du Navigateur de photos.
- Ouvrez une photo en mode Retouche standard ou Retouche rapide, puis choisissez la commande Fichier > Imprimer plusieurs photos.
- En mode Affichage par date, sélectionnez une photo, puis choisissez la commande Fichier > Imprimer.

**2** Dans la boîte de dialogue Imprimer les photos, choisissez une imprimante dans le menu Sélectionner une imprimante. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Afficher les préférences de l'imprimante  pour définir les options de l'imprimante. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Format d'impression pour définir les options d'impression de page.

**Remarque :** si vous choisissez une imprimante qui prend en charge le format PIC, la boîte de dialogue Imprimer les photos sélectionnées (Imprimer les photos) vous permet alors de sélectionner le type de support et le format de papier. Laissez la disposition d'étiquettes déterminer l'orientation de l'image, et assurez-vous que l'option sans cadre est désélectionnée. Une prise en charge similaire est également disponible pour certaines imprimantes à jet d'encre Canon.

**3** Si le fichier image contient des données de type PRINT Image Matching (P.I.M.) ou Exif Print et que votre imprimante prend en charge de telles données, sélectionnez l'option PRINT Image Matching (P.I.M.) ou Exif Print.

- 4 Choisissez la commande Libellés dans le menu Type d'impression. L'aperçu de disposition utilise automatiquement l'ensemble des photos répertoriées à gauche de la boîte de dialogue Imprimer les photos.
- 5 Choisissez une disposition dans le menu Disposition.
- 6 (Facultatif) Ajoutez des photos à votre disposition d'étiquettes
- 7 Pour retirer une photo de la disposition d'étiquettes, sélectionnez sa vignette, puis cliquez sur le bouton Supprimer .
- 8 (Facultatif) Définissez les options suivantes :
  - Choisissez un cadre à imprimer autour de chaque étiquette dans le menu Cadre.
  - Sélectionnez l'option Remplir la page avec la première photo pour utiliser une seule image sur chaque page d'étiquettes. Utilisez les boutons de navigation   situés sous l'aperçu de disposition pour afficher chaque disposition.
  - Les paramètres Décalage de la zone d'impression permettent d'ajuster l'alignement des images imprimées selon la feuille d'étiquettes. Saisissez des valeurs positives ou négatives dans les zones de texte Gauche et Haut. Les valeurs négatives déplacent les images imprimées vers la gauche ou vers le haut. Les valeurs positives déplacent les images imprimées vers la droite ou vers le bas. La position est ajustée par incréments de 0,1 millimètre.
- 9 Pour imprimer en utilisant la gestion des couleurs, cliquez sur l'option Autres options, puis choisissez un profil dans le menu Espace d'impression.
- 10 Cliquez sur le bouton Imprimer.

**Remarque :** si l'option sans cadre est disponible pour votre imprimante, assurez-vous que cette option est désactivée.

## Voir aussi

- « Configuration de la gestion des couleurs » à la page 258
- « A propos de PRINT Image Matching (P.I.M.) et Exif Print » à la page 386
- « Impression de plusieurs photos » à la page 380

# Options d'impression

## Définition des options du format de page et de l'imprimante

1 Choisissez la commande Fichier > Format d'impression. En mode Retouche standard, Retouche rapide ou Modification guidée, la commande Format d'impression est uniquement disponible si vous avez ouvert une photo.

**Remarque :** vous pouvez également cliquer sur le bouton Format d'impression des boîtes de dialogue Imprimer les photos, Imprimer les photos sélectionnées ou Imprimer.

2 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur le bouton Imprimante, puis choisissez une imprimante dans le menu Nom. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Propriétés pour définir les options de disposition et de papier. Le bouton des options avancées de la boîte de dialogue du pilote d'imprimante (le cas échéant) permet de définir d'autres options d'imprimante. La disponibilité de ce bouton et des options d'imprimante dépend de l'imprimante, des pilotes d'imprimante et de Windows. Cliquez sur le bouton OK pour fermer les boîtes de dialogue.

**Remarque :** si vous souhaitez mettre l'image à imprimer à l'échelle, utilisez les options de mise à l'échelle de la boîte de dialogue Aperçu avant impression plutôt que les options avancées de l'imprimante. La boîte de dialogue d'impression propose une vignette d'aperçu affichant l'image mise à l'échelle. De plus, il est préférable de ne pas définir les options de mise à l'échelle à la fois dans les options avancées de l'imprimante et dans la boîte de dialogue Aperçu avant impression. Le cas échéant, la mise à l'échelle serait appliquée deux fois, et la taille de l'image risquerait d'être autre que celle escomptée.

3 Dans la boîte de dialogue Format d'impression, définissez les options telles que le format de papier et l'orientation, puis cliquez sur le bouton OK.

### Spécification des unités de mesure pour l'impression

1 Dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Edition > Préférences > Général.

2 Choisissez la commande Pouces ou Centimètres/millimètres dans le menu Formats d'impression. Ce paramètre détermine les formats disponibles pour l'impression et le recadrage d'une photo. Cliquez ensuite sur le bouton OK.

### A propos de PRINT Image Matching (P.I.M.) et Exif Print

Grâce à la technologie PRINT Image Matching (P.I.M.), les appareils photo numériques et les imprimantes compatibles avec cette technologie garantissent conjointement la production des meilleurs tirages possibles. La technologie P.I.M. permet à l'imprimante Epson® d'identifier les informations relatives à l'impression pour chaque image capturée par l'appareil photo numérique et d'imprimer ainsi des impressions optimisées en termes de couleurs, de qualité et de détails.

Quant à la technologie Exif 2.2 (Exif Print), elle utilise les informations (balises Exif) des photos provenant d'appareils numériques qui prennent en charge Exif 2.2 (Exif Print). Une imprimante prenant en charge la technologie Exif Print utilise ces balises Exif pour assurer un traitement optimal et améliorer la sortie imprimée. Consultez la documentation accompagnant votre imprimante pour plus de détails.

Les observations suivantes sont à prendre en compte pour l'utilisation des options P.I.M. et Exif Print dans Photoshop Elements :

- Si vous sélectionnez l'option P.I.M. pour imprimer plusieurs images, mais que certaines de ces images ne contiennent pas de données P.I.M., l'option n'est appliquée qu'aux images qui en contiennent.
- L'aperçu de disposition de la boîte de dialogue Imprimer les photos sélectionnées (Imprimer les photos) ne tient pas compte des enrichissements chromatiques apportés par les données P.I.M. ou Exif Print.
- Certains paramètres de pilote d'imprimante ne sont pas compatibles avec les données P.I.M. ou Exif Print et sont susceptibles de désactiver ces options.
- Exif Print est un sous-ensemble de la technologie P.I.M. pris en charge par les périphériques Epson. En fonction de l'imprimante que vous utilisez, vous pouvez sélectionner à la fois les options P.I.M. et Exif Print pour optimiser l'impression.

**Important :** sous Windows Vista, Photoshop Elements ne prend pas entièrement en charge certaines imprimantes Epson. Si votre pilote d'imprimante Epson a été installé avec Windows Vista, Photoshop Elements ne le prend pas complètement en charge. Si vous avez reçu le pilote d'imprimante directement d'Epson, Photoshop Elements le prend en charge.

## Partage de photos à l'aide des services en ligne

### A propos des services en ligne

Les services en ligne vous permettent de partager vos images et de commander des tirages par Internet. Vous devez vous inscrire auprès d'un service en ligne pour commander des tirages, des catalogues de photos et des cartes de vœux. Vous aurez donc besoin d'une adresse électronique valide pour recevoir la correspondance relative à vos commandes. L'adhésion à un service est gratuite, mais vous aurez besoin d'un numéro de carte bancaire pour passer une commande.

Pour les calendriers avec photos, le site Web du service en ligne vous guide tout au long de la préparation des calendriers avant leur impression, processus comportant des étapes telles que l'organisation des photos, l'ajout de légendes aux images et l'insertion de numéros de page. Le site Web du service en ligne permet ensuite de préciser le nombre d'exemplaires souhaité et les adresses des destinataires. Si vous choisissez de ne pas commander un calendrier donné, vous pouvez cependant l'enregistrer sur le serveur Web du service en ligne et le commander ultérieurement.

Les services en ligne disponibles dépendent de votre situation géographique. Ainsi, les services de commande en ligne peuvent être différents en Amérique du Nord et en Asie. Le menu En ligne reflète les possibilités offertes dans votre région et change dynamiquement lorsque de nouveaux services sont disponibles.

## Configuration de services en ligne

Vous pouvez utiliser Adobe Photoshop Services dans Photoshop Elements pour envoyer des images et des projets à des fournisseurs de services en ligne. Adobe Photoshop Services peut être mis à jour occasionnellement. Vous pouvez définir vos préférences pour vérifier si de nouveaux services sont disponibles.

**1** En mode Navigateur de photos ou Affichage par date, choisissez la commande Edition > Préférences > Services partenaires Adobe.

**2** Définissez les options suivantes dans les préférences de la boîte de dialogue :

**Recherche automatique des services** Vérifie automatiquement si des mises à jour des services en ligne sont disponibles. Les services proposés dépendent de votre emplacement géographique. Sélectionnez l'option M'avertir des promotions Adobe pour recevoir des notifications d'offres spéciales.

**M'avertir des mises à jour de service** Vous êtes averti des mises à jour de service.

**M'avertir des promotions Adobe** Vous êtes averti des nouvelles promotions Adobe.

**M'avertir des notifications du service de support du produit** Vous êtes averti des notifications du service de support du produit.

**M'avertir des services de sociétés tierces** Vous êtes informé sur les services de sociétés tierces.

**Position** Cliquez sur le bouton Choisir pour indiquer le lieu où vous vous trouvez afin qu'Adobe Photoshop Services vous aide à identifier les services locaux.

**Actualiser** Ajoute des services de tirage, de partage et de téléchargement à Photoshop Elements. Si de nouveaux services sont disponibles, une boîte de dialogue affiche le type de service avec les options disponibles pour les fournisseurs de services.

**Afficher le récapitulatif de la commande de tirage Partage rapide dès que les photos sont déposées sur un destinataire de tirage** Permet de compléter une commande en une seule opération à l'aide de la palette Partage rapide.

**Réinitialiser les comptes** Permet de réinitialiser les informations de compte stockées pour tous les services.

**Effacer les données de services en ligne** Supprime les messages envoyés par Adobe.

**3** Une fois que les préférences de services ont été configurées, les notifications et les mises à jour s'affichent à mesure qu'elles deviennent disponibles. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur le bouton Afficher les notifications  dans la barre d'état (au bas de l'espace de travail de l'Organiseur) pour afficher la liste complète des annonces, nouveaux services et mises à jour. Dans la fenêtre Notifications, sélectionnez une notification, puis cliquez sur le bouton Afficher, ou sélectionnez une mise à jour ou un service, puis cliquez sur le bouton Exécuter.
- Cliquez sur l'icône Enveloppe  pour accéder à la dernière annonce, au dernier service ou à la dernière mise à jour affichés dans la barre d'état de l'Organiseur.

**Remarque :** vous devez être connecté à Internet pour que les mises à jour et annonces s'affichent.

## Voir aussi


« Envoi de photos et de fichiers de support par courrier électronique » à la page 391

« A propos des appareils photos de téléphones mobiles » à la page 43

## Utilisation de la palette Partage rapide

La palette Partage rapide est le moyen le plus rapide pour commander des tirages en ligne. Commencez par créer une cible représentant le destinataire, puis faites simplement glisser les photos sur la cible dans la palette Partage rapide. Les coordonnées (nom, adresse d'expédition, etc.) que vous indiquez lorsque vous définissez une cible sont réutilisées à chaque commande. Vous devez être connecté à Internet pour pouvoir commander des tirages en ligne.

- 1 Dans le Navigateur de photos, sélectionnez une ou plusieurs photos, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Si vous utilisez la palette Partage rapide pour la première fois, faites glisser les photos sur la phrase *Faire glisser les photos ici pour commander des tirages*. Dans la boîte de dialogue Nouveau destinataire de commande des tirages, complétez les informations de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer des tirages, puis cliquez sur le bouton OK.
  - Si vous avez configuré un destinataire, faites glisser les photos sur le nom de cette personne dans la palette Partage rapide.
  - Si vous souhaitez créer un destinataire, cliquez sur le bouton Nouveau destinataire de commande des tirages  dans la palette Partage rapide, complétez le formulaire destinataire, puis cliquez sur le bouton OK. Faites ensuite glisser les photos sur le nouveau destinataire dans la palette.
- 2 La palette Partage rapide affiche alors une entrée pour la commande de photo, portant une étiquette sur laquelle est inscrit le nom du destinataire. Vous pouvez choisir de terminer la commande immédiatement ou de poursuivre une autre tâche.
- 3 Pour modifier les coordonnées du destinataire, cliquez sur l'option Modifier le destinataire et modifiez les informations.
- 4 Pour terminer la commande, cliquez sur l'option Confirmer la commande. Ouvrez une session avec le fournisseur des tirages, puis suivez les instructions à l'écran.



Commande de tirages

A. Faites glisser les photos dans la palette Partage rapide. B. Configurez un destinataire (si nécessaire) en saisissant ses coordonnées, ou choisissez un destinataire dans le carnet d'adresses. C. Une nouvelle entrée de commande de photo s'affiche.

## Envoi de photos à des services d'impression en ligne

- 1 Pour commander des tirages, choisissez la commande Fichier > Commander des tirages.
  - 2 Pour commander des projets photo, choisissez l'une des options d'un projet photo imprimable dans l'onglet Créer.
- Remarque :** les services en ligne disponibles dépendent de votre situation géographique. Certaines options peuvent être différentes en Asie, Europe ou Amérique du Nord.
- 3 Pour passer votre commande, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Commande de tirages

Photoshop Elements vous permet de commander des tirages professionnels et de les faire envoyer aux destinataires de votre choix. Vous devrez modifier vos photos avant d'en commander des tirages, car les pages Web des services en ligne ne permettent pas de retoucher les photos.

- 1 Dans le Navigateur de photos, sélectionnez les photos que vous souhaitez commander. Des tirages des projets photo (au format PSE) peuvent être commandés.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Choisissez la commande Fichier > Commander des tirages.
  - Dans l'onglet Partager, cliquez sur l'option Commande de tirages.
  - Dans l'onglet Créer, cliquez sur le bouton Plus d'options, puis sélectionnez l'option Commande de tirages.
- 3 Précisez le format et le nombre d'exemplaires pour chaque photo à commander, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 4 Utilisez l'une des méthodes suivantes, puis cliquez sur le bouton Suivant :
  - Sélectionnez l'adresse de destination des tirages. Utilisez ou modifiez une adresse existante, ajoutez une adresse ou importez-en une.
  - Sélectionnez un magasin où vous pouvez récupérer les tirages.
- 5 Confirmez les informations relatives à la commande, puis ajoutez d'autres destinataires si vous voulez envoyer les tirages à d'autres personnes.
- 6 Sélectionnez un mode d'expédition et, le cas échéant, saisissez le numéro de votre coupon, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 7 Saisissez le numéro de votre carte bancaire. Cliquez sur l'option Passer une commande.


### Commande d'une carte de vœux avec photo

Photoshop Elements permet de commander des cartes de vœux imprimées par des professionnels et de les faire envoyer aux destinataires de votre choix à l'aide d'Adobe® Photoshop® Services. Vous pouvez choisir d'avoir une ou plusieurs photos par page en fonction de la disposition sélectionnée. Vous devrez modifier vos photos avant de commander vos cartes de vœux, car les pages Web des services en ligne ne permettent pas de retoucher les photos.

- 1 Dans le Navigateur de photos, sélectionnez la photo à utiliser. Les clips vidéo, les projets et les fichiers PDF ne peuvent pas être utilisés sur les cartes de vœux.
- 2 Dans l'onglet Créer, cliquez sur le bouton Plus d'options, puis sur Commander des cartes de vœux Kodak avec photo.
- 3 Cliquez sur le bouton Suivant (pour lancer le téléchargement de la photo). Cliquez sur le bouton Suivant après confirmation du téléchargement.
- 4 Sélectionnez un thème pour votre carte de vœux Kodak avec photo.
- 5 Cliquez sur la photo que vous souhaitez utiliser (vous pouvez alors choisir toute photo déjà téléchargée sur Kodak).
- 6 Un aperçu de votre image dans la carte de vœux s'affiche. Cliquez sur les flèches Afficher plus de cartes pour obtenir des aperçus d'autres thèmes.
- 7 Saisissez un message dans la fenêtre Entrer un message.
- 8 Cliquez sur le bouton Suivant (si vous souhaitez modifier votre message ou le thème de la carte, cliquez sur le bouton Modifier cette carte).
- 9 Précisez le nombre d'exemplaires souhaité, cliquez sur le bouton Ajouter au panier et suivez les étapes indiquées pour finaliser votre commande.

### Commande d'un calendrier avec photos

Les calendriers avec photos sont créés et commandés par le biais du site Web d'Adobe® Photoshop® Services. Vous devez vous inscrire à ce service pour commander des calendriers reliés. Vous aurez donc besoin d'une adresse électronique valide pour recevoir la correspondance relative aux commandes. L'adhésion à ce service est gratuite, mais vous aurez besoin d'un numéro de carte bancaire pour passer une commande.



- 1 Dans le Navigateur de photos, sélectionnez les photos à utiliser.
  - 2 Cliquez sur le bouton Créer  > Calendrier avec photos.
  - 3 Saisissez l'adresse électronique à utiliser pour recevoir la correspondance relative à votre commande. Saisissez également un mot de passe pour sécuriser la connexion au service en ligne. Si vous êtes déjà membre, cliquez sur le lien Connexion dans le coin supérieur droit de cette boîte de dialogue et saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe. Cliquez sur le bouton Suivant.
- Remarque :** si vous êtes déjà connecté à ce service, ignorez l'étape 3.
- 4 Cliquez sur le bouton Suivant pour lancer le téléchargement des photos.
  - 5 Après avoir reçu confirmation du téléchargement de vos photos, cliquez sur le bouton Suivant.
  - 6 Lorsque la page Adobe Photoshop Services s'ouvre, choisissez une mise en page pour votre calendrier et définissez le mois et l'année de départ.
  - 7 Choisissez le remplissage automatique des pages du calendrier ou le remplissage page par page.
  - 8 Choisissez d'utiliser les images sélectionnées ou de télécharger de nouvelles images. Vous pouvez également choisir d'importer des titres de photos qui serviront de légendes.
  - 9 Sélectionnez une disposition pour le calendrier, puis cliquez sur le bouton Suivant.
  - 10 Cliquez sur l'option Aperçu pour afficher les pages du calendrier, puis parcourez les pages en utilisant les boutons Suivant et Précédent. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Modifier ou Ajouter au panier.
  - 11 Effectuez les ajustements nécessaires pour finaliser votre commande.

### Envoi de photos à des services de partage en ligne

- 1 Dans l'Editeur ou dans l'Organiseur (dans le navigateur de photos ou en mode Affichage par date), cliquez sur l'onglet Partager .
- 2 Cliquez sur le bouton Autres options, puis choisissez l'un des services de partage de photo dans le menu déroulant.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager vos photos en ligne.


## Partage de photos par courrier électronique

### Envoi de photos et de fichiers de support par courrier électronique

Photoshop Elements facilite le partage de photos par courrier électronique. Vous pouvez attacher des photos en pièce jointe à un courrier électronique ou insérer une photo à un courrier électronique via la fonction Message Photo. (Si vous souhaitez envoyer un projet par courrier électronique, voir la section « A propos des projets » à la page 330.)

Vous pouvez partager des fichiers dans un courrier électronique de différentes manières (indépendamment du format, toutes les étiquettes et métadonnées sont conservées dans le fichier envoyé par courrier électronique) :

**Message photo** Permet d'utiliser un assistant pour insérer vos photos dans le corps d'un message électronique avec une *papeterie* personnalisée colorée. Vous pouvez choisir un grand nombre d'arrière-plans, de cadres et de contours dans une liste de thèmes de papeterie. L'assistant vous laisse choisir la taille de votre photo, les coloris de la papeterie, la couleur du texte et les effets, ainsi que les dispositions. Une fois vos options sélectionnées, Photoshop Elements convertit automatiquement toutes les images au format JPEG puis génère un message électronique. Vous pouvez utiliser Windows Mail, Outlook Express ou le service de messagerie Adobe pour envoyer des messages photo.



Affichage d'une photo directement dans le corps du message électronique

**Diaporama PDF** Combine les fichiers image et de support en un seul fichier PDF. Les destinataires peuvent afficher le fichier PDF sous forme de diaporama à l'aide du logiciel Adobe Reader disponible gratuitement.

**Fichier Flash** Combine les fichiers image et de support en un seul fichier Flash (.swf). Pour afficher ces fichiers, le destinataire du message électronique doit posséder un périphérique (ordinateur ou téléphone mobile) compatible Flash.

**Pièces jointes individuelles** Permet d'envoyer des fichiers image et de support en pièces jointes individuelles dans un message électronique. Vous pouvez spécifier la taille de la photo. Vous pouvez également convertir les images au format JPEG si elles sont dans un autre format.

Avant d'envoyer des images, il est conseillé de procéder comme suit :

- Définir les préférences du courrier électronique. Vous pouvez régler la taille de l'image et le taux de compression afin d'accélérer le téléchargement des photos tout en conservant un niveau de détails suffisant pour les visualiser à l'écran. Vous pouvez également choisir d'enregistrer les fichiers dans un dossier spécifié afin de pouvoir les joindre manuellement aux messages électroniques. Cette option est pratique si votre application de messagerie ne prend pas en charge les fonctions de pièces jointes automatiques.
- Configurer votre carnet d'adresses. Ajoutez à l'avance des adresses à vos messages électroniques et gardez la trace des personnes auxquelles vous avez envoyé vos photos. L'utilisation du carnet d'adresses est facultative. Vous pouvez toujours choisir le destinataire directement dans le client de messagerie.

Lorsque vous êtes prêt et que vous avez créé votre message électronique, il ne vous reste plus qu'à l'envoyer pour partager vos photos et vidéos avec vos amis ou votre famille.

## Voir aussi

« Partage de photos vers un téléphone mobile » à la page 396

« Envoi de photos à des services d'impression en ligne » à la page 388

## Définition des préférences du courrier électronique

**1** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- En mode Navigateur de photos ou Affichage par date, choisissez la commande Edition > Préférences > Partage.
- En mode Retouche standard ou Retouche rapide, choisissez la commande Edition > Préférences > Organiser et partager, puis sélectionnez l'option Partage dans le volet gauche de la boîte de dialogue Préférences.

**2** Dans le menu Client de messagerie, choisissez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

- Microsoft Outlook®, pour définir cette application comme messagerie par défaut.
- Outlook Express®, pour définir cette application comme messagerie par défaut.
- Service de messagerie Adobe, si vous n'utilisez ni Outlook ni Outlook Express, mais que vous voulez envoyer des messages électroniques directement depuis Photoshop Elements.
- Enregistrer sur le disque dur et attacher les fichiers vous-même, pour enregistrer vos pièces jointes dans un dossier précis de sorte que vous puissiez les joindre manuellement à votre message électronique. Pour changer de dossier, cliquez sur le bouton Parcourir, choisissez un autre emplacement, puis cliquez sur le bouton OK.

## Voir aussi

« Configuration de services en ligne » à la page 387

## Configuration du service de messagerie Adobe

Si vous utilisez un service de messagerie Web, tel que Yahoo, vous pouvez utiliser le service de messagerie Adobe pour envoyer des messages photo directement aux destinataires. Lorsque vous utilisez le service de messagerie Adobe pour la première fois, vous devez vous inscrire pour activer la vérification de l'arrivée des messages électroniques. Vous devez disposer d'une adresse électronique valide et d'une connexion Internet pour utiliser le service de messagerie Adobe.

**1** Choisissez la commande Edition > Préférences > Partage, puis sélectionnez l'option Service de messagerie Adobe dans le menu Client de messagerie.

**2** Saisissez votre nom et votre adresse électronique dans les zones de texte appropriées.

**3** Cliquez sur le bouton OK.


**4** La première fois que vous utilisez le service de messagerie Adobe, un message électronique de vérification est envoyé à l'adresse indiquée dans la boîte de dialogue Préférences. Le corps du message électronique contient un code de vérification de l'expéditeur. Lorsque vous y êtes invité, copiez ce code de vérification dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton OK.

**5** Après la vérification du message électronique, cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez désormais envoyer des messages électroniques directement depuis Photoshop Elements lorsque vous êtes connecté à Internet.

## Utilisation du carnet d'adresses

Le carnet d'adresses vous permet d'ajouter à l'avance des adresses à vos messages électroniques. Si vous envoyez régulièrement des messages électroniques au même groupe de personnes, vous pouvez très bien configurer ce groupe. L'utilisation du carnet d'adresses est facultative. Vous pouvez saisir les adresses électroniques directement dans votre application au lieu d'utiliser le carnet d'adresses.

Pour afficher le carnet d'adresses, choisissez la commande Edition > Carnet d'adresses en mode Navigateur de photos ou Affichage par date.



Carnet d'adresses

A. Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier en fonction de cette catégorie B. Entrées groupées C. Entrées individuelles D. Cliquer deux fois sur une entrée pour modifier le contact

### Ajout d'une entrée au carnet d'adresses

- 1 En mode Navigateur de photos ou Affichage par date, choisissez la commande Edition > Carnet d'adresses.
- 2 Cliquez sur le bouton Nouveau contact .
- 3 Saisissez un nom, une adresse électronique et d'autres informations sur le contact, puis cliquez sur le bouton OK.
- 4 Cliquez sur le bouton OK pour refermer le carnet d'adresses.

### Importation d'adresses dans le carnet d'adresses

Au lieu d'entrer les adresses, vous pouvez les importer à partir d'Outlook ou d'Outlook Express. Vous pouvez également importer des adresses à partir d'un fichier vCard (en général, il s'agit de la signature automatique d'un message électronique, contenant les coordonnées de l'expéditeur). Notez que l'importation d'un grand nombre d'adresses peut prendre un certain temps.

- 1 En mode Navigateur de photos ou Affichage par date, choisissez la commande Edition > Carnet d'adresses.
- 2 Cliquez sur le bouton Importer.
- 3 Dans la boîte de dialogue Choisir la source des contacts, choisissez l'application à partir de laquelle importer des contacts, puis cliquez sur le bouton OK.

### Suppression d'une entrée du carnet d'adresses

- 1 En mode Navigateur de photos ou Affichage par date, choisissez la commande Edition > Carnet d'adresses.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs entrées dans la liste, cliquez sur le bouton Supprimer puis sur le bouton OK.

### Modification d'une entrée dans le carnet d'adresses

- 1 En mode Navigateur de photos ou Affichage par date, choisissez la commande Edition > Carnet d'adresses.
- 2 Sélectionnez une entrée, puis cliquez sur le bouton Modifier  (ou cliquez deux fois sur une entrée). Modifiez l'entrée, puis cliquez sur le bouton OK.

### Création d'un groupe dans le carnet d'adresses

- 1 En mode Navigateur de photos ou Affichage par date, choisissez la commande Edition > Carnet d'adresses.
- 2 Cliquez sur le bouton Nouveau groupe.
- 3 Saisissez un nom dans la zone de texte Nom de groupe.
- 4 Pour ajouter des membres au groupe, sélectionnez une entrée dans la liste Contacts, puis cliquez sur le bouton Ajouter pour l'insérer dans la liste Membres. Cliquez sur un nom de contact tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour ajouter des contacts successifs, ou tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour ajouter plusieurs entrées qui ne se suivent pas.
- 5 Pour supprimer des contacts du groupe, sélectionnez une ou plusieurs entrées dans la liste Membres, puis cliquez sur le bouton Supprimer.
- 6 Cliquez sur le bouton OK pour refermer la boîte de dialogue Nouveau groupe. Le groupe  est ajouté au carnet d'adresses.
- 7 Cliquez sur le bouton OK.

### Exportation de coordonnées vers des fichiers vCard

- 1 En mode Navigateur de photos ou Affichage par date, choisissez la commande Edition > Carnet d'adresses. Cliquez sur un contact pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs contacts, cliquez sur chaque contact en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 2 Cliquez sur le bouton Exporter vCard.
- 3 Dans la boîte de dialogue Rechercher le dossier, choisissez un emplacement de destination pour le fichier vCard, puis cliquez sur le bouton OK.

### Envoi de photos par courrier électronique

- 1 Sélectionnez une photo dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, cliquez sur l'onglet Partager , puis sur le bouton Envoyer par courrier électronique.

**Remarque :** si vous envoyez une photo pour la première fois, un message vous invite à confirmer le service de messagerie que vous souhaitez utiliser. Confirmez votre choix, puis cliquez sur le bouton OK.

- 2 Pour ajouter plusieurs éléments au courrier électronique, sélectionnez-les dans le Navigateur de photos, puis cliquez sur le bouton Ajouter .

**Remarque :** vous pouvez également supprimer des éléments en les sélectionnant dans la liste Eléments, puis en cliquant sur le bouton Supprimer .

- 3 Choisissez une option dans le menu Taille max. de la photo et utilisez le curseur Qualité pour régler la clarté de l'image.
- 4 Cliquez sur le bouton Suivant.
- 5 Saisissez un message dans la zone de texte Message.

- 6 Pour sélectionner les destinataires du courrier électronique, cliquez sur un nom dans la liste Sélectionner les destinataires (les noms qui s'affichent figurent dans votre carnet d'adresses).

**Remarque :** vous avez également la possibilité de ne sélectionner aucun destinataire pour l'instant et d'entrer les adresses ultérieurement lorsque le message électronique s'affichera.

Si vos photos contiennent des étiquettes, celles-ci sont conservées lorsque vous les envoyez par courrier électronique. Les destinataires qui utilisent Photoshop Elements peuvent importer les photos avec des étiquettes associées à leurs catalogues. Les étiquettes Favoris et Masqué ne sont jamais incluses avec les photos envoyées par courrier électronique.

**Remarque :** vous pouvez sélectionner le bouton Enregistrer comme Flux de partage rapide et attribuer un nom au flux de production si vous savez que vous serez amené à envoyer des photos avec ces paramètres par courrier électronique. Une fois le flux enregistré, il est accessible via la fenêtre Partage rapide de l'onglet Partager.

- 7 Cliquez sur le bouton Suivant.

Photoshop Elements génère le message et ouvre l'application de messagerie électronique spécifiée dans les préférences de partage. Si Photoshop Elements ne prend pas en charge votre application de messagerie habituelle, attachez le fichier manuellement. Consultez le système d'aide de votre application de messagerie électronique pour en savoir plus sur l'attachement de fichiers en pièces jointes à un message électronique.

### Envoi d'une photo à l'aide de la fonction Message photo

La fonction Message photo insère la photo dans le corps du message électronique. Vous avez le choix entre plusieurs motifs d'arrière-plan de papeterie colorés pour personnaliser votre message. Parmi les autres options de disposition figurent un grand choix d'options de papeterie, avec différents formats, couleurs et styles, et plusieurs types de mise en page si vous envoyez plusieurs photos.

- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez une photo dans le Navigateur de photos ou en mode Affichage par date, cliquez sur l'onglet Partager , puis sur le bouton Message photo.
- En mode Retouche standard ou Retouche rapide, ouvrez la photo à envoyer par courrier électronique. Cliquez sur le bouton Partager  dans la barre de raccourcis, puis sur le bouton Message photo.

2 La première fois que vous envoyez une photo par courrier électronique, vous devez confirmer le service de messagerie que vous souhaitez utiliser. Confirmez votre choix, puis cliquez sur le bouton OK.

La boîte de dialogue Joindre les éléments sélectionnés au courrier électronique s'affiche. Les photos sélectionnées pour l'envoi par courrier électronique apparaissent sur le côté gauche de la boîte de dialogue.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes pour sélectionner les destinataires du courrier électronique :

- Sélectionnez un nom dans la liste Sélectionner les destinataires (ces noms sont extraits de votre carnet d'adresses).
- Si vous le souhaitez, ajoutez le destinataire à votre carnet d'adresses en sélectionnant l'option Ajouter au carnet d'adresses. Une fois que vous avez cliqué sur OK, le destinataire apparaît sélectionné dans la liste Sélectionner les destinataires.

4 Dans l'assistant Papeterie et dispositions, choisissez un style et un arrière-plan de papeterie. Cliquez ensuite sur le bouton Etape suivante pour personnaliser la disposition.

5 Cliquez sur le bouton Suivant.

Photoshop Elements lance l'application de messagerie électronique par défaut.


### Personnalisation de la papeterie avec la fonction Message photo

Vous pouvez personnaliser la papeterie et les dispositions des pièces jointes du composant Message photo. Ces paramètres sont enregistrés automatiquement pour pouvoir être utilisés ultérieurement. L'assistant Papeterie et dispositions vous permet de spécifier un style de papeterie, un format de photo, un type de bordure, un arrière-plan, une ombre portée et une disposition.

1 Choisissez la commande Message photo dans le menu Format de la boîte de dialogue Joindre les éléments sélectionnés au courrier électronique.


2 Cliquez sur le bouton Suivant.

3 Sélectionnez une catégorie dans la liste de gauche, choisissez ensuite un type de papeterie dans le sous-menu, puis cliquez sur le bouton Etape suivante.




Choix d'une papeterie

4 Sélectionnez un format pour vos photos. La photo est redimensionnée aux dimensions de la papeterie sélectionnée.




Sélection d'une taille de photo

**5** En fonction de la papeterie sélectionnée, spécifiez d'autres options de disposition, par exemple un cadre, un style de bordure, une ombre portée, une couleur d'arrière-plan et des styles d'arrière-plan.



Choix d'une nouvelle couleur

**6** Pour insérer du texte, sélectionnez le texte fictif, puis saisissez votre message. Choisissez ensuite un style de police et un corps de caractère.



Ajout d'une légende

## Partage de photos vers un téléphone mobile

### Envoi de photos et de fichiers de support vers un téléphone mobile

Vous pouvez utiliser Photoshop Elements pour envoyer des photos vers un téléphone mobile. Les fichiers sont envoyés à l'adresse électronique du téléphone mobile et s'affichent sur le téléphone mobile à leur réception.

**Remarque :** les téléphones mobiles disposant d'une adresse électronique ne sont pas tous capables de recevoir des images en pièce jointe. La possibilité de recevoir des fichiers dépend de plusieurs facteurs, notamment le téléphone, l'opérateur et l'abonnement ou le contrat de service souscrit par l'utilisateur. Avant d'envoyer des fichiers vers un téléphone mobile, assurez-vous que le téléphone mobile du destinataire peut recevoir des pièces jointes. Pour plus de détails sur l'envoi de photos vers des téléphones mobiles, consultez la page [Envoi de photos vers des téléphones mobiles](#).

Avant de procéder à l'envoi, vous devez ajouter les adresses électroniques des téléphones mobiles de vos destinataires à votre carnet d'adresses.

- 1 Sélectionnez une ou plusieurs photos en mode Navigateur de photos ou Affichage par date.
- 2 Cliquez sur l'onglet Partager  de la Corbeille de palettes, puis choisissez l'option Envoyer par courrier électronique à un téléphone mobile dans le menu déroulant.
- 3 Sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans la liste de noms. Vous pouvez choisir les noms des destinataires pour lesquels une adresse électronique de téléphone mobile est enregistrée dans votre carnet d'adresses.
- 4 Cliquez sur le bouton Suivant, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer le fichier aux destinataires. Selon l'opérateur du destinataire et votre propre logiciel de messagerie, vous devrez peut-être utiliser l'une des méthodes suivantes :
  - confirmer le service de messagerie électronique à utiliser ;
  - spécifier la taille de la pièce jointe ;
  - utiliser la commande appropriée de votre logiciel de messagerie pour envoyer le message préparé.

### Voir aussi

« Utilisation du carnet d'adresses » à la page 392

### Exportation de photos à partir d'un téléphone mobile

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur (pour savoir comment procéder, reportez-vous à la documentation fournie avec votre téléphone mobile).
- 2 Dans l'Organiseur, sélectionnez les photos à exporter.
- 3 Choisissez la commande Fichier > Exportation > Vers le téléphone mobile.

## Affichage et partage de photos sur un ordinateur Media Center

### Affichage de photos sur les ordinateurs Media Center Edition 2005

Si Microsoft® Windows® XP® Media Center Edition 2005 est installé, vous pouvez afficher et partager vos photos sur un téléviseur standard ou haute définition (HDTV) connecté, ou sur tout autre périphérique d'affichage compatible connecté à un raccordement Media Center (pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec votre ordinateur, téléviseur ou autre périphérique).

Utilisez le bouton Media Center de la télécommande pour afficher des photos et sélectionner des options.

**Remarque :** Photoshop Elements prend en charge Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 uniquement.

### A propos des pare-feu et logiciel antivirus

Si vous avez installé un pare-feu ou un logiciel antivirus sur votre ordinateur, un avertissement peut s'afficher la première fois que vous exécutez Photoshop Elements sur Media Center. Si tel est le cas, autorisez l'exécution de l'application Adobe Photoshop Elements Media Server. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser Photoshop Elements sur Media Center.

Reportez-vous aux instructions de votre pare-feu ou logiciel antivirus pour plus de détails sur l'activation ou le déblocage de ces applications.

## Utilisation de Photoshop Elements sur un ordinateur Media Center

- 1 Appuyez sur le bouton Media Center de la télécommande.
- 2 Sélectionnez l'option More Programs (Autres programmes), recherchez Adobe Photoshop Elements, puis sélectionnez cette application.

La page d'accueil de Photoshop Elements Media Center s'affiche.

## Affichage de photos sur un ordinateur Media Center

Sur Media Center 2005, vous pouvez afficher les photos de votre catalogue Photoshop Elements par date (semblable au mode Affichage par date), par étiquette, par album ou par diaporama.

**Important :** *si des photos ou des vidéos apparaissent sous la forme de vignettes noires sur un ordinateur utilisant un raccordement Media Center ou un adaptateur numérique Intel® Viiv™, consultez le fichier Lisez-Moi pour obtenir des informations sur la résolution de ce problème connu.*

- 1 Ouvrez la page d'accueil de Photoshop Elements sur Media Center.
- 2 Utilisez les boutons de navigation de la télécommande pour choisir View Photos (Afficher les photos), puis sélectionnez une option d'affichage :

**All Photos (Toutes les photos)** Permet d'afficher tout le catalogue sous forme de vignettes.

**Play Slide Show (Lecture du diaporama)** Permet de lancer immédiatement un diaporama de toutes les photos du catalogue. Vous pouvez modifier la transition, la durée et d'autres propriétés dans la page Paramètres.

**By Date (Par date)** Permet d'afficher les photos sous forme de calendrier. Lorsque le calendrier s'affiche, utilisez les flèches simples pour modifier le mois, et les doubles flèches pour modifier l'année. Pour afficher des photos prises à une date précise, sélectionnez l'option Une seule date, puis choisissez une date contenant une vignette de photo. Pour afficher des photos sur plusieurs périodes, sélectionnez l'option Période, puis la première et la dernière date voulues, contenant toutes deux des vignettes de photos.

**By Tag (Par étiquette)** Permet d'afficher les photos portant une étiquette spécifique. Naviguez jusqu'à une étiquette, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande. Une flèche sur la gauche d'une étiquette indique la présence de sous-étiquettes. Cliquez sur la flèche pour afficher les sous-étiquettes.

 Lorsque vous affichez des photos par étiquette, la liste des noms d'étiquettes apparaît sous les étiquettes sélectionnées. Pour supprimer une étiquette de la liste, sélectionnez l'étiquette, puis choisissez la commande Clear Tags (Supprimer les étiquettes) : l'étiquette n'est pas supprimée de votre catalogue.

**By Album (Par album)** Affiche les photos d'un album. Naviguez jusqu'à l'album à afficher, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande. La présence d'une flèche à gauche d'un album indique qu'il s'agit d'un groupe d'albums. Cliquez sur la flèche pour afficher les albums du groupe.

- 3 Utilisez les boutons de navigation de la télécommande pour afficher les photos. Pour afficher une photo en plein écran, naviguez jusqu'à la photo, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande.

- 4 Pour revenir à la page précédente, appuyez sur le bouton Back (Annuler) de la télécommande. Pour revenir à la page d'accueil, cliquez sur le bouton Home (Accueil).

## Affichage et partage de diaporamas sur un ordinateur Media Center

Media Center 2005 vous permet d'afficher les diaporamas créés dans Photoshop Elements et enregistrés au format WMV.

- 1 Cliquez sur le bouton Slide Shows (Diaporamas) sur la page d'accueil de Photoshop Elements. La page d'affichage de diaporamas View Slide Shows s'affiche avec les vignettes des diaporamas que vous avez créés. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Date pour afficher et sélectionner les diaporamas créés à une date précise ou à plusieurs dates.

- 2 Pour lire un diaporama, sélectionnez une vignette, puis cliquez sur le bouton OK. Pour afficher le diaporama en plein écran, cliquez de nouveau sur le bouton OK. Cliquez sur le bouton Back (Arrière) de la télécommande pour revenir à l'affichage du diaporama dans une fenêtre.

- 3 Utilisez les boutons Play (Lecture), Pause, Stop (Arrêt), Forward (Avance), Rewind (Retour arrière) et Replay (Répétition) de la télécommande pour commander le diaporama.

## Configuration de Photoshop Elements sur un ordinateur Media Center

**1** Cliquez sur le bouton Settings (Paramètres) sur la page d'accueil de Photoshop Elements.

**2** Définissez les options des paramètres généraux suivantes :

**Show Filenames With Photo Thumbnails (Afficher les noms de fichier avec les vignettes de photo)** Permet d'afficher le nom des fichiers pendant la visualisation des vignettes de photo ou de diaporama.

**Show Photo Captions In Slide Shows (Afficher les légendes des photos dans les diaporamas)** Permet d'afficher les légendes des photos (définies dans le Navigateur de photos) lorsque vous lancez un diaporama instantané de ces photos.

**Choose Catalog (Utiliser le catalogue)** Définit le catalogue que vous souhaitez afficher. Si vous avez plusieurs catalogues Photoshop Elements, naviguez jusqu'au catalogue à afficher, puis sélectionnez le bouton OK.

**Clear Recently Viewed List (Effacer la liste des fichiers récemment affichés)** Permet d'effacer la liste des photos récemment affichées sur la page d'accueil.

**3** Cliquez sur le bouton Done (Terminer) pour appliquer les paramètres.

**4** Définissez les options de diaporama suivantes, puis cliquez sur le bouton Done (Terminer).

**Slide Duration (Durée des diapos)** Permet de définir le temps de passage à l'écran pour chaque photo au cours du diaporama instantané.

**Transition Type (Type de transition)** Définit l'aspect de la transition entre les photos.

**Transition Speed (Vitesse de transition)** Définit la durée de transition entre les photos.

## Exportation de photos

### Exportation de photos depuis le Navigateur de photos

Vous pouvez exporter des photos vers un dossier à des fins de sauvegarde ou vers un téléphone mobile pour les afficher. Lorsque vous exportez une photo, la photo d'origine reste inchangée dans votre catalogue. Vous pouvez contrôler la taille et le format d'exportation de la photo exportée.

*Remarque :* pour exporter des photos vers un CD ou un DVD, le logiciel tiers approprié doit être installé sur votre ordinateur.

**1** Dans le Navigateur de photos, sélectionnez les éléments à exporter, puis choisissez l'une des commandes suivantes (vous ne pouvez pas exporter de projet) :

- Fichier > Exportation > En tant que nouveau(x) fichier(s), pour exporter les éléments vers un dossier.
- Fichier > Exportation > Vers le téléphone mobile, pour exporter les éléments vers un téléphone mobile connecté à l'ordinateur.

**2** Si vous avez choisi l'option En tant que nouveau(x) fichier(s), sélectionnez l'une des options suivantes :

**Type de fichier** Spécifie le format de fichier de la photo exportée. Choisissez l'option Utiliser le format original pour conserver le format actuel du fichier.

**Taille et qualité** Modifie les dimensions des pixels de la photo, sa taille de fichier, sa compression et sa qualité. Vous ne pouvez pas agrandir la taille de l'image d'origine lorsque vous exportez le fichier en utilisant son format original.

**Position** Spécifie le dossier d'enregistrement du fichier exporté. Cliquez sur le bouton Parcourir pour spécifier un dossier ou un volume différent.

**Noms de fichier** Spécifie le nom du fichier exporté. Sélectionnez l'option Noms originaux pour utiliser le nom actuel des photos. Pour exporter les fichiers sous le même nom suivi d'un numéro de séquence, sélectionnez l'option Nom de base commun, puis saisissez un nom. Si un nom de fichier existe déjà dans le dossier de destination, le nom du fichier exporté est modifié pour éviter le remplacement du fichier existant.

**3** Cliquez sur le bouton Exportation.

**Remarque :** vous pouvez exporter des photos en les faisant glisser du Navigateur de photos vers une application de mise en page, de traitement de texte ou de retouche d'image (Photoshop, par exemple) ou vers le bureau de votre ordinateur. Ce moyen simple et rapide d'exporter une photo ne vous permet pas de contrôler la taille du fichier exporté.

## Utilisation de photos comme papier peint

Vous pouvez utiliser une photo ou série de photos comme image de fond d'écran de votre ordinateur. Vous pouvez changer l'image de votre papier peint aussi souvent que vous le souhaitez. Utilisez le panneau de configuration de votre ordinateur pour revenir à un papier peint Windows.



Papier peint de bureau comportant quatre images s'affichant en mosaïque sur l'écran

- 1 Dans le Navigateur de photos, sélectionnez les photos à utiliser.
- 2 Choisissez la commande Edition > Définir comme papier peint du bureau. Si vous avez sélectionné plusieurs photos, elles s'affichent en mosaïque à l'écran.

**Remarque :** vous pouvez également créer un économiseur d'écran pour Windows XP à partir d'une ou de plusieurs photos. Sélectionnez les photos à utiliser, puis exportez-les vers un nouveau dossier (donnez au nouveau dossier un nom tel que « économiseur d'écran »). Utilisez le panneau de configuration Affichage de Windows XP pour créer votre économiseur d'écran avec les photos situées dans le nouveau dossier. Pour plus de détails concernant la création d'un économiseur d'écran sous Windows XP, effectuez une recherche sur « économiseur d'écran » dans l'aide de Windows XP.

## Voir aussi

« A propos de l'enregistrement des images et des formats de fichiers » à la page 135

# Chapitre 21 : Raccourcis clavier

Vous pouvez utiliser les commandes de raccourcis pour naviguer dans l'Organiseur et y rechercher, afficher et retoucher vos photos. Dans l'Editeur, les raccourcis vous permettent d'afficher, sélectionner, retoucher et utiliser de nombreux autres outils disponibles en mode Retouche standard.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web](#) pour accéder à LiveDocs.

## Raccourcis pour l'Organiseur

### Touches de navigation

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.



*Pour accéder aux commandes contextuelles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les palettes, les fenêtres ou les images.*

Opération	Raccourci
Déplacer la sélection vers le haut, le bas, la gauche ou la droite	Touches Haut/Bas/Gauche/Droite
Se déplacer vers le haut sans changer la sélection	Page précédente
Se déplacer vers le bas sans changer la sélection	Page suivante
Sélectionner le premier élément et l'afficher (en mode Affichage par date, sélectionne le premier élément dans l'affichage par année, mois ou jour).	Origine
Sélectionner le dernier élément et l'afficher (en mode Affichage par date, sélectionne le dernier élément dans l'affichage par année, mois ou jour).	Fin
Sélectionner plusieurs éléments contigus	Maj + touches Haut/Bas/Gauche/Droite
Afficher la vignette de la photo sélectionnée en taille réelle	Entrée
Se déplacer d'une commande à une autre	Tabulation
Sélectionner une commande	Espace

### Touches d'affichage photo (Navigateur de photos)

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Vue Plein écran	F11
Mode Côte à côte	F12
Quitter le mode Plein écran ou le mode Côte à côte	Echappement
Actualiser le Navigateur de photos	F5
Afficher/Masquer les détails	Ctrl + D
Afficher/Masquer la bande de montage	Ctrl + L

Opération	Raccourci
Réduire toutes les étiquettes	Ctrl + Alt + T
Développer toutes les étiquettes	Ctrl + Alt + X
Développer la pile	Ctrl + Alt + R

### Touches d'affichage du calendrier (Affichage par date)

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Atteindre la vue supérieure (année > mois > jour)	+ ou =
Atteindre la vue inférieure (jour > mois > année)	- ou _
Atteindre la photo précédente le jour sélectionné	,
Atteindre la photo suivante le jour sélectionné	.
Lancer la mise en séquence automatique en affichage par jour	Entrée
Passer de l'affichage par mois/année à l'affichage par jour	Entrée
Passer au jour/au mois/à l'année suivant(e) dans le calendrier	]
Passer au jour/au mois/à l'année précédent(e) dans le calendrier	[

### Touches de retouche photo (Navigateur de photos)

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Annuler la dernière opération	Ctrl + Z
Rétablir la dernière opération	Ctrl + Y
Copier	Ctrl + C
Tout sélectionner	Ctrl + A
Désélectionner	Ctrl + Maj + A
Rotation 90° vers la gauche	Ctrl + touche Gauche
Rotation 90° vers la droite	Ctrl + touche Droite
Retoucher dans l'Éditeur (Retouche standard)	Ctrl + I
Afficher la palette Propriétés	Alt + Entrée
Régler la date et l'heure de la photo	Ctrl + J
Ajouter une légende	Ctrl + Maj + T
Mettre à jour les vignettes	Ctrl + Maj + U
Définir la photo comme papier peint du bureau	Ctrl + Maj + W
Ouvrir la boîte de dialogue Couleurs	Ctrl + Alt + G
Zoom avant	Ctrl + + (plus)

Opération	Raccourci
Zoom arrière	Ctrl + - (moins)
OK	Entrée
Annuler	Echappement

## Touches de recherche de photos

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Définir une période	Ctrl + Alt + F
Effacer la période	Ctrl + Maj + F
Rechercher par légende ou remarque	Ctrl + Maj + J
Rechercher par nom de fichier	Ctrl + Maj + K
Rechercher les photos dont la date ou l'heure est indéterminée	Ctrl + Maj + X
Rechercher les éléments sans étiquette	Ctrl + Maj + Q

## Raccourcis pour l'Editeur

### Touches d'affichage des images (Retouche standard)

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Passer en revue les documents ouverts vers l'avant	Ctrl + Tab
Passer en revue les documents ouverts vers l'arrière	Ctrl + Maj + Tab
Adapter l'image à la taille de la fenêtre	Ctrl + 0 (ou cliquer deux fois sur l'outil Main)
Agrandir à 100 %	Ctrl + Alt + 0 (ou cliquer deux fois sur l'outil Zoom)
Passer à l'outil Main (hors mode édition de texte)	Espace
Passer à l'outil Zoom avant	Ctrl + Espace
Passer à l'outil Zoom arrière	Espace + Alt
Repositionner le rectangle de zoom tout en faisant glisser	Espace - faire glisser
Agrandir une zone spécifiée de l'image	Ctrl - faire glisser sur l'aperçu dans la palette Navigateur
Faire défiler l'image à l'aide de l'outil Main	Faire glisser ou faire glisser la zone d'affichage dans la palette Navigateur
Faire défiler vers le haut/bas d'un écran	Page précédente ou Page suivante
Faire défiler vers le haut/bas de 10 unités	Maj + Page précédente ou Page suivante
Faire défiler vers la gauche ou vers la droite d'un écran	Ctrl + Page précédente ou Page suivante
Faire défiler vers la gauche ou vers la droite de 10 unités	Ctrl + Maj + Page précédente ou Page suivante
Déplacer l'affichage vers le coin supérieur gauche ou inférieur droit	Origine ou Fin

## Touches de sélection des outils

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Activer l'un après l'autre les outils ayant le même raccourci clavier	Appuyer sur la touche de raccourci tout en maintenant la touche Maj enfoncée (la préférence Touche Maj pour changer d'outil doit être activée)
Activer l'un après l'autre les outils d'un groupe	Alt - clic sur l'outil
Outil Déplacement	V
Outil Zoom	Z
Outil Main	H
Outil Pipette	I
Outil Rectangle de sélection Outil Ellipse de sélection	M
Outil Lasso Outil Lasso magnétique Outil Lasso polygonal	L
Outil Baguette magique	W
Outil Forme de sélection (ou outil Sélection rapide)	A
Outil Texte horizontal Outil Texte vertical Outil Masque de texte horizontal Outil Masque de texte vertical	T
Outil Recadrage	C
Outil Emporte-pièce	Q
Outil Redressement	P
Outil Retouche des yeux rouges	Y
Outil Correcteur de tons directs Outil Lissage	J
Outil Tampon de duplication Outil Tampon de motif	S
Outil Crayon	N
Outil Gomme Outil Gomme d'arrière-plan Outil Gomme magique	E
Outil Pinceau Outil Forme impressionniste Outil Remplacement de couleur	B
Outil Pot de peinture	K
Outil Dégradé	G

Opération	Raccourci
Outil Rectangle Outil Rectangle arrondi Outil Ellipse Outil Polygone Outil Trait Outil Forme personnalisée Outil Sélection de forme	U
Outil Goutte d'eau Outil Netteté Outil Doigt	R
Outil Eponge Outil Densité - Outil Densité +	O
Afficher/Masquer toutes les palettes (sauf les palettes Illustrations et effets ou Calques)	Tabulation
Définir les couleurs par défaut de premier plan et d'arrière-plan	D
Permuter entre les couleurs par défaut de premier plan et d'arrière-plan	X

## Touches de sélection et déplacement d'objets

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Désélectionner	Ctrl + D
Déplacer la sélection en cours	Espace - faire glisser
Étendre ou réduire une sélection	Tout outil de sélection + Maj ou Alt - faire glisser
Intersection avec une sélection	Tout outil de sélection + Maj + Alt - faire glisser
Tracer un cercle ou un carré de sélection (si aucune autre sélection n'est active)	Maj - faire glisser
Tracer un rectangle de sélection à partir du centre (si aucune autre sélection n'est active)	Alt - faire glisser
Restreindre la forme et tracer un rectangle de sélection à partir du centre	Maj + Alt - faire glisser
Passer à l'outil Déplacement	Ctrl (sauf lorsque l'outil Main ou tout outil de forme est sélectionné)
Passer de l'outil Lasso magnétique à l'outil Lasso polygonal	Alt - clic et faire glisser
Supprimer le dernier point d'ancrage pour l'outil Lasso magnétique ou Lasso polygonal	Suppression
Appliquer/Annuler une opération de l'outil Lasso magnétique	Entrée/Echappement
Déplacer la copie d'une sélection	Outil Déplacement + Alt - faire glisser la sélection
Déplacer la zone de sélection de 1 pixel	Toute sélection + touche Droite, Gauche, Haut ou Bas
Déplacer la sélection de 1 pixel	Outil Déplacement + touche Droite, Gauche, Haut ou Bas
Déplacer le calque de 1 pixel lorsque aucune sélection n'est effectuée sur le calque	Ctrl + touche Droite, Gauche, Haut ou Bas

Opération	Raccourci
Augmenter/Diminuer le périmètre de détection	Outil Lasso magnétique + , (virgule) ou ; (point-virgule)
Accepter le recadrage ou quitter le recadrage	Outil Recadrage + Entrée ou Echappement
Activer/Désactiver l'isolation de recadrage	/ (barre oblique)

### Touches de la boîte de dialogue Extraction magique

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Outil Forme de premier plan	B
Outil Forme d'arrière-plan	P
Outil Gomme de points	E
Outil Ajout à la sélection	A
Outil Soustraction de la sélection	D
Outil Lissage	J
Outil Zoom	Z
Outil Main	H

### Touches de transformation des sélections

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Transformer à partir du centre ou appliquer une symétrie	Alt
Contraindre	Maj
Tordre	Ctrl
Incliner	Ctrl + Maj
Changer la perspective	Ctrl + Maj + Alt
Appliquer	Entrée
Annuler	Echappement ou Ctrl + . (point d'exclamation)

### Touches de peinture et de pinceau

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Passer à l'outil Pipette	Tout outil de peinture ou de forme + Alt (sauf l'outil Forme impressionniste)
Sélectionner la couleur d'arrière-plan	Outil Pipette + Alt - clic
Définir l'opacité, la tolérance ou l'exposition du mode peinture	Tout outil de peinture ou de retouche + touches numériques (par exemple, 0 = 100 %, 1 = 10 %, 4 suivi rapidement de 5 = 45 %).
Passer en revue les modes de fusion	Maj + + (plus) ou )

Opération	Raccourci
Appliquer la couleur de premier plan ou d'arrière-plan à la sélection ou au calque	Alt + Retour arrière ou Ctrl + Retour arrière
Afficher la boîte de dialogue Remplir	Maj + Retour arrière
Activer/Désactiver l'option Verrouiller les pixels transparents	/ (barre oblique)
Joindre des points par une droite (dessiner une ligne droite)	Tout outil de peinture + Maj - clic
Supprimer une forme	Alt - clic sur la forme
Diminuer/Augmenter l'épaisseur de la forme	Maj+* ou *
Diminuer/Augmenter la souplesse de la forme par incrément de 25 %	; (point-virgule) ou Maj+ ; (point-virgule)
Sélectionner l'épaisseur de forme précédente/suivante	, (virgule) ou Maj + , (point d'exclamation)
Sélectionner la première/dernière forme	: (deux-points) ou ! (point d'exclamation)
Afficher un pointeur en croix précis pour les formes	Verrouillage majuscule

## Touches pour l'utilisation de texte

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Déplacer le texte dans l'image	Ctrl - faire glisser le texte lorsque le calque de texte est sélectionné
Sélectionner un caractère sur la gauche/droite ou une ligne vers le bas/haut ou un mot vers la gauche/droite	Maj + touche Gauche/Droite ou Bas/Haut ou Ctrl + Maj + touche Gauche/Droite
Sélectionner des caractères placés entre le point d'insertion et le point de clic de la souris	Maj - clic
Déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche/droite, d'une ligne vers le bas/haut ou d'un mot vers la gauche/droite	Touche Gauche/Droite, Bas/Haut ou Ctrl + touche Gauche/Droite
Sélectionner un mot, une ligne ou un paragraphe	Cliquer deux, trois ou quatre fois
Mettre le texte à l'échelle ou l'incliner dans un cadre de sélection lors du redimensionnement de ce cadre	Ctrl - faire glisser les poignées du cadre de sélection
Aligner sur la gauche, sur la droite ou centrer	Outil Texte horizontal ou Masque de texte horizontal + Ctrl + Maj + L, R ou C
Aligner en haut, en bas ou centrer	Outil Texte vertical ou Masque de texte vertical + Ctrl + Maj + L, R ou C
Rétablir le style de police par défaut	Ctrl + Maj + Y
Activer/Désactiver le style Soulignement	Ctrl + Maj + U
Activer/Désactiver le style Barré	Ctrl + Maj + : (deux-points)
Diminuer/Augmenter le corps des caractères de texte sélectionnés de 2 points/pixels	Ctrl + Maj + < ou >

## Touches de la palette Calques

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Définir les options du calque	Alt - clic sur le bouton Créer un calque
Supprimer sans confirmation	Alt - clic sur le bouton Corbeille
Appliquer une valeur et conserver la zone de texte active	Maj + Entrée
Charger la transparence du calque comme sélection	Ctrl - clic sur la vignette du calque
Etendre la sélection	Ctrl + Maj - clic sur le calque
Réduire la sélection	Ctrl + Alt - clic sur la vignette du calque
Intersection avec la sélection active	Ctrl + Maj + Alt - clic sur la vignette du calque
Fusionner les calques visibles	Ctrl + Maj + E
Créer un calque vierge avec boîte de dialogue	Alt - clic sur le bouton Créer un calque
Créer un calque sous le calque cible	Ctrl - clic sur le bouton Créer un calque
Activer le calque inférieur/supérieur	Maj + Alt + , ou ;
Sélectionner le calque suivant inférieur/supérieur	Alt + , ou ;
Déplacer le calque cible vers le bas/haut	Ctrl + , ou ;
Fusionner une copie de tous les calques visibles avec le calque cible	Ctrl + Maj + Alt + E
Fusionner avec le calque inférieur	Ctrl + E
Copier le calque actif sur le calque inférieur	Alt + commande Fusionner avec le calque inférieur du menu déroulant de la palette
Copier tous les calques visibles sur le calque actif	Alt + commande Fusionner les calques visibles du menu déroulant de la palette
Copier les calques liés visibles sur le calque actif	Alt + commande Fusionner les calques liés du menu déroulant de la palette
Afficher/Masquer tous les autres calques actuellement visibles	Alt - clic sur l'icône en forme d'œil
Activer/Désactiver le verrouillage des pixels transparents pour le calque cible ou le dernier verrou appliqué	/ (barre oblique)
Editer les propriétés de calque	Double clic sur la vignette du calque
Sélectionner tout le texte ; sélectionner temporairement l'outil Texte	Double clic sur la vignette du calque de texte
Créer un masque de calque	Alt - clic sur la ligne séparant deux calques
Renommer un calque	Double clic sur le nom du calque

## Touches pour l'utilisation des modes de fusion

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Passer en revue les modes de fusion	Maj + + (plus) ou )
Normal	Maj + Alt + N
Fondu	Maj + Alt + I
Arrière	Maj + Alt + Q
Transparent	Maj + Alt + R
Obscurcir	Maj + Alt + K

Opération	Raccourci
Produit	Maj + Alt + M
Densité couleur +	Maj + Alt + B
Densité linéaire +	Maj + Alt + A
Eclaircir	Maj + Alt + G
Superposition	Maj + Alt + S
Densité couleur -	Maj + Alt + D
Densité linéaire -	Maj + Alt + W
Incrustation	Maj + Alt + O
Lumière tamisée	Maj + Alt + F
Lumière crue	Maj + Alt + H
Lumière vive	Maj + Alt + V
Lumière linéaire	Maj + Alt + J
Lumière ponctuelle	Maj + Alt + Z
Mélange maximal	Maj + Alt + L
Différence	Maj + Alt + E
Exclusion	Maj + Alt + X
Teinte	Maj + Alt + U
Saturation	Maj + Alt + T
Couleur	Maj + Alt + C
Luminosité	Maj + Alt + Y

### Touches de la palette Infos

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Changer le mode de lecture des couleurs	Clic sur l'icône Pipette
Changer les unités de mesure	Clic sur l'icône en forme de croix

### Touches de la palette Nuancier

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Créer une nuance d'après la couleur de premier plan	Clic dans une zone vide de la palette
Sélectionner la couleur d'arrière-plan	Ctrl - clic sur la nuance
Supprimer la couleur	Alt - clic sur la nuance

### Touches d'affichage et de masquage des palettes (Retouche standard)

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Ouvrir l'Aide	F1
Afficher/Masquer la palette Contenu	F7
Afficher/Masquer la palette Infos	F8
Afficher/Masquer la palette Histogramme	F9
Afficher/Masquer la palette Annuler l'historique	F10
Afficher/Masquer la palette Calques	F11
Afficher/Masquer la palette Navigateur (Navigation)	F12

### Touches de la Galerie de filtres

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Appliquer un nouveau filtre au-dessus de celui sélectionné	Alt - clic sur un filtre
Ouvrir/Fermer tous les triangles de développement	Alt - clic sur un triangle de développement
Transformer le bouton Annuler en bouton Par défaut	Ctrl
Transformer le bouton Annuler en bouton Rétablir/Réinitialiser	Alt
Annuler/Rétablir	Ctrl + Z
Aller vers l'avant	Ctrl + Maj + Z
Aller vers l'arrière	Ctrl + Alt + Z

### Touches du filtre Fluidité

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Outil Déformation	W
Outil Turbulence	A
Outil Tourbillon horaire	R
Outil Tourbillon antihoraire	L
Outil Contraction	P
Outil Dilatation	B
Outil Glissement des pixels	S
Outil Miroir	M
Outil Reconstruction	E
Outil Zoom	Z
Outil Main	H

### Touches pour l'utilisation de Photomerge Panorama

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Outil Sélection de l'image	A
Outil Rotation de l'image	R
Outil Point de fuite (option Perspective sélectionnée)	V
Outil Zoom	Z
Passer à l'outil Main	Espace
Aller vers l'arrière	Ctrl + Z
Aller vers l'avant	Ctrl + Maj + Z
Déplacer l'image sélectionnée de 1 pixel	Touche Droite, Gauche, Haut ou Bas
Transformer le bouton Annuler en bouton Rétablir/Réinitialiser	Alt
Afficher une bordure individuelle de l'image	Alt - déplacer le pointeur sur l'image

### Touches de la boîte de dialogue Camera Raw

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Afficher les tons clairs qui seront écrêtés dans l'aperçu	Alt - faire glisser les curseurs Exposition ou Noirs
Activer le bouton Ouvrir une copie de la boîte de dialogue Camera Raw	Alt

# Chapitre 22 : Glossaire

Le glossaire contient les termes propres à Photoshop Elements et au domaine de l'imagerie numérique. Si le terme que vous recherchez n'apparaît pas dans la liste, recherchez-le dans l'Aide pour trouver sa définition en contexte.

Pour obtenir une aide plus approfondie sur Photoshop Elements, cliquez sur le lien [Cette page sur le Web pour accéder à LiveDocs](#).

## Recherche de la définition de termes

❖ Dans l'onglet Sommaire de l'Aide, développez les lettres situées sous « Terminologie du domaine de l'imagerie numérique ». Si le terme que vous recherchez n'apparaît pas dans la liste, saisissez-le dans la zone de recherche pour en identifier les occurrences dans l'Aide.

## Terminologie du domaine de l'imagerie numérique

### A

**accentuation** Technique renforçant les détails d'une image en augmentant le contraste entre les zones claires et les zones sombres. (Nom emprunté à un procédé de photographie traditionnelle qui consiste à augmenter le contraste par la superposition d'un négatif légèrement flou sur l'original.)

**ADM** Adobe Dialog Manager. Fichier utilisé par de nombreux modules externes dans Photoshop Elements.

**Adobe Color Engine (moteur de couleurs Adobe)** Moteur chargé de la gestion des couleurs affichées à l'écran et imprimées. Grâce à ce moteur de couleurs, vous pouvez reproduire et appliquer la gamme d'un espace colorimétrique à la gamme d'un autre espace.

**Adobe RVB** Profil d'espace colorimétrique RVB créé par Adobe Systems, Incorporated. Il fournit un large spectre de couleurs (voir aussi « RVB » à la page 424).

**aérographe** Option de forme permettant d'appliquer des tons graduels à une image, en simulant les techniques d'aérographe traditionnelles. Plus la pression appliquée est forte, plus la peinture se densifie. Cette option permet de simuler un effet de pulvérisation de couleurs sur une image.

**AGMLib** Fichier de bibliothèque Adobe Graphics Manager, installé et utilisé par Photoshop Elements.

**album** Groupe de photos que vous souhaitez afficher ensemble. Les photos d'un même album peuvent porter des étiquettes différentes. Toutes les photos d'une collection sont numérotées, ce qui vous permet de les ordonner. Grâce aux albums, vous pouvez classer vos photos dans des albums photos et des diaporamas.

**aperçu EPS PICT** Aperçu d'écran basse résolution enregistré avec un fichier EPS Macintosh.

**aperçu EPS TIFF** Aperçu d'écran basse résolution enregistré avec un fichier EPS.

**aplatissement** Fusion de tous les calques visibles en un calque d'arrière-plan afin de réduire la taille du fichier.

**appareil photo numérique** Appareil photo qui enregistre les données d'image en pixels, constitués de bits d'informations pouvant être traités par un ordinateur.

**artefact** Perturbation inattendue et indésirable d'une image numérique causée par des paramètres incorrects ou un traitement défectueux. Il peut s'agir notamment d'un bleuissement, d'un moiré, d'une accentuation de la netteté des couleurs ou de bruit.

**Assistant** Outil de Photoshop Elements chargé de vous accompagner du début à la fin d'un processus de création. L'assistant vous informe de toutes les fonctions que vous pouvez utiliser à chaque étape du processus de création ; choisissez celles qui vous conviennent avant de passer à l'étape suivante.

**Association de fichier** Moteur interne de Photoshop Elements permettant à l'application de reconnaître, de modifier et d'ouvrir différents types de fichiers.

**associé** Fichier associé à une application (ou association de fichiers). Chaque type de fichier est associé à une application. Par exemple, les fichiers PSD sont associés à Photoshop et à Photoshop Elements. Un message d'alerte vous indique si le fichier que vous tentez d'ouvrir n'est pas associé à une application.

**atténuation** Technique consistant à calculer la moyenne des valeurs de pixels adjacents afin de réduire le contraste et créer un effet adouci et flou.

**augmentation de la densité** Obscurcissement sélectif d'une partie d'une image.

## B

**balance des blancs** Fonction qui compense la variation du rendu de couleurs identiques sous des sources d'éclairage différentes : lumière incandescente, lumière fluorescente, lumière du soleil, etc.

**bas-relief** En photographie numérique, il s'agit de l'illusion donnée qu'une image est légèrement rehaussée par rapport à la surface de son arrière-plan.

**bichrome** Fichier bicolore en niveaux de gris qui utilise deux tons directs. Photoshop Elements ne prend pas en charge les fichiers bichromes.

**biseau** Effet rehaussé ou enfoncé autour de la totalité ou d'une partie d'une image ou d'un texte. Vous créez des biseaux en appliquant un ton clair et un ton foncé aux contours internes et externes du cadre de l'image ou du texte de manière à simuler une profondeur en trois dimensions.

**bits/couche** Nombre de bits par couche. Cette mesure correspond au nombre de tons contenus dans chaque couche de couleur.

**bleuissement** Artefact produit par un débordement d'informations chromatiques depuis un capteur d'un appareil photo (correspondant à un pixel) vers les capteurs adjacents. Un bleuissement peut entraîner des marques, des halos ainsi qu'une perte de détails (voir aussi « artefact » à la page 412).

**BMP** Format de fichier standard pour l'enregistrement des fichiers bitmap sous Windows. Windows peut afficher les fichiers BMP sur n'importe quel type de périphérique d'affichage.

**bruit** Artefact provenant d'une interférence ou d'une erreur liée à l'appareil photo. Le bruit se traduit souvent par des pixels isolés d'une couleur inattendue ou une apparence granuleuse générale. Certaines techniques de compression peuvent amplifier le bruit.

## C

**cache image** Portion d'espace disque utilisée comme mémoire virtuelle. Le cache image accélère la représentation à l'écran des images haute résolution.

**cadre de sélection** Bordure rectangulaire autour d'une image, d'une forme ou d'un texte que vous pouvez faire pivoter ou redimensionner par glissement.

**cadre de sélection de transformation** Cadre entourant la partie d'une image que vous modifiez avec une commande de transformation.

**calque** Mécanisme permettant de superposer et de combiner plusieurs images. Les calques sont semblables à des transparents en acétate (ou en plastique) que vous pouvez empiler et modifier. Il existe des calques spéciaux en plus des calques d'image ordinaires (voir « calque de remplissage » à la page 414 et « calque de réglage » à la page 414).

**calque actif** Calque sélectionné dans la palette Calques.

**calque cible** Calque sélectionné dans la palette Calques.

**calque d'arrière-plan** Calque de base d'une image, contenant les données de l'image. Le calque d'arrière-plan est toujours verrouillé. Si vous souhaitez modifier son ordre d'empilement, son mode de fusion ou son opacité, vous devez tout d'abord le convertir en calque ordinaire.

**calque de cadre** Calque masquant une image dans une création photo. Le calque de cadre entoure l'image et peut être redimensionné, pivoté ou repositionné à l'aide des méthodes utilisées pour les images.

**calque de contenu** Tout calque dans Photoshop Elements contenant une image, un texte ou un objet.

**calque de forme** Calque contenant des formes vectorisées (voir aussi « calque » à la page 413).

**calque de réglage** Calque permettant de procéder à des réglages de couleur et de ton dans l'image sans modifier définitivement les valeurs des pixels. Utilisez les calques de réglage pour simuler divers tons et couleurs. Le calque de réglage peut être comparé à un voile à travers lequel apparaissent les calques sous-jacents (voir aussi « calque » à la page 413).

**calque de remplissage** Calque contenant une couleur en aplat, un motif ou un dégradé, selon celui que vous choisissez.

**calque de texte** Calque contenant du texte vectorisé (voir aussi « calque » à la page 413).

**calque de texte** Calque contenant du texte vectorisé.

**calque verrouillé** Calque de la palette Calques accompagné de l'icône de verrou. Vous ne pouvez pas modifier un calque verrouillé. Le calque d'arrière-plan est toujours verrouillé.

**caractère imprimable** Objet texte pouvant être imprimé.

**caractère Unicode** Partie du système de codage universel des caractères.

**CCITT** Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique. Groupe chargé de définir les standards en matière de communications. Désormais appelé ITU-T (International Telecommunications Union-Telecommunication Standardization sector, Syndicat international des télécommunications-Secteur Standardisation des télécommunications). Le CCITT a développé une famille de techniques de compression sans perte pour les images en noir et blanc.

**chrominance** Voir « saturation » à la page 424.

**CIE** Commission Internationale de l'Éclairage. Groupe chargé de définir les standards de couleurs universels au début des années 1930. Le modèle de couleur Lab fut développé par la CIE.

**CMJN** Sigle des encres cyan, magenta, jaune et noir. Encres utilisées par la plupart des imprimantes pour reproduire les images en couleurs. Photoshop Elements ne prend pas en charge l'espace colorimétrique CMJN ; cependant, la plupart des imprimantes de bureau s'y convertissent automatiquement.

**codage ZIP** Technique de compression sans perte plus particulièrement adaptée aux images comportant des zones monochromes importantes.

**ColorSync** Logiciel de gestion des couleurs fourni par Apple.

**commande** Tout élément de menu que vous sélectionnez pour effectuer une opération.

**compression** Technique permettant de réduire la taille de fichier des images bitmap.

**compression avec perte** Technique de compression d'image utilisant un rapport de compression qui entraîne la perte de certaines données d'image.

**compression JPEG** Technique de compression avec perte qui réduit les données d'image et la taille du fichier (voir aussi « compression avec perte » à la page 414).

**compression sans perte** Technique de compression d'image qui empêche la dégradation de l'image causée par la perte de données. Les techniques de compression sans perte utilisent généralement un rapport de compression moins élevé que les techniques avec perte.

**contour** (1) Ligne entourant une image ou partie d'une image créée à l'aide de la commande Contour ou avec un outil de dessin, de peinture ou de sélection. (2) Caractéristiques des lignes créées à l'aide de l'un des outils de peinture ou de dessin, en particulier les formes.

**contour progressif** Adoucissement du contour d'une sélection.

**contraste** Ecart de luminosité entre les zones claires et les zones sombres d'une image. Le contraste détermine le nombre de nuances de l'image.

**CoolType** Technologie de police d'Adobe permettant d'améliorer la résolution du texte affiché sur les écrans.

**corps noir** Matière théorique noire lorsqu'elle est complètement froide et qui commence à produire diverses couleurs au fur et à mesure qu'elle se réchauffe. Lorsque sa température (mesurée en degrés Kelvin) augmente, elle commence à produire des couleurs allant du rouge (la plus froide) au blanc (la plus chaude) (voir aussi « température de couleur » à la page 425).

**correction des tons** Réglage appliqué aux tons d'une image : tons foncés, tons clairs ou tons moyens. Vous pouvez régler les valeurs des tons clairs et des tons foncés pour augmenter la gamme de tons, régler la luminosité des tons moyens sans affecter les valeurs des tons foncés et des tons clairs, etc.

**couche** Concept décrivant les données chromatiques d'une image. Une image en niveaux de gris noir et blanc contient une couche, une image RVB en contient trois, et une image CMJN en contient quatre. En règle générale, une couche décrit les composantes rouge, vert ou bleu qui sont mélangées pour produire toutes les autres couleurs.

**couche alpha** Masque permettant de manipuler, d'isoler et de protéger des parties spécifiques d'une image. Dans Photoshop Elements, les couches alpha s'appellent des sélections mémorisées (enregistrées). Pour enregistrer une couche alpha, choisissez la commande Sélection > Mémoriser la sélection. Pour charger une couche alpha, choisissez la commande Sélection > Récupérer la sélection.

**couche cible** Couche sélectionnée dans la palette Couches de Photoshop. Il n'existe pas de palette Couches dans Photoshop Elements.

**couche de ton direct** Couche Photoshop contenant un ton direct, par exemple une couleur Pantone. Photoshop Elements ne prend pas en charge les couches de tons directs.

**couches de couleur** Composantes chromatiques à partir desquelles toutes les autres couleurs d'une image sont obtenues. Celles-ci se réfèrent généralement au rouge, au vert et au bleu (RVB).

**couleur cible** Couleur que vous spécifiez pour les tons clairs, les gris neutres et les tons foncés pour la retouche d'une photo.

**couleur indexée** Couleur dont le rendu est obtenu par l'utilisation d'une valeur en pixels comme indice d'une palette de 256 couleurs au maximum, en vue d'une interprétation.

**couleur RVB 48 bits** Mode d'image haute définition pouvant contenir des milliers de couleurs par couche. Photoshop Elements prend en charge les couleurs 8 bits ou 16 bits par couche. Ainsi, une image RVB peut correspondre à un total de 24 bits ou 48 bits, en fonction du codage par couche.

**couleur Web sécurisée** Une des 216 couleurs dont l'affichage est homogène sur le Web, quel que soit le navigateur ou la plate-forme de l'ordinateur.

**couleurs chaudes** Couleurs à l'extrémité rouge du spectre, y compris le jaune et l'orange, associées à la chaleur.

**couleurs complémentaires** Couple de couleurs lumineuses dont le mélange produit une lumière blanche (blanc), ou couple de couleurs d'encre dont le mélange produit du noir. Lorsque deux couleurs sont dites complémentaires, elles figurent face à face sur la roue chromatique.

**couleurs froides** Couleurs se trouvant à l'extrémité bleue du spectre.

**couleurs primaires additives** Rouge, vert et bleu. En associant ces trois couleurs, l'œil humain perçoit la totalité des couleurs. Pour créer des couleurs autres que les couleurs primaires additives, les moniteurs d'ordinateur combinent ces trois couleurs lumineuses. Par exemple, pour créer du jaune, un moniteur émet une combinaison de lumière rouge et verte. Lorsqu'elles sont associées les unes aux autres à leur degré d'intensité maximal, les couleurs primaires additives produisent du blanc (voir aussi « couleurs primaires soustractives » à la page 415).

**couleurs primaires soustractives** Cyan, magenta et jaune. En théorie, la combinaison en quantités égales des pigments de ces trois couleurs produit du noir. Les imprimantes combinent ces couleurs selon des proportions variées afin de représenter l'ensemble des couleurs imprimables. Les couleurs primaires additives sont utilisées pour combiner les couleurs lumineuses, tandis que les couleurs primaires soustractives le sont pour les couleurs d'encre (voir aussi « couleurs primaires additives » à la page 415).

**craquelure** Fissure de surface aussi fine qu'un cheveu rencontrée dans les tableaux anciens, et effet utilisé pour simuler les fissures de surface dans les images photographiques.

**crénelage** Effet prenant la forme de dentelures visibles sur les contours des diagonales, des arcs, etc., produit par l'alignement des pixels en motif en dents de scie.

## D

**définition** Netteté ou clarté des détails d'une image.

**déformation** Distorsion d'une image, souvent un texte, selon un large éventail de formes différentes. Vous pouvez, par exemple, déformer une ligne de texte en forme d'arc ou de vague.

**dégradé** Méthode spécifique permettant d'obtenir une transition lisse entre deux couleurs adjacentes, y compris le noir et le blanc.

**dégradé de type bruit** Dégradé de couleurs réparties de façon aléatoire selon une gamme de couleurs spécifiées.

**demi-teinte** Image monochrome composée de points de taille variable simulant les nuances de gris d'une photo. Ce type d'image est employé pour la reproduction de photographies sur des imprimantes PostScript ou des presses d'imprimerie.

**détourage** Méthode permettant de simuler la transparence dans les images affichées sur des pages Web. Lorsque la transparence n'est pas prise en charge, vous pouvez spécifier une couleur de détourage correspondant à l'arrière-plan afin de simuler la transparence.

**diffusion** Caractérise la distribution des empreintes de la forme sur un contour.

**dimensions en pixels** Nombre des pixels situés sur la largeur et la hauteur d'une image. Il s'agit d'une mesure de la quantité des données d'image d'une photo, non de la taille physique de celle-ci une fois imprimée ou affichée sur un moniteur.

**disque de travail** Système de mémoire virtuelle de Photoshop Elements qui utilise tout lecteur ou toute partition de disque contenant de l'espace disponible. Vous pouvez spécifier les disques de travail à utiliser lorsque la mémoire RAM nécessaire pour exécuter une opération est insuffisante.

**dominante couleur** Variation chromatique indésirable et inattendue dans une photo. Par exemple, une photo prise en intérieur sans flash risque de contenir trop de jaune.

**données de tracé dans le Presse-papiers** Données des tracés vectoriels stockées sur le Presse-papiers. Les tracés vectoriels sont utilisés avec les données vectorielles, telles que les calques de texte ou de formes.

**données vectorielles** Données caractéristiques des polices PostScript utilisées pour l'impression. Ces données sont stockées dans le fichier de police vectorielle, également appelée *police d'imprimante*.

**droplet** Petite application permettant de traiter par lots les images que vous faites glisser sur son icône. Photoshop Elements ne prend pas en charge les droplets.

**duplication** Opération consistant à peindre à l'aide de l'outil Tampon de duplication. Vous devez définir un point d'échantillonnage sur le calque actif avant d'appliquer l'outil Tampon de duplication.

## E

**échantillonnage** Sélection d'une couleur à l'aide de la pipette en vue de l'utiliser avec un outil de dessin ou de peinture.

**éclairage en contre-jour** Lumière dont la source est située derrière le sujet photographié.

**éclairage** Mesure de la quantité de lumière tombant sur un sujet d'une photo.

**entrelacement** Affichage d'une série de versions basse résolution d'une image dans un navigateur alors que le fichier image complet est en cours de téléchargement.

**EOF** Dernière ligne de code lisible dans un fichier. L'erreur « fin de fichier inattendue » indique que le fichier utilisé est endommagé.

**EPS** Encapsulated PostScript (PostScript encapsulé). Format de fichier utilisé pour l'enregistrement d'images destinées à des programmes d'illustration ou de mise en page.

**erreurs** Message du système ou de l'application vous signalant l'échec d'une commande ou d'une opération.

**espace colorimétrique** Mode de couleur conçu pour un périphérique ou dans un but spécifique. Par exemple, Adobe RVB est l'espace colorimétrique utilisé par les applications Adobe, et sRVB est l'espace colorimétrique utilisé par la plupart des moniteurs. Les espaces colorimétriques jouent un rôle important dans la gestion des couleurs, où le profil de couleur d'une image est concilié avec l'espace colorimétrique de l'application ou du périphérique sur lequel l'image est affichée. L'espace colorimétrique utilisé par les applications Adobe est parfois appelé *espace de travail*.

**Estomper** Lorsqu'elle est utilisée avec les outils de peinture, commande permettant de contrôler le nombre d'étapes nécessaires pour atténuer le flux de peinture jusqu'à le faire disparaître.

**état d'historique** Etat d'une image indiqué dans la palette Annuler l'historique.

**étiquette** Libellé joint à vos photos pour mieux les organiser. Vous pouvez créer vos propres étiquettes en fonction des personnes, des lieux et des événements qu'ils représentent. En outre, vous pouvez attacher plusieurs étiquettes à une même photo. Une fois étiquetées, vos photos seront faciles à trouver lorsque vous les cherchez par étiquette.

**EXIF** Exchangeable Image File Format. Standard conçu pour simplifier l'échange des données entre appareils photo et logiciels. Les données peuvent inclure la marque de l'appareil, la date et l'heure de la prise de vue, les réglages de l'appareil, la vitesse d'obturation, etc.

**exposition** Mesure de la quantité de lumière sous laquelle une photo est prise. Les photos numériques sous-exposées sont trop sombres, tandis que celles surexposées sont trop claires.

## F

**famille de polices (de caractères)** Ensemble de polices portant le même nom mais ayant des styles différents. Par exemple, les polices Times Italic, Times Bold et Times Bold Italic appartiennent toutes à la même famille de polices.

**fausse police** Version générée par ordinateur d'une police de caractères simulant l'apparence d'une police non disponible.

**FDF** Fichier contenant des annotations d'un fichier Adobe Acrobat PDF. Photoshop Elements ne peut pas ouvrir les fichiers FDF.

**fichier cache** Fichier utilisé par la mémoire virtuelle. Le fichier cache optimise les performances de Photoshop Elements.

**fichier CMap** Fichier utilisé pour accéder aux jeux de caractères des polices codées sur deux octets, comme les polices japonaises.

**fichier d'erreurs** Fichier texte généré lorsqu'une erreur survient pendant l'exécution de la commande de traitement par lots ou de traitement de fichiers multiples.

**fichier EPS** Fichier PostScript encapsulé. Format de fichier graphique pouvant représenter des données vectorielles et bitmap, pris en charge par la plupart des programmes de graphisme, d'illustration et de mise en page.

**fichier GIF animé** Série d'images au format GIF créant une illusion de mouvement lorsqu'elles sont affichées sous forme de séquence dans le temps.

**fichier JPEG différentiel** Procédé de codage utilisé pour certains fichiers JPEG. Les fichiers JPEG différentiels ne sont pas pris en charge dans Photoshop Elements.

**fichier Microsoft Palette** Table des couleurs attachée à un fichier image.

**fichier Scitex** Fichier haute résolution pouvant être utilisé avec les systèmes propriétaires de Scitex. Photoshop Elements est capable d'ouvrir les fichiers Scitex enregistrés en mode RVB.

**filtres** Outils préfabriqués permettant de modifier l'apparence d'une image, notamment lui donner l'aspect d'une mosaïque, y ajouter un éclairage unique, y appliquer des déformations, etc.

**flou** Adoucissement des détails d'une image ou de parties d'une image.

**flou gaussien** Effet adoucissant appliqué par une distribution en forme de cloche des tons et des couleurs.

**format Camera Raw** Format décrivant les données exactement telles qu'elles sont capturées par le capteur de l'appareil photo, sans qu'elles soient traitées dans l'appareil. Également appelé *format Raw*. (Ce format diffère du « format Photoshop Brut » à la page 418.)

**format Photoshop Brut** Format étudié pour les images enregistrées dans des formats non documentés, telles que celles utilisées dans les applications scientifiques. (Ce format diffère du « format Camera Raw » à la page 417.)

**format Targa (TGA)** Format de fichier compatible avec les systèmes utilisant la carte vidéo Truevision.

**forme personnalisée** Forme figurant dans le sélecteur de forme personnalisée de la barre d'options. Le sélecteur de forme personnalisée est disponible lorsque vous sélectionnez l'outil Forme personnalisée.

**forme prédéfinie** Forme dont la taille, l'épaisseur et d'autres paramètres sont prédéfinis. Photoshop Elements vous propose un choix de formes prédéfinies et vous permet de créer vos propres formes. Vous pouvez créer jusqu'à 8 000 formes prédéfinies dans Photoshop Elements.

## G

**gamme** Plage de couleurs reproductibles par un périphérique (voir aussi « espace colorimétrique » à la page 417).

**gamme des couleurs** Plage de couleurs pouvant être reproduites par un périphérique dans un espace colorimétrique.

**gestion des couleurs** Système utilisé pour obtenir des couleurs uniformes lors du transfert d'une d'un périphérique à un autre (par exemple, d'un appareil photo vers un ordinateur et d'un ordinateur vers une imprimante).

**GIF** Graphic Image File (fichier d'image graphique). Format de fichier adapté aux images contenant des dessins au trait, des zones monochromes importantes, ainsi que du texte. Les animations Web sont créées à partir d'images au format GIF.

**graphique vectoriel** Lignes, formes et autres composants d'image graphique stockés dans un format qui incorpore des formules géométriques pour le rendu des éléments de l'image. Pour cette raison, les graphiques sont mis à l'échelle sans dégradation de la qualité de l'image, et la sortie ne contient pas de lignes crénelées. Adobe Illustrator est un programme prenant en charge les graphiques vectoriels.

**groupe de calques** Collection de calques enregistrés avec une image Photoshop. Lorsque vous ouvrez un fichier contenant un groupe de calques dans Photoshop Elements, les calques individuels du groupe sont masqués et classés dans un dossier en lecture seule. Pour modifier un groupe de calques dans Photoshop Elements, commencez par simplifier le calque.

## H

**halo de définition des contours** Artefact revêtant la forme d'une auréole lumineuse entourant les contours, résultant d'un renforcement de la netteté (voir aussi « artefact » à la page 412).

**histogramme** Représentation graphique sous forme de barres de la répartition des valeurs en pixels d'une image numérique. L'axe horizontal représente les niveaux allant de 0 (plus foncé) à 255 (plus clair), et l'axe vertical représente le nombre de pixels à chaque niveau.

## I

**ICC** International Color Consortium. Les profils de périphérique ICC sont les profils standard de l'industrie utilisés pour la reproduction précise des couleurs sur des périphériques tels que des scanners, des moniteurs et des imprimantes (voir aussi « profil » à la page 422).

**ICM** Image Color Management. Il s'agit du système intégré de gestion des couleurs de Windows qui utilise différents profils de couleurs pour les images et les périphériques, notamment pour les scanners ou les imprimantes. Ce système est comparable à ColorSync d'Apple sous Mac OS.

**image à une seule couche** Image contenant une seule couche, par exemple une image en mode bitmap, en niveaux de gris ou à couleurs indexées.

**image bitmap** Image constituée de rangées et de colonnes de pixels dans la mémoire de l'ordinateur. Également appelée image pixellisée. Les formats BMP, GIF, JPEG, PSD, PICT et TIFF sont des formats de fichier bitmap (voir aussi « graphique vectoriel » à la page 418).

**image de largeur nulle** Image sans dimensions spécifiées.

**image de longueur nulle** Image sans dimensions spécifiées.

**image pixellisée** Voir « image bitmap » à la page 418.

**image sous-exposée** Image trop sombre prise sous un éclairage peu lumineux ou avec des réglages d'appareil photo incorrects.

**inclinaison** Déviation du contenu d'une image par rapport à un axe vertical ou horizontal. L'inclinaison peut être la résultante d'un artefact de l'appareil photo ou un effet intentionnel.

**indépendance de la résolution** Propriété permettant de redimensionner une image sans en modifier la résolution. La résolution en pixels d'une image bitmap standard étant fixe, la qualité d'une image diminue lorsqu'elle est agrandie. Une image indépendante de la résolution n'est toutefois pixellisée qu'au moment de sa simplification ou de son impression.

**interface de module d'acquisition** Module externe permettant d'importer des photos à partir d'un appareil photo numérique ou d'un scanner.

**isohélie** Procédé permettant de réduire le nombre de tons continus d'une image. L'isohélie produit une image plate, de type bande dessinée. Cet effet peut être appliqué délibérément mais est parfois le résultat d'une surcompression.

## J

**jeu de versions** Versions modifiées de vos photos regroupées automatiquement lorsque vous enregistrez une modification dans l'Editeur. Par défaut, lorsque vous retouchez une photo dans l'Editeur, Photoshop Elements place la dernière version modifiée sur le dessus du jeu de versions et classe l'original ainsi que les précédentes versions modifiées sous celle-ci. Vous pouvez faire apparaître les photos dans un jeu de versions ou le convertir en éléments individuels quand vous le voulez.

**JPEG** Joint Photographic Experts Group. Comité d'experts chargé de développer des algorithmes pour la compression des fichiers image d'ordinateur. Décrit également tout fichier image auquel un algorithme JPEG est appliqué. Le format JPEG est généralement utilisé pour le partage des photos sur le Web. Le format JPEG 2000, une variante améliorée du format JPEG, prend également en charge la transparence mais n'est pas disponible pour certaines images.

**JPEG à codage arithmétique** Type de compression utilisé pour les fichiers JPEG.

**JPEG de base** Convention de compression standard pour les fichiers JPEG. L'affichage des fichiers de base JPEG est obtenu par un balayage ligne par ligne sur le Web.

## K

**kumimoji** Voir « *tate-chuu-yoko* » à la page 424.

## L

**lecteur de carte** Matériel portable permettant de stocker, de télécharger et d'obtenir des photos, des fichiers audio et vidéo, ainsi que toutes autres données. Vous pouvez télécharger des données stockées sur un lecteur de carte vers Photoshop Elements.

**légende** Texte ou commentaire audio joint à une photo. Pour ajouter des légendes audio dans le Navigateur de photos, utilisez un microphone connecté à votre ordinateur ou importez un fichier audio. Pour ajouter des légendes sous forme de texte, saisissez le texte dans le champ Légende de la palette Propriétés du Navigateur de photos ou de la boîte de dialogue Informations de l'espace Retouche standard.

**légende audio** Commentaire audio d'une photo.

**lissage** Atténuation des dentelures des images numériques obtenue par le calcul de la moyenne des couleurs des pixels à un point délimité.

**lumière ambiante** Conditions d'éclairage naturelles dans lesquelles une photo est prise, sans être améliorée par le flash de l'appareil photo.

**luminance** Luminosité. En termes techniques, il s'agit de la somme des valeurs RVB la plus élevée et la plus faible divisée par deux.

**luminophore** Substance recouvrant la surface interne d'un écran cathodique. Les luminophores émettent de la lumière en réponse à une stimulation électrique et déterminent l'affichage des couleurs à l'écran. Avec le temps, les luminophores se modifient et rendent nécessaire un nouvel étalonnage ou profilage du moniteur.

**luminosité** Clarté ou obscurité relative d'une image déterminant l'intensité des couleurs. C'est aussi la clarté ou l'obscurité relative de n'importe quelle couleur (voir aussi « luminance » à la page 419).

**LZW (Lemple-Zif-Welch)** Technique de compression sans perte tout particulièrement adaptée à la compression d'images contenant des zones monochromes importantes.

## M

**masque de fusion** Zone protégée d'un calque de réglage. Vous ne pouvez pas modifier les zones se trouvant sous ce masque.

**masque de texte** Contour de sélection sous la forme d'un texte.

**Mezzo-tinto** Effet simulant le motif de la lumière et de l'ombre rencontré sur les gravures réalisées à partir d'une plaque rugueuse.

**mode d'image** Mode de couleur d'une image, tel que Niveaux de gris ou RVB.

**mode de couleur** Détermine la façon dont les composantes chromatiques sont associées, en fonction du nombre de couches de couleur dont dispose le modèle colorimétrique. Les modes de couleur les plus courants sont, entre autres, les modes Niveaux de gris (1 couche), RVB (3 couches) et CMJN (4 couches). Photoshop Elements prend en charge les modes Bitmap, Niveaux de gris, Couleurs indexées et RVB.

**mode de fusion** Fonction définissant l'incidence d'un outil de peinture ou de retouche sur les pixels d'une image. La couleur de fusion est appliquée à la couleur de base (d'origine) pour produire une nouvelle couleur, la couleur finale. Lorsqu'il est appliqué à des calques, le mode de fusion détermine la manière dont les pixels d'un calque fondent avec les pixels des calques sous-jacents.

**mode Masque** Couche de masque créée en mode Masque dans Photoshop. Photoshop Elements qui est dépourvu du mode Masque aplatit toutes les couches des images Photoshop.

**modèle colorimétrique** Tout système de description des composantes chromatiques (couleurs). Les principaux modèles de couleur sont les modèles RVB, CMJN et TSL.

**module d'exportation** Module externe permettant d'exporter les images dans différents formats de fichier depuis Photoshop Elements.

**module d'extension** Module externe pour Photoshop Elements permettant d'améliorer les performances ou d'ajouter des fonctions.

**module d'interprétation** Module externe convertissant les données vectorielles en données bitmap.

**module de filtre** Module externe de filtre installé avec Photoshop Elements et répertorié dans le menu Filtre.

**module de format de fichier** Module externe permettant à Photoshop Elements d'ouvrir différents formats de fichiers.

**module de sélection** Module externe permettant de faire une sélection dans Photoshop Elements (par exemple, le module de sélection de la texture utilisé par l'outil Sélection magique et par la commande Extraction magique).

**module externe** Petit programme logiciel développé par Adobe ou des éditeurs tiers afin d'enrichir les fonctionnalités des produits Adobe.

**moiré** Motif à bandes onduleuses dans une image ressemblant au motif produit par de la soie sur laquelle on aurait renversé de l'eau. Le moiré peut provenir de l'incapacité de l'appareil photo à capturer le détail d'une image.

**mojikumi** Système permettant de déterminer l'espacement entre les signes de ponctuation, les symboles et les chiffres dans le texte japonais.

**moniteur vidéo** Moniteur utilisant une méthode de numérisation progressive pour l'affichage des images (à l'inverse du téléviseur qui utilise des signaux entrelacés).

**moteur de pixellisation** Moteur dans Photoshop Elements permettant de convertir les données vectorielles, telles que le texte, en données bitmap.

**motif** Motif prédéfini inclus dans Photoshop Elements, ou motif que vous créez. Vous pouvez utiliser les motifs avec les calques de remplissage, la commande Remplir, l'outil Tampon de motif ou l'outil Pot de peinture.

**Multiple Master** Polices Type 1 personnalisables dont vous pouvez modifier les caractéristiques, telles que la graisse, la chasse, le style et la taille optique.

## N

**netteté** Dans les programmes de retouche de photos, toute fonctionnalité qui améliore les détails sur les contours des objets et personnes photographiés. Le renforcement de la netteté est souvent appliqué lors du traitement dans l'appareil photo, bien que ce renforcement ne soit pas appliqué aux images de fichier Camera Raw (voir aussi « accentuation » à la page 412).

**Niveaux** Fonction de réglage des couleurs et des tons. La fonction Niveaux permet de définir les valeurs des tons foncés et des tons clairs de manière à utiliser une gamme de tons complète, de régler les tons moyens uniquement, de corriger les dominantes couleur, etc.

**Niveaux automatiques** Commande de correction automatique des couleurs.

**niveaux de gris** Image comportant une seule couche, composée uniquement de noir, de blanc et de nuances de gris. Selon la profondeur, les images en niveaux de gris peuvent reproduire différentes nuances de gris.

**niveaux de gris 16 bits** Mode d'image haute définition pouvant contenir des milliers de nuances de gris. Photoshop Elements prend en charge les images 16 bits aplaties (il ne prend pas en charge les calques dans les images 16 bits).

**nuances** Couleurs prédéfinies que vous pouvez sélectionner dans la palette Nuancier. Vous pouvez charger jusqu'à 8 190 nuances dans Photoshop Elements.

**numérisation** Processus de conversion d'une image tangible, telle qu'une diapositive ou une impression, en image numérique, à l'aide d'une lumière dirigée sur des capteurs tels que les capteurs CCD.

**numérisation progressive** Méthode d'affichage des images à l'écran qui dessine (balaye) de gauche à droite 60 images vidéo complètes par seconde. La numérisation progressive permet de générer une image plus claire, plus propre que celle de la vidéo entrelacée.

## O

**objets Cos** Partie interne d'un fichier Adobe PDF.

**opacité** Degré selon lequel un élément bloque la lumière. Vous pouvez modifier l'opacité des calques, des filtres et des effets de sorte qu'une plus grande (ou petite) partie de l'image sous-jacente soit visible.

**opaque** Contraire de transparent. Un texte, une forme ou un calque opaque ne laisse rien transparaître.

## P

**panorama** Représentation étendue d'un sujet, généralement un paysage, réalisée par superposition chronologique des prises de vue puis par fusion pour former une seule image.

**panoramique** Déplacement du point de mire d'un sujet à l'autre ou d'un endroit à l'autre de la photo en un laps de temps défini. Par exemple, dans le diaporama de Photoshop Elements, vous pouvez définir le point de début du panoramique sur un visage de la photo et le faire s'arrêter sur un autre visage, créant ainsi une vidéo à partir de la photo. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo en un laps de temps défini. Par exemple, vous pouvez d'abord réaliser un gros plan sur un visage puis effectuer un zoom arrière pour afficher l'ensemble de la photo.

**papier peint** Image ou images d'arrière-plan situées sur votre bureau Windows. Vous pouvez créer un papier peint personnalisé à l'aide de l'assistant de création de Photoshop Elements.

**paramètre Flou** Paramètre déterminant le degré de tolérance de l'outil Baguette magique et de la commande Remplacement de couleur. Vous commandez ainsi le degré d'inclusion, dans la sélection, des couleurs associées. Voir Tolérance.

**paramètre Teinte** Variation d'une couleur obtenue par l'ajout de blanc, réduisant ainsi la saturation et augmentant la luminosité.

**PDF (PDP)** Portable Document Format. Format de fichier Adobe qui capture les éléments d'un document imprimé, y compris les graphiques et les photos, sous la forme d'une image électronique. Vous pouvez effectuer des recherches dans un document PDF, le parcourir, l'imprimer et l'envoyer par courrier électronique. Les fichiers PDF et PDP sont identiques, à l'exception près que les fichiers PDF s'utilisent avec Adobe Acrobat et les fichiers PDP avec Adobe Photoshop Elements.

**perspective** Angle ou niveau de la prise de vue, c'est-à-dire la vue « œil de l'appareil ».

**PICT** Format de fichier pour le stockage des photos numériques sous Mac OS.

**pile** Photos rassemblées sous une seule photo. L'utilisation de piles permet de ne pas encombrer le Navigateur de photos avec toutes les photos d'un même sujet utilisées dans un projet.

**pixel** Unité rectangulaire élémentaire des données dont est composée une image numérique. Les contours des pixels forment un motif en dents de scie à moins que le lissage ne soit utilisé (voir aussi « image bitmap » à la page 418).

**pixels n'appartenant pas à la frange** Pixels sélectionnés à plus de 50 % dans une sélection lissée.

**pixels par pouce (ppp)** Mesure de la résolution de l'image enregistrée dans un fichier d'appareil photo ou d'ordinateur. Des valeurs en ppp élevées produisent des photographies aux détails précis et aux fichiers volumineux (voir aussi « points par pouce (ppp) » à la page 422).

**PixMap** Image bitmap stockée dans la mémoire de l'ordinateur.

**PNG-24** Portable Network Graphics. Format d'image qui prend en charge les couleurs 24 bits. Tout comme le format JPEG, le format PNG-24 préserve les détails des photographies. Contrairement au format JPEG, il prend en charge 256 nuances de transparence.

**PNG-8** Portable Network Graphics. Format d'image bitmap qui utilise les couleurs 8 bits. Tout comme le format GIF, le format PNG-8 compresse efficacement les zones de couleurs en aplat tout en préservant les détails des dessins au trait, des logos ou d'un texte.

**point** Unité de mesure par défaut du texte (par exemple, Times Roman Normal, 12 points).

**point blanc** Point de référence utilisé pour représenter le blanc. Il sert à calculer toutes les autres couleurs de l'image.

**pointillisme** Style de peinture par très petites touches de points indiscernables individuellement à une certaine distance. L'œil fusionne les points selon la couleur perçue.

**points par pouce (ppp)** Mesure de la résolution de l'imprimante. Des valeurs en ppp élevées produisent des impressions aux détails précis (voir aussi « pixels par pouce (ppp) » à la page 422).

**police** Ensemble de lettres, chiffres, signes de ponctuation et symboles partageant la même grasse, la même chasse et le même style. Times Italic en est un exemple.

**polices codées sur deux octets** Terme désignant les polices asiatiques, souvent appelées polices CJC (chinoise, japonaise et coréenne). Chaque caractère est représenté par deux bits au lieu d'un.

**PostScript** Langage de programmation développé par Adobe qui décrit l'aspect du texte, les formes graphiques et les images échantillonnées sur les pages imprimées ou affichées à l'écran.

**Presse-papiers** Emplacement de stockage temporaire des données prélevées à l'aide des commandes Couper et Copier.

**profil** Informations sur l'espace colorimétrique d'un périphérique, d'une application ou d'un fichier photo. Un profil colorimétrique de périphérique ICC permet de convertir les données chromatiques d'une image de sorte que la couleur soit reproduite fidèlement sur le périphérique en question (voir aussi « gestion des couleurs » à la page 418).

**profil d'espace de travail Gris** Profil prédéfini permettant de déterminer la meilleure méthode d'affichage et d'impression des images en niveaux de gris, pour un réglage de couleur spécifique.

**profil d'espace de travail RVB** Profil de couleur définissant l'espace de travail RVB d'un appareil photo numérique ou d'un scanner.

**profil d'imprimante** Profil décrivant la méthode de reproduction des couleurs par les imprimantes.

**profil incorporé** Profil ICC (couleur) résidant dans un fichier image. Ce profil garantit une interprétation exacte des couleurs de l'image (voir aussi « gestion des couleurs » à la page 418).

**profondeur (nombre de bits)** Nombre de couleurs utilisées pour représenter un pixel dans une image. Une image 1 bit est une image noir et blanc ; une image 8 bits peut présenter 256 couleurs ou niveaux de gris ; une image 16 bits peut contenir 65 536 couleurs.

**profondeur de couleur (d'échantillonnage)** Mesure, exprimée en bits, du nombre de couleurs pouvant être reproduites sur un écran ou à l'impression de chaque pixel d'une image. Plus la profondeur est élevée, plus le nombre de couleurs disponibles est grand, et plus leur représentation est précise dans l'image numérique.

**projet** Produit que vous créez en utilisant vos photos dans Photoshop Elements. Vous pouvez créer, entre autres, des diaporamas, des pages d'album, des cartes de vœux et des calendriers.

**proportions** Rapport entre la largeur et la hauteur d'une image. Ce rapport sert à déterminer l'affichage d'une image dans le cadre d'une page ou d'un moniteur.

**PSD** Format de fichier natif d'Adobe Photoshop et d'Adobe Photoshop Elements.

## Q

**QuickTime** Logiciel développé par Apple permettant de visionner les séquences et autres fichiers multimédias sur un ordinateur.

## R

**RAID** Acronyme de Redundant Array of Independent Disks. Catégorie de lecteurs de disque utilisant au moins deux lecteurs simultanément afin d'améliorer les performances et de garantir une réponse appropriée en cas d'échec matériel ou logiciel.

**recadrage** Coupure d'une partie d'une image afin d'améliorer sa composition ou de l'encadrer.

**réduction** Réduction de la quantité de lumière au fur et à mesure qu'elle se déplace de sa source. Désigne également la longueur de la transition entre des couleurs associées dans la boîte de dialogue Teinte/saturation.

**réduction de la densité** Eclaircissement sélectif d'une partie d'une image.

**rééchantillonnage** Modification de la résolution d'une image en changeant ses dimensions en pixels. Le sous-échantillonnage consiste à réduire le nombre de pixels, et le suréchantillonnage à augmenter ce nombre.

**réglage du gamma** Contraste résultant de l'obscurcissement ou de l'éclaircissement des tons moyens d'une image. Lorsque vous réglez le gamma, vous modifiez la luminosité des tons moyens sans affecter considérablement les tons clairs et les tons foncés.

**remarque** Remarque ajoutée à un fichier Photoshop. Dans Photoshop Elements, vous pouvez afficher et supprimer ces remarques, mais vous ne pouvez pas en ajouter.

**rendu** Conversion d'un calque vectoriel, notamment un calque de forme ou de texte, en un calque ordinaire. Pour convertir un calque vectoriel en un calque ordinaire, choisissez la commande Calque > Simplifier le calque.

**renmoji** Voir « *tate-chuu-yoko* » à la page 424.

**Renommer des fichiers multiples** Fonction permettant de renommer automatiquement plusieurs fichiers en une seule opération, disponible par le biais de la commande Traitement de fichiers multiples.

**résolution** Mesure de la clarté et de la netteté d'une image. Dans le cas des images numériques, elle est mesurée en pixels par pouce (voir aussi « résolution de moniteur » à la page 423 et « résolution d'imprimante » à la page 423).

**résolution d'écran** Dimensions de la grille de pixels utilisée par un moniteur.

**résolution d'imprimante** Finesse des détails rendus dans une image par une imprimante. Elle est mesurée en points d'encre par pouce (ppp). Une résolution de 240 ppp produit généralement de bons résultats lors de l'impression de photos de haute qualité sur une imprimante à jet d'encre (voir aussi « résolution » à la page 423 et « résolution de moniteur » à la page 423).

**résolution de moniteur** Résolution d'un moniteur dont les dimensions sont exprimées en pixels. La taille d'une image affichée à l'écran dépend des dimensions en pixels de l'image en question, de la taille du moniteur et de la résolution de ce dernier (voir aussi « résolution » à la page 423 et « résolution d'imprimante » à la page 423).

**réticulation** Méthode de photographie traditionnelle qui consiste à plonger rapidement la pellicule dans une émulsion chaude puis froide (révélateur chaud puis fixateur froid). Il en résulte un motif de lignes aléatoire dans une image photographique moins fines qu'une craquelure.

**RLE (Run Length Encoding)** Technique de compression sans perte des parties transparentes de chaque calque d'images (voir aussi « compression sans perte » à la page 414).

**rognage** Suppression de pixels d'une image à l'aide de la commande Rogner de Photoshop. Il n'existe pas de commande Rogner dans Photoshop Elements.

**roue chromatique** Représentation circulaire des couleurs du spectre visible selon laquelle les couleurs complémentaires sont directement à l'opposé les unes des autres.

**RVB** Modèle de représentation des couleurs sur un écran d'ordinateur. Le rouge, le vert et le bleu (RVB) sont combinés en proportions variables de manière à représenter toute couleur. Le modèle RVB peut représenter 256 x 256 x 256 couleurs.

## S

**saturation** Pureté, ou intensité, d'une couleur. Une couleur entièrement saturée ne contient pas de gris. Les commandes de saturation permettent de rendre les couleurs plus éclatantes (moins de noir ou de blanc ajouté) ou plus ternes (plus de noir ou de blanc ajouté).

**sélecteur de couleurs Adobe** Utilitaire intégré permettant de définir la couleur de premier plan ou d'arrière-plan dans une application Adobe.

**sélection** Partie d'une image sélectionnée en vue d'une manipulation quelconque : duplication dans un calque, correction des couleurs, suppression, rotation, etc. La sélection est formée par tous les pixels, entièrement ou partiellement sélectionnés, définis par la délimitation de la sélection.

**séparation des couleurs** Conversion des données chromatiques RVB en données CMJN pour l'impression.

**serveur de polices** Moteur interne de Photoshop Elements permettant à l'application d'utiliser et d'afficher les polices.

**services en ligne** Services auxquels vous pouvez vous connecter ou à partir desquels vous pouvez commander sur Internet. Ces services en ligne sont accessibles directement depuis Photoshop Elements pour commander des tirages, des catalogues et des cartes, entre autres produits. Par ailleurs, vous avez à votre disposition des services de partage de photos en ligne.

**silhouette** Masse sombre ressortant sur un arrière-plan clair.

**simplification** Conversion d'un calque de texte, de forme, de couleur en aplat, de dégradé ou de remplissage à motif en un calque d'image ordinaire. Vous devez simplifier ces types de calques avant d'appliquer des filtres ou d'utiliser des outils de peinture.

**sRVB** Espace colorimétrique RVB désormais standard sur le Web. La plupart des moniteurs d'ordinateur peuvent uniquement afficher les couleurs de l'espace colorimétriques RVB (voir aussi « espace colorimétrique » à la page 417).

**style de police** Variante d'une police individuelle d'une famille de polices. Italique, Normal et Gras sont des styles de police.

**style de texte** Voir « style de police » à la page 424.

**style faux gras** Style de texte permettant d'appliquer un effet gras à une famille de polices de caractères dépourvue du style Gras.

## T

**table de fausses couleurs** Système utilisé pour indexer ou référencer les couleurs lorsque le nombre de bits est insuffisant pour représenter toutes les couleurs.

**table des couleurs** Voir « table de fausses couleurs » à la page 424.

**tate-chuu-yoko** Bloc de texte horizontal disposé sur une ligne verticale.

**teinte** Couleur réfléchie ou transmise à travers un objet. Dans l'usage courant, la teinte est la propriété qui permet d'identifier une couleur en tant que rouge, bleu, jaune etc. ; il s'agit de la « couleur d'une couleur ».

**téléchargeur de photos Adobe** Fonctionnalité de Photoshop Elements de recherche et téléchargement automatique des photos stockées sur les lecteurs de carte, les appareils photos numériques ou les téléphones portables connectés à l'ordinateur. Vous pouvez désactiver la détection automatique dans les préférences de l'appareil photo ou du lecteur de carte. Une fois les préférences désactivées, vous pourrez toujours accéder manuellement au téléchargeur : cliquez sur l'icône Obtenir des photos dans le Navigateur de photos, puis choisissez la commande A partir d'un appareil photo ou d'un lecteur de carte ou A partir d'un téléphone mobile.

**température** En matière de couleur, degré de chaleur (en degrés Kelvin) qu'un objet doit absorber avant de produire une certaine couleur. Chaque couleur est associée à une température de couleur, comme le sont différents types de lumière (voir aussi « corps noir » à la page 415).

**température de couleur** (1) Position d'une couleur sur une échelle allant du chaud (rouge) au froid (bleu). (2) Degré de chaleur (en degrés Kelvin) qu'un objet doit absorber afin de produire une certaine couleur. Chaque couleur est associée à une température de couleur, comme le sont différents types de lumière.

**TIFF** Tagged Image File Format. Format d'image numérique couramment utilisé pour les images destinées à l'impression ou la publication. Vous pouvez compresser les images TIFF sans perte.

**tirage sépia** Photographie en tons de brun. Les programmes de retouche de photos simulent cette apparence ancienne par application d'effets spéciaux.

**tolérance** Mesure de la précision de certains outils. La tolérance représente la variation de la valeur entre des pixels adjacents affectés par un outil. Plus la tolérance est élevée, plus le nombre de pixels affectés ou sélectionnés est important.

**tons clairs** Eléments les plus lumineux d'une image (voir aussi « tons foncés » à la page 425).

**tons clairs et tons foncés** Couleurs claires et foncées d'une image.

**tons foncés** Eléments les plus sombres d'une image, et degré de détail visible dans ces zones sombres (voir aussi « tons clairs » à la page 425).

**tons moyens** Zone comprise entre le ton clair le plus lumineux et le ton foncé le plus sombre.

**tracé cible** Tracé sélectionné dans la palette Tracés de Photoshop. Il n'existe pas de palette Tracés dans Photoshop Elements.

**traitement par lots** Exécution simultanée d'une ou plusieurs tâches informatiques sur un ensemble de fichiers.

**tramage** Approximation d'une couleur non disponible par l'utilisation d'au moins deux couleurs disponibles. La couleur des pixels adjacents est modifiée dans le but de reproduire la couleur non disponible.

**tranches** Portions d'une image dans Photoshop divisant l'image en plusieurs zones fonctionnelles. Les tranches ne sont pas prises en charge dans Photoshop Elements.

**transformation** Mise à l'échelle, réduction, agrandissement, inclinaison, distorsion, rotation ou modification de la perspective d'un calque, d'une sélection ou d'une forme.

**transition** Effet ajouté entre deux photos, par exemple dans un diaporama, qui détermine l'aspect visuel du passage d'une photo à l'autre. Par exemple, lorsque vous ajoutez une transition par fondu entre deux photos, la première s'estompe peu à peu pour faire place progressivement à la seconde.

**transparence** Dans le domaine de la photographie numérique, fonctionnalité prenant en charge les zones transparentes d'une image ou d'un calque d'image. Certains formats d'image ne prennent pas en charge la transparence.

**TSL** Mode de couleur basé sur la perception humaine de la couleur et décrivant la couleur selon la teinte, la saturation et la luminosité.

**TWAIN** Protocole permettant aux applications et aux périphériques, tels que des scanners et des appareils photo, d'échanger des informations.

**type de forme** Style d'outil de forme : pinceau, pinceau impressionniste ou aérographe.

## V

**valeur chromatique** Description mathématique de la couleur d'un pixel déterminée à partir de ses composantes chromatiques.

**valeur de diffusion** Espacement entre les éléments d'un contour.

**valeur de luminosité** Luminosité d'une image ou d'une sélection, généralement exprimée par un pourcentage compris entre 0 (noir) et 100 (blanc).

**variation** Matérialisation du caractère aléatoire des contours.

**variation de teinte** Définit le taux auquel la couleur d'empreinte de forme bascule entre les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Plus la valeur est élevée, plus les permutations sont fréquentes.

**VCD** Video Compact Disc. Disque compact vidéo. CD sur lequel se trouvent des fichiers audio et vidéo au format MPEG. Vous pouvez lire les VCD avec un lecteur de DVD ou un lecteur de CD. Il est même possible d'ajouter un menu aux VCD que vous créez dans Photoshop Elements.

**verrouillé** Fichier défini en lecture seule. Les fichiers verrouillés s'affichent avec une icône de verrou dans le Navigateur de photos.

**version précédente** Commande rétablissant la dernière version enregistrée de l'image.

**vidéo entrelacée** Vidéo générée par un système développé pour les premiers téléviseurs, encore utilisé pour les écrans de téléviseurs standard. La vidéo s'affiche à l'écran à une fréquence de 30 images par seconde (NTSC) ou 25 images par seconde (PAL). Chaque image est divisée en deux *trames* entrelacées, sachant qu'une trame s'affiche pendant 1/60e de seconde. La trame impaire contient toutes les lignes de balayage impaires et la trame paire toutes les lignes de balayage paires d'une image vidéo. L'œil humain perçoit les informations figurant dans deux trames entrelacées séquentielles comme une seule et même image (voir aussi « numérisation progressive » à la page 421).

**vignettage** Effet caractérisé par une diminution progressive de la luminosité sur les bords d'une image.

**vignette** Petite représentation basse résolution d'une image. Le programme affiche des vignettes des photos que vous utilisez afin de vous permettre de les repérer et de les modifier.

## Y

**yeux rouges** Reflet du flash de l'appareil photo dans la rétine du sujet photographié, produisant un point rouge dans l'œil de ce dernier. Vous pouvez les éliminer automatiquement lorsque vous importez des images ou bien à l'aide de l'outil Retouche des yeux rouges.

## Z

**zone de travail** Espace de travail délimité autour d'une image existante, dans la fenêtre de l'image. Les données relatives aux calques peuvent être situées en dehors de la zone de travail, mais elles sont rattachées à la zone de travail lorsque vous aplatissez l'image. Pour modifier la taille et la couleur de la zone de travail, choisissez la commande Image > Redimensionner > Taille de la zone de travail.

**zone sensible** Zone dans laquelle la concentration de lumière est telle que les détails sont perdus, à savoir une zone éclatée en blanc.

# Index

## A

- Accentuation
  - à propos de 242
  - application 242
  - définition 412
- Actualiser, commande 50
- Adobe Color Engine (moteur de couleurs Adobe)
  - définition 412
- Adobe Dialog Manager (ADM)
  - définition 412
- Adobe Photoshop Elements
  - fermeture 14
  - nouvelles fonctions 3
  - organisation de l'espace de travail (avec Adobe Premiere Elements) 27
- Adobe Photoshop Services
  - utilisation des services en ligne 387
- Adobe Premiere Elements
  - organisation de l'espace de travail (avec Photoshop Elements) 27
- adoucissement des contours 235
- aérographe
  - définition 412
- Aérographe, filtre 273
- affichage
  - adaptation à la taille de l'écran 132
  - juxtaposition des fenêtres 133
  - navigation dans la fenêtre 133
  - photo à 100 % 132
  - photo à l'aide de la bande de montage 86
  - photo en mode Affichage par date 56
  - photo en mode Côte à côte 52
  - photo en mode Plein écran 52
  - photo en mode Retouche rapide 131
  - photo en mode Retouche standard 131
  - photos d'un jeu de versions 111
  - photos d'une pile 107
  - plusieurs fenêtres de la même image 133
  - préférences 46
  - taille d'impression 228
  - vidéo 52
- Affichage par date
  - affichage de photos dont la date est indéterminée 58
  - ajout d'un événement 59
  - préférences d'événement 60
- Affichage par date, bouton 11
- Affichage par date, mode
  - à propos de 56
  - ajout d'une note quotidienne 59
  - création d'un événement 59
  - définition des préférences 60
  - modification des photos affichées 58
  - utilisation de légendes 59
- Afficher les photos en plein écran, commande 54
- AGMLib
  - définition 412
- agrandissement
  - redimensionnement 132
  - vue 131
- Ajout de bruit, filtre 278
- Ajouter un événement, commande 59
- Ajouter une légende, commande 116, 117
- album
  - affichage des photos 78
  - ajout de photos 77
  - association d'étiquettes aux photos 84
  - création 77
  - création à partir de photos partageant la même étiquette 84
  - définition 412
  - exportation de la structure 79
  - fusion 81
  - importation de la structure 79
  - modification 81
  - modification de l'icône 81
  - modification de l'ordre des éléments 83
  - préférences 75
  - recherche de photos 93
  - réorganisation 83
  - sélection 78
  - suppression 82
  - suppression de photos 81
- Albums, palette
  - préférences 75
  - utilisation 76
- alerte des opérations terminées 18
- alignement du texte 320
- animation, prévisualisation 374
- Année, bouton (calendrier) 57
- annulation d'une opération 23
- Annuler l'historique, palette 23
  - effacement de la mémoire 24
  - suppression d'états 24
  - utilisation 23
- Antipoussière, filtre 278
- Aperçu plein écran, commande 356
- aplatissement
  - calques 156
  - définition 412
- appareil photo
  - définition des préférences 35
  - importation de photos 31
  - suppression de photos 32
  - téléchargement de photos 31
- appareil photo numérique
  - définition 412
- appareil photo ou lecteur de carte, préférences 35
- applications associées
  - définition 413
- Aquarelle, filtre 271
- artefact
  - définition 412
- Assistant
  - définition 413
- atténuation
  - définition 413
- audio
  - ajout à des diaporamas 347
  - ajout dans des photos 117
  - ajout de commentaires aux diaporamas 350
  - lecture 118
  - mode Plein écran 54
- augmentation de la densité
  - définition 413
- automatisation
  - dispositions à plusieurs images 381
  - traitement par lots 130
- Autre, filtre 288
  - à propos de 288
  - application 288

**B**

Baguette magique, outil

options 179

utilisation 179

balance des blancs

définition 413

fichiers Camera Raw 171

bande de montage

à propos de 86

affichage et recherche de photos 86

Barbouillage, filtre 270

barre d'état

à propos de 11

affichage des informations sur les  
fichiers 121, 123

barre de menus dans l'Organiseur 11

barre de recherche 87

Bas-relief

filtre 283

bas-relief

définition 413

bibliothèque

chargement 316

enregistrement d'un sous-  
ensemble 317

par défaut, restauration 317

remplacement 317

bibliothèque de formes

ajout d'une forme 305

suppression d'une forme 305

bibliothèque de nuances

par défaut 296

personnalisée 296

bichrome

définition 413

biseau

définition 413

Bitmap, commande 253

bits/couche

définition 413

bleuissement

définition 413

BMP

définition 413

boîte de dialogue, utilisation des  
 curseurs déroulants 19

bruit

définition 413

**C**

cache image

définition 413

cache. *Voir* l'Aide de

Photoshop Elements

cadre de sélection

affichage et masquage 183

définition 413

déplacement 184

Cadre, commande 186

calendrier

en mode Affichage par date 56

préférences 60

calendrier avec photos 390

calque

ajout à une image 147

changement de nom 150

conversion en calque d'arrière-  
plan 148

copie dans une image 189

copie entre images 152

création à partir de portions  
d'autres calques 148

définition 413

définition de l'opacité 157

définition des modes de fusion 157

duplication dans une image 152

échantillonnage 151

fusion 154

fusion dans un autre calque 156

liaison et rupture des liens 154

masquage et affichage 149

modification de l'ordre 153

sélection 149

sélection de tous les pixels 183

sélection des zones opaques 158

simplification 151

suppression 151

verrouillage et déverrouillage 150

calque actif

définition 413

calque cible

définition 413

calque d'arrière-plan

à propos de 145

conversion en un calque ordinaire  
148

définition 414

calque de cadre

définition 414

calque de contenu

définition 414

calque de forme

à propos de 325

définition 414

simplification 151

calque de réglage

à propos de 158

création 159

définition 414

fusion 161

modification 160

calque de remplissage

application d'un fond ou d'un  
motif 307

changement du type 160

comme calques de réglage 158

conversion en calques d'image 151

définition 414

modification 160

utilisation 160

calque de texte

définition 414

simplification 151

calque verrouillé

définition 414

verrouillage 150

Calques, palette

à propos de 146

Camera Raw, fichier

à propos de 167

balance des blancs 171

commandes d'aperçu 170

commandes de réglage des tons  
173

correction de la couleur 194

enregistrement dans d'autres  
formats de fichier 170

histogramme et valeurs RVB 171

netteté 169

options d'images 171

paramètres d'appareil photo  
personnalisés 171

traitement 168

caractères

corps 321

caractères asiatiques

espacement 324

mojikumi 325

tate-chuu-yoko 324

caractères, sélection 320

carnet d'adresses

à propos de 392

ajout d'entrées 393

création d'un groupe 393

modification des entrées 393

suppression d'entrées 393

carré, dessin 326

Carrelage, filtre 286

carte de vœux

à propos de 335

création 336

carte de vœux avec photo 389

- cascade des fenêtres 133
- catalogue
  - à propos de 96
  - copie 98
  - création 98
  - dénomination 98
  - déplacement de fichiers 102
  - informations 97
  - ouverture d'un autre catalogue 100
  - réparation 99
  - restauration d'une version antérieure 99
  - retrait de fichiers 104
  - sauvegarde sur un CD, un DVD ou un disque dur 100
  - spécification d'un dossier par défaut 102
- catalogue de photos
  - à propos de 334
  - création 336
- catégorie
  - à propos de 64
  - création d'une étiquette 69
  - modification 72
  - réorganisation 73
  - suppression 73
- CD
  - création d'étiquettes 335, 336
  - création de jaquettes 335, 336
- cercle, dessin 326
- changement de nom
  - calque 150
  - fichier 114
- Chrome, filtre 283
- chrominance
  - définition 414
- CIE
  - définition 414
- Cisaillement, filtre
  - à propos de 276
  - application 276
- CMap, fichier
  - définition 417
- CMJN
  - définition 414
- codage ZIP
  - définition 414
- collage de sélections 190
- Coller dans la sélection, commande 191
- Coloration de la peau, commande 211
- coloration de la peau, réglage 211
- ColorSync
  - définition 414
- commande de projets
  - calendriers avec photos 390
  - cartes de vœux avec photo 389
  - tirages 389
- commandes
  - définition 414
  - utilisation des menus contextuels 14
- commandes automatiques 198
- commandes d'accentuation 198
- comparaison de photos. *Voir* Côte à côte, mode
- composites, outil Extraction magique 181
- compression
  - définition 414
- compression avec perte
  - définition 414
- compression des fichiers, à propos de 141
- compression JPEG
  - définition 414
- compression sans perte
  - définition 414
- configuration système requise 1
- contenu de calque, déplacement 153
- contour 308
  - définition 414
- Contour déchiré, filtre 284
- Contour encre, filtre 273
- Contour lumineux, filtre 286
- Contour postérisé, filtre 271
- contour progressif
  - à l'aide d'un outil de sélection 188
  - à propos de 188
  - définition 414
  - sélections existantes 188
- Contour progressif, commande 188
- Contours accentués, filtre 273
- Contraction, filtre
  - à propos de 276
  - application 276
- contraste
  - définition 415
  - réglage 204
- Contraste automatique, commande 61
- conversion en noir et blanc 213
  - Suppression de la couleur, commande 214
- Convertir en noir et blanc, commande 213
- CoolType
  - définition 415
- Coordonnées polaires, filtre 276
- copie
  - sélections 190
  - sur CD ou DVD 103
  - zones d'une photo 233
- Copier avec fusion, commande 190
- Corbeille de l'organiseur
  - à propos de 11
  - albums 76
  - étiquettes 64
- Corbeille des palettes 19
- Corbeille des photos 22
- corps noir
  - définition 415
- Correcteur de tons directs, outil 231
- Correcteur, outil 232
- correction
  - défauts importants 232
  - petits défauts avec l'outil Correcteur de tons directs 231
  - yeux rouges 230
- Correction automatique des yeux rouges, commande 61
- correction des tons
  - définition 415
- Côte à côte, mode
  - à propos de 52
  - utilisation 54
- couche
  - définition 415
- couche alpha
  - définition 415
- couche cible
  - définition 415
- couche de couleur
  - définition 415
- couche de ton direct
  - définition 415
- couleur
  - à propos de 250
  - ajout aux niveaux de gris 214
  - Camera Raw 194
  - choix dans la palette Nuancier 295
  - conversion en noir et blanc 213, 214
  - correction 194
  - correction en mode Retouche rapide 194
  - correction en mode Retouche standard 194, 197
  - mode Bitmap 252
  - mode Couleurs indexées 252

- mode Niveaux de gris 252
  - mode RVB 252
  - modèle TSL 250
  - modèle RVB 251
  - modes de couleur des images 252
  - modification de la couleur des diapositives 352
  - palette Nuancier 295
  - premier plan et arrière-plan 290, 295
  - prévisualisation dans les images optimisées 373
  - réglage de la coloration de la peau 211
  - réglage de la saturation et de la teinte 209
  - remplacement 212
  - texte 321
  - Couleur automatique, commande 60
  - couleur cible
    - définition 415
  - couleur d'arrière-plan 290, 295
  - couleur de premier plan 290, 295
  - Couleur indexée
    - commande 254
  - couleur indexée
    - à propos de 252
    - conversion du mode RVB ou Niveaux de gris 254
    - définition 415
  - couleurs
    - gestion 257
  - couleurs chaudes
    - définition 415
  - couleurs complémentaires
    - définition 415
  - couleurs froides
    - définition 415
  - Couleurs NTSC, filtre 287
  - couleurs primaires additives
    - définition 415
  - couleurs primaires soustractives
    - définition 415
  - couleurs Web sécurisées 293
    - définition 415
    - utilisation 293
  - Couleurs, commande 258
  - Courbe de transfert de dégradé, filtre
    - à propos de 215
    - application 215
  - courbes de couleur, correction 208
  - Courbes de niveau, filtre 286
  - courrier électronique
    - définition des préférences 392
    - envoi de photos 391, 394
    - envoi de photos à l'aide de la fonction Message photo 394
    - optimisation 361
  - Couteau à palette, filtre 271
  - Craie/Fusain, filtre 283
  - craquelure
    - définition 415
  - Craquelure, filtre 286
  - Crayon Conté, filtre 283
  - Crayon de couleur, filtre 270
  - Crayon, outil 298
  - création de papier peint pour le bureau 400
  - création de profils, gestion des couleurs 258
  - création numérique 340
  - Création photo, format
    - définition 136
    - enregistrement des fichiers 135
  - crénelage
    - définition 416
  - Cristallisation, filtre 279
  - Croisillons, filtre 273
- D**
- date
    - modification dans le Navigateur de photos 51
    - modification de fichier 115
  - Date (ordre décroissant), commande 50
  - Date indéterminée, icône 58
  - Découpage, filtre 270
  - Définir comme papier peint du bureau, commande 400
  - Définir comme photo au-dessus de la pile, commande 108
  - définition de l'image 416
    - définition 416
  - déformation
    - définition 416
    - texte 323
  - déformation de texte, annulation 323
  - dégradé
    - à propos de 310
    - application 311
    - application à du texte 312
    - bruit 314
    - définition 312, 416
    - définition de la transparence 313
  - dégradé de type bruit
    - définition 416
  - demi-teinte
    - définition 416
  - Demi-teintes couleur, filtre
    - à propos de 279
    - application 279
  - dénomination
    - changement de nom des fichiers 114
    - changement de nom des fichiers lors du téléchargement 32
    - fichiers modifiés 113
  - Densité +, outil 204
  - Densité -, outil 204
  - déplacement
    - fichiers dans un catalogue 102
    - photos sur CD ou DVD 103
  - Déplacement, outil
    - copie de sélections 190
    - déplacement de sélections 188
    - options 189
    - utilisation 189
  - Déplacer, commande 102
  - désélection de sélections 183
  - Désélectionner, commande 183
  - Désentrelacement, filtre 287
  - dessin
    - cercle ou ellipse 326
    - formes personnalisées 327
    - plusieurs formes sur un même calque 328
    - polygones 326
    - rectangles 326
    - traits 327
  - détourage
    - à propos de 368
    - création 370
    - création dans un fichier JPEG 371
    - définition 416
  - Développer la pile, commande 107
  - Développer le jeu de versions, commande 111
  - Développer toutes les étiquettes, commande 64
  - Diagonales, filtre 273
  - diaporama
    - à propos de 345
    - ajout d'effets de couleur 352
    - ajout d'un commentaire 350
    - ajout d'une diapositive vide 346
    - ajout de cliparts 348
    - ajout de musique 347
    - ajout de photos 353
    - ajout de texte 348
    - copie sur CD ou DVD 354

- création 345
- gravure sur DVD 355, 356
- mode Plein écran 54
- modification d'une diapositive 347
- panoramique 350
- personnalisation pour les vidéos 356
- préférences 354
- publication dans Adobe Premiere Elements 354
- publication dans un PDF 354
- redimensionnement d'une diapositive 347
- réglage de la durée 353
- réorganisation des diapositives 346
- transitions 352
- zoom 350
- diffusion
  - définition 416
- Diffusion, filtre 285
- Dilater ou Contracter, commande 185
- dimensions d'impression
  - modification 228
- Dispersion, filtre
  - à propos de 274
  - application 274
- disposition de photos, création 336
- disque de travail
  - à propos de 25
  - définition 416
  - remplacement 25
- distorsion, correction 235
- Diviser les photos numérisées, commande 226
- Doigt, outil 299
- dominante couleur
  - correction 205
  - définition 416
  - réglage avec la commande Niveaux 201, 207
  - suppression 207
- dossiers contrôlés 38
- duplication
  - définition 416
  - photos 114
- Dupliquer, commande 114
- DVD
  - création d'étiquettes 335, 336
  - création de jaquettes 335, 336
- E**
- échantillonnage
  - à partir de calques 151
  - définition 416
- éclairage en contre-jour
  - définition 416
- Eclairage, filtre
  - à propos de 281
  - application 281
  - réglage 282
- éclaircissement d'une image 204
- éclairage
  - définition 416
- écran de bienvenue 11
- Ecrire les informations d'étiquettes dans les fichiers, commande 74
- Editeur
  - à propos de 11, 13
  - Corbeille des photos 22
  - définition 26
  - impression d'une photo 376
  - palettes 19
- Editeur de diaporamas 345
- effet
  - à propos de 263
  - amélioration des performances 269
  - application 263
- Effet mosaïque, filtre 286
- Effet pointilliste, filtre 273
- Egaliser, filtre
  - à propos de 214
  - application 214
- Ellipse de sélection, outil
  - options 176
  - utilisation 176
- ellipse, dessin 326
- Emballage plastique, filtre 271
- Empiler les photos sélectionnées, commande 106
- Emplacement du dossier (tri), commande 47
- Emplacement du dossier, affichage
  - à propos de 48
- Emplacement du dossier, mode 47
  - association d'étiquettes 69
- enregistrement
  - à partir de l'Editeur 137
  - à propos de 135
  - jeu de versions 110
  - nom de fichier 113
  - options 137
  - version 113
- Enregistrer pour le Web 361
- entrelacement
  - définition 416
- Eponge, filtre 271
- Eponge, outil 212
- EPS
  - définition 416
  - définition d'aperçus (PICT et TIFF) 412
  - définition de fichier 417
  - utilisation 128
- EPS, format Photoshop
  - enregistrement 139
- espace colorimétrique
  - définition 417
- espace de travail
  - à propos de 11, 15
  - écran de bienvenue 11
  - Editeur 13
  - organisation pour plusieurs applications 27
  - Organisateur 11
- Estampage, filtre 285
- Estomper
  - définition 417
- Etalement, filtre 271
- état d'historique
  - définition 417
- Etendre, commande 186
- étiquette
  - à propos de 63
  - affichage dans la boîte de dialogue Informations 120
  - association à des photos 65, 66
  - association automatique par nom de dossier 48
  - association aux photos des collections 84
  - association en mode Emplacement du dossier 48
  - catégories et par défaut 64
  - création 64, 69
  - création d'après des noms de dossier 69
  - création d'une catégorie ou sous-catégorie 69
  - création de collections 84
  - définition 417
  - écriture des informations d'étiquettes dans les fichiers 74
  - exportation 74
  - importation 30, 75
  - impression 384
  - modification 72
  - modification de l'icône 71
  - préférences 75

- recherche de photos 68, 88
- rechercher des visages 66
- réorganisation 73
- sélection dans la palette Etiquettes 68
- suppression de catégories et de sous-catégories 73
- suppression de photos 74
- transformation en sous-catégorie 73
- Etiquettes de mots-clés, palette
  - préférences 75
  - sélection d'éléments 68
  - utilisation 64
- Etiquettes et albums, commande 75
- événement, icône 59
- Exchangeable Image File Format
  - définition 417
- Exclure, commande 90
- exportation
  - étiquettes 74
  - photos depuis le Navigateur de photos 399
  - structure d'album 79
- exposition
  - définition 417
- Extensible Metadata Platform (XMP), à propos de 120
- Extraction magique 181
- Extrusion, filtre
  - à propos de 285
  - application 285
- F**
- Facettes, filtre 279
- Faire apparaître les photos dans la pile, commande 107, 108
- Faire correspondre la position, commande 133
- Faire correspondre le zoom, commande 133
- fausse police
  - définition 417
- Favoris, étiquette
  - recherche de photos 89
- FDF
  - définition 417
- fenêtre
  - agrandissement 132
  - fermeture 134
  - mosaïque 133
  - ouverture avec la même image 133
  - redimensionnement 132
- fermeture
  - application 14
  - fenêtres dans l'Editeur 134
  - fichiers 130
- fermeture de l'application 14
- Fibres, filtre 280
- fichier
  - Voir aussi* photo
  - Camera Raw 167
  - changement de nom lors du téléchargement 32
  - désactivation de la reconnexion automatique 123
  - formats optimisés 362
  - préférences pour les catalogues 102
  - reconnexion des fichiers manquants 123, 124
- fichier cache
  - définition 417
- fichier de support. *Voir* photo
- fichier manquant 123
- fichier verrouillé
  - définition 426
- fichiers gérés et dossier géré 38
- filigrane Digimarc
  - à propos de 119
  - détection 289
  - filtre 288
- filtre
  - à propos de 265
  - amélioration des performances 269
  - application 266
  - catégories 267
  - conseils à suivre pour créer des effets visuels 265
  - conseils d'utilisation 265
  - galerie 268
  - modules externes 288
  - options de placage de texture 269
- filtre. *Voir aussi* noms des filtres spécifiques
- Filtre photo, filtre
  - à propos de 217
  - application 218
- filtres
  - définition 417
- flèche, dessin 327
- flou
  - définition 417
- Flou directionnel, filtre 272
- flou gaussien
  - définition 417
- Flou gaussien, filtre 272
- Flou intérieur, filtre 278
- Flou optimisé, filtre 273
- Flou radial, filtre 272
- Flou, filtre 272
- Flou, paramètre
  - définition 421
- Fluidité, filtre
  - à propos de 274
  - application 275
- fonctions
  - nouvelles 3
- Format d'impression, commande 385
- format de fichier 27, 135
- forme
  - à plusieurs côtés 326
  - à propos de 325
  - carré 326
  - cercle 326
  - couleur 329
  - création de plusieurs 328
  - déplacement 328
  - ellipse 326
  - personnalisée 327
  - rectangle 326
  - rectangle arrondi 326
  - sélection 328
  - styles de calque 329
  - trait 327
  - transformation 328
- Forme de sélection, outil
  - options 181
  - utilisation 180
- Forme impressionniste, outil 299
- forme personnalisée
  - création 305
  - définition 418
- forme prédéfinie
  - définition 418
- Fragmentation, filtre 280
- Fresque, filtre 270
- Fusain, filtre 283
- fusion de calques 154
- Fusionner les collections, commande 81
- G**
- galerie
  - animée 342
  - interactive 342
  - Web 342
- galerie animée 342
- Galerie de filtres, boîte de dialogue 268

- galerie de photos 340
  - galerie de photos Flash 340
  - galerie interactive 342
  - galerie Web 342
  - gamme
    - définition 418
  - gamme des couleurs
    - définition 418
  - gamme des tons, réglage 201
  - Généraliser, commande 186
  - gestion des couleurs 257
    - à propos de 257
    - configuration 258
    - définition 418
    - profils de périphérique 258
    - tâches 258
  - Gestionnaire des paramètres prédéfinis
    - à propos de 316
    - changement du nom d'un paramètre prédéfini 317
    - chargement d'une bibliothèque 316
    - enregistrement d'un sous-ensemble de bibliothèque 317
    - remplacement d'une bibliothèque 317
    - restauration de la bibliothèque par défaut 317
  - GIF animé, fichier
    - création 368
    - définition 417
  - GIF animé, format
    - à propos de 365
  - GIF, format
    - à propos de 364
    - conservation de la transparence 369
    - création d'un détournage 370
    - définition 418
    - enregistrement 138
    - optimisation 362, 367
    - transparence à bord net 370
  - Gomme d'arrière-plan, outil 302
  - Gomme magique, outil 301
  - Gomme, outil 300
  - Goutte d'eau, outil 235
  - Grain photo, filtre 270
  - Grain, filtre 286
  - graphique vectoriel
    - création de formes 325
    - définition 418
  - gravure de DVD
    - à partir d'un ordinateur 103
    - diaporamas 355, 356
  - grille
    - à propos de 134
    - modification des paramètres 135
  - grille de transparence, personnalisation 158
  - grille en damier, personnalisation 158
  - groupe CCITT
    - définition 414
  - groupe d'albums
    - à propos de 76
    - création 77
    - réorganisation 83
    - suppression 82
  - groupe d'écrêtage
    - à propos de 162
    - création 163
    - dissociation des calques 163
    - suppression des calques 163
  - groupe de calques
    - à propos de 147
    - définition 418
    - simplification 151
  - groupe. *Voir* pile
- H**
- Halo, filtre 281
  - heure
    - changement de la date et de l'heure 115
    - modification des détails des photos 51
  - histogramme
    - à propos de 199
    - définition 418
    - utilisation 200
- I**
- ICC
    - définition 418
  - Illustration, palette
    - utilisation 260
  - illustrations et effets
    - à propos de 260
    - ajout d'effets visuels 263
    - ajout d'un arrière-plan 262
    - ajout d'une forme 261, 265
    - ajout de texte 264
  - image
    - Voir aussi* photo
    - aplatissement 156
    - dans les projets 337
    - netteté 239
    - ouverture 126
  - image à une seule couche
    - définition 418
  - image bitmap
    - définition 418
  - image de longueur/largeur nulle
    - définition 418
  - image en plein écran, affichage 52
  - image pixellisée
    - définition 418
  - image sous-exposée
    - définition 419
  - images mal alignées
    - redressement 225
    - redressement et division plusieurs photos numérisées 226
  - importation
    - Voir aussi* importation de photos
    - étiquettes 75
    - étiquettes jointes 30
    - modèles de métadonnées 122
    - préférences 29
    - structure d'album 79
  - importation de photos
    - à partir d'un appareil photo 31
    - à partir d'un lecteur de carte 31
    - à partir d'un ordinateur 102
    - à partir d'un téléphone mobile 48
    - à partir d'une vidéo 42
    - à partir de fichiers et de dossiers 39
    - à partir des dossiers contrôlés 38
    - à propos de 28
    - étapes élémentaires du téléchargement des fichiers 28
    - par recherche 39
    - par téléchargement 31
  - impression
    - ajout de photos à imprimer 380
    - définition de valeurs cibles et de presse 219
    - depuis l'Editeur 376
    - depuis l'Organiseur 379
    - étiquette 384
    - images multicalques 378
    - mise à l'échelle d'une image 378
    - mise à l'échelle dans la boîte de dialogue Aperçu avant impression 378
    - options 385
    - planche contact 381
    - prise en charge du format PIC 379
    - unités de mesure 386
    - valeur cible 219, 220
    - valeurs de presse, à propos de 219

- inclinaison
  - calques 245
  - définition 419
  - formes 245
  - photos 245
  - sélections 245
- indépendance de la résolution
  - définition 419
- informations sur les fichiers
  - à propos de 119
  - affichage dans l'Editeur 121
  - ajout dans la boîte de dialogue Informations 120
  - dans les catalogues 97
  - mise à jour des vignettes 116
  - palette Infos 120
  - palette Propriétés de l'Organisateur 119
- Informations, boîte de dialogue
  - ajout ou affichage des métadonnées 120
  - importation de métadonnées 122
  - modèles de métadonnées 120, 122
- Infos, commande 120
- Infos, palette
  - affichage des informations sur les fichiers 121
  - définition des modes de couleur 121
  - définition des unités de mesure 121
- interface de module d'acquisition
  - définition 419
- Intervertir, commande 184
- Inverser, filtre
  - à propos de 216
  - application 216
- isohélie
  - définition 419
- Isohélie, filtre
  - à propos de 216
  - application 216
- J**
  - jeu de versions
    - à propos de 109
    - affichage de toutes les photos 111
    - contenant des films 3GPP 110
    - définition 419
    - enregistrement 110
    - retouche de photos 112
    - spécification de la photo du dessus 111
    - suppression de la photo d'origine dans un jeu de versions 112
    - suppression de photos 112
  - Jour, bouton (calendrier) 57
  - JPEG à codage arithmétique
    - définition 419
  - JPEG de base
    - définition 419
  - JPEG différentiel, fichier
    - définition 417
  - JPEG, format
    - à propos de 363
    - création d'un détournement 371
    - définition 419
    - enregistrement 138
    - optimisation 362, 366
  - juxtaposition des fenêtres 133
- K**
  - kumimoji
    - définition 419
- L**
  - Lasso magnétique, outil
    - options 178
    - passage à l'outil Lasso 178
    - utilisation 178
  - Lasso polygonal, outil
    - options 178
    - utilisation 177
  - Lasso, outil
    - options 178
    - passage à l'outil Lasso magnétique 178
    - utilisation 177
  - lecteur de carte
    - définition 419
    - définition des préférences 35
    - importation de photos 31
    - téléchargement de photos 31
  - légende
    - ajout 116
    - audio 117
    - définition 419
    - lecture des légendes audio 118
    - modification en mode Affichage par date 59
  - légende audio
    - définition 419
    - lecture 118
    - Navigateur de photos 51
  - Lisez-Moi, fichier 1
  - lissage
    - activation pour les sélections 187
    - définition 419
    - sélection 187
  - Lisser, commande 186
  - Lueur diffuse, filtre 274
  - lumière ambiante
    - définition 419
  - luminance
    - définition 419
  - luminophore
    - définition 419
  - luminosité
    - contraste 204
    - définition 420
    - définition de valeur 426
    - réglage avec la commande Niveaux boîte de dialogue 201
    - tons foncés 202
  - Luminosité/Contraste, commande 204
  - LZW
    - définition 420
- M**
  - masque 322
  - masque de fusion
    - définition 420
    - modification dans les calques de réglage 161
    - modification dans les calques de remplissage 161
    - utilisation dans les calques de réglage 161
    - utilisation dans les calques de remplissage 161
  - masque de texte
    - définition 420
  - Masque de texte horizontal, outil 322
  - Masque de texte vertical, outil 322
  - Maximum, filtre 287
  - Media Player 52
  - Médiane, filtre 278
  - mémoire
    - effacement de la palette Annuler l'historique 24
    - effacement du Presse-papiers 24
  - Mémoriser la sélection, commande 192
  - menus contextuels 14
  - Message photo
    - à propos de 391
    - envoi de photos 394
    - personnalisation de la papeterie 395
  - métadonnées
    - à propos de 119
    - boîte de dialogue Informations 120
    - importation dans un fichier 122

- palette Propriétés 119
- recherche 94
- Mettre à jour la vignette, commande 116
- Mezzo-tinto
  - définition 420
- Mezzo-tinto, filtre 280
- Minimum, filtre 287
- mise à l'échelle
  - calques 244
  - dans la boîte de dialogue Aperçu avant impression 378
  - formes 244
  - photos 244
  - sélections 244
- mode Bitmap
  - à propos de 252
  - conversion du mode Niveaux de gris ou RVB 253
  - conversion en niveaux de gris 254
- mode d'affichage du Navigateur de photos
  - définition des préférences 47
- mode d'image
  - définition 420
- mode de couleur
  - définition 420
- mode de fusion
  - à propos de 291
  - définition 157, 420
- modèle
  - métadonnées 122
- modèle colorimétrique
  - définition 420
- modèle de métadonnées
  - à propos de 120
  - enregistrement 122
  - suppression 122
- modes de couleur des images
  - utilisation 252
- modification
  - dénomination de fichiers 113
  - préférences dans l'Organiseur 123
  - texte 320
- Modifier l'événement, boîte de dialogue 60
- module d'exportation
  - définition 420
- module externe
  - installation 26
  - utilisation dans Photoshop Elements 25
- moiré
  - définition 420
- Mois, bouton (calendrier) 57
- mojikumi
  - définition 420
  - utilisation 325
- Mosaïque, filtre 280
- motif
  - création 310
  - définition 420
  - prédéfini 310
  - présentation 308
- N**
- navigateur
  - choix pour les aperçus 373
  - prévisualisation 372
- Navigateur de photos
  - à propos de 11, 45
  - affichage des détails de vignette 51
  - affichage des préférences 46
  - Date (ordre croissant), mode 50
  - Date (ordre décroissant), mode 50
  - désélection d'éléments 51
  - Emplacement du dossier, mode 47
  - Lot importé, mode 47
  - modification de la taille des vignettes 50
  - modification des détails des photos 51
  - Organisation du navigateur de photos, menu déroulant 47
  - préférences 46
  - sélection d'éléments 50
  - tri de fichiers 50
- Navigateur, palette
  - à propos de 133
  - zoom 131
- Néon, filtre 270
- netteté
  - accentuation 242
  - conseils 239
  - définition 421
  - définition de halo 418
  - image 239
  - outil 240
  - réglage automatique 240
  - réglage précis 240
- Netteté automatique, commande 61, 240
- Netteté, outil 240
- Niveaux
  - à propos de 201
  - définition 421
- réglage des tons foncés et de la luminosité 202
- suppression des dominantes couleur 207
- Niveaux automatiques
  - définition 421
- Niveaux automatiques, commande 61
- niveaux de gris
  - à propos de 252
  - ajout de couleur 214
  - conversion en mode Bitmap 254
  - définition 421
- niveaux de gris 16 bits
  - définition 421
- niveaux de gris 16 bits et 48 bits
  - définition 421
- Niveaux de gris, commande 254
- Niveaux, commande 202
- noir et blanc
  - Suppression de la couleur, commande 214
- Noir/Blanc, filtre 273
- nom de fichier
  - à propos de 113
  - changement 114
  - version dupliquée 114
- note quotidienne en mode Affichage par date 59
- note, icône 59
- nouvelles fonctions 3
- nouvelles fonctions de Photoshop Elements 3
- Nuages par différence, filtre 280
- Nuages, filtre 280
- nuances
  - définition 421
- Nuancier, palette 295
- numérisation
  - définition 421
- numérisation progressive
  - définition 421
- O**
- objectif
  - correction de la distorsion 235
- objets Cos
  - définition 421
- obscurcissement d'une image 204
- Océan, filtre 276
- Onde, filtre
  - à propos de 277
  - application 277
- Ondulation, filtre 276

- opacité
  - définition 421
  - définition dans les calques 157
  - options 156
- opaque
  - définition 421
- opération, annulation ou rétablissement 24
- optimisation
  - à propos de 361
  - boîte de dialogue Enregistrer pour le Web 361
  - durée de téléchargement 373
  - formats de fichier 362
  - GIF 367
  - JPEG 366
  - paramètres prédéfinis 366
  - PNG-24 368
  - PNG-8 367
  - prévisualisation d'images 372
  - prévisualisation des couleurs 373
- optimisation Web 361
- options d'opacité des calques 156
- options de forme 303
- options de fusion des calques 156
- ordre d'empilement des calques, modification 153
- organisation
  - à l'aide d'étiquettes 63
  - en albums 76
- Organisateur
  - à propos de 11
  - définition 26
  - impression d'une photo 379
  - Navigateur de photos 45
  - palettes 21
  - panneau des tâches 11, 21
  - recherche de fichiers 85
- orientation du texte 323
- outil
  - Voir aussi* nom de chaque outil
  - options 17
  - préférences 17
- outil de sélection 176
- ouverture
  - fichiers 127
  - fichiers EPS 128
  - fichiers PDF 128
  - fichiers récemment ouverts 127
  - plusieurs fenêtres d'une même image 133
- P**
  - page d'album
    - à propos de 334
    - création 336
  - page, options
    - définition 385
  - palette
    - à propos de 18
    - Corbeille des palettes 19
    - menus 18
    - utilisation dans l'Editeur 19
    - utilisation dans l'Organisateur 21
  - palette d'outils
    - à propos de 15
    - sélection d'un outil 16
  - palette déroulante
    - à propos de 314
    - modification de l'affichage 316
    - utilisation des paramètres prédéfinis 315
  - panneau des tâches de l'Organisateur 11, 21
  - panorama
    - à propos de 357
    - création 358
    - définition 421
  - Panorama Photomerge
    - à propos de 357
    - commande 358
    - création 358
    - modification du point de fuite 359
    - réduction de la distorsion et des disparités chromatiques 360
    - zone de dialogue 358
  - panoramique
    - définition 421
    - diaporama 350
  - Papier gaufré, filtre 284
  - Papier humide, filtre 284
  - papier peint
    - création pour le bureau 400
    - définition 421
  - paramètres prédéfinis
    - à propos de 314
    - changement de nom 317
    - dans une palette déroulante 315
    - Gestionnaire des paramètres prédéfinis 316
    - optimisation 366
  - partage de fichiers
    - entre Photoshop Elements et Adobe Premiere Elements 26
    - exemples 26
  - partage de fichiers, glisser-déposer entre programmes 356
  - Partager en ligne, commande 390
  - Passe-haut, filtre 287
  - Pastels, filtre 271
  - Patchwork, filtre 286
  - PDF, fichier
    - définition 422
    - ouverture 128
  - PDF, format Photoshop
    - enregistrement 139
  - peinture
    - à propos de 290
    - modes de fusion 291
    - outil Forme impressionniste 290
    - outil Pinceau 290
  - performance, filtres et effets 269
  - perspective
    - application 245
    - définition 422
  - photo
    - adaptation à la taille de l'écran 132
    - affichage à 100 % 132
    - affichage de toutes les photos d'un jeu de versions 111
    - affichage de toutes les photos d'une pile 107
    - affichage des collections 78
    - ajout à plusieurs collections 78
    - ajout d'une remarque 117
    - ajout de légendes 116
    - ajout de photos à imprimer 380
    - ajout de son 117
    - changement de la date et de l'heure 115
    - changement de nom 114
    - changement de nom des fichiers lors du téléchargement 32
    - copie sur CD ou DVD 103
    - correction automatique des yeux rouges 61
    - création d'un sous-dossier lors du téléchargement 32
    - dans les catalogues 96
    - dans les projets 337
    - déplacement dans un catalogue 102
    - duplication 114
    - empilement 105
    - empilement automatique 106
    - empilement et désempliment 106
    - envoi par courrier électronique 391, 394
    - envoi vers un téléphone mobile 396, 397

- exclusion de la recherche 90
- impression d'images multicalques 378
- mise à jour des vignettes 116
- mise à l'échelle dans la boîte de dialogue Aperçu avant impression 378
- ouverture de la même photo plusieurs fois 133
- ouverture de plusieurs fenêtres 133
- recherche dans les projets 92
- recherche dans un album 93
- recherche de photos similaires 91
- recherche par historique 95
- recherche par légende ou remarque 91
- recherche par métadonnées 94
- recherche par nom de fichier 91
- remplacement ou suppression dans les projets 338
- repositionnement ou redimensionnement dans les projets 338
- rétablissement de l'état antérieur 24
- rétablissement de la version d'origine 111
- retouche automatique 60
- retouche automatique de la couleur 60
- retouche automatique de la netteté 61
- retouche automatique des niveaux de luminance 61
- retouche automatique du contraste 61
- retouche dans un jeu de versions 112
- retouche des photos d'une pile 108
- retrait d'un catalogue 104
- rotation dans les projets 339
- spécification de la photo du dessus dans un jeu de versions 111
- suppression dans un jeu de versions 112
- suppression dans une pile 107
- suppression de l'appareil photo 32
- Photocopie, filtre 284
- Photoshop Brut, format
  - définition 418
- Photoshop Elements. *Voir* Adobe Photoshop Elements
- PICT
  - définition 422
- pile
  - à propos de 105
  - affichage de toutes les photos 107
  - définition 422
  - empilement automatique de photos 106
  - empilement des photos 106
  - retouche de photos 108
  - spécification de la photo au-dessus d'une pile 108
  - suppression de photos 107
- Pinceau à sec, filtre 270
- Pinceau, outil
  - à propos de 297
  - modes de fusion 291
- Pipette, outil 294
- pixel
  - définition 422
  - suppression des pixels isolés 186
- pixels n'appartenant pas à la frange
  - définition 422
- pixels par pouce (ppp)
  - définition 422
- Placage de texture, filtre 287
- planche contact, impression 381
- Plâtre, filtre 284
- Plein écran, mode
  - à propos de 52
  - depuis l'affichage par date 56
  - utilisation 54
- Plume calligraphique, filtre 284
- Plus flou, filtre 272
- PNG, format
  - création d'un détourage 370
  - définition 422
  - enregistrement 140
- PNG-24, format
  - à propos de 365
  - optimisation 362, 368
- PNG-8, format
  - à propos de 364
  - conservation de la transparence 369
  - optimisation 362, 367
  - transparence à bord net 370
- point
  - définition 422
- point blanc
  - définition 422
- point d'origine, règles 134
- point de fuite, modification 359
- pointillisme
  - définition 422
- Pointillisme, filtre 280
- points par pouce (ppp)
  - définition 422
- police
  - choix 321
  - couleur 321
  - définition 422
  - installation 1
- polices codées sur deux octets
  - définition 422
- PostScript
  - définition 422
- Pot de peinture, outil 307
- préférences
  - alerte des opérations terminées 18
  - calendrier 60
  - diaporama 354
  - enregistrement des fichiers 141
  - général 132, 134
  - grille 135
  - importation 29
  - services en ligne 387
  - unités et règles 321
- préférences d'affichage de photos,
  - définition 47
- Préférences de diaporama, boîte de dialogue 356
- préférences de fichiers
  - supports hors ligne 41
  - taille du fichier proxy 41
- préférences de photos hors ligne 41
- préférences du scanner 37
- préférences générales, définition de l'affichage 46
- Presse-papiers
  - définition 422
  - effacement 24
- prévisualisation
  - animation 374
  - couleur dans les images optimisées 373
  - diaporamas 356
  - images optimisées 372
- profil
  - définition 422
- profil d'imprimante
  - définition 422
- profil incorporé
  - définition 422
- profondeur (nombre de bits)
  - définition 423
- profondeur de couleur (d'échantillonnage)
  - définition 423
- projet
  - à propos de 330
  - ajout de pages 337

- ajout de photos 337
  - calendrier avec photos 390
  - carte de vœux 335
  - carte de vœux avec photo 389
  - catalogue de photos 334
  - commande de tirages en ligne 389
  - définition 423
  - destiné à l'impression 330
  - disposition de photos 334
  - étiquettes de CD et de DVD 335
  - folioscope 343
  - galerie animée et interactive 342
  - galerie de photos 340
  - galerie Web 342
  - identification des types 331
  - jaquettes de CD et de DVD 335
  - menu VCD 344
  - numérique 340
  - ouverture de projets enregistrés 331
  - pages d'album 334
  - papier peint du bureau 400
  - recherche de photos utilisées 92
  - recherche de projets enregistrés 330
  - remplacement ou suppression de photos 338
  - repositionnement et redimensionnement de photos 338
  - rotation de photos 339
  - projet imprimé, commande en ligne 388
  - projet photo
    - à propos de 331
    - retouche dans Photoshop CS3 339
    - utilisation de la boîte de dialogue 332
  - proportions
    - définition 423
  - Propriétés, palette 119
  - PSD
    - définition 423
  - PSE, format 331
  - PSE, format Projets photo 331
- R**
- raccourcis
    - commandes de raccourcis, à propos de 15
    - liste 404
    - menus contextuels 14
  - raccourcis clavier
    - Editeur 404
    - Organiseur 401
  - recadrage
    - définition 423
    - Recadrage, outil 222
    - Recadrer, commande 224
  - recherche
    - à l'aide d'étiquettes 88
    - à l'aide de l'étiquette Favoris 89
    - à l'aide de légendes ou de remarques 91
    - à l'aide des noms de fichier 91
    - correspondances approximatives 89
    - éléments sans étiquette 89
    - exclusion de photos 90
    - fichier avec date ou heure indéterminée 95
    - fichier dans l'Organiseur 85
    - fichier hors album 93
    - métadonnées 94
    - par album 93
    - par historique 95
    - par type de support 93
    - photos similaires 91
    - utilisation de la bande de montage 86
    - utilisation de la barre de recherche 87
  - recherche de fichiers
    - à l'aide d'étiquettes 68, 89
    - à l'aide de l'étiquette Favoris 89
    - à l'aide de la commande Exclure 90
    - à l'aide de légendes 91
    - à l'aide de remarques 91
    - Affichage par date 57
    - avec date ou heure indéterminée 95
    - correspondances approximatives 89
    - correspondances exactes 89
    - dans les projets 92
    - dans un album 93
    - de couleur et d'aspect similaires 91
    - hors album 93
    - méthodes 85
    - par historique 95
    - par métadonnées 94
    - par nom de fichier 91
    - par type de support 93
    - photos sans étiquette 89
    - résultats de la recherche 88
    - sans correspondance 89
    - utilisation de la bande de montage 86
    - utilisation de la barre de recherche 87
  - Rechercher des visages pour l'ajout d'étiquettes, commande 66
  - Rechercher > Eléments sans étiquette, commande 89
  - Reconnecter, commande 124
  - reconnexion
    - désactivation de la reconnexion automatique 123
    - fichiers manquants 123, 124
  - Rectangle de sélection, outil
    - options 176
    - utilisation 176
  - rectangle, dessin 326
  - Récupérer la sélection, commande 192
  - redimensionnement
    - automatique 132
    - lors d'un zoom 132
    - pour l'impression 228
  - redressement des images
    - images seules 225
    - séparation 226
  - réduction
    - définition 423
  - réduction d'une vue 131
  - Réduction de bruit, filtre 279
  - réduction de la densité
    - définition 423
  - Réduire toutes les étiquettes, commande 64
  - rééchantillonnage
    - définition 423
    - images 229
  - Réglage des courbes de couleur, commande 208
  - réglage du gamma
    - définition 423
  - règle
    - à propos de 134
    - modification des paramètres 134
  - Régler la date et l'heure, commande 51, 115
  - Régler la netteté, commande 240
  - Réinitialiser cet outil, commande 18
  - Réinitialiser tous les outils, commande 18
  - remarque, ajout dans des fichiers 117
  - Remplacement de couleur, commande 212
  - Remplacement de couleur, outil 234
  - remplacement des couleurs d'une image 234
  - rendu
    - définition 423

- renmoji
  - définition 423
- Renommer, commande 114
- réparation, catalogue 99
- resélection de sélections 183
- Resélectionner, commande 183
- résolution
  - à propos de 227
  - définition 423
  - modification 228
- résolution d'écran
  - définition 423
- résolution d'imprimante 227
- résolution de moniteur
  - définition 423
- résolution du moniteur
  - mise à l'échelle 228
- restauration, catalogue 99
- rétablissement
  - dernière version enregistrée 24
  - état antérieur 24
- rétablissement d'une opération 23
- réticulation
  - définition 424
- Réticulation, filtre 284
- retouche
  - dans l'Editeur 13
  - yeux rouges 230
- retouche automatique des photos 60
- retouche automatique des photos (luminance) 61
- retouche automatique du contraste 61
- Retouche des yeux rouges, outil 230
- Retouche optimisée automatique, commande 60
- Retouche rapide
  - retouche des yeux rouges 230
- Retouche rapide
  - affichage des images 131
  - commandes automatiques 198
  - couleur 194
  - retouche de photos en mode 194
- Retouche standard
  - à propos de 13
  - affichage des images 131
  - commandes automatiques 198
  - correction de la couleur 194, 197
  - flux de production 197
- Revenir à la version originale, commande 111
- RLE (Run Length Encoding)
  - définition 424
- rognage
  - définition 424
- rotation
  - manuelle 243
  - pourcentage défini 242
- roue chromatique
  - à propos de 251
  - définition 424
- RVB
  - définition 424
  - mode 252
  - modèle colorimétrique 251
- S**
- saturation
  - curseurs de réglage 210
  - définition 424
  - modification 209
  - réglage de zones spécifiques 212
  - réglage, avec la teinte 209
- sauvegarde de catalogues
  - sur un CD, un DVD ou un disque dur 100
- Scitex, fichier
  - définition 417
- sélecteur de couleurs Adobe
  - à propos de 296
  - définition 424
- Sélecteur magique, outil 180
- sélection
  - à propos de 175
  - ajout 184
  - collage d'une sélection dans une autre 190
  - contour progressif à l'aide d'outils 188
  - contour progressif à l'aide de la commande Contour progressif 188
  - copie 189, 190
  - copie à l'aide de l'outil Déplacement 190
  - définition 424
  - déplacement à l'aide de l'outil Déplacement 188
  - dilatation ou contraction 185
  - éléments dans le Navigateur de photos 50
  - encadrement avec un nouveau cadre de sélection 185
  - Extraction magique 181
  - inclusion des couleurs semblables 186
  - inversion 184
  - lissage 187
  - mémorisation d'une nouvelle sélection 191
  - modification d'une sélection mémorisée 192
  - outil Sélecteur magique 180
  - récupération d'une sélection mémorisée 192
  - resélection des dernières sélections 183
  - sélection de l'intersection 185
  - soustraction 184
  - suppression 183
  - suppression d'une sélection mémorisée 192
  - tous les pixels d'un calque 183
  - zones d'intersection 185
- Sélection, commande 183
- séparation des couleurs
  - définition 424
- séquences vidéo. *Voir* vidéo
- services en ligne
  - à propos de 386
  - définition 424
  - définition des préférences 387
  - envoi de photos 390
  - utilisation 387
- Seuil, filtre 217
- silhouette
  - définition 424
- simplification des calques
  - conversion 151
  - définition 424
- Solarisation, filtre 286
- Soufflerie, filtre 286
- sous-catégorie
  - création d'une étiquette 72
  - modification 72
  - réorganisation 73
  - suppression 73
  - transformation en étiquettes 73
- Sous-couche, filtre 271
- sous-dossier
  - création lors du téléchargement de photos 32
- sous-dossier, création lors du téléchargement 32
- sous-échantillonnage d'une image 229
- Sphérisation, filtre
  - à propos de 277
  - application 277
- sRVB
  - définition 424

- style de calque
    - à propos de 163
    - affichage et masquage 165
    - application 164
    - copie des paramètres 166
    - modification de la mise à l'échelle 165
    - modification des paramètres 165
    - suppression 166
  - style de texte
    - définition 424
  - style faux gras
    - définition 424
  - styles de calque
    - application à une forme 329
  - Suggérer automatiquement les piles de photos, commande 106
  - Sumi-e, filtre 273
  - superposition, utilisation de la fonction Extraction magique 181
  - suppression
    - calque 151
    - éléments sur un appareil photo 32
    - fichiers d'un catalogue ou disque dur 104
    - objets d'une photo 231, 232
    - parties d'une photo 222
    - pixels isolés 186
  - suppression d'objets d'une photo 233
  - Supprimer du catalogue, commande 104
  - Supprimer la sélection, commande 192
  - symétrie automatique
    - application à une photo 242
  - symétrie manuelle
    - application à une photo 243
  - système, configuration requise 1
- T**
- table de couleurs
    - définition 424
    - utilisation 252
  - table de couleurs indexées
    - enregistrement ou chargement 256
    - modification 256
    - prédéfinie 256
    - transparence 256
  - tablette sensible à la pression 306
  - taille de l'image 227
  - Taille de l'image, commande 228
  - Tampon de duplication, outil 233
  - Tampon de motif, outil 309
  - Tampon, filtre 284
  - Targa (TGA), format
    - définition 418
  - tate-chuu-yoko
    - définition 424
    - utilisation 324
  - teinte
    - curseurs de réglage 210
    - définition 424
    - modification 209
    - réglage 209
  - Teinte, paramètre
    - définition 421
  - Teinte/Saturation, commande 209, 210
  - téléchargement de photos 31
  - téléchargeur de photos Adobe
    - définition 425
  - téléphone mobile
    - à propos de l'envoi de photos 396
    - envoi de photos 397
    - envoi de photos. *Voir* l'Aide de Photoshop Elements
    - importation d'images 43
  - température
    - définition 425
  - température de couleur
    - définition 425
  - Texte
    - options de l'outil 319
  - texte
    - ajout à des diaporamas 348
    - alignement 320
    - choix d'un corps 321
    - choix de la police 321
    - couleur 321
    - déformation 323
    - déformation, annulation 323
    - espacement des caractères asiatiques 324
    - masque 322
    - modification 320
    - mojikumi 325
    - options de texte asiatique 324
    - orientation 323
    - outils 318
    - saisie 318
    - sélection 320
    - tate-chuu-yoko 324
  - texte asiatique
    - options 324
  - texte de paragraphe 318
  - Texte horizontal, outil 318
  - Texte vertical, outil 318
  - Texture, filtre 283
  - TIFF, format
    - définition 425
    - enregistrement 140
    - options d'enregistrement des fichiers 140
  - tirage sépia
    - définition 425
  - tolérance
    - définition 425
  - tons clairs
    - définition 425
    - réglage avec la commande Niveaux 201
    - réglage avec les outils 204
  - tons foncés 202
  - tons foncés
    - à propos de 201
    - luminosité 202
    - réglage avec la commande Niveaux 202
    - réglage avec les outils 204
  - tons clairs 202
  - Tons foncés/Tons clairs, commande 202
  - tons moyens
    - définition 425
  - touches de fonction 409
  - Tourbillon, filtre 277
  - Tout désélectionner, commande 51
  - Tout sélectionner, commande 183
  - Tracé des contours, filtre 285
  - trait, dessin 327
  - traitement par lots
    - à propos de 130
    - définition 425
  - Traitement par lots, commande 130
  - tramage
    - à propos de 371
    - contrôle 372
    - définition 425
    - prévisualisation 372
  - tramage d'application 371
  - tramage de navigateur 371
  - Trame de demi-teintes, filtre 284
  - transformation
    - calques 246
    - définition 425
    - photos 246
    - sélections 246
  - transformation manuelle 246
  - Transformation 3D, filtre 247, 280
  - transition
    - définition 425
    - diaporamas 352

- Translation, filtre 287
- transparence
  - à propos de 368
  - bords nets 370
  - conservation 369
  - création d'un détournage 370
  - dans un fichier JPEG 371
  - définition 425
- transparence. *Voir l'Aide de Photoshop Elements*
- tri de fichiers dans le Navigateur de photos 50
- TSL (teinte, saturation, luminosité)
  - définition 425
  - modèle colorimétrique 250
- Tsume 324
- TWAIN
  - définition 425
- types de support
  - affichage 49
  - spécification 49
- Types de support (vue), commande 49
  
- U**
- unités de mesure pour l'impression 386
  
- V**
- valeur chromatique
  - définition 425
- valeur cible
  - définition 219, 220
  - pour l'impression 219
- variation
  - définition 426
- variation de teinte
  - définition 426
- VCD
  - définition 426
- Verre, filtre 274
- Version précédente, commande 24
- vidéo
  - à propos des films 3GPP dans un jeu de versions 110
  - affichage 52
  - importation d'images 42
- vignettage
  - définition 426
- vignette
  - affichage des détails 51
  - définition 426
  - mise à jour 116
  - réglage de la taille 50
- vignette de calque
  - masquage 150
  - redimensionnement 150
- Vitrail, filtre 287
  
- W**
- WMV, format 355, 356
  
- X**
- XMP
  - à propos de 120
  
- Y**
- yeux rouges
  - définition 426
  - retouche en mode Retouche standard 230
  
- Z**
- Zigzag, filtre
  - à propos de 278
  - application 278
- zone de travail
  - définition 426
  - redimensionnement 225
- zone sensible
  - définition 426
- zoom
  - dans l'Editeur 131
  - diaporama 350
  - redimensionnement 132